
Q

plugin-soonmanager-sync

npm@latest v2.9.10

空间平台口生产的场景加载及数据读取。

样例



清除缓存

Close Controls



安装

npm install @soonspacejs/plugin-soonmanager-sync -S
or
yarn add @soonspacejs/plugin-soonmanager-sync -S

使用方法

\equiv SoonSpace.js 2.x

```
const ssp = new SoonSpace({
   el: '#view',
   options: {},
   events: {},
});

const soonmanagerSync = ssp.registerPlugin(
   SoonmanagerSyncPlugin,
   'soonmanagerSync'
);
console.log(soonmanagerSync);
```

属性

poilnfo readonly

源数据

treeData

转换之后的树结构数据

isPausedRenderWhileLoadingRest

2.5.0-rc.4

默认值为 false

加载完第一层节点后。在加载剩余层级时,是否停止渲染场景

\equiv SoonSpace.js 2.x

提示

设置此选项后,通过减少 render 次数,可以缩短整体场景的加载时间

但是在加载场景过程中无法操作场景

nodesShowLevel

2.5.0-rc.3

默认值为 -1 ,表示显示所有

在操作场景时显示的节点层级

用法

```
js
/**

* 操作场景时只展示第 1 层,其余将会隐藏。

* 场景静止时,其余层级节点才会重新显示

*/
soonmanagerSync.nodesShowLevel = 1;
```

提示

设置此选项可用于在场景卡顿时的性能优化

nodesHideExclude

2.5.0-rc.3

配合 nodesShowLevel 使用

类型为 Set

\equiv SoonSpace.js 2.x

```
/**

* 当开启 nodesShowLevel 时,被剔除的 `id` 节点不会被隐藏

*/
soonmanagerSync.nodesHideExclude.add(showModelId);
```

方法

setBaseUrl

设置基础路径

定义

```
function setBaseUrl(url: string): void;
```

用法

```
soonmanagerSync.setBaseUrl('http://xxx.com/back-resource/');
```

注意

必须要先调用 setBaseUrl , 才能加载效果、模型资源等

由于内部将 url 与 资源路径进行拼接获取资源, 所以参数的结尾需要加上斜线防止 链接出错

setGlobalSetting 5

注意

v2.4.0 之后已经不建议使用该方法,请根据业务场景按需创建效果

定义

```
interface SMYFogOptions extends FogOptions {
  visible: boolean;
}

interface GlobalSetting {
  color: IColor;
  ambientLight: AmbientLightOptions;
  hemisphereLight: HemisphereLightOptions;
  directionalLight: DirectionalLightOptions;
  fog: SMYFogOptions;
}

function setGlobalSetting(setting?: GlobalSetting): void;
```

```
soonmanagerSync.setGlobalSetting({
  color: '#f65',
  ambientLight: {
    id: 'sm_ambientLight',
    color: '#9a9a9a',
    intensity: 1,
  },
  hemisphereLight: {
    id: 'hemisphereLight',
    skyColor: '#ffffff',
    groundColor: '#dddddd',
    intensity: 1,
    position: {
     x: 0,
      y: 0,
      z: 0,
    },
  },
  directionalLight: {
    id: 'sm_directionalLight',
    color: '#ffffff',
    intensity: 1,
    position: {
```

```
},
target: {
    x: 0,
    y: -100,
    z: 0,
    },
},
fog: {
    color: 0xcce0ff,
    near: 500,
    far: 50000,
    visible: true,
},
});
```

提示

如果未传入 setting, 则获取 SoonManager 平台上保存的设置

参数

setting

• 描述: 全局效果的对象集合

• 必填: X

• 类型: GlobalSetting

GlobalSetting

属性	描述	类型	必填	默认值
color	背景颜色	IColor	✓	
ambientLight	环境光	AmbientLightOptions	✓	
hemisphereLight	半球光	HemisphereLightOptions	✓	
directionalLight	平行光	DirectionalLightOptions	✓	

fog

雾化效果

SMYFogOptions



loadScene

加载场景模型

定义

```
export interface LoadSceneOptions {
  targetId?: number | number[];
  targetLevel?: number;
  isIdleRest?: boolean;
  loadSceneAllSuccess?: () => void;
}

function loadScene(options?: LoadSceneOptions): Promise<void>;
```

```
/**

* 指定开始加载的树节点 ID

* 未指定或指定为空,从根节点开始加载场景

* 指定的 ID 无法命中节点,不会加载任何模型

* targetId: xxxxxx | [xxxxxx],

*/

/**

* 从指定节点开始,向下加载的的层级深度。

* 等于 1 时只加载根节点

* 不设置时加载全部层级子集

* targetLevel: 2,

*/

/**

* 是否利用页面交互空闲时间去加载剩余模型,当 targetLevel 大于1或未指定时生效

* 可以提升初始化时,用户的交互等待时间

* isIdleRest: true

*/
```

参数

options

• 描述: 场景加载选项

• 必填: X

• 类型: LoadSceneOptions

LoadSceneOptions

属性	描述	类型	必填	默认
targetId	开始加载的目标 id	number number[]	X	
targetLevel	从指定节点开始,向下加载的的层级深度	number	X	
isIdleRest	否利用页面交互空闲时间去加载剩余模型	boolean	X	fals
loadSceneAllSuccess	所有模型加载完成的回调	() => void	X	func {}

提示

当一个树节点含有子节点时,内部会创建一个 Group 用以包裹子节点

-J NV価行 Accomlectorate NVVWV OLORh

← react-soonspace

plugin-soonmanager2-sync \rightarrow