



제 3장 우분투 관리

- ✓ 3-1 파일 시스템
- ✓ 3-3 사용자관리
- ✓ 3-5 네트워크 관리

- ✓ 3-2 패키지 관리
- ✓ 3-4 반복 작업 자동화하기



γ 컴퓨터공학부 박진우 책임기술연구원 2405호



- 우분투에서 사용자와 그룹은 /etc/passwd 와 /etc/group 파일에서 각각 관리하고 있다.
- 이 두 파일은 편집기(예:vi)로 직접 편집하는 것은 좋지 않다. 반드시 vipw 명령어를 사용한다.

vipw

◆ vipw는 /etc/passwd를 /etc/ 디렉터리 내에 특정한 이름(passwd.edit)으로 복사한다. 그리고 vi editor를 사용하여 복사한 파일을 open한다. 수정이 다 끝나면/etc/passwd에 복사하고 임시파일 을 삭제한다.

vigr

◆ vigr 역시 vipw와 마찬가지로 사용자가 아닌 그룹을 지정한다는 것만 다르다. vigr 은 /etc/group.edit라는 임시 파일을 사용한다.





- 시스템에서 사용자 관리와 관련된 파일은 3개로 다음과 같다.
 - /etc/passwd
 - /etc/shadow
 - /etc/group

```
| jeong@study:~
| jeong@study:~$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
| -rw-r--r-- 1 root root | 1012 11월 18 17:27 /etc/group
| -rw-r--r-- 1 root root | 2388 11월 18 17:27 /etc/passwd
| -rw-r---- 1 root shadow 1324 11월 18 17:27 /etc/shadow
| jeong@study:~$
```





• /etc/passwd 파일

◆ 시스템상의 사용자들에 대한 정보를 저장하기 파일로 다음과 같은 형식으로 구성되어 있다.

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
가) 마) 바) 사)
다) 나) 라)
```


가) username

❖ 사용자가 로그인시 사용하는 사용자 계정명으로 최대 32자까지 지정할 수 있다.

나) password

- ❖ 암호화(encrypt)된 암호 passwd라는 명령으로 암호를 설정하면 시스템이 그것을 암호화한다.
- ❖ 이 필드가 비어있으면 암호 없이 시스템에 접근할 수 있으므로 위험하다.
- ❖ 이 필드에 '*'가 있으면 계정의 활동이 중지된다. 즉 올바른 암호를 입력하더라도 로그인이 되지 않는다.





다) User ID

❖ 사용자 ID(UID) 번호로, 0은 루트가 사용하기로 예약되어 있고, 일반사용자는 1000번부터 사용한다.

라) Group ID

❖ 그룹 ID(GID) 번호. 이 번호는 /etc/group 파일의 항목에 해당한다.

마) ID string

❖ 주석 필드로 chfn 명령으로 바꿀 수 있다. finger라는 명령을 사용하면 이 필드를 참조하여 보여준다. 어떤 보안관련 문서에는 이 필드를 비워놓을 것을 권고한다. 비밀 번호 추측에 이 정보가 실마리를 제공하기 때문이다.

바) home directory

❖ 사용자가 로그인시에 사용하게 될 디렉터리의 절대경로명을 지정한다.

사) command

❖ 사용자가 로그인할 때 실행되는 명령의 절대 경로를 지정한다. 대부분 shell을 지정한다. /bin/sh, /bin/bash 이외에 많은 shell이 있다. 이 필드를 변경하려면 chsh 명령을 사용한다. 이 부분에 shell이 아닌 다른 명령을 사용해도 된다. 예를 들어 testuser1:x:2000:2000:::/home/testuser1:/bin/date 이렇게 되어 있으면, testuser1 유저로 로그인을 하면 시스템은 /bin/date 명령을 실행하고 사용자를 로그아웃 시킨다.





passwd 파일 퍼미션

◆ passwd 파일에 대한 사용권한은 반드시 읽기전용(-r--r--r--)이어야 하며 소유자는 root 가 되어야 한다.

```
| jeong@study:~$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow /etc/group -rw-r--r-- 1 root root | 1012 11월 18 17:27 /etc/group -rw-r--r-- 1 root root | 2388 11월 18 17:27 /etc/passwd -rw-r---- 1 root shadow 1324 11월 18 17:27 /etc/shadow jeong@study:~$
```

- ◆ 보안을 철저히 한다는 생각에 crack을 막기 위해 /etc/passwd의 퍼미션을 400(-r------) 으로 지 정하면 관리자인 root를 제외한 모든 일반 사용자는 로그인이 불가능해 진다.
- ◆ /etc/passwd 파일의 password필드를 모두 'x'로 지정하고 실제 패스워드는 /etc/shadow 파일에 저장하고 이 파일의 권한을 640으로 지정한다.





/etc/shadow

◆ /etc/passwd 파일에는 사용자에 대한 각종 정보가 저장 /etc/shadow 파일에는 보안을 강화하기 위하여 사용자 암호를 암호화하여 저장되며, 이 쉐도우 파일에는 암호와 관계된 정보만 저장이 되며 관리자만 읽을 수 있다.

```
🛑 🗊 jeong@study: ~
jeong@study:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: 허가 거부
jeong@study:~$
jeong@study:~$ sudo cat /etc/shadow
[sudo] password for jeong:
root:!:17094:0:99999:7:::
daemon:*:17001:0:99999:7:::
bin:*:17001:0:99999:7:::
sys:*:17001:0:99999:7:::
sync:*:17001:0:99999:7:::
games:*:17001:0:99999:7:::
man:*:17001:0:99999:7:::
lp:*:17001:0:99999:7:::
mail:*:17001:0:99999:7:::
news:*:17001:0:99999:7:::
uucp:*:17001:0:99999:7:::
proxy:*:17001:0:99999:7:::
www-data:*:17001:0:99999:7:::
backup:*:17001:0:99999:7:::
list:*:17001:0:99999:7:::
irc:*:17001:0:99999:7:::
gnats:*:17001:0:99999:7:::
nobody:*:17001:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:17001:0:99999:7:::
```





- 쉐도우 파일의 필드는 아래와 같이 구성되어 있다.
 - ◆ Login Name: /etc/passwd 파일의 사용자명과 같아야 한다.
 - ◆ Encrypted: 사용자의 암호화된 패스워드
 - ◆ Last Changed: 1970년 1월 1일부터 패스워드가 수정된 날자까지의 일수
 - ◆ Minimum: 패스워드가 변경되기 전 최소한 경과해야 할 일수
 - ◆ Maximum: 패스워드 변경전에 최대한 사용할 수 있는 일수
 - ◆ Warn: 패스워드 사용 만기일전에 사용자에게 주의 메시지가 제공되는 일수
 - ◆ Inactive: 사용자가 몇일간 시스템을 사용되지 않은 경우 로그인 금지를 지정할 일수
 - ◆ Expire: 로그인을 더 이상 사용할수 없는 일자. 1970년 1월 1일부터
 - ◆ Not Used: 현재 사용되지 않음

```
messagebus:*:17303:0:99999:7:::
uuidd:*:17303:0:99999:7:::
dnsmasq:*:17303:0:99999:7:::
sshd:*:17303:0:99999:7:::
jinwoo:$6$300a3R3w$ynHfHHhUrr/→c, though pour be a feet of the specific of
```



/etc/group

- ◆ 모든 사용자는 반드시 한 개 이상의 그룹에 포함되어 있어야 한다.
- ◆ 그룹의 용도는 파일이나 디렉터리에 대한 그룹 퍼미션 설정에 사용된다.
- ◆ 사용자 등록시에 특별히 그룹을 지정하지 않으면 기본값으로 소유자와 동일한 그룹을 만들고 그룹 멤버를 비워둔다. 이렇게 하여 파일에 대한 권한을 최소화 한다.

◆ 아래 그림을 보면 adm 그룹과 sudo 그룹 멤버로 jeong 사용자가 있다. 사용자를 추가하려면 콤마로 구분하여 계속 입력하여 주면 된다. ●●◎ jeong@study:~

tape:x:26: sudo:x:27:jeong

```
jeong@study:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
svs:x:3:
adm:x:4:syslog,jeong
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:jeong
floppy:x:25:
```



• 사용자 추가

- ◆ 사용자를 추가하는 명령어는 두 가지가 있다.
 - ❖ useradd : 사용자 계정만 만들고 홈 디렉터리나 설정파일을 복사하는 등의 작업은 하지 않는다.
 - ❖ adduser : 적절한 UID 및 GID를 선택하고, 홈디렉터리를 생성하며, 사용자 기본 설정을 복사(/etc/skel 디렉터리의 파일)한다. 그리고 자동으로 사용자 암호, 실제 이름 등을 위한 초기 값을 질의하여 설정한다.

```
peong@study:~

jeong@study:~$ sudo adduser testuser1

'testuser1' 사용자를 추가 중...
새 그룹 'testuser1' (1001) 추가 ...
새 사용자 'testuser1' (1001) 을(를) 그룹 'testuser1' (으)로 추가 ...

'/home/testuser1' 홈 디렉터리를 생성하는 중...

'/etc/skel'에서 파일들을 복사하는 중...
새 UNIX 암호 입력:
새 UNIX 암호 대력:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for testuser1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: test
    Room Number []: 4B305
    Work Phone []: 041-123-4567
    Home Phone []: 041-567-7890
    Other []:
정보가 올바릅니까? [Y/n]
jeong@study:~$
```





• 사용자 삭제

◆ deluser는 사용자 홈 디렉터리와 메일 스풀 또는 시스템 상에서 사용자가 소유하는 모든 파일을 백업하고 삭제할 수 있다.

deluser [options] [--force] [--remove-home] [--remove-all-files] [--backup] [--backup-to DIR] user

```
🕒 🗊 jeong@study: ~
jeong@study:~$ sudo deluser --backup --remove-home testuser1
백업/제거할 파일들을 찾는 중...
.에서 삭제할 백업파일들 ...
backup_name = ./testuser1.tar
/bin/tar: Removing leading `/' from member names
파일 제거중
'testuser1' 사용자 제거 중...
경고: 'testuser1'그룹이 회원목록에 더이상 없음.
완료.
jeong@study:~$
jeong@study:~$ ls -l /home/
합계 4
drwxr-xr-x 18 jeong jeong 4096 12월 7 02:14 jeong
jeong@study:~$
```





• 쿼터 설정

- ◆ Quota는 사용자나 혹은 그룹이 가질 수 있는 inode의 수, 혹은 사용자나 그룹에게 할당된 디스크 블록의 수를 제한함으로써, 디스크 저장 장치의 사용을 제한할 경우에 사용한다.
- ◆ Quota의 기본 개념은 **사용자가 그들에게 부여된 디스크의 제한 용량 이상으로 사용하지 못하게** 하며, 시스템의 디스크 공간을 무제한적으로 사용하지 못하게 한다.
- ◆ Quota는 **사용자 별, 파일 시스템 별로 동작**된다. <u>한 사용자에 파일을 만들 수 있는 파일 시스템이</u> <u>하나 이상이라면, 각각의 파일 시스템에 개별적으로 Quota를 설정</u>해줘야 한다.





• quota 설치

\$ sudo aptitude install quota

```
🛑 🗊 jeong@study: ~
jeong@study:~$ sudo aptitude install quota
The following NEW packages will be installed:
  libtirpc1{a} quota
O packages upgraded, 2 newly installed, O to remove and O not upgraded.
Need to get 325 kB of archives. After unpacking 1,697 kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
Get: 1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libtirpc1 amd64 0.2
.5-1 [75.6 kB]
Get: 2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 quota amd64 4.03-2
[250 kB]
Fetched 325 kB in 0초 (829 kB/s)
패키지를 미리 설정하는 중입니다...
Selecting previously unselected package libtirpc1:amd64.
(데이터베이스 읽는중 ...현재 310577개의 파일과 디렉터리가 설치되어 있습니다.)
Preparing to unpack .../libtirpc1 0.2.5-1 amd64.deb ...
Unpacking libtirpc1:amd64 (0.2.5-1) ...
Selecting previously unselected package quota.
Preparing to unpack .../quota 4.03-2 amd64.deb ...
Unpacking quota (4.03-2) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
Processing triggers for systemd (229-4ubuntu12) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
libtirpc1:amd64 (0.2.5-1) 설정하는 중입니다 ...
quota (4.03-2) 설정하는 중입니다
```





• quota 설정하기

◆ /etc/fstab 수정

- ❖ Quota를 적용하려면 관리자인 root에서 적용할 파일시스템의 옵션 부분에 있는 "defaults" 뒤에 쿼터유 형을 적어준다. 쿼터 유형은 유저 쿼터(usrquota)와 그룹 쿼터(grpquota)가 있다.
- ❖ 일반 사용자들의 홈디렉터리는 /home 아래가 된다. 그런데, 아래의 그림을 보면 /, /usr, /var만 있고 /home 파일 시스템이 없다. /home이 없을 경우에는 그 상위 파일 시스템인 /에 쿼터를 적용해야 한다.

```
🗎 🗊 jeong@study: ~
jeong@study:~$ cat /etc/fstab
  /etc/fstab: static file system information.
                                                                         🙆 🖹 🧻 jeong@study: ~
 Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
 device; this may be used with UUID= as a more robust way to name device# /etc/fstab: static file system information.
 that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                                                                         # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
 <file system> <mount point> <type> <options>
                                                                         # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                                                        <dump> <pass>
  / was on /dev/sda1 during installation
                                                                         # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
UUID=66885f62-ad9d-418b-afed-917a28bcb104 /
                                                          ext4
                                                                  errors=#
- FO 0
                                                                         # <file system> <mount point> <type> <options>
                                                                                                                                  <dump>
 /usr was on /dev/sda2 during installation
                                                                         # / was on /dev/sda1 during installation
UUID=f754a6c9-51c4-43a1-9d9e-9e2fa5433ade /usr
                                                                  default UUID=66885f62-ad9d-418b-afed-917a28bcb104 /
                                                          ext4
                                                                                                                                   ext4
                                                                                                                                           errors=remount
                                                                          -ro.usrquota 0
//var was on /dev/sda3 during installation
                                                                         # /usr was 🍉 /dev/sda2 during installation
UUID=c7fb683d-a70a-49c3-b14e-abda26ef03c9 /var
                                                                  default UUID=f754a6c9 51c4-43a1-9d9e-9e2fa5433ade /usr
                                                                                                                                           defaults
                                                          ext4
                                                                                                                                   ext4
# swap was on /dev/sda4 during installation
                                                                         # /var was on /dev/sda3 during installation
                                                                                                                                           defaults
UUID=79eaf293-ac01-4c8e-a19a-36fb0d54c20f none
                                                                         UUID=c7fb683d-a70a-49c3-b14e-abda26ef03c9 /var
                                                                                                                                   ext4
                                                          swap
                                                                  SW
 0
         0
/dev/fd0
                /media/floppy0 auto
                                       rw,user,noauto,exec,utf8 0
                                                                         # swap was on /dev/sda4 during installation
                                                                         UUID=79eaf293-ac01-4c8e-a19a-36fb0d54c20f none
jeong@study:~$
                                                                                                                                   swap
                                                                                                                                           SW
                 s Engineering
                                                                         /dev/fd0
                                                                                         /media/floppy0 auto
                                                                                                                 rw,user,noauto,exec,utf8 0
```

•

사용자 관리

- Quota 기록 파일 "aquota.user"와 "aquota.group" 생성
 - ◆ 사용자별 쿼터를 기록할 aquota.user 파일과 그룹별 쿼터를 기록할 aquota.group 파일은 root 소유이어야 하고, 파일 퍼미션 권한은 보안상 600으로 하여야 한다.
 - ◆ 쿼터 기록 파일은 쿼터를 적용할 파일시스템의 최상위 디렉터리에 만들어야 한다.
 - ◆ UUID=66885f62-ad9d-418b-afed-917a28bcb104 / ext4 errors=remount-ro, **usrquota** 0 1 로 지정하였을 경우에는 aquota.user 파일을 해당 **파일시스템의 최상위인 / 디렉터리**에 만든다.
- 관리자인 root에서 Quota를 활성화시킬 파티션인 루트 디렉터리로 이동한후 aquota.user

파일을 다음과 같이 만든다.

```
# cd /
```

touch aquota.user

chmod 600 aquota.user

Quota 시스템 활성화시키기

◆ Quota 소프트웨어를 활성화시키기 위해, 여러분이 수정한 것이 내용이 적용될 수 있도록 시스템을 리부트하거나 리마운트한다(서버가 동작하고 있을 경우에는 리마운트를 하는 것이 좋다).

mount -o remount /

```
😭 🖹 🗊 root@study: /
root@study:/# mount -o remount /
root@study:/#
root@study:/# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw.nosuid.relatime.size=4056852k.nr inodes=1014213.m
ode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod
e=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=815760k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,quota,usrquota,errors=remount-ro,data=orde
red)
/dev/sda2 on /usr type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xa
ttr,release agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hu
qetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
```





• 현재 사용량 검사

- ◆ 쿼터를 적용하기 전에 현 사용량을 검사하기 위하여 quotacheck 명령을 사용하여 검사를 한다.
- ◆ 주의 이 명령을 수행할 경우에는 파일의 손상의 위험이 있으므로 quota off 상태에서 한다. -a 옵션은 현재 마운트되어있는 파일시스템(/etc/mtab)에서 quota가 적용된 모든 파일시스템을 검사한다.
- # quotacheck -cfmvF vfsv0 /
- 검사가 완료 되었으면 쿼터를 ON하여 쿼터의 기능을 작동시킨다.
 - # quotaon /

```
root@study:/# quotacheck -cfmvF vfsv0 /
quotacheck: Your kernel probably supports journaled quota but you are not using
it. Consider switching to journaled quota to avoid running quotacheck after an u
nclean shutdown.
quotacheck: Scanning /dev/sda1 [/] done
quotacheck: Old group file name could not been determined. Usage will not be sub
tracted.
quotacheck: Checked 6306 directories and 33673 files
root@study:/#
root@study:/#
root@study:/#
root@study:/#
```





• quotacheck 옵션은 다음과 같다.

옵 션	설 명
С	aquota.user 파일을 생성(기존 aquota.user 파일을 무시하고 새로 스캔 결과를 생성)한다.
f	할당량이 활성화 된 파일 시스템에서 새로운 할당량 파일을 검사하고 기록
m	이 옵션은 다시 마운트가 실패 할 경우 읽기 - 쓰기 모드에서 파일 시스템을 강제 검사한다. 검
	사하는 동안 어떤 프로세스도 파일 시스템에 쓰지 않을 것이라는 확신이 있을 때만 사용할 것.
V	자세한 상태 정보를 표시
F	형식 이름.
vfsv0	vfsv0은 시스템 및 손상된 할당량 파일에서 기본 탐지가 작동하지 않을 때 사용되는 표준
	qutoa 파일 형식으로, vfsold, vfsv0, vfsv1, rpc, xfs가 있다.



Ç

사용자 관리

사용자와 그룹에게 Quota 설정

- ◆ edquota 명령으로 사용자별 또는 그룹별로 쿼터를 적용한다.
- ◆ testusr 사용자의 디스크 할당량을 지정하기 위해 "edquota –u testusr" 명령을 사용함으로써 vi 에디터(또는 EDITOR 환경변수에 설정한 에디터 : 임시로 export EDITOR=/usr/bin/vi 이렇게 지정 할 수 있다.)로 testusr 사용자의 할당량을 변경할 수 있다.

```
# export EDITOR=/usr/bin/vi
```

- # adduser testusr
- # edquota –u testusr

```
🔞 🖨 🗊 root@study: /
root@study:/# export EDITOR=/usr/bin/vi
root@study:/# adduser testusr
'testusr' 사용자를 추가 중...
새 그룹 'testusr' (1001) 추가 ...
새 사용자 'testusr' (1001) 을(를) 그룹 'testusr' (으)로 추가 ...
'/home/testusr' 홈 디렉터리를 생성하는 중...
'/etc/skel'에서 파일들을 복사하는 중...
새 UNIX 암호 입력:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for testusr
Enter the new value, or press ENTER for the default
          Full Name []:
          Room Number []:
          Work Phone []:
          Home Phone []:
          Other []:
정보가 올바릅니까? [Y/n]
root@study:/#
root@study:/# edquota -u testusr
```





- 아래 그림을 보면 /dev/sda1 파일시스템에서 testusr 사용자가 사용한 양이 보인다.
- 첫 번째 방법(①번 화살표)이 사용자가 사용한 **하드 디스크의 공간(blocks)을 제한**하는 방법과 두 번째(②번 화살표)로 소유자가 가질수 있는 **파일의 개수(inodes)를 제한**하는 방법이 있다. 물론, 두 가지 모두로 제약을 줄 수도 있다.
- 왼쪽 상자(①번 화살표)를 보면 blocks, soft, hard가 있다. 현재 28blocks을 사용(약 28Kbyte) 하였으며 soft와 hard의 값이 0으로 되어 있어서 제한을 하지 않았다.
- 오른쪽 상자(②번 화살표)에서는 inodes, soft, hard가 있다. 역시, 5, 0, 0으로 testusr 소유자의 파일은 5개가 있으면 soft와 hard의 값이 0으로 되어 있어서 제한을 하지 않았다.





Soft Limit

◆ Soft limit는 사용자에게 <mark>경고</mark>를 받게 되는 최대 허용치를 지정한다. <u>단, 유예 기간(grace period)</u> <u>내에 최대 허용치 아래로 내리지 않을 경우에는 더 이상 사용을 하지 못하게 된다. 다만, 삭제는</u> <u>할 수 있다.</u>

Hard Limit

◆ Hard limit는 사용자가 사용할 수 있는 **최대 허용치**를 지정한다. 이 최대 허용치는 유예 기간 (grace period)내에 있더라도 제한을 받게 된다. 즉, soft limit는 경고를 받더라도 유예기간 안에 서는 사용이 가능하지만, hard limit 이상의 공간은 사용할 수 없다.

Grace Period

- ◆ 유예 기간은 사용자의 사용 용량이 soft limit 용량을 넘은 후부터 적용되는 시간제한이다. 시간은 sec(onds), min(utes), hour(s), day(s), week(s), month(s) 단위로 사용할 수 있다.
- ◆ 유예기간은 사용자별로 지정하는 것이 아니라 파일 시스템에 지정하게 된다. 유예 기간은 "edquota –t" 명령으로 지정할 수 있다.





edquota -t

• 유예기간 역시, 하드 디스크의 공간(blocks)과 파일의 개수(inodes)에 대하여 각각 지정할수 있다.





• 다른 사용자들에게 동일한 쿼터를 할당하는 방법

- ◆ 적용할 사용자가 적을 경우 testusr 사용자와 동일하게 적용할 사용자가 몇 명 정도 있으면 간단하게 # edquota -p testusr 사용자명1 사용자명2 사용자명3
- ◆ 적용할 사용자가 많을 경우에는 /etc/passwd 파일의 UID 값을 이용하여 지정할 수 있다. 사용자의 UID가 1000 보다 큰 사용자들에게 testus 사용자와 동일한 쿼터를 적용하려면
 - # edquota -p testusr `awk -F: '\$3 > 1000 {print \$1}' /etc/passwd` 여기에는 bash 쉘을 사용하고, 사용자의 UID가 1000부터 시작한다고 가정한다.






• ①번 화살표를 보면, testusr 사용자의 하드 디스크의 공간(blocks)의 soft 제한을 100으로하고 hard 제한을 150으로 지정하고, 파일의 개수(inodes) soft 제한을 400개로 hard 제한을 500개로 제한하였다.

• ②번 화살표를 보면, 이 제한을 testusr1, testusr2, testusr3 사용자에게 동일하게 지정되었

다.



root@study:/#