

# 7장. 학습 내용



- 투상 변환의 종류
- 가시부피와 정규화 가시부피
- OpenGL의 평행 투상
- OpenGL의 원근 투상
- 뷰포트 변환 (Viewport Transformation)

# 7.1 투상 변환의 종류



- 모델좌표계에서 시작한 3차원 물체의 정점
- 전역좌표계
- 시점 좌표계
- 투상면이라고 불리는 2차원 평면으로 대응



# ₩ 투상(projection)

- 이와 같이 3차원 공간상의 물체를 2차원인 화면으로 대응시키기 위한 작업이다.

용어들





- 시점(Center of projection)
  - 투상 중심으로 카메라 또는 눈의 위치
- 시선(Line of sight)
  - 카메라가 바라보는 방향
- 투상선(projectors)
  - 시점으로부터 물체 곳곳을 향하는 선들
- 투상면(Projection Plane)
  - 물체의 상의 맺히는 면
  - 투상은 3차원 공간을 2차원으로 대응시키는 과정
  - 투상선이 투상면에 만나는 것이 투상




#### 가시 부피(View Volume)

- 전체 3차원 공간에서 최종적으로 화면에 출력하고자 하는 영역
- 가시 부피의 형태는 투상 방법에 따라 다양








### 평행 투상




- 시점이 물체에서 무한히 멀리 떨어진 경우
- 실제로는 물체의 크기(깊이)에 비해 카메라의 위치가 매 우면 경우
  - 원근감이 거의 없어지고 평행 투상과 같은 결과
- 정사투상(Orthographic Projection)
  - 툰상선과 툿상면이 진교함 일반적인 경우
- 경사투상(Oblique Projection) \_\_\_\_
  - 투상선은 투상면과 직교하지 않게 처리되는 경우





#### 주 면에 의한 정사 투상





- 물체의 <u>주 면(Principal Plane)</u>을 설정
  - 건축물의 경우 주면을 이용해 건물을 전면도(입면도)와 평면도, <u>측면도</u> 등으로 구분해 사용
  - ↑ 건물이나 인공물에서만 의미가 있음.
  - ★ 산이나 바위 같은 자연물에서는 주면의 정의가 모호
- 주 면의 개념을 적용하면
  - (- 다중뷰 정사투상 축측 투상
















• [Lab 7-1] 추사 김정희 선생의 세한도(歲寒圖)를 찾아보고, 그림 안에 있는 집이 어떤 투상법으로 그렸는지 생각해 보라.




見られる Soul => 古い中心


17


# 원근 투상(Perspective Projection)



- 물체의 크기에 비해 시점이 비교적 가까운 거리
- 투상선이 시점에서 출발하여 방사선 모양으로 퍼져나감 ⇒
- 원근 투상법을 사용하면 거리에 따라 물체의 크기가 달 라 훨씬 실감나는 화면
- 그러나 최종적으로 투상면에 출력된 물체의 크기를 보고 실제 물체의 크기를 유추할 수 없다는 단점
  - 공학도면과 같이 그 내용을 바탕으로 직접 제작을 하는 용도로 사용할 수 없음.











- [Lab 7-2] Tour Into the Picture이란 키워드를 인터넷에 서 검색해보라. TIP 알고리즘과 소실점의 관계를 찾아보라.
- [Lab 7-3] 차량 전면에 장착된 카메라의 영상을 이용해 차선을 추출하고 앞차와의 거리를 계산하기 위해 소실점 이 어떻게 사용되는지 알아보라.

23



# 7.2 가시부피와 정규화 가시부피




- 전후방 절단면과 가시부피
- 각 투상에서의 가시부피의 형태
- 정규화 가시부피의 개념

### 가시부피(View Volume)



- 가상의 3차원 공간에 많은 로봇들이 흩어져 싸우고 있는 게임을 생각해 보자. 3차원 공간은 넓고 화면은 제한적이 므로 화면에 모든 공간을 나타낼 수는 없을 것이고, 매순간 화면에는 전체 공간의 일부만 보일 것이다.
- 전체 가상 공간에서 투상면에 투상하고자 하는 3차원 공 간상의 일정 영역을 **가시부피(View Volume)**라 한다.





- OpenGL의 가시부피 설정 함수
  - glOrtho()
  - glFrustum()
  - gluPerspective()


25


# 전방 절단면(near plane) - 시점에서 가까운 절단면 - 이 면 앞쪽은 가시부피에서 제외됨 - Near Clipping Plane, Near Plane, Front Plane, Hither 라고도 함. • 후방 절단면(far plane): - 시점에서 멀리 떨어진 절단면 - 이 면의 뒷쪽은 가시부피에서 제외됨 - Far Clipping Plane, Far Plane, Back Plane, Yon 이라고도 함.

#### \* NATION उत्तराति सेंबिश्मी









컴퓨터그래픽스 및 실습 7장. 투상 변환

# 7.3 OpenGL의 평행투상




- 평행 투상의 기본 개념
- 평행 투상 가시부피 설정
- glOrtho()의 역할

31

# 평행투상 기본 개념



- 모델 좌표 → 전역 좌표 → 시점 좌표 순서로 변환된 상태
  - 현재 모든 점들은 시점 좌표계 VCS를 기준으로 표시
  - 카메라는 -z방향



- 공간상의 두 점 P와 Q의 x와 v좌표가 동일하다면
  - 평행 투상에서 P와 Q는 z값에 상관없이 투상면의 같은 지점 P'로 대응

#### 평행투상을 위한 가시 부피 설정



• 행렬 표현

$$\begin{array}{c} P' = M_{\text{ortho}} \bullet P \\ \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -d \\ 1 \end{pmatrix}$$



#### 평행투상 가시부피 설정 함수



• OpenGL 함수


void glortho ( double left, double right, double bottom, double top, double near, double far);


- (left, right, bottom, top): 투상면의 좌, 우, 하, 상 지정
- (near, far): 전후방 절단면
- 사용 예


```
      glMatrixMode( GL_PROJECTION );
      // 현재 행렬을 프로젝션 행렬로

      glLoadldentity( );
      (이 프로젝션 행렬을 항등행렬로

      glOrtho ( l, r, b, t, n, f );
      // 가시부피 지정
```







• [Lab 7-4] OpenGL에서는 경사투상을 위한 함수를 지원하지 않는다. 위에서 설명한 방법을 이용하여 Cavalier 투상과 Cabinet 투상을 위한 변환 함수를 만들어보라.

# 7.4 OpenGL의 원근투상




- 원근 투상의 기본 개념
- 원근 투상 가시부피 설정
- glFrustum()의 역할


## 원근투상 기본 개념




• 매개변수 방정식(parametric equation)으로 시선을 표현





Projection Plane






eary?








#### 원근투상의 정규화 가시부피





- 전방 절단면에 비해 후방 절단면이 줄어듬.
  - 멀리 있는 것이 작게 보여야 함.




- T 행렬
  - Z 값에 영향을 미침: 원래의 물체 정점의 깊이 z와 정규화 변환 후의 물체 정점의 깊이 z'의 관계


$$\mathbf{P'} \; = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} \; = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$











#### 전체 투상 과정



- 투상 변환에 의해 일단 정점들이 절단 좌표계(CCS)로 변환
  - 정점들은 동차좌표로 표시되고 절단(clipping) 알고리즘들은 동차좌 표 공간에서 이루어 짐.
  - 절단 알고리즘은 다음 장에서.
- 절단작업이 끝나면 원근분할
  - 모든 정점들을 실제 3차원 좌표로 변환
  - 동차 좌표 (x, y, z, w) → 3차원 좌표 (x/w, y/w, z/w, 1)로 변환
  - 결과 → 정규화 장치 좌표계(NCDS)
- 마지막으로 뷰포트로 투상
  - 정규화 가시부피의 z=0 평면 → 뷰포트
  - 3차원의 NCDS에서 먼저 깊이 정보를 활용하는 처리
  - 이후 z성분을 없애면 → 2차원의 좌표 (x/w, y/w)
  - (x/w, y/w)는 다시 뷰포트의 크기에 따라 **장치좌표계(DCS)**로 변경

# 7.5 뷰포트 (Viewport) 변환





53

# 뷰포트 변환





- 정규화 장치좌표계(NDCS)
  - \_ 절단 이후 원근분할에 의해 물체 정점을 3차원 좌표로 변환한 것
  - -(x', y', z', 1) = (x/w, y/w, z/w, 1)
- 뷰포트 변환(Viewport Transformation)
  - 정규화 장치좌표계에서 화면 좌표계로 가는 작업







54











• [Lab 7-6] 앞의 프로그램에서 원근투상의 전방 절단면과 후방 절단면을 조절할 수 있도록 하는 기능을 구현하라. 마우스 이벤트를 사용해도 좋고 키보드 이벤트를 사용 해도 좋다. 전후방 절단면 조절에 따른 원근투상 결과의 차이를 분석해 보라.

59

