EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO - IOS CONFIGS

Diagrama de topologia




Tabela de endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço	Mascara	Default Gateway
	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	
PC3	NIC	192.168.10.12	255.255.255.0	
PC4	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	
PC5	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	
PC6	NIC	192.168.11.12	255.255.255.0	

Tarefa 1: Com base no diagrama de topologia anterior e usando a ferramenta Packet Tracer elabore um esquema semelhante.

Tarefa 2: Configure os endereços IP nos PC's e determine os respetivos Default Gateways.

Tarefa 3: Executar as configurações base do router.

Passo 1: Configurar o nome do router de acordo com a tabela de endereçamento.

Exemplo:

Router(config)# hostname R1

R1(config)#

Como se chama o modo de configuração para inserir o comando hostname?

Hugo Viana Página 1

Passo 2: Configure a mensagem de Banner's para o router.

Exemplo:

R1(config)# banner motd #

Enter TEXT message. End with the character '&'.

!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!

#

R1(config)#

Passo 3: Configure as passwords do router.

Password do modo privileged exec

Para colocarmos a password encriptada usamos o comando enable secret password.

R1(config)# enable secret class

O comando *enable secret password* é usado para fornecer uma camada adicional de segurança sobre o comando *enable password*.

O comando enable secret fornece mais segurança ao armazenar a password pois usa uma função de criptografia não reversível. A camada adicional de segurança que a encriptação fornece é útil em ambientes onde a password atravessa a rede ou é armazenada num servidor.

Depois de colocar estes comandos utilize o comando **show running-config** para ver como as passwords são guardadas nas configurações.

Configurar a password da consola do router.

R1(config)# line console 0

R1(config-line)# password cisco

R1(config-line)# login

R1(config-line)# exit

R1(config)#

Nota: Para colocar todas as passwords encriptadas usar o comando no modo de configuração global:

S1(config)# service password-encryption

Adicionar o comando logging synchronous à consola

S1(config-line)# logging synchronous

O comando **logging synchronous** impede que mensagens IOS na linha da consola interrompam os comandos via teclado.

Passo 4: Configure os endereços IP nas interfaces do router.

Exemplo 1:

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Use o comando description para fornecer uma descrição à interface.

R1(config-if)# description Link para a LAN1



Por fim ligar a interface.

R1(config-if)# no shutdown

Exemplo 2:

R1#configure terminal

R1(config)#interface GigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

R1(config-if)#description Link para a LAN2

R1(config-if)# no shutdown

Passo 5: Verificar o estado das interfaces.

Verificar o estado (status) das interfaces no router utilizando o comando show ip interface brief.

As interfaces GigabitEthernet0/0 e GigabitEthernet 0/1 devem estar com o Status UP.

Passo 6: Examine o comando **show ip route.** Este comando exibe as informações da tabela de routing do router.

R1# show ip route

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C
        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C
        192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
        192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Tarefa 4: Depois de fazer todas as verificações, quarde as configurações do router de modo definitivo.

R1# copy running-config startup-config

Building configuration...

[OK]

R1#

Tarefa 5: Executar as configurações base do switch.

Passo 1: Configurar os nomes dos switches de acordo com a tabela de endereçamento.

Exemplo:

Switch(config)# hostname S1

S1(config)#

Passo 2: Configure a mensagem de Banner's para os dois switches.

Exemplo:

S1(config)# banner motd #

Enter TEXT message. End with the character '#'.

!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!

#

S1(config)#

Passo 3: Configure as passwords dos switches.

Password do modo privileged exec

Hugo Viana Página 3



Colocar a password encriptada usando o comando enable secret password.

S1(config)# enable secret class

· Configurar as passwords da consola dos switches.

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password cisco

S1(config-line)# login

S1(config-line)# exit

S1(config)#

Nota: Para colocar todas as passwords encriptadas usar o comando no modo de configuração global:

S1(config)# service password-encryption

Adicionar o comando logging synchronous à consola

S1(config-line)# logging synchronous

O comando **logging synchronous** impede que mensagens IOS na linha da consola interrompam os comandos via teclado.

Nota: Faça as mesmas configurações para o switch S2.

Tarefa 5: Guarde as configurações dos switches de modo definitivo.

S1# copy running-config startup-config

Building configuration...

[OK]

S1#

Tarefa 7: use o comando ping para testar a conetividade da rede.

Tarefa 8: configurar acesso remoto por telnet no router e nos switches.

Exemplo:

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# password qwerty

R1(config-line)# login

Tarefa 9: verifique o acesso remoto por telnet no router e nos switches através de qualquer PC.