ORION SHELVINATOR EQ

User manual

Soundins

www.soundins.com.ar

Soundins_

contact@soundins.com.ar

Shelvinator EQ – Installation guide

WINDOWS Installation

- Run Orion Shelvinator EQ Installer

The Orion Shelvinator EQ.vst file will be installed at :

" C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins\Soundins "

The Orion Shelvinator EQ.vst3 file will be installed at :

" C:\Program Files\Steinberg\VST3\Soundins"

- Folder installation can be modified but just be sure is the same where your DAW search for the VST and the user has level of permission.
- "Orion Shelvinator EQ.pdf" will be installed at the same folder than VST.

MAC Installation

- Run Orion Shelvinator EQ Installer

The files will be installed in the following locations:

"Orion Shelvinator EQ.component" (*AU*) will be in
...\Library\Audio\Plug-Ins\Components

The file "Orion Shelvinator EQ.vst3" (*VST3*) will be in :
...\ Library\Audio\Plug-Ins\VST3

The file "Orion Shelvinator EQ.aax" (*AAX*) will be in :
...\ Library\ApplicationSupport\AVID\Audio\Plug Ins

The file"Orion Shelvinator EQ.pdf" (*User Manual*) will be in:
...\Library\Documentation

Operational basics

Shelvinator EQ is a low & high shelving equalizer with additional features. These ones are a saturator, an stereo image expander and a monocompatibility checker.

We can identify three main areas in the plugin layout: equalization, levels and stereo processes area.

Level Area

Input , Output and Saturation signal levels controls.

EQ Area

Low freq shelving (red) and high freq shelving (green)

Stereo image Area

Stereo image expander with input filter and monocompatibility checker

Shelvinator EQ – Equalization area

Low / High Gain :
Low & High gain shelving control.
Range: -12 dB / +12 dB

Low /High Cut : Low & High shelving frequency cut off. These are the ones where the gain reaches 50% of the value sets in gain control.
Range: Low = 20 Hz / 4 kHz
High = 400 Hz / 20 kHz

Low / High Slope : Slope of the shelf. Values greater than 1 show resonant curve behaviours while with les tan 1 , the slope becomes more gentle.

Shelvinator EQ – Area de Niveles



In: Input signal level to the unit. All processes are impacted by this control. Changes in this control modifiy the harmonics composition as well as the signal to distortion ratio.
Range : -5 dB / +5 dB

Out: Processed signal output level. It is the last processes in the plugin chain.
Range: -15 dB / +15 dB

Saturator On/Off

Saturation level: Saturation done by the addition of odd and even harmonics. High amount of saturation may cause an increase in total signal level, that can be properly adjusted by the Out level control.

Shelvinator EQ – Stereo processing area

Widener: Control the expansion width of stereo signal.
Range : 0 / 3. For 0 no changes are applied while for 3 , the expansion is the highest.

xFc: Freq Widener cutoff. It is a crossover´s cut off frequency. In the lower band no stereo process are applied meaning the signal remains as it is. In the upper band, stereo widener is applied according to Widener amount control.
Range : 100 Hz / 8 kHz

MonoCheck: It´s a mono converter of the processed signal. It is applied at the end of the chain (just before output control level). It is useful to verify the amount of monocompatibility of the output signal

Shelvinator EQ – Complements



Power : If turn off, there´s no any signal processing at all, being useful for comparison purpose (with and without process). It is worth to note that even turned off, the plugin could have some remaining CPU activity. If this was the case, de-activate it from the DAW and this remaining usage will disappear.

OverSampling. By default, oversampling processing is off. Apart from saturation process, there is no need to use oversampling in this unit. In case of saturation feature engaged, the user can turn the oversampling on. But please note that this will increase the CPU usage, recommending the engagement only if really need it.

Note: Even with oversampling engaged, if saturator is off or at zero level, it will automatically disengage to avoid wasting unnecessary processor resource. We do not recommend enabling it for sampling frequency above 48kHz.

Shelvinator EQ – Signal Flow architecture



Signal Flow

Distribution and Use Statements

Orion Shelvinator EQ is a freeware software, and thus, cannot be traded under any circumstances, conditions and media. The commercial trade of this SW is forbidden.

As it is a freeware SW, there´s no any support to guarantee the right operation and/or performance in all DAWs and Operative systems. Additionally , neither developers nor distributors shall have any liabilities for direct or indirect damages ,liabilities and losses caused by the installation and use of it. By accepting these conditions, the user takes at its own risk all the responsibility for the installation and usage of the software.

Available format : WIN : VST / VST3 ; MAC: VST / VST3 / AU. If wanted to be used in Pro Tools™ , a VST/VST3 <->AAX adapter must be applied (Patchwork).

ORION SHELVINATOR EQ

Manual de uso

Soundins_

www.soundins.com.ar

Soundins

contact@soundins.com.ar

Shelvinator EQ – Instrucciones de Instalación

INTALACION EN WINDOWS

- Ejecutar el Orion Shelvinator EQ Installer

El archivo Orion Shelvinator EQ.dll se intalará en :

" C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins\Soundins "

El archivo Orion Shelvinator EQ.vst3 se intalará en :

" C:\Program Files\Steinberg\VST3\Soundins"

- Podés modificar el directorio de instalación, pero asegurate que sea al que tu DAW apunta para leer los plug ins y que el usuario posea permisos de escritura.
- El manual se instalará en el mismo subdirectorio que el VST

INSTALACION EN MAC

- Ejecutar el Orion Shelvinator EQ Installer

Los archivos se instalarán en las siguientes direcciones

El archivo "Orion Shelvinator EQ.component" (*AU*) se instalará en:
...\Library\Audio\Plug-Ins\Components

El archivo "Orion Shelvinator EQ.vst" (*VST*) se instalará en:
...\Library\Audio\Plug-Ins\VST

El archive "Orion Shelvinator EQ.aax" (*AAX*) will be in :
...\ Library\ApplicationSupport\AVID\Audio\Plug Ins

El archivo "Orion Shelvinator EQ.pdf" (*Manual del Usuario*) se inslatará en:
...\Library\Documentation

Principio de Operación

El Shelvinator EQ es un ecualizador de graves y agudos tipo shelving, con complementos adicionales. Dichos complementos están integrados por un saturador, un expansor de imagen estéreo y un verificador de monocompatilidad.

Se pueden identificar 3 áreas principales en el frente del plugin: la de ecualización , la de nivel y la de procesamiento estéreo.

Area de Niveles

Control de nivel de entrada , salida y de saturación de la señal.

Area de ecualización

Shelving de graves (rojos) y de agudos (verde)

Area dei Imagen Stereo

Expansor de imagen estéreo con control de filtro de entrada y monocompatiilidad

Shelvinator EQ – Area de Ecualización

Low / High Gain : Control de Ganancia del Low y High Shelving respectivamente. Rango -12dB / +12dB.



Low /High Cut : Control de frecuencia de corte del Low y High shelving respectivamente. La frecuencia de corte es aquella en donde se produce el 50% de la ganancia establecida en 1.
Rango Low = 20 Hz / 4 kHz - High = 400 Hz – 20 khz

Low / High Slope : Pendiente del shelf. A valores mayores a 1 presentan comportamiento resonante, mientras que a valores menores la curva se suaviza.

Shelvinator EQ – Area de Niveles



In: Nivel de entrada de la señal a la unidad. Todos los procesos están influenciados por la misma. Su cambio modifica la relación de armónicos entre sí y con respecto a la señal original. Rango -5 dB / +5 dB

Out: Nivel de salida de la señal procesada. Rango -15 dB / +15 dB. Es el último proceso en la cadena del plugin

Saturador On/Off

Nivel de Saturación: Saturación de la señal por la generación de armónicos pares y impares. Para valores altos, puede percibirse un aumento en el volumen de la señal resultante, pudiéndose compensar con el control Out.

Shelvinator EQ – Area de procesamiento estereo

Widener: Ensanchador estéreo. Controla el grado de ensanchamiento estéreo aplicado a la señal. Rango 0 / 3. Para el valor 0 la señal no se modifica en absoluto, mientras que para 3 el valor de ensanchamiento aplicado es máximo.

xFc: Frecuencia de corte para ensanchador de imagen estéreo. Es la frecuencia de corte de un crossover. En la banda inferior del mismo, la señal queda con su imagen estéreo inalterada, mientras que por encima se le aplica el ensanchador estéreo. Rango 100Hz / 8 kHz.

MonoChecker: Es un conversor a mono de la señal procesada. Se aplica al final de toda la cadena, y por lo tanto sirve para verificar el grado de monocompatibilidad de la señal de salida procesada.

Shelvinator EQ – Adicionales



Power : apagado de la unidad. Al apagarse, no existe procesamiento alguno de la señal, siendo útil para comparar la señal con y sin procesamiento. Sin embargo, aún apagado, puede seguir existiendo un consumo remanente de CPU, con lo cual si se quiere evitar esto, de debe desactivar desde el DAW

OverSampling. Por defecto, la unidad posee el oversampling desactivado. Salvo para el proceso de saturación, no es necesario el oversampling. El usuario podrá evaluar la necesidad de activarlo si utilizase la saturación, pero esto aumentará el consumo del CPU. Por lo tanto solo activarlo cuando sea necesario.

Nota: aún estando habilitado el oversampling si el saturador estuviese deshabilitado o a un nivel cero, el oversampling se deshabilita automáticamente para evitar el consumo innecesario de procesamiento. No recomendamos su habilitación para frecuencias de muestreo mayores a 48kHz.

Shelvinator EQ – Esquema funcional



Flujo de señal

Condiciones de uso y distribución

Orion Shelvinator es un plugin de libre distribución y uso gratuito y, por lo tanto, no puede ser comercializado bajo ningún concepto , forma y/o metodología. Su comercialización está prohibida.

Al ser un desarrollo freeware, no se garantiza el correcto funcionamiento y desempeño en todos los DAWs y sistemas operativos, como tampoco , ni el/los desarrolladores y distribuidores tendrán responsabilidad por daños directos o indirectos que pudiesen producirse por su instalación y uso. Aceptando la condiciones enumeradas , el usuario toma bajo su propio riesgo la instalación y uso del software.

Los archivos disponibles son WIN: VST / VST3 ; MAC: VST/ VST3/AU.. Si quisiera ser utilizado en Pro Tools™ podrá realizarse a través de un adaptador VST/VST3 <-> AAX (Patchwork).

Soundins

Soundins_

www.soundins.com.ar

contact@soundins.com.ar