

**Automatización de la configuración de almacenamiento en máquinas virtuales
GNU/Linux desde el host con Oracle VM VirtualBox**

Estudiantes:

Jorge Iván Acosta Aristizábal



Universidad del Quindío
Facultad Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación
Computación en la Nube
Armenia, Quindío
Octubre del 2026

Índice

Introducción	4
1. Marco Teórico y Tecnologías	5
1.1. Virtualización y Oracle VM VirtualBox	5
1.2. Guest Additions	6
1.3. Comunicación Host–Guest	6
1.4. Gestión de Almacenamiento en GNU/Linux	7
1.5. Automatización con Bash	8
1.6. Testing de Scripts	9
2. Diseño de la Solución	10
2.1. Escenario de Aplicación	10
2.2. Arquitectura y Comunicación entre Host y Guest	11
2.3. Algoritmo de Automatización (Idempotente)	13
2.4. Interfaz de la Solución	16
2.5. Sintaxis del Archivo Declarativo	20
2.6. Instalación y Sistema de Construcción	24
3. Implementación	26
3.1. Estructura del Código	26
3.2. Script / Programa Principal	28
3.3. Parametrización para Múltiples VMs	36
3.4. Manejo de Errores y Casos Edge	37
3.5. Verificación Estática y Pruebas Unitarias	39
3.6. Preparación y Ficha Técnica de las Máquinas Virtuales	40
3.7. Evidencias de las Pruebas de Funcionamiento	41
3.7.1. Prueba 1: Configuración Inicial de VM1	42

3.7.2. Prueba 2: Configuración de VM2	46
3.7.3. Prueba 3: Disponibilidad del Almacenamiento	52
3.7.4. Prueba 4: Persistencia Tras Reinicio	53
3.7.5. Prueba 5: Re-ejecución sobre VM Configurada	54
3.7.6. Prueba 6: Condición que Impide la Ejecución Normal	59
3.8. Tiempo de Ejecución	62
4. Conclusiones	64
4.1. Logros Alcanzados	64
4.2. Problemas Encontrados y su Solución	64
4.3. Herramientas de Inteligencia Artificial Utilizadas	66
4.4. Limitaciones Identificadas	66
4.5. Trabajo Futuro	67

En prácticas previas de la asignatura se realizó manualmente la preparación de un disco adicional para ser utilizado como almacenamiento de datos en una máquina virtual GNU/Linux. Dicha actividad implicó ejecutar secuencialmente los procedimientos de particionado, creación del sistema de archivos (ext4/xfs), montaje y configuración del montaje automático mediante `/etc/fstab` para garantizar persistencia (Nemeth et al., 2017). Si bien estos pasos son fundamentales para la administración de almacenamiento, su ejecución manual resulta repetitiva, propensa a errores humanos y no escala cuando una organización debe aprovisionar almacenamiento en múltiples máquinas virtuales.

El presente trabajo aborda la automatización completa de este proceso desde el sistema operativo *host*, aprovechando las capacidades de Oracle VM VirtualBox. La solución permite que el *host* inicie y prepare una *VM*, establezca comunicación con el sistema operativo invitado mediante las Guest Additions y ejecute automáticamente las acciones necesarias para que el nuevo almacenamiento quede disponible sin intervención manual. Los requisitos fundamentales son la ejecución desatendida, sin ingreso de contraseñas, comandos interactivos ni pulsaciones de tecla; la reproducibilidad, con el mismo resultado en cada ejecución; la reutilización, aplicable a múltiples *VMs* con parámetros configurables; y la idempotencia, con re-ejecución segura sobre *VMs* ya configuradas sin pérdida de datos ni operaciones destructivas (Wikipedia Contributors, 2024).

La comunicación *host-VM* se realiza a través de la Guest Control API (`VBoxManage guestcontrol`), mecanismo nativo de VirtualBox que no requiere configuración de red adicional más allá del modo puente (*bridged networking*) para la obtención de la IP de la *VM* (Oracle Corporation, 2024c, 2024e). La automatización se implementa en Bash para *host* Linux/macOS, siguiendo prácticas robustas de scripting (GreyCat, 2024; Holen, 2024) y validada con el framework de testing BATS (Bats Contributors, 2024). De este modo, el aprovisionamiento deja de depender de pasos manuales y se convierte en un procedimiento desatendido y verificable, cuyos resultados son consistentes entre ejecuciones y cuya repetición no compromete al sistema invitado.

1. Marco Teórico y Tecnologías

La solución descrita en este documento se inscribe en la confluencia de tres áreas complementarias de la administración de sistemas. La virtualización permite ejecutar sistemas operativos completos como *VM* aisladas sobre un mismo equipo físico y expone los recursos, como discos e interfaces de red, que el *host* puede administrar de forma programática (Oracle Corporation, 2024d, 2024e). La administración de almacenamiento en GNU/Linux, por su parte, define el procedimiento que se busca automatizar: dejar un disco disponible y persistente en el sistema invitado (Nemeth et al., 2017). Por último, la automatización mediante scripts convierte ese procedimiento manual en una operación programada, reproducible e idempotente, es decir, capaz de repetirse sin alterar el resultado ni comprometer los datos ya existentes (Wikipedia Contributors, 2024). Estos tres frentes convergen cuando una organización debe preparar almacenamiento en múltiples *VM* sin intervención manual, que es precisamente el escenario abordado a continuación.

1.1. Virtualización y Oracle VM VirtualBox

Oracle VM VirtualBox es un hipervisor de tipo 2 (alojado, *hosted*), es decir, una aplicación que se instala sobre el sistema operativo del *host* y permite ejecutar múltiples sistemas invitados como *VM* independientes sin requerir modificaciones al sistema anfitrión (Oracle Corporation, 2024d). Este modelo resulta apropiado para entornos de trabajo y educativos, donde la instalación sencilla y la gestión centralizada desde una única interfaz son requisitos frecuentes.

Entre las capacidades de VirtualBox relevantes para este trabajo se encuentran la gestión de discos virtuales en formatos como `.vdi` y `.vmdk`, que permiten adjuntar almacenamiento adicional a una *VM* sin intervención sobre hardware físico, y la configuración de red en modo puente (*bridged networking*), en la cual la interfaz de la *VM* se asocia a una interfaz física del *host* y obtiene una dirección IP propia dentro de la red local

(Oracle Corporation, 2024e). Asimismo, VirtualBox expone una interfaz completa de línea de comandos, `VBoxManage`, mediante la cual es posible crear, iniciar, detener y consultar *VM*, administrar discos y snapshots y consultar o modificar propiedades; dicho comando constituye el punto de entrada para toda la automatización descrita en este documento (Oracle Corporation, 2024d).

1.2. Guest Additions

Las Guest Additions son un conjunto de controladores de dispositivo y servicios que se instalan dentro del sistema operativo invitado y que mejoran la integración y el rendimiento entre el *host* y la *VM*: gráficos acelerados, portapapeles compartido, redimensionamiento dinámico de la ventana y sincronización de hora, entre otros (Oracle Corporation, 2024b).

Su componente de mayor relevancia para este trabajo es el servicio de Guest Control, que habilita desde el *host* el comando `VBoxManage guestcontrol`. A través de este mecanismo es posible ejecutar programas en el invitado, copiar archivos, crear directorios y gestionar sesiones, autenticándose con un usuario y contraseña del propio sistema invitado (Oracle Corporation, 2024a, 2024c). Para que todo ello funcione, las Guest Additions deben estar instaladas en la *VM* y el servicio `VBoxService` debe encontrarse en ejecución; de ello depende la ejecución desatendida que la solución propone (Oracle Corporation, 2024b).

1.3. Comunicación Host–Guest

Existen varios mecanismos para ejecutar comandos en el invitado desde el *host*, cada uno con un distinto nivel de dependencia respecto de la configuración de red.

La Guest Control API (`VBoxManage guestcontrol`) permite ejecutar procesos, transferir archivos y crear directorios dentro de la *VM* sin que el invitado exponga servicios de red adicionales, pues la comunicación la transporta el propio hipervisor por medio de las Guest

Additions (Oracle Corporation, 2024a, 2024c). Como alternativa, SSH con autenticación por clave ofrece un canal estandarizado y ampliamente disponible en sistemas GNU/Linux, siempre que la VM ejecute un servidor SSH y exista conectividad de red; su configuración comprende el intercambio de llaves y opciones de cliente como `StrictHostKeyChecking`, `UserKnownHostsFile` y `ConnectTimeout` (OpenSSH Project, 2024a, 2024b). Finalmente, las carpetas compartidas facilitan la transferencia de archivos entre *host* y *VM*, pero no sustituyen la ejecución remota de comandos (Oracle Corporation, 2024a).

La solución adopta la Guest Control API por ser nativa de VirtualBox y por reducir la superficie de configuración: no exige instalar ni habilitar servicios de red en el invitado ni gestionar llaves SSH. El modo puente se configura igualmente para que la VM obtenga una dirección IP propia en la red local, lo que permite identificarla y verificar su estado durante la ejecución de la automatización (Oracle Corporation, 2024c, 2024e).

1.4. Gestión de Almacenamiento en GNU/Linux

En GNU/Linux el almacenamiento se modela mediante dispositivos de bloques, cuyos nombres dependen del controlador: `/dev/sdX` para discos SCSI, SATA y USB, `/dev/vdX` para discos virtuales y `/dev/nvme*` para unidades NVMe (The Linux Kernel Archives, 2024). Sobre un disco se crean particiones con herramientas como `sfdisk` o `fdisk`, ambas de util-linux y disponibles por defecto en la mayoría de distribuciones; la tabla puede ser MBR o GPT, y esta última es más moderna y recomendada (Nemeth et al., 2017).

Cada partición requiere un sistema de archivos, por ejemplo `ext4` o `xfs`, que se crea con la utilidad correspondiente (`mkfs.ext4`, `mkfs.xfs`) (Nemeth et al., 2017). Dicho sistema de archivos se hace accesible en un punto de montaje de la jerarquía de directorios, para la cual el estándar de jerarquía del sistema de archivos reserva rutas como `/mnt` y `/media` (Linux Foundation, 2015). La operación `mount` asocia la partición con su punto de montaje, pero ese vínculo no persiste tras un reinicio salvo que se declare en `/etc/fstab` o en una unidad de montaje de `systemd` (Nemeth et al., 2017; systemd Developers, 2024).

Para que la identificación sea estable, las entradas de `/etc/fstab` deben referenciar el sistema de archivos mediante su UUID, obtenido con `blkid`, y no mediante `/dev/sdX`, ya que la letra asignada a un dispositivo puede cambiar entre reinicios o al conectar otro disco (Ubuntu Community, 2023). Una vez aplicada la configuración, su verificación se realiza con herramientas como `lsblk`, `findmnt` y `df -h` (Nemeth et al., 2017).

1.5. Automatización con Bash

La automatización de la preparación de almacenamiento exige un lenguaje disponible de forma nativa en el *host*, con acceso directo a las utilidades de línea de comandos de GNU/Linux y con la madurez necesaria para construir scripts robustos. La solución se implementa íntegramente en Bash, intérprete de comandos presente de forma predeterminada en los sistemas GNU/Linux y macOS y heredero del lenguaje de comandos definido por la norma POSIX, lo que favorece su portabilidad dentro de ese entorno (GreyCat, 2024; IEEE and The Open Group, 2018). Con ello, el alcance queda concentrado en una única implementación en Bash, en lugar de mantener además una versión paralela para otros sistemas operativos.

La robustez de los scripts se apoya en prácticas consolidadas del lenguaje: activar el modo estricto de ejecución (`set -euo pipefail`), entrecomillar adecuadamente las expansiones, emplear arrays y funciones en lugar de cadenas de comandos y verificar explícitamente los códigos de salida de cada instrucción (GreyCat, 2024). Sobre esa base, el algoritmo incorpora el principio de idempotencia: una operación idempotente produce el mismo resultado sin efectos secundarios aunque se aplique repetidamente, de modo que re-ejecutar la automatización sobre una VM ya configurada no reformatea discos ni duplica entradas en `/etc/fstab` (Hochstein & Zadka, 2023; Wikipedia Contributors, 2024).

La calidad de ese código se verifica con dos herramientas complementarias. ShellCheck es un analizador estático que examina los scripts antes de ejecutarlos y detecta errores comunes y malas prácticas, como expansiones sin entrecomillar, comandos inexistentes o

manejo deficiente de la salida, sin necesidad de correr el programa (Holen, 2024). BATS (*Bash Automated Testing System*), en cambio, ejecuta pruebas automatizadas sobre el comportamiento del script, incluida la re-ejecución idempotente sobre una VM ya preparada (Bats Contributors, 2024). De este modo, los defectos se detectan en etapa de desarrollo y no durante la configuración del sistema invitado.

1.6. Testing de Scripts

La verificación de los scripts combina análisis estático y pruebas funcionales. El análisis estático se realiza con ShellCheck sobre el código fuente, lo que permite identificar defectos potenciales en etapa de desarrollo y reduce el costo de corrección respecto a los fallos detectados durante la ejecución sobre una VM (Holen, 2024). Dicha verificación se ejecuta de forma previa a cualquier prueba funcional, de manera que solo los scripts que superan el linter avanzan a la siguiente etapa (GreyCat, 2024).

Las pruebas funcionales se implementan con BATS, framework diseñado específicamente para scripts Bash, que organiza cada caso mediante bloques de configuración y limpieza (*setup/teardown*) y aserciones, y que produce salida en formato TAP, compatible con herramientas de integración continua (Bats Contributors, 2024). En este trabajo, BATS se emplea para verificar los comportamientos críticos de la automatización: la preparación correcta de un disco nuevo, la detección de una configuración existente y, en particular, la re-ejecución sobre una VM ya preparada, la cual debe finalizar con éxito sin modificar los datos persistidos (Wikipedia Contributors, 2024).

2. Diseño de la Solución

2.1. Escenario de Aplicación

El escenario de aplicación lo integra un equipo *host* de tipo GNU/Linux que ejecuta Oracle VM VirtualBox 7.2 con la solución en Bash instalada, junto con dos máquinas virtuales invitadas de tipo GNU/Linux llamadas VM1 y VM2, que comparten el mismo sistema invitado pero se configuran con parámetros distintos. Cada VM participa en la red local mediante una conexión en modo puente y contiene uno o más discos virtuales adicionales que la solución deja montados como almacenamiento de datos, con parámetros que se declaran por máquina y por disco. La comunicación entre el *host* y cada VM se realiza con la Guest Control API, que se apoya en las Guest Additions instaladas en el invitado (Oracle Corporation, 2024c).

La Figura 1 representa el escenario mediante un diagrama de despliegue UML, en el que se distinguen la interfaz del *host*, la red local en modo puente, cada VM con sus Guest Additions, sus discos de almacenamiento y los cinco pasos de la automatización, numerados en la propia figura. El mismo flujo se aplica sobre VM2 con otros parámetros, lo que evidencia la reutilización de la solución.




Figura 1: Escenario de despliegue: *host*, VirtualBox, red en modo puente, *VM* y almacenamiento adicional

2.2. Arquitectura y Comunicación entre Host y Guest

La solución se estructura en cuatro componentes. Un punto de entrada único, `vboxdisk`, recibe una orden (`apply`, `status` o `ld`) junto con el archivo declarativo que describe el estado deseado y coordina la ejecución; las bibliotecas de `src/lib/` concentran funciones reutilizables de orquestación, comunicación, estado y almacenamiento; el archivo `vdisk.yml` declara, en un bloque por *VM*, los parámetros que cambian entre máquinas y entre discos: la lista de discos de datos de cada *VM*, con el tamaño, el sistema de archivos, el punto de montaje y la etiqueta de cada uno, junto con las credenciales; y el fichero de estado `state.lock` registra el último cambio realizado por el sistema sobre cada disco

de cada *VM* y las huellas con las que se detectan modificaciones externas (GreyCat, 2024). Con esta separación, la misma orden se aplica a *VM1* y *VM2* sin modificar el código, y las verificaciones con ShellCheck y BATS descritas en el Marco Teórico recaen sobre funciones pequeñas e independientes (Bats Contributors, 2024; Holen, 2024). El lenguaje de implementación es Bash, justificado en la Subsección 1.5 por su disponibilidad nativa en el *host* y por su acceso directo a la interfaz de línea de comandos *VBoxManage* (Oracle Corporation, 2024d).

La comunicación con el invitado se establece con la Guest Control API (*VBoxManage guestcontrol*), mecanismo que satisface el requerimiento de utilizar las Guest Additions para la interacción (Oracle Corporation, 2024c). En este mecanismo el *host* entrega las órdenes al hipervisor, éste las transporta al servicio *VBoxService* en ejecución dentro de la *VM* y el resultado regresa por el mismo canal; ese trayecto no atraviesa la red en puente, de modo que la ejecución de comandos no depende de conocer de antemano la dirección IP del invitado (Oracle Corporation, 2024a, 2024b). La autenticación se realiza con un usuario y una contraseña del propio sistema invitado, leídos del archivo de configuración antes de abrir la sesión, de manera que ninguna etapa solicita credenciales, comandos ni pulsaciones al usuario durante la corrida (Oracle Corporation, 2024c). La única excepción es una *VM* registrada que el archivo declarativo ya no incluye y a la que todavía queda trabajo en el invitado, como retirar sus montajes o devolver uno de sus discos a la declaración: al no figurar allí sus credenciales, se preguntan una sola vez en esa misma etapa, antes de preparar nada, se usan únicamente en esa corrida y se escriben en el archivo solo cuando el usuario pide justamente devolver el disco.

La dirección IP de la *VM* sí se identifica de forma automática, porque es un requisito del proceso y se emplea para verificar la conectividad y registrar la máquina atendida. El mecanismo principal consulta la propiedad que publican las Guest Additions en el hipervisor. La orden *VBoxManage guestproperty get VM1* lee la propiedad */VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/IP* y devuelve la dirección vigente, sin sondear la red

ni exigir servicios adicionales en el invitado (Oracle Corporation, 2024b, 2024d). Como respaldo, y en particular si la propiedad aún no se ha actualizado tras el arranque, la solución consulta la tabla ARP completa del *host* con `ip neigh` y selecciona la entrada cuya dirección MAC coincide con la del adaptador de la *VM* reportada por `VBoxManage showvminfo`, operación que no exige conocer el nombre de ninguna interfaz; si éste fuera necesario, se obtiene en tiempo de ejecución con `ip route get` a partir de la dirección recién identificada. Del mismo modo, la solución nunca utiliza el nombre de la interfaz del invitado, el cual ni la Guest Control ni la consulta de propiedades requieren. En ambos casos la dirección IP es un resultado que la solución obtiene, valida y registra, nunca un valor fijo codificado en el programa (Oracle Corporation, 2024e).

2.3. Algoritmo de Automatización (Idempotente)

El algoritmo se organiza en tres etapas que se ejecutan de forma secuencial y, en el camino normal, sin intervención del usuario: una etapa de preparación en el *host*, una etapa de preparación del almacenamiento que se despacha al invitado con `VBoxManage guestcontrol` y una etapa de verificación y cierre que vuelve a ejecutarse en el *host*. La Figura 2 resume ese flujo en un diagrama de procesos con dos carriles, lo que permite distinguir en cada nodo qué equipo ejecuta la acción.

La etapa de preparación comienza con la verificación declarativa: el punto de entrada carga el estado deseado de `vdisk.yml` y lo contrasta con el registro de `state.lock`. Si no hay cambios pendientes y la *VM* permanece apagada, se verifica además que la huella de cada disco declarado, esto es, la fecha de modificación de su fichero `.vdi` y los medios adjuntos que reporta `VBoxManage showvminfo`, coincida con la registrada tras la última aplicación; como un sistema invitado apagado no admite escrituras en su interior, una huella idéntica permite omitir la *VM* sin abrir sesión en ella (Wikipedia Contributors, 2024). Si la huella cambió o la *VM* está encendida, la solución realiza un sondeo de solo lectura en el invitado y lo compara con el registro: una discrepancia atribuible a una

modificación externa detiene la operación sobre esa *VM* y solicita confirmación antes de forzar la sincronización con `vdisk.yml`, por el riesgo de pérdida de datos, de manera que la corrección también puede hacerse manualmente. Estas confirmaciones se limitan a los caminos peligrosos, como la deriva detectada o el ciclo de encendido necesario para adjuntar un disco que falta, de modo que la ejecución habitual permanece desatendida (Oracle Corporation, 2024d).

La verificación declarativa se aplica disco a disco: cada disco declara un tamaño, un sistema de archivos, un punto de montaje y una etiqueta, y las etiquetas y los puntos de montaje deben ser únicos dentro de la misma *VM*, de manera que dos discos idénticos en tamaño no se confunden. Cuando un disco registrado deja de figurar en `vdisk.yml`, la solución no lo retira por sí sola: pregunta si debe eliminarlo, dejarlo inactivo o saltarlo, y la bandera `-y` elige la eliminación para los recorridos no interactivos. La misma consulta se formula, disco a disco, cuando una *VM* completa desaparece del archivo permaneciendo registrada, y si no queda ningún disco activo su sección se retira del estado, de modo que la siguiente corrida no vuelve a considerarla. La pregunta se formula en la terminal: se lee de la entrada estándar cuando esta es una terminal y de la propia terminal de control cuando la entrada está redirigida, de modo que también puede contestarse en línea; solo cuando no existe terminal donde preguntar no hay a quien formularla y la corrida se cancela con código 4. La opción inactiva desmonta el disco en el invitado, retira su entrada de `/etc/fstab` y lo desprende del hipervisor, pero conserva su fichero `.vdi`, de modo que la decisión es reversible. Antes de crear un disco nuevo en el *host*, la solución comprueba que el directorio de destino tenga espacio libre para el tamaño declarado y, si no lo tiene, detiene la operación con código 3 sin dejar un medio a medias. Por último, el sistema invitado se niega a tratar como disco de datos el volumen que contiene el sistema, con lo que el medio de arranque queda fuera del alcance de las guardas.

Superada la verificación declarativa, el punto de entrada comprueba si la *VM* está encendida y, de no estarlo, la enciende con `VBoxManage startvm` y aguarda la respuesta

de `VBoxService`; después identifica su dirección IP en tiempo de ejecución, según se describió en la Subsección 2.2, y despacha las órdenes al invitado (Oracle Corporation, 2024b, 2024c).

La etapa de almacenamiento es idempotente porque cada acción está precedida por una guarda que consulta el estado actual antes de modificarlo (Wikipedia Contributors, 2024). La primera guarda identifica el disco declarado con `lsblk` en cuatro pasos: primero por su etiqueta; si aún no la tiene, por el número de serie que `VBoxManage` publica en el invitado, compuesto por `VB`, las ocho primeras letras del UUID del medio que el *host* consulta con `showvmnfo` y un sufijo de control, con lo que varios discos recién creados del mismo tamaño se distinguen sin margen de error; después por la pista de dispositivo registrada en `state.lock`; y, en último término, por su tamaño, cuando hay un único candidato; una vez identificado, comprueba si carece de tabla de particiones; solo en ese caso crea una tabla GPT con una partición mediante `sfdisk`, herramienta incluida por defecto en cualquier distro (Nemeth et al., 2017). La segunda verifica, con `blkid`, si la partición ya contiene un sistema de archivos; de lo contrario ejecuta `mkfs.ext4` o `mkfs.xfs` según la configuración de la *VM*. La tercera consulta `findmnt` y el contenido de `/etc/fstab` y, únicamente si el montaje no está declarado ni activo, obtiene el UUID, crea el punto de montaje con `mkdir -p`, añade la entrada por UUID para que el montaje persista entre reinicios y ejecuta `mount -a` (Linux Foundation, 2015; Ubuntu Community, 2023). Las tres guardas se repiten en una corrida propia del script invitado por cada disco de la *VM*, de modo que una máquina con dos discos recibe dos corridas consecutivas sin que cambie el algoritmo ni su orden.

Finalmente, la etapa de verificación confirma con `findmnt` y `df -h` que el almacenamiento quedó montado y registra el resultado: la ejecución termina con código 0 cuando la verificación es correcta y con uno de los códigos de error de la Subsección 2.4 cuando alguna guarda o verificación falla, de modo que el estado inconsistente se detecta de inmediato y la causa queda distinguible en la salida (GreyCat, 2024). Como consecuencia

de las guardas, re-ejecutar la solución sobre una VM ya configurada no reformatea ninguno de sus discos ni duplica entradas en `/etc/fstab` y deja intactos los datos persistidos; la misma secuencia aplicada a VM1 y VM2 cambia únicamente los parámetros de entrada (Hochstein & Zadka, 2023; Wikipedia Contributors, 2024).




Figura 2: Diagrama de procesos de la automatización idempotente, con las etapas ejecutadas en el *host* y en el sistema invitado

2.4. Interfaz de la Solución

La interfaz de la solución se apoya en un enfoque declarativo inspirado en Terraform: el estado deseado se declara en un archivo y un procedimiento único de convergencia

compara lo declarado con la realidad antes de actuar (HashiCorp, 2024). Ese modelo se comparte con Terraform en la separación entre lo declarado y lo real, pero no en el alcance, pues Terraform administra el estado por proyectos, mientras que esta solución trabaja a nivel global, con un único fichero de estado, `state.lock`, que comparten todas las *VM* descritas en el archivo declarativo, dado que el escenario corresponde a un solo conjunto de máquinas. Con el modelo de estado definido, la interfaz propiamente dicha se organiza en tres órdenes, de las que solo una modifica el sistema, como resume la Tabla 1.

Tabla 1: Órdenes de la interfaz de línea de comandos

Orden	Descripción
<code>vboxdisk apply</code>	Converge todas las VM declaradas en <code>./vdisk.yml</code> hacia el estado deseado. Es la única orden que modifica el sistema y busca el archivo con su nombre estándar en el directorio actual; para usar otro archivo se indica con <code>-f</code> .
<code>vboxdisk apply -f archivo</code>	Ejecuta <code>apply</code> sobre el archivo indicado en lugar de <code>./vdisk.yml</code> .
<code>vboxdisk apply --dry-run</code>	Muestra el plan de cambios resultante de la verificación declarativa, sin modificar nada.
<code>vboxdisk apply -y</code>	Omite las confirmaciones de los caminos peligrosos y, ante un disco o una VM registrada que ya no figura en el archivo, elige la eliminación; se destina a la ejecución no interactiva.
<code>vboxdisk status</code>	Lista las VM del archivo con su estado de sincronización, el resumen de sus discos (activos, inactivos, sin registrar o pendientes de decisión) y su dirección IP actual si están encendidas, o la última registrada, con la nota de apagada, en caso contrario.
<code>vboxdisk ld nombre</code>	Muestra la fecha de la última corrida y, por cada disco de la VM indicada, sus parámetros registrados y su tabla de particiones tal como quedaron en <code>state.lock</code> . Si todavía no hay corrida registrada y la VM está encendida, consulta la tabla real al invitado con una sesión de Guest Control de solo lectura y la presenta con la hora de la consulta; si la VM está apagada, indica que el registro se genera con <code>apply</code> . Un disco declarado que aún no existe en la VM se informa disco a disco con el diagnóstico del propio sistema invitado y, si ninguno está presente, la corrida cierra con el aviso de aplicar la configuración en lugar de detenerse. Solo lee y nunca enciende la VM.
<code>vboxdisk --help</code>	Muestra la ayuda de la solución y termina.
<code>vboxdisk --version</code>	Muestra la versión instalada y termina.

Durante `apply` la solución informa del avance mediante una barra de progreso por etapa y dos cronómetros: el tiempo hasta que la VM queda disponible para recibir las

órdenes de configuración, es decir, hasta que `VBoxService` responde, y el tiempo total de la ejecución, que se reporta en el resumen final. La barra, los registros y las advertencias se emiten por `stderr`, mientras que los datos, como la tabla de `status` o la salida de `ld`, salen por `stdout`, de modo que la salida de datos puede filtrarse con otros programas sin que el progreso la contamine. Cuando la salida no es un terminal, por ejemplo al redirigirla a un fichero para conservar la evidencia de una corrida, la barra se sustituye por una línea plana por etapa, de manera que el registro no contiene secuencias de control y queda listo para analizar los tiempos. La barra permanece fija en el último renglón del bloque de su etapa: los registros, las advertencias y las respuestas ocupan el renglón que ella ocupaba y la repiten en el siguiente, de modo que ningún mensaje queda a medio renglón ni tapa el avance, la barra es siempre lo último visible mientras la etapa corre y un mensaje más ancho que la terminal no la desalinea; al cerrarla, esa línea termina con la palabra que distingue una etapa completada de una fallida, y el registro que sigue por debajo certifica el mismo desenlace. La conversación técnica con `VBoxManage`, que suele inundar la consola con su progreso interno, se conserva únicamente en la bitácora. En paralelo, la solución escribe esos mismos mensajes de avance y advertencia en una bitácora por ejecución, ubicada en `$XDG_DATA_HOME/vboxdisk/state/<datetime>.log`, que conserva siempre el formato plano con independencia de si la salida es un terminal; de este modo cada corrida deja una evidencia permanente con su marca de tiempo, sin que el usuario tenga que redirigir la salida manualmente.

La solución distingue los siguientes códigos de salida:

Tabla 2: Códigos de salida de la solución

Código	Significado
0	Todas las <i>VM</i> convergieron correctamente o no hubo cambios que aplicar.
1	Error de uso o de configuración: orden desconocida, <i>VM</i> declarada que no existe en el archivo o en el hipervisor, o archivo declarativo ausente, inválido o incompleto.
2	Error de comunicación con la <i>VM</i> : <code>VBoxService</code> sin responder o dirección IP no disponible.
3	Error de almacenamiento o de verificación: disco no identificable, medio sin espacio libre para crearse, o sistema de archivos y montaje no disponibles.
4	Cancelación del usuario en un camino peligroso, o consulta que no puede formularse por falta de terminal.

Cuando `apply` atiende varias *VM*, el código final refleja el error de mayor severidad: los errores globales, los códigos 1 y 4, prevalecen sobre los particulares y, entre estos, el código 3 precede al 2.

2.5. Sintaxis del Archivo Declarativo

El archivo `vdisk.yml` utiliza YAML, un formato de serialización legible por humanos construido sobre pares `clave: valor` (YAML Project, 2021), y se lee con la herramienta `yq`, declarada como dependencia de ejecución en la Subsección 2.6. La solución emplea únicamente tres reglas de esa sintaxis: las claves de primer nivel son los nombres de las *VM* declaradas, cada *VM* agrupa un bloque de pares `clave: valor` con sangría uniforme y, dentro de ese bloque, la lista de discos se anida un nivel más bajo con la misma regla de sangría, de modo que cada disco vuelve a ser un bloque de pares; cualquier línea que comienza con `#` es un comentario. Los valores numéricos se escriben sin comillas y las cadenas que contienen espacios o caracteres especiales se delimitan con comillas dobles. El siguiente listado muestra el archivo estándar con dos *VM* que comparten la estructura y

difieren en los parámetros de almacenamiento:

Listing 1: Archivo declarativo estándar vdisk.yml

```
1 # vdisk.yml: estado deseado de las maquinas virtuales
2 VM1:
3   vm_user: operador
4   vm_pass: ChangeMe123
5   disks:
6     disk1:
7       size: 4096
8       fs_type: ext4
9       mount_point: /mnt/datos
10      label: datos-vm1
11      file: /home/usuario/maquinas/VM1/VM1-datos.vdi
12     disk2:
13       size: 1024
14       fs_type: ext4
15       mount_point: /mnt/respaldo
16       label: respaldo-vm1
17
18 VM2:
19   vm_user: operador
20   vm_pass_file: /home/usuario/secretos/vm2.pass
21   disks:
22     disk1:
23       size: 4096
24       fs_type: xfs
25       mount_point: /srv/datos
26       label: datos-vm2
```

```
file: /home/usuario/maquinas/VM2/VM2-datos.vdi
```

El bloque de cada *VM* solo puede declarar las variables reservadas que la solución reconoce, enumeradas en la Tabla 3 para el nivel de la máquina y en la Tabla 4 para el nivel de cada disco de su lista `disks`. Cada variable define un aspecto concreto de la convergencia, y cualquier clave ajena a esos conjuntos se rechaza durante la validación.

Tabla 3: Variables reservadas del archivo declarativo, nivel máquina

Variable	Obligatoria	Significado
<code>vm_user</code>	Sí	Usuario del invitado con el que Guest Control abre la sesión.
<code>vm_pass</code>	Sí*	Contraseña de ese usuario, leída como valor literal.
<code>vm_pass_file</code>	Sí*	Ruta alternativa al fichero que contiene la contraseña.
<code>disks</code>	No	Lista de discos de la <i>VM</i> , anidada un nivel más bajo. Cada clave de la lista es un disco y su valor, un bloque de la Tabla 4. Puede venir vacía u omitida mientras la <i>VM</i> no declare ningún disco: <code>status</code> la muestra como <code><sin declarar></code> y los discos que <code>state.lock</code> conserve quedan como pendientes de decisión en la primera corrida de <code>apply</code> .

Tabla 4: Variables reservadas de cada disco de la lista `disks`

Variable	Obligatoria	Significado
<code>label</code>	Sí	Etiqueta del sistema de archivos, con la que el invitado identifica el disco. Única en la VM y sin exceder 16 caracteres en <code>ext4</code> ni 12 en <code>xfs</code> .
<code>size</code>	Sí	Tamaño del disco en megabytes, o con sufijo <code>m</code> , <code>g</code> o <code>t</code> . Empleado para crearlo y para identificarlo en el invitado antes de que tenga etiqueta.
<code>fs_type</code>	Sí	Sistema de archivos, <code>ext4</code> o <code>xfs</code> .
<code>mount_point</code>	Sí	Punto de montaje en el invitado, una ruta absoluta distinta de <code>/</code> , única entre los discos activos de la VM.
<code>file</code>	No	Ruta del disco virtual <code>.vdi</code> en el <i>host</i> . Si se omite, el nombre se deriva del directorio de la VM y de la clave del disco.
<code>state</code>	No	<code>active</code> (defecto) crea y adjunta el disco; <code>inactive</code> lo desmonta y lo desprende sin borrar su fichero.

Se requiere al menos una de las variables `vm_pass` y `vm_pass_file`, y cada disco que aparezca en la lista `disks` debe declarar las cuatro variables obligatorias de la Tabla 4; la lista en sí puede quedar vacía o ausente mientras la VM no declare discos.

Al cargar el archivo, la solución válida que cada bloque contenga únicamente las variables de la Tabla 3, que las obligatorias estén presentes, que `disks`, cuando aparece, sea un mapa y que la VM declarada exista en el hipervisor; dentro de `disks` comprueba además que cada disco declare las variables de la Tabla 4, que su tamaño sea legible, que la etiqueta y el punto de montaje no se repitan entre los discos activos de la VM y que su estado sea `active` o `inactive`. El esquema anterior, que declaraba un único disco con claves planas como `disk_file` o `disk_size_mb`, se rechaza con una indicación explícita de migración, de modo que un archivo antiguo nunca se interpreta en parte. Cualquier incumplimiento detiene la ejecución con código 1 antes de tocar el sistema. Los valores se

resuelven con la siguiente precedencia: las opciones de línea de comandos, las variables de entorno con el prefijo `VBOXDISK_`, el bloque de la *VM* en `vdisk.yml` y, por último, los valores por defecto de la solución. Por ejemplo, la ruta de montaje de un disco se obtiene con una consulta como `yq -r '.VM1.disks.disk1.mount_point' vdisk.yml`, en la que solo cambian el nombre de la máquina y la clave del disco, lo que mantiene la lógica independiente de la máquina y satisface la reutilización sobre dos *VM* con parámetros distintos.

La ventaja de este diseño es la extensibilidad: incorporar una *VM* nueva al proceso consiste únicamente en añadir un bloque con sus variables reservadas en `vdisk.yml`, y añadir un disco a una *VM* ya declarada consiste en añadir una clave más a su lista `disks`, sin modificar el código, la interfaz ni las pruebas de la solución; las mismas órdenes atienden a las máquinas y a los discos ya declarados. El archivo crece en línea con el número de máquinas y de discos, mientras que la lógica permanece invariable, que es precisamente lo que exige la reutilización sobre dos o más *VM* del enunciado.

2.6. Instalación y Sistema de Construcción

La solución se construye e instala con GNU Make, herramienta estándar de los sistemas GNU/Linux cuyo modelo de objetivos y dependencias permite declarar que la instalación solo procede después de verificar el entorno y pasar las pruebas (Mecklenburg, 2010). La orden `make install` encadena los objetivos `checkdeps`, `lint` y `test`: primero `checkdeps` comprueba en el *host* las dependencias en tiempo de ejecución, que son Bash, VBoxManage, `yq` e `ip`, y las de desarrollo, que son GNU Make, ShellCheck y BATS, y lista las que falten sin instalar nada; después `lint` ejecuta ShellCheck sobre el punto de entrada y las bibliotecas y `test` ejecuta las pruebas con BATS; solo si todo resulta satisfactorio se copian los ficheros. Las dependencias del invitado, como las Guest Additions, `util-linux` y los paquetes de `ext4` o `xfs`, no pueden verificarse desde el *host* y por eso se declaran como requisito de cada *VM*.

La instalación sigue las rutas de las variables de entorno XDG (Freedesktop.org, 2021) y no escribe fuera del área del usuario, de modo que no requiere privilegios:

Tabla 5: Rutas de instalación según las variables XDG

Componente	Ruta	Contenido
Ejecutable	<code>~/.local/bin/vboxdisk</code>	Punto de entrada copiado desde <code>src/vboxdisk</code> .
Bibliotecas	<code>\$XDG_DATA_HOME/vboxdisk/lib/</code>	Ficheros <code>src/lib/*.sh</code> .
Recursos	<code>\$XDG_DATA_HOME/vboxdisk/</code>	Plantilla <code>vdisk.yml.example</code> .
Estado	<code>\$XDG_DATA_HOME/vboxdisk/state.lock</code>	Fichero generado por la solución; no se instala ni se elimina.
Bitácoras	<code>\$XDG_DATA_HOME/vboxdisk/state/<datetime>.log</code>	Una bitácora por ejecución de <code>apply</code> , escrita por la propia solución.

Cuando `XDG_DATA_HOME` no está definida equivale a `~/.local/share`, que es su valor por defecto. El ejecutable localiza sus bibliotecas junto al propio fichero cuando corre desde el repositorio y en el directorio de datos cuando corre instalado, de manera que la misma orden sirve para desarrollo y después de `make install`. Además, el objetivo `install` asegura que el directorio `~/.local/bin` esté en la variable `PATH` del perfil del usuario: si la ruta no aparece en `~/.bashrc` o en `~/.zshrc`, la añade dentro de un bloque delimitado, de modo que la orden `vboxdisk` quede disponible en cualquier sesión nueva sin privilegios y sin salir del área del usuario. Ese bloque se añade una sola vez y la solución no lo retira nunca más: el objetivo `uninstall` borra el ejecutable y las bibliotecas y conserva el estado, las bitácoras, el archivo declarativo y el perfil del usuario, porque reescribir la configuración de arranque del usuario es una operación delicada que queda bajo su control, y así también lo exige el principio de no escribir fuera del área propia.

3. Implementación

3.1. Estructura del Código

La solución implementada se organiza en un punto de entrada único y una biblioteca de funciones que éste carga, de modo que cada responsabilidad queda confinada en un fichero y puede leerse y probarse por separado, tal como recomienda la guía de GreyCat (2024). La Figura 3 muestra el árbol de ficheros tal como se versiona en el repositorio:




Figura 3: Árbol de ficheros de la solución, con el punto de entrada, las bibliotecas de `src/lib/` y las pruebas de `tests/`

El punto de entrada `src/vboxdisk` solo orquesta: localiza y carga las bibliotecas, registra la trampa que destruye los ficheros temporales de credenciales, delega el análisis de la línea de comandos en `cli.sh` y despacha las tres órdenes descritas en la Subsección 2.4

a su manejador correspondiente, sin contener más lógica que la de esa orquestación; la lógica de dominio reside en `src/lib/`. En ese directorio, `cli.sh` reúne la interfaz: el texto de ayuda, el analizador de argumentos y la validación previa que comprueba el archivo declarativo y la existencia de cada *VM* en el hipervisor antes de actuar. `apply.sh` implementa la orden `apply`: valida la configuración, recorre las *VM* del archivo declarativo y, antes, las registradas que ya no figuran en él, aplicando cuando procede las cinco etapas descritas en la Subsección 2.3, incluida la comunicación con el invitado. `queries.sh` implementa las órdenes de solo lectura `status`, con el resumen de discos de cada *VM*, y `ld`, con la tabla de particiones de cada disco registrado o, a falta de registro, con la consultada a la *VM* encendida. `common.sh` agrupa los servicios transversales: registro de mensajes con marca de tiempo por `stderr`, los dos cronómetros, la barra de progreso por etapa, fija en el último renglón de su bloque, y su cierre según el desenlace, la captura de la salida cruda de los comandos externos en la bitácora, las confirmaciones de los caminos peligrosos, que leen la respuesta de la terminal de control cuando la entrada estándar está redirigida, y la conversión de los códigos de salida de la Tabla 2. `config.sh` lee y valida `vdisk.yml` con `yq` mediante funciones de comprobación separadas por responsabilidad (nombre, claves, obligatorias, credenciales, discos y valores) y aplica la precedencia de valores de la Subsección 2.5. `state.sh` administra `state.lock`, con una sección por *VM* y claves anidadas por disco dentro de `disks`, y las bitácoras por ejecución. `vbox.sh` concentra todas las llamadas a `VBoxManage`: consulta de la configuración de la *VM*, arranque, espera de `VBoxService` sobre la propiedad `/VirtualBox/GuestAdd/Version`, con reserva de `/VirtualBox/GuestAdditions/Version` para los empaquetados que aún publican la ruta histórica, lectura de propiedades, identificación de la dirección IP y despacho al invitado. `storage.sh` calcula las huellas del *host* por disco, el plan de cambios de la verificación declarativa, la preparación y el retiro de los medios en el hipervisor, eligiendo para cada disco un puerto libre del controlador y ampliando su `PortCount` cuando el rango declarado no alcanza, y las cinco comprobaciones con las que se cierra cada convergencia.

`guest_ensure.sh` es el único fichero que se ejecuta dentro de la VM: se copia con Guest Control en cada corrida y aplica las tres guardas de la Subsección 2.3.

El punto de entrada localiza sus bibliotecas en dos lugares, según dónde se ejecute: cuando corre desde el repositorio busca `src/lib` junto al propio fichero y cuando corre instalado busca `$XDG_DATA_HOME/vboxdisk/lib`, en línea con lo que prescribe [Freedesktop.org \(2021\)](#), lo que permite usar la misma orden en desarrollo y después de `make install` sin rutas codificadas. El fichero `vdisk.yml.example` documenta la plantilla declarativa y `Makefile` implementa el sistema de construcción descrito en la Subsección 2.6. El directorio `tests/` contiene las pruebas unitarias de BATS, que emplean un doble de `VBoxManage` en `tests/bin` para ejecutarse sin VM ni privilegios, apoyándose en [Holen \(2024\)](#) y [Bats Contributors \(2024\)](#).

3.2. Script / Programa Principal

El programa se implementó como un punto de entrada único, `src/vboxdisk`, de sesenta líneas, que carga las bibliotecas de `src/lib/`, registra la trampa que destruye los ficheros temporales de credenciales y delega en `cli.sh` el análisis de la línea de comandos: allí se exige una orden de las tres válidas, se aceptan las banderas globales `-f`, `--dry-run` y `-y`, y `--help` y `--version` responden sin requerir una orden. Una orden desconocida o una bandera inválida terminan con el mensaje de uso y el código 1, de modo que la solución nunca adivina lo que el usuario pretendía ([GreyCat, 2024](#)). El flujo principal se resume en la Figura 4:




Figura 4: Diagrama de flujo del punto de entrada: análisis de la línea de comandos y despacho de la orden recibida

Las órdenes `status` y `ld`, implementadas en `queries.sh`, comparten la carga de configuración con `apply`, pero son estrictamente de solo lectura: `status` cruza las entradas de `state.lock` con el estado que reporta `showvminfo`, con la lista de discos declarada y registrada y, cuando la VM está encendida, con la propiedad de dirección IP; `ld` muestra la fecha de la última corrida y, por cada disco, sus parámetros registrados y su tabla de particiones; cuando aún no hay corrida registrada, consulta al invitado con una sesión de Guest Control de solo lectura si la VM está encendida y, si está apagada, indica que el registro se genera con `apply`, sin encender máquina alguna, pues Oracle Corporation (2024d) documenta esas subórdenes como de sola consulta. En esa consulta en vivo, el analizador de la salida del script invitado retiene además su diagnóstico en `GUEST_NOTE`, de modo que un disco declarado que el sistema no identifica se reporta con la causa

expresada dentro de la *VM* en lugar de un código numérico crudo, y como el script entregó su centinela de salida, esa ausencia se trata como estado del disco y no como fallo de comunicación: solo una sesión que no puede abrirse o una corrida que no entrega la centinela termina con el código 2. El despacho en sí es una estructura `case` de pocas líneas:

Listing 2: Despacho de las órdenes en el punto de entrada

```
1 case "$CMD" in
2     apply)
3         cmd_apply
4         ;;
5     status)
6         cmd_status
7         ;;
8     ld)
9         cmd_ld "$LD_NAME"
10        ;;
11 esac
```

La orden `apply` carga primero la configuración completa: enumera las *VM* declaradas con `yq`, valida cada bloque frente a la Tabla 3, resuelve la precedencia de valores y confirma la existencia de cada *VM* en el hipervisor con una consulta de solo lectura. La validación avanza por etapas: hace que `yq` interprete el fichero y lo rechaza si no es YAML válido; recorre después cada bloque comprobando que el nombre cumpla la forma admitida, que todas sus claves pertenezcan al conjunto reservado, que las obligatorias estén presentes y que exista una credencial declarada y legible; sobre la lista `disks` verifica además que cada disco tenga etiqueta, tamaño, punto de montaje y sistema de archivos válidos, que la etiqueta no se repita en la *VM*, que dos discos activos no monten en la misma ruta y que su estado sea `active` o `inactive`, rechazando también el esquema plano anterior de

un disco por bloque. Cualquier incumplimiento se reporta con la *VM* y la clave afectadas y detiene la corrida con código 1, sin haber encendido, modificado ni sondeado máquina alguna.

Superada la validación, `apply` recorre primero las *VM* que permanecen registradas en `state.lock` sin figurar en el archivo y después las *VM* declaradas, aplicando a cada una la secuencia de cinco etapas de la Subsección 2.3; una *VM* ausente que no tiene discos pendientes de decisión se descarta al cerrar la etapa 1, sin prepararla ni encenderla. Cada etapa avanza la barra de progreso por `stderr` y, cuando la salida no es un terminal, emite en su lugar una línea plana con el número de etapa, el nombre y la duración, de modo que la bitácora y las redirecciones contengan marcas de tiempo legibles y no secuencias de control. La barra se fija en el último renglón del bloque de la etapa y el cursor queda a su final: cada registro, respuesta o línea del invitado limpia ese renglón con la secuencia `ESC[K`, escribe el mensaje con salto de línea y repite la barra en el renglón siguiente, sin cerrarlo. Como el cursor nunca salta respecto del renglón en curso, un mensaje más ancho que la terminal se reparte en varias filas sin desalinear la barra; en cambio, las secuencias `ESC[<n>F` y `ESC[<n>E`, que suben y bajan el cursor tantos renglones como se hayan emitido, cuentan renglones visibles y se desplazan en cuanto un mensaje se parte. Antes de cada pregunta la barra se retira con el mismo limpiado, para que la pregunta ocupe su renglón, y se repite después de la respuesta. La barra termina una sola vez, al cerrar la etapa, con la duración y la palabra `listo` o `fallida`, seguida del registro que certifica el desenlace. La salida técnica de `VBoxManage`, como la creación y la adjunción de los medios, se captura en `log_raw` y se escribe solo en la bitácora, de manera que el progreso ruidoso del hipervisor nunca interrumpe la barra; al cerrar la etapa, si la barra ya no está pintada, se imprime la línea plana en su lugar. El cronómetro de disponibilidad se detiene al final de la etapa 2 y el cronómetro total al cerrar la última *VM*, y ambos se reportan en el resumen final (Oracle Corporation, 2024d). La Figura 5 resume la estructura de la corrida por *VM*:




Figura 5: Diagrama de flujo de las cinco etapas de convergencia de `apply` por *VM*, con la decisión temprana de la verificación declarativa y, a la derecha de cada etapa, el código de salida cuando esta falla

La comunicación con el invitado se materializa en una secuencia de llamadas sin interacción. Una crea con `guestcontrol mktemp` un directorio temporal en la *VM*; otras dos copian a ese directorio `guest_ensure.sh` y el fichero temporal de la contraseña con `copyto`, que exige la barra final en `--target-directory` porque, sin ella, `VBoxManage` interpreta esa opción como la ruta del fichero de destino y la rechaza cuando ya existe un

directorio con ese nombre; y la última ejecuta el script con `guestcontrol run`, que recibe el usuario y la contraseña con `--passwordfile`, el directorio de trabajo con `--cwd` y un tiempo máximo con `--timeout`, y captura la salida estándar y de error en el *host*, que se escribe en la bitácora y, durante `apply`, se muestra por encima de la barra de progreso, que queda siempre al fondo. La secuencia se repite por cada disco de la VM y, en cada corrida, se vuelve a copiar el fichero de la contraseña, porque el script invitado lo destruye al terminar. Como el código que devuelve `run` mezcla los códigos del proceso invitado con los errores propios del servicio Guest Control, el script termina siempre con una línea centinela de la forma `VBOXDISK_EXIT=<n>`, que el *host* interpreta para decidir si la etapa fue satisfactoria, tal como documenta Oracle Corporation (2024c). La copia y la ejecución quedan encapsuladas en dos funciones:

Listing 3: Copia y ejecución del script en el invitado

```
1 vbox_guest_copy_to() {
2     local vm="$1" dir="$2" file="$3" out rc=0
3     case "$dir" in
4         */) ;;
5         *) dir="$dir/" ;;
6     esac
7     # La salida del hipervisor se captura para no empujar la barra ni
8     # pegarsela a los registros de la etapa; se conserva en la bitacora
9     .
10    out="$(vbox_gc "$vm" copyto --quiet --target-directory="$dir" "
11        $file" 2>&1)" || rc=$?
12    log_raw "$out"
13    return "$rc"
14 }
15
16 # @description Ejecuta un script del invitado con /bin/bash a través de
```

```

15 # guestcontrol. El programa va justo después de --, de modo que bash
    recibe
16 # el script como operando y sus argumentos tal cual.
17 # @arg $1 string Nombre de la máquina virtual.
18 # @arg $2 path Directorio de trabajo del proceso en el invitado (--cwd)
    .
19 # @arg $3 int Tiempo límite en segundos; guestcontrol lo recibe en
    milisegundos.
20 # @arg $4 path Ruta del script en el invitado.
21 # @arg $@ string Argumentos del script, desde $5, pasados tal cual.
22 # @exitcode 0 El programa terminó sin errores; si falla, se propaga el
    código que devuelve VBoxManage.
23 vbox_guest_run() {
24     local vm="$1" cwd="$2" secs="$3" script="$4"
25     shift 4
26     vbox_gc "$vm" run --timeout="$((secs * 1000))" --cwd="$cwd" -- \
27         /bin/bash "$script" "$@"
28 }

```

La identificación de la dirección IP implementa el mecanismo de la Subsección 2.2 dentro de una función con límite de tiempo: en cada intento consulta la propiedad que publican las Guest Additions y, si aún no está disponible, recurre a la tabla ARP del *host*, emparejando la dirección MAC del adaptador reportada por `showvm` con la normalizada de `ip neigh`. Ambos intentos se repiten con un intervalo de dos segundos hasta agotar el plazo, y la función devuelve la dirección encontrada o comunica el fallo para que la etapa termine con el código 2 sin llegar al almacenamiento.

El script `guest_ensure.sh` recibe por argumentos los parámetros de un disco y opera en tres modos: liberación, que desmonta el punto de montaje y retira su entrada de `/etc/fstab` para un disco declarado `inactive`; sondeo, que solo lee y devuelve el estado

actual; y convergencia, que aplica las tres guardas. El script se eleva una única vez con `sudo`, leyendo la contraseña del fichero temporal copiado al invitado, y destruye ese fichero al terminar; así ninguna operación pide datos al usuario, en el espíritu de ejecución desatendida que Oracle Corporation (2024c) prevé. La Figura 6 muestra las tres guardas que encadena la función de convergencia, sobre el estado real que arroja el sondeo:




Figura 6: Diagrama de flujo de las tres guardas idempotentes de la convergencia en el invitado: cada pregunta decide si la rama sí aplica la acción o si la rama no la omite y continúa a la siguiente guarda

Arrancado por Guest Control sin los directorios `sbin`, el script completa su `PATH` antes de invocar `sfdisk`, `blkid` o `mkfs`. La primera guarda identifica el disco declarado con `lsblk`, primero por su etiqueta y, cuando todavía no la tiene, por su tamaño, comprueba que no sea el disco que contiene el sistema y evalúa si carece de tabla de particiones; en caso afirmativo crea una tabla GPT con una partición con `sfdisk` y pide al kernel que relea la tabla con `blockdev`, operación descrita por The Linux Kernel Archives (2024) y tratada en

detalle por Nemeth et al. (2017). La segunda consulta `blkid` y, si la partición no contiene sistema de archivos, ejecuta `mkfs.ext4` o `mkfs.xfs` según `fs_type`. La tercera contrasta `findmnt` y `/etc/fstab` y, únicamente si el montaje no está declarado ni activo, obtiene el UUID, crea el punto de montaje, añade la entrada por UUID siguiendo las recomendaciones de Ubuntu Community (2023) y ejecuta `mount -a` dentro de la jerarquía estandarizada por Linux Foundation (2015). Al finalizar, el script devuelve en pares `clave=valor` el dispositivo, la tabla, el sistema de archivos, el UUID, el estado del montaje y la entrada en `fstab`; con esa salida, el `host` contrasta los valores declarados con la verificación que el propio script ejecuta con `findmnt` y `df -h`, y solo si esa verificación es correcta actualiza `state.lock`, de modo que una ejecución fallida no queda enmascarada en la siguiente corrida.

3.3. Parametrización para Múltiples VMs

El requerimiento de atender más de una *VM* se resuelve separando lo que varía de lo que no varía. El algoritmo de cinco etapas, las órdenes de `VBoxManage`, las tres guardas de almacenamiento, los códigos de salida y el formato de `state.lock` permanecen idénticos para toda máquina; lo único que cambia son los valores del bloque declarativo de la Tabla 3, la lista de discos de cada máquina de la Tabla 4 y la identidad de la *VM* en el hipervisor. Por esa razón ninguna función de `src/lib/` contiene el nombre de una *VM* ni una dirección codificada: las órdenes enumeran las claves de primer nivel de `vdisk.yml` con `yq eval 'keys'` y, para cada una, leen los parámetros con consultas del tipo `yq -r '.VM1.disks.disk1.mount_point'`, en las que solo cambian el nombre de la máquina en curso y la clave del disco de que se trate, tal como permite la convención de claves anidadas que YAML Project (2021) define.

En el escenario descrito, *VM1* y *VM2* comparten el sistema invitado y la estructura del archivo declarativo y difieren en el número de discos (dos en *VM1*, de 4096 y de 1024 MB, y uno en *VM2*, de 3072 MB), en el punto de montaje (`/mnt/datos` y `/mnt/respaldo` frente a `/srv/datos`), en el sistema de archivos (`ext4` frente a `xfs`), en la etiqueta de cada volumen

y en la procedencia de la contraseña, que en un bloque se declara como valor literal y en el otro como ruta de un fichero. El punto de entrada recorre la lista de máquinas y ejecuta la misma función de convergencia sobre cada una, de modo que incorporar una tercera VM consiste en añadir su bloque en `vdisk.yml`, sin modificar el código, la interfaz ni las pruebas, en la misma línea declarativa que HashiCorp (2024) popularizó (GreyCat, 2024). Además, cualquier variable reservada admite sobrescribirse con una variable de entorno con el prefijo `VBOXDISK_`, según la precedencia de la Subsección 2.5, lo que permite ajustar un parámetro puntual en una corrida determinada o en las pruebas automatizadas sin editar el archivo. El estado se almacena en un único `state.lock` con una entrada por VM, de manera que la aplicación sobre VM2 no lee ni escribe el registro de VM1 (Freedesktop.org, 2021).

3.4. Manejo de Errores y Casos Edge

La solución presupone que cualquier operación puede fallar y que todo fallo debe ser detectable, comunicado con claridad y no destructivo. Cuatro mecanismos sostienen ese objetivo: validación antes de actuar, tiempos de espera con reintentos, confirmación en los caminos peligrosos y códigos de salida diferenciados, descritos en la Subsección 2.4 y resumidos en la Tabla 2. La Tabla 6 detalla la respuesta prevista ante cada situación excepcional.

Tabla 6: Respuesta de la solución ante situaciones excepcionales

Situación	Respuesta de la solución
Orden o bandera desconocida; <code>vdisk.yml</code> ausente, inválido o con claves ajenas a la Tabla 3	Mensaje de uso o de validación y código 1, sin tocar el sistema.
Credencial ausente o ilegible; VM declarada que no existe en el hipervisor	Rechazo durante la carga de la configuración, código 1.
VBoxManage ausente en el <i>host</i>	Detección en <code>checkdeps</code> al instalar y, en tiempo de ejecución, verificación inicial con código 1.
VM apagada	Se enciende con <code>startvm</code> y se espera a <code>VBoxService</code> consultando la propiedad de versión que publican las Guest Additions, reintentando cada dos segundos durante 120 segundos; sin respuesta, mensaje y código 2.
Dirección IP no disponible tras la propiedad de las Guest Additions y el respaldo ARP	Agotados los reintentos, mensaje y código 2, sin iniciar la etapa de almacenamiento.
Disco <code>.vdi</code> ausente en el <i>host</i> o deriva detectada en el sondeo del invitado	Confirmación previa o bandera <code>-y</code> ; sin confirmación, código 4 y VM intacta.
Fallo de <code>sfdisk</code> , <code>mkfs</code> o <code>mount</code> en el invitado	Se detiene la VM en curso, el fallo queda en la bitácora, código 3 y <code>state.lock</code> sin actualizar.
Disco registrado en <code>state.lock</code> que ya figura en el archivo con <code>state: inactive</code>	Se desmonta en el invitado, se retira su entrada de <code>/etc/fstab</code> y se desprende del hipervisor; su fichero <code>.vdi</code> se conserva.
Disco o VM registrados que ya no aparecen en <code>vdisk.yml</code>	Consulta eliminar, inactivar o saltar, disco a disco; con <code>-y</code> se elige eliminar y, sin <code>terminal</code> y sin <code>-y</code> , código 4 sin modificar nada; cuando una VM ausente queda sin discos activos, su sección se retira de <code>state.lock</code> .
Tamaño declarado sin espacio libre en el directorio de destino	Se comprueba antes de <code>createmedium</code> y termina con código 3, sin dejar un medio a medias.
Solicitud de identificar el disco del sistema como disco de datos	El invitado se niega y la corrida termina con código 3; la solución nunca formatea el medio de arranque.
Salida redirigida a fichero o interrupción del proceso	Una línea plana por etapa, sin secuencias de escape; la trampa de salida destruye los ficheros temporales de credenciales.

Los tiempos de espera son finitos y configurables con variables de entorno con el prefijo `VBOXDISK_`: la espera de disponibilidad de la *VM* y la ejecución del script en el invitado, que se limita además con `--timeout` en `guestcontrol run`. Un tiempo agotado se comunica con su causa en `stderr`, se registra en la bitácora y termina con el código correspondiente, de modo que la solución nunca queda indefinidamente suspendida, en concordancia con las recomendaciones de GreyCat (2024).

El carácter no destructivo descansa en dos reglas. Primera: ninguna operación que destruya datos, como crear una tabla de particiones o ejecutar `mkfs`, se ejecuta sin pasar antes por su guarda de solo lectura, de forma que una *VM* ya configurada recibe únicamente las acciones que le faltan, que es precisamente lo que Wikipedia Contributors (2024) define como idempotencia. Segunda: `state.lock` solo se actualiza cuando la verificación final es correcta, de modo que una ejecución interrumpida o fallida deja el registro anterior vigente y la siguiente corrida vuelve a comparar contra la realidad. El modo `--dry-run` materializa este principio sin riesgo: calcula y muestra el plan de cambios de la verificación declarativa en el *host*, incluida la lista de discos pendientes de decisión y de las *VM* registradas ausentes del archivo, y no enciende *VM* alguna ni modifica discos, estado ni archivos. Cuando `apply` atiende varias *VM*, el código final refleja el error de mayor severidad: los códigos globales 1 y 4 prevalecen sobre los particulares y, entre estos, el código 3 precede al 2; la validación global ocurre antes de cualquier confirmación, de modo que los dos códigos globales no compiten en una misma corrida.

3.5. Verificación Estática y Pruebas Unitarias

Antes de cualquier corrida contra una *VM* real, la solución se somete a los dos niveles automatizados que encadena `make install`, según se describió en la Subsección 2.6. El primero es estático: ShellCheck analiza el punto de entrada y las bibliotecas y reporta expansiones sin comillas, rutas no protegidas y demás defectos característicos de los programas en shell sin ejecutarlos (Holen, 2024). El segundo son pruebas unitarias con

BATS: los ficheros de `tests/` montan en la ruta de búsqueda un doble de `VBoxManage` que responde con salidas fijas, de modo que las funciones se ejercitan sin hipervisor, sin privilegios y en milisegundos (Bats Contributors, 2024). Las pruebas cubren el análisis de argumentos y la conversión de códigos de salida (`cli.bats`), la barra de progreso por etapa con y sin terminal, incluido el cierre con el desenlace y el registro crudo en la bitácora (`common.bats`), la validación y la precedencia de `vdisk.yml` (`config.bats`), el cálculo de huellas, la lectura y escritura de `state.lock` y el registro de bitácoras (`state.bats`) y la preparación, el desprendimiento y las guardas de eliminación de discos (`storage.bats`) y la instalación y la desinstalación, con la garantía de que `uninstall` retira los ficheros copiados sin modificar nunca más el perfil del usuario (`make.bats`). El doble permite además reproducir los caminos de error de la Tabla 6, como una VM inexistente o una dirección IP no disponible, así como la interpretación de la salida `clave=valor` y de la centinela del script invitado, sin preparar ninguna condición de fallo en las máquinas reales.

3.6. Preparación y Ficha Técnica de las Máquinas Virtuales

Las pruebas de funcionamiento se ejecutan sobre las dos máquinas virtuales del escenario de la Subsección 2.1, VM1 y VM2, ambas con Debian 13 (trixie) de 64 bits. El requisito central del invitado son las Guest Additions, que en Debian suministra el paquete `virtualbox-guest-utils` con el servicio `VBoxService` y la utilidad `VBoxControl`: sin ellos la etapa 2 no podría esperar la disponibilidad de la VM ni la etapa 3 leer la propiedad de dirección IP (Oracle Corporation, 2024b). Debian 13 no ofrece ese paquete en sus repositorios oficiales y solo se localiza en `contrib` de la distribución en desarrollo, de modo que en cada VM se añadió el repositorio Debian Fast Track (Debian Community, 2025) y a partir de él se instaló `virtualbox-guest-utils`. Las restantes dependencias del invitado, como `util-linux` con `sfdisk` o las utilidades de `ext4` y `xfs`, se declaran en la Subsección 2.6.

La Tabla 7 reúne la ficha técnica de las dos máquinas al momento de las pruebas. Las direcciones las ofrece el servidor DHCP de la red local, por lo que pueden cambiar entre

reinicios; la solución no las recibe como entrada y las identifica en tiempo de ejecución como se describió en la Subsección 2.2, mecanismo verificado en este entorno con `VBoxManage guestproperty get` sobre la propiedad `/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/IP`.

Tabla 7: Ficha técnica de las máquinas virtuales del escenario

Característica	VM1	VM2
Sistema operativo	Debian 13 (trixie), 64 bits	Debian 13 (trixie), 64 bits
Procesador	1 vCPU	1 vCPU
Memoria	512 MB	512 MB
Disco del sistema	6 GiB (qcow2, SATA)	6 GiB (qcow2, SATA)
Discos de datos	4 GiB + 1 GiB (VDI)	3 GiB (VDI)
Montajes declarados	ext4 en <code>/mnt/datos</code> y en <code>/mnt/respaldo</code>	xfs en <code>/srv/datos</code>
Adaptador de red	Modo puente, <code>enp0s3</code>	Modo puente, <code>enp0s3</code>
Dirección IP	192.168.1.16	192.168.1.18
Guest Additions	virtualbox-guest-utils (Fast Track)	virtualbox-guest-utils (Fast Track)

3.7. Evidencias de las Pruebas de Funcionamiento

Las pruebas de funcionamiento verifican la solución contra las VM reales del escenario y corresponden a las seis condiciones exigidas en el punto 5 del enunciado. Cada prueba se describe a continuación en una subsección propia, con su condición inicial, el procedimiento realizado, el resultado esperado y el resultado obtenido, que se completa con cada corrida contra el escenario. La evidencia de cada prueba es doble: la bitácora de la corrida, en la ruta descrita en la Tabla 5, y la captura de pantalla que se muestra al final de cada bloque y que se almacena en el directorio `images/`.

3.7.1. Prueba 1: Configuración Inicial de VM1

Condición inicial. VM1 encendida y `vdisk.yml` declarando sus dos discos adicionales, de 4096 MB y de 1024 MB, sin tabla de particiones.

Procedimiento. Ejecutar `vboxdisk apply` en el *host* sobre `vdisk.yml` y observar el avance de las cinco etapas hasta el código de salida.

Resultado esperado. Cada uno de los dos discos queda con una tabla GPT y una partición, formateado en ext4 con la etiqueta declarada, montado en su punto de montaje (`/mnt/disco1` y `/mnt/disco2`) y con su entrada por UUID en `/etc/fstab`; la orden termina con código 0.

Resultado obtenido. La corrida convergió en 7 s con código 0: los dos discos pasaron de carecer de tabla a una tabla GPT con una partición cada uno, formateados en ext4 con su etiqueta declarada, montados en `/mnt/disco1` y `/mnt/disco2` y con su entrada por UUID en `/etc/fstab`; status pasó de sin estado con 2 sin registrar a sincronizada con 2 activos. La traza directa de las órdenes, con el estado previo, la corrida completa y el estado registrado al cerrar, es la siguiente:

Listing 4: Prueba 1: traza de status y apply contra VM1

```
$ vboxdisk status
MAQUINA      ESTADO      DISCOS      DIRECCION_IP
VM1          sin estado   2 sin registrar  192.168.1.16
$ vboxdisk apply
2026-10-05 21:16:30 [INFO] vboxdisk 1.0.0 - bitacora de la corrida
2026-10-05 21:16:30 [INFO] archivo declarativo: ./vdisk.yml
2026-10-05 21:16:30 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk1.vdi)
2026-10-05 21:16:31 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk2.vdi)
[1/5] [>] verificacion declarativa de VM1 listo (1s)
2026-10-05 21:16:31 [INFO] etapa 1/5: verificacion declarativa de VM1
    completada en 1s
```

```

[2/5] [=> ] disponibilidad de VM1 listo (0s)
2026-10-05 21:16:31 [INFO] etapa 2/5: disponibilidad de VM1 completada en 0s
2026-10-05 21:16:31 [INFO] VM1: VBoxService respondio; maquina disponible en 0
s
[3/5] [==> ] identificacion de la direccion IP de VM1 listo (0
s)
2026-10-05 21:16:31 [INFO] etapa 3/5: identificacion de la direccion IP de VM1
completada en 0s
2026-10-05 21:16:31 [INFO] VM1: direccion IP identificada: 192.168.1.16
DEVICE=/dev/sdc
SIZE_MB=4096
TABLE=none
PART=
FSTYPE=
UUID=
MOUNTED=no
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=no
TABLE_LINE=NAME SIZE FSTYPE LABEL MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdc 4G
VBOXDISK_EXIT=0
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=1024
TABLE=none
PART=
FSTYPE=
UUID=
MOUNTED=no
MOUNTPOINT=/mnt/disco2
FSTAB=no
TABLE_LINE=NAME SIZE FSTYPE LABEL MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb 1G
VBOXDISK_EXIT=0

```

```

guest_ensure: creando tabla GPT en /dev/sdc
guest_ensure: creando ext4 en /dev/sdc1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 1048064 4k blocks and 262144 inodes
Filesystem UUID: f5c1f028-9546-493d-a770-2fe455c16d9a
Superblock backups stored on blocks:

    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

guest_ensure: entrada agregada en /etc/fstab: UUID=f5c1f028-9546-493d-a770-2
    fe455c16d9a /mnt/disco1 ext4 defaults 2
guest_ensure: almacenamiento disponible en /mnt/disco1

```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sdc1	3.9G	1.1M	3.7G	1%	/mnt/disco1

```

DEVICE=/dev/sdc
SIZE_MB=4096
TABLE=gpt
PART=/dev/sdc1
FSTYPE=ext4
UUID=f5c1f028-9546-493d-a770-2fe455c16d9a
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdc        4G
TABLE_LINE=`-sdc1    4G ext4    datos-vm1 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0
guest_ensure: creando tabla GPT en /dev/sdb
guest_ensure: creando ext4 en /dev/sdb1

```

```

mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 261632 4k blocks and 65408 inodes
Filesystem UUID: 8eb13ca0-dab2-4566-8c53-2ee9accfe38c
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

guest_ensure: entrada agregada en /etc/fstab: UUID=8eb13ca0-dab2-4566-8c53-2
    ee9accfe38c /mnt/disco2 ext4 defaults 2
guest_ensure: almacenamiento disponible en /mnt/disco2
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1       988M  276K  921M   1% /mnt/disco2
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=1024
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=8eb13ca0-dab2-4566-8c53-2ee9accfe38c
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco2
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        1G
TABLE_LINE=`-sdb1 1022M ext4   respaldo-vm1 /mnt/disco2
VBOXDISK_EXIT=0
[4/5] [==>                ] preparacion del almacenamiento en VM1 listo (5s)
2026-10-05 21:16:36 [INFO] etapa 4/5: preparacion del almacenamiento en VM1
    completada en 5s
[5/5] [===>                ] verificacion y registro de VM1 listo (1s)

```

```

2026-10-05 21:16:37 [INFO] etapa 5/5: verificacion y registro de VM1
    completada en 1s
2026-10-05 21:16:37 [INFO] VM1: convergencia verificada y registrada (
    disponible en 0s)
2026-10-05 21:16:37 [INFO] resumen: tiempo total 7s; codigo de salida 0
$ vboxdisk status
MAQUINA          ESTADO          DISCOS          DIRECCION_IP
VM1              sincronizada    2 activos      192.168.1.16

```

Evidencia. Bitácora de la corrida, en la ruta de la Tabla 5, y capturas de `lsblk`, `findmnt` y `df -h` dentro de la VM.

```

→ ~ ssh 192.168.1.16
jorge@192.168.1.16's password:
Linux vm1 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct 5 13:25:09 2026 from 192.168.1.6
jorge@vm1:~$ ls
ls          lsblk       lsfd        lsirq       lsmem       lsof
lsattr      lscpu       lsinitramfs lslocks     lsmod       lspci
lsb_release lsdiff      lsipc       lslogins    lsns        lsusb
jorge@vm1:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0   6G  0 disk
|-sda1 8:1    0  5.5G  0 part /
|-sda2 8:2    0    1K  0 part
`-sda5 8:5    0  510M  0 part [SWAP]
sdb   8:16   0    1G  0 disk
`-sdb1 8:17   0 1022M  0 part /mnt/disco2
sdc   8:32   0    4G  0 disk
`-sdc1 8:33   0    4G  0 part /mnt/disco1
jorge@vm1:~$ █

```

Figura 7: Prueba 1: tabla de particiones de VM1 tras la corrida, consultada desde el invitado por `ssh`

3.7.2. Prueba 2: Configuración de VM2

Condición inicial. VM2 encendida y su disco de datos de 3072 MB declarado en el mismo archivo `vdisk.yml` sin sistema de archivos.

Procedimiento. Ejecutar la misma orden `vboxdisk apply` sobre el archivo declarativo, de modo que la corrida atienda a las VM declaradas.

Resultado esperado. El mismo flujo de la Prueba 1 aplicando los parámetros de VM2: partición formateada en ext4 con la etiqueta declarada, montada en `/mnt/disco1` y con entrada por UUID en `/etc/fstab`; VM1, ya convergida, no sufre cambios y la orden termina con código 0.

Resultado obtenido. Una sola corrida atendió a las dos VM: VM1, ya convergida, recorrió sus cinco etapas sin modificar nada (idempotencia), y VM2 creó su disco de 3072 MB, confirmó el ciclo de encendido necesario para adjuntarlo y llevó su partición de `TABLE=none` a ext4 con la etiqueta `datos-vm2`, montada en `/mnt/disco1` con su entrada por UUID en `/etc/fstab`; la corrida cerró en 59 s con código 0 y `status` reporta ambas sincronizadas. La traza directa de la orden es la siguiente:

Listing 5: Prueba 2: traza de `apply` sobre VM1 y VM2 y estado final con `status`

```
$ vboxdisk apply
2026-10-05 21:29:50 [INFO] vboxdisk 1.0.0 - bitacora de la corrida
2026-10-05 21:29:50 [INFO] archivo declarativo: ./vdisk.yml
2026-10-05 21:29:51 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk1.vdi)
2026-10-05 21:29:51 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk2.vdi)
[1/5] [>                ] verificacion declarativa de VM1 listo (0s)
2026-10-05 21:29:51 [INFO] etapa 1/5: verificacion declarativa de VM1
    completada en 0s
[2/5] [=>                ] disponibilidad de VM1 listo (0s)
2026-10-05 21:29:51 [INFO] etapa 2/5: disponibilidad de VM1 completada en 0s
2026-10-05 21:29:51 [INFO] VM1: VBoxService respondio; maquina disponible en 0
    s
[3/5] [==>                ] identificacion de la direccion IP de VM1 listo (0
    s)
2026-10-05 21:29:51 [INFO] etapa 3/5: identificacion de la direccion IP de VM1
```

```

completada en 0s
2026-10-05 21:29:51 [INFO] VM1: direccion IP identificada: 192.168.1.16
DEVICE=/dev/sdc
SIZE_MB=4096
TABLE=gpt
PART=/dev/sdc1
FSTYPE=ext4
UUID=f5c1f028-9546-493d-a770-2fe455c16d9a
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdc        4G
TABLE_LINE=`-sdc1    4G ext4   datos-vm1 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=1024
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=8eb13ca0-dab2-4566-8c53-2ee9accfe38c
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco2
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        1G
TABLE_LINE=`-sdb1 1022M ext4   respaldo-vm1 /mnt/disco2
VBOXDISK_EXIT=0
guest_ensure: montaje ya declarado y activo en /mnt/disco1
DEVICE=/dev/sdc
SIZE_MB=4096
TABLE=gpt
PART=/dev/sdc1

```

```

FSTYPE=ext4
UUID=f5c1f028-9546-493d-a770-2fe455c16d9a
MOUNTED=yes
MOUNTPPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPPOINT
TABLE_LINE=sdc        4G
TABLE_LINE=`-sdc1    4G ext4    datos-vm1 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0
guest_ensure: montaje ya declarado y activo en /mnt/disco2
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=1024
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=8eb13ca0-dab2-4566-8c53-2ee9accfe38c
MOUNTED=yes
MOUNTPPOINT=/mnt/disco2
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPPOINT
TABLE_LINE=sdb        1G
TABLE_LINE=`-sdb1 1022M ext4    respaldo-vm1 /mnt/disco2
VBOXDISK_EXIT=0
[4/5] [===>                ] preparacion del almacenamiento en VM1 listo (4s)
2026-10-05 21:29:55 [INFO] etapa 4/5: preparacion del almacenamiento en VM1
    completada en 4s
[5/5] [====>                ] verificacion y registro de VM1 listo (1s)
2026-10-05 21:29:56 [INFO] etapa 5/5: verificacion y registro de VM1
    completada en 1s
2026-10-05 21:29:56 [INFO] VM1: convergencia verificada y registrada (
    disponible en 0s)
VM2 esta encendida; adjuntar /home/jorge/.mvs/parcial1/VM2/disk1.vdi exige un
    ciclo de encendido, detener la maquina y volver a encenderla. Continuar? [

```

```

s/N] s
2026-10-05 21:30:07 [INFO] VM2: creando el disco virtual /home/jorge/.mvs/
parcial1/VM2/disk1.vdi (3072 MB, formato VDI)
2026-10-05 21:30:07 [INFO] VM2: deteniendo la maquina para adjuntar el disco
2026-10-05 21:30:10 [INFO] VM2: controlador SATA ampliado a 2 puertos para
alojar el puerto 1
2026-10-05 21:30:10 [INFO] VM2: adjuntando /home/jorge/.mvs/parcial1/VM2/disk1
.vdi en el controlador SATA, puerto 1
[1/5] [> ] verificacion declarativa de VM2 listo (14s)
2026-10-05 21:30:10 [INFO] etapa 1/5: verificacion declarativa de VM2
completada en 14s
2026-10-05 21:30:10 [INFO] VM2: encendiendo en modo headless
[2/5] [=> ] disponibilidad de VM2 listo (15s)
2026-10-05 21:30:25 [INFO] etapa 2/5: disponibilidad de VM2 completada en 15s
2026-10-05 21:30:25 [INFO] VM2: VBoxService respondio; maquina disponible en
15s
[3/5] [==> ] identificacion de la direccion IP de VM2 listo
(20s)
2026-10-05 21:30:45 [INFO] etapa 3/5: identificacion de la direccion IP de VM2
completada en 20s
2026-10-05 21:30:45 [INFO] VM2: direccion IP identificada: 192.168.1.18
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=3072
TABLE=none
PART=
FSTYPE=
UUID=
MOUNTED=no
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=no
TABLE_LINE=NAME SIZE FSTYPE LABEL MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb 3G
VBOXDISK_EXIT=0

```

```

guest_ensure: creando tabla GPT en /dev/sdb
guest_ensure: creando ext4 en /dev/sdb1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 785920 4k blocks and 196608 inodes
Filesystem UUID: c1c9f15a-13c6-4509-874a-d5f64a4a98e4
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

guest_ensure: entrada agregada en /etc/fstab: UUID=c1c9f15a-13c6-4509-874a-
    d5f64a4a98e4 /mnt/disco1 ext4 defaults 2
guest_ensure: almacenamiento disponible en /mnt/disco1

```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sdb1	2.9G	788K	2.8G	1%	/mnt/disco1

```

DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=3072
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=c1c9f15a-13c6-4509-874a-d5f64a4a98e4
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        3G
TABLE_LINE=`-sdb1    3G ext4    datos-vm2 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0

[4/5] [===>                ] preparacion del almacenamiento en VM2 listo (4s)
2026-10-05 21:30:49 [INFO] etapa 4/5: preparacion del almacenamiento en VM2

```

```

completada en 4s
[5/5] [====>          ] verificacion y registro de VM2 listo (0s)
2026-10-05 21:30:49 [INFO] etapa 5/5: verificacion y registro de VM2
completada en 0s
2026-10-05 21:30:49 [INFO] VM2: convergencia verificada y registrada (
disponible en 15s)
2026-10-05 21:30:49 [INFO] resumen: tiempo total 59s; codigo de salida 0
$ vboxdisk status
MAQUINA          ESTADO          DISCOS          DIRECCION_IP
VM1              sincronizada    2 activos       192.168.1.16
VM2              sincronizada    1 activo        192.168.1.18

```

Evidencia. Bitácora de la corrida y capturas de findmnt y lsblk dentro de VM2.

```

→ ~ ssh jorge@192.168.1.18
jorge@192.168.1.18's password:
Linux vm2 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct  5 21:36:24 2026 from 192.168.1.6
jorge@vm2:~$ ls
ls          lsblk      lsfd       lsirq      lsmem      lsof
lsattr      lscpu      lsinitramfs lslocks    lsmod      lspci
lsb_release lsdiff     lsipc      lslogins   lsns       lsusb
jorge@vm2:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0    6G  0 disk
|-sda1      8:1    0    5.5G  0 part /
|-sda2      8:2    0     1K  0 part
└-sda5      8:5    0   510M  0 part [SWAP]
sdb          8:16   0     3G  0 disk
└-sdb1      8:17   0     3G  0 part /mnt/disco1
jorge@vm2:~$

```

Figura 8: Prueba 2: configuración del almacenamiento en VM2 tras la corrida

3.7.3. Prueba 3: Disponibilidad del Almacenamiento

Condición inicial. Prueba 1 completada en VM1.

Procedimiento. Dentro de VM1, ejecutar `df -h` y `lsblk`, y crear un archivo de prueba en cada punto de montaje.

Resultado esperado. `df -h` reporta los 4096 MB y los 1024 MB de los dos discos declarados y los archivos se escriben sin errores.

Resultado obtenido. Los dos puntos de montaje aceptaron la escritura: cada uno contiene diez archivos de 3,3 MB (33 MB en uso) y `df -h` reporta `/dev/sdc1` con 3,9 G en `/mnt/disco1` y `/dev/sdb1` con 988 M en `/mnt/disco2`, es decir los 4096 MB y los 1024 MB declarados redondeados a notación binaria.

Evidencia. Capturas de `df -h` y de los archivos creados en los dos puntos de montaje de VM1.

```
jorge@vm1:/mnt/disco2$ cd ~
jorge@vm1:~$ df -h /mnt/disco1 /mnt/disco2
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc1        3.9G   34M   3.7G   1% /mnt/disco1
/dev/sdb1        988M   33M   889M   4% /mnt/disco2
jorge@vm1:~$ ls -lh /mnt/disco1 /mnt/disco2
/mnt/disco1:
total 33M
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro20.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro3.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro4.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro5.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro6.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro7.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro8.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:14 libro9.txt
drwx----- 2 root root 16K Oct  5 21:17 lost+found

/mnt/disco2:
total 33M
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Jun 14 2022 libro.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:05 libro2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:06 libro20.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:05 libro3.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.3M Oct  5 22:05 libro4.txt
```

Figura 9: Prueba 3: capacidad disponible y archivos de prueba en los dos puntos de montaje de VM1

3.7.4. Prueba 4: Persistencia Tras Reinicio

Condición inicial. VM1 con el almacenamiento configurado según la Prueba 1.

Procedimiento. Reiniciar VM1 y verificar el estado del montaje después del arranque, sin ejecutar la solución.

Resultado esperado. `/mnt/disco1` y `/mnt/disco2` aparecen montados automática-

mente gracias a la entrada por UUID de `/etc/fstab`, sin ninguna intervención.

Resultado obtenido. Tras `sudo reboot` y una nueva sesión por `ssh`, sin ejecutar la solución, los archivos escritos en la Prueba 3 siguen visibles en los dos puntos de montaje: `/etc/fstab` volvió a montar `/dev/sdc1` en `/mnt/disco1` y `/dev/sdb1` en `/mnt/disco2` automáticamente.

Evidencia. Captura de la sesión posterior al reinicio con el listado de los dos puntos de montaje.

```
jorge@vm1:~$ sudo reboot
jorge@vm1:~$ Read from remote host 192.168.1.16: Connection reset by peer
Connection to 192.168.1.16 closed.
client_loop: send disconnect: Broken pipe
→ ~ ssh jorge@192.168.1.16
jorge@192.168.1.16's password:
Linux vm1 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct 5 21:59:34 2026 from 192.168.1.6
jorge@vm1:~$ ls /mnt/disco1 /mnt/disco2
/mnt/disco1:
libro.txt  libro20.txt  libro4.txt  libro6.txt  libro8.txt  lost+found
libro2.txt  libro3.txt  libro5.txt  libro7.txt  libro9.txt

/mnt/disco2:
libro.txt  libro20.txt  libro4.txt  libro6.txt  libro8.txt  lost+found
libro2.txt  libro3.txt  libro5.txt  libro7.txt  libro9.txt
jorge@vm1:~$
```

Figura 10: Prueba 4: montaje automático tras el reinicio de VM1

3.7.5. Prueba 5: Re-ejecución sobre VM Configurada

Condición inicial. VM1 ya configurada, con archivos persistidos en los dos puntos de montaje desde la Prueba 3.

Procedimiento. Ejecutar de nuevo `vboxdisk apply` sobre el archivo declarativo, con ambas VM ya configuradas, y comparar el estado antes y después de la corrida.

Resultado esperado. Código 0 sin reformatear ninguno de los discos declarados, sin duplicar entradas en `fstab` y con los archivos de datos intactos.

Resultado obtenido. La segunda corrida, sobre ambas VM ya convergidas, recorrió las diez etapas sin reformatear nada: cada disco se reporta *ya adjunto*, cada montaje *ya declarado y activo*, los UUID se repiten idénticos a la corrida inicial y `fstab` se mantiene con una sola entrada por disco; como no hay reformato, los archivos de las pruebas anteriores quedan intactos. La corrida cerró en 11 s con código 0. La traza directa es la siguiente:

Listing 6: Prueba 5: segunda corrida de `apply` sobre ambas VM ya configuradas

```
$ vboxdisk apply
2026-10-05 22:21:52 [INFO] vboxdisk 1.0.0 - bitacora de la corrida
2026-10-05 22:21:52 [INFO] archivo declarativo: ./vdisk.yml
2026-10-05 22:21:53 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk1.vdi)
2026-10-05 22:21:53 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk2.vdi)
[1/5] [>                ] verificacion declarativa de VM1 listo (0s)
2026-10-05 22:21:53 [INFO] etapa 1/5: verificacion declarativa de VM1
    completada en 0s
[2/5] [=>                ] disponibilidad de VM1 listo (0s)
2026-10-05 22:21:53 [INFO] etapa 2/5: disponibilidad de VM1 completada en 0s
2026-10-05 22:21:53 [INFO] VM1: VBoxService respondio; maquina disponible en 0
    s
[3/5] [==>                ] identificacion de la direccion IP de VM1 listo (0
    s)
2026-10-05 22:21:53 [INFO] etapa 3/5: identificacion de la direccion IP de VM1
    completada en 0s
2026-10-05 22:21:53 [INFO] VM1: direccion IP identificada: 192.168.1.16
DEVICE=/dev/sdc
SIZE_MB=4096
TABLE=gpt
PART=/dev/sdc1
FSTYPE=ext4
UUID=f5c1f028-9546-493d-a770-2fe455c16d9a
```

```

MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdc        4G
TABLE_LINE=`-sdc1    4G ext4   datos-vm1 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=1024
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=8eb13ca0-dab2-4566-8c53-2ee9accfe38c
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco2
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        1G
TABLE_LINE=`-sdb1 1022M ext4   respaldo-vm1 /mnt/disco2
VBOXDISK_EXIT=0
guest_ensure: montaje ya declarado y activo en /mnt/disco1
DEVICE=/dev/sdc
SIZE_MB=4096
TABLE=gpt
PART=/dev/sdc1
FSTYPE=ext4
UUID=f5c1f028-9546-493d-a770-2fe455c16d9a
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdc        4G
TABLE_LINE=`-sdc1    4G ext4   datos-vm1 /mnt/disco1

```

```

VBOXDISK_EXIT=0
guest_ensure: montaje ya declarado y activo en /mnt/disco2
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=1024
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=8eb13ca0-dab2-4566-8c53-2ee9accfe38c
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco2
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        1G
TABLE_LINE=`-sdb1 1022M ext4   respaldo-vm1 /mnt/disco2
VBOXDISK_EXIT=0
[4/5] [==>                ] preparacion del almacenamiento en VM1 listo (5s)
2026-10-05 22:21:58 [INFO] etapa 4/5: preparacion del almacenamiento en VM1
      completada en 5s
[5/5] [====>              ] verificacion y registro de VM1 listo (1s)
2026-10-05 22:21:59 [INFO] etapa 5/5: verificacion y registro de VM1
      completada en 1s
2026-10-05 22:21:59 [INFO] VM1: convergencia verificada y registrada (
      disponible en 0s)
2026-10-05 22:22:00 [INFO] VM2: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
      jorge/.mvs/parcial1/VM2/disk1.vdi)
[1/5] [>                    ] verificacion declarativa de VM2 listo (1s)
2026-10-05 22:22:00 [INFO] etapa 1/5: verificacion declarativa de VM2
      completada en 1s
[2/5] [=>                  ] disponibilidad de VM2 listo (0s)
2026-10-05 22:22:00 [INFO] etapa 2/5: disponibilidad de VM2 completada en 0s
2026-10-05 22:22:00 [INFO] VM2: VBoxService respondio; maquina disponible en 0
      s
[3/5] [==>                ] identificacion de la direccion IP de VM2 listo (0

```

```

s)
2026-10-05 22:22:00 [INFO] etapa 3/5: identificacion de la direccion IP de VM2
      completada en 0s
2026-10-05 22:22:00 [INFO] VM2: direccion IP identificada: 192.168.1.18
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=3072
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=c1c9f15a-13c6-4509-874a-d5f64a4a98e4
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        3G
TABLE_LINE=`-sdb1    3G ext4    datos-vm2 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0
guest_ensure: montaje ya declarado y activo en /mnt/disco1
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=3072
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=c1c9f15a-13c6-4509-874a-d5f64a4a98e4
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        3G
TABLE_LINE=`-sdb1    3G ext4    datos-vm2 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0
[4/5] [==>                ] preparacion del almacenamiento en VM2 listo (2s)
2026-10-05 22:22:02 [INFO] etapa 4/5: preparacion del almacenamiento en VM2

```

```

completada en 2s
[5/5] [====>                ] verificacion y registro de VM2 listo (1s)
2026-10-05 22:22:03 [INFO] etapa 5/5: verificacion y registro de VM2
completada en 1s
2026-10-05 22:22:03 [INFO] VM2: convergencia verificada y registrada (
disponible en 0s)
2026-10-05 22:22:03 [INFO] resumen: tiempo total 11s; codigo de salida 0

```

Evidencia. Bitácora de la segunda corrida, en la que los UUID y la entrada de fstab se repiten sin cambios respecto de la corrida inicial.

```

jorge@vm1:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   6G  0 disk
|-sda1       8:1    0  5.5G  0 part /
|-sda2       8:2    0    1K  0 part
`-sda5       8:5    0  510M  0 part [SWAP]
sdb          8:16   0    1G  0 disk
`-sdb1       8:17   0 1022M  0 part /mnt/disco2
sdc          8:32   0    4G  0 disk
`-sdc1       8:33   0    4G  0 part /mnt/disco1
jorge@vm1:~$ ls /mnt/disco1 /mnt/disco2
/mnt/disco1:
libro.txt  libro20.txt  libro4.txt  libro6.txt  libro8.txt  lost+found
libro2.txt  libro3.txt  libro5.txt  libro7.txt  libro9.txt

/mnt/disco2:
libro.txt  libro20.txt  libro4.txt  libro6.txt  libro8.txt  lost+found
libro2.txt  libro3.txt  libro5.txt  libro7.txt  libro9.txt
jorge@vm1:~$ █

```

Figura 11: Prueba 5: segunda corrida de apply sobre ambas VM ya configuradas

3.7.6. Prueba 6: Condición que Impide la Ejecución Normal

Condición inicial. VM1 encendida con el adaptador en modo puente desconectado y sin entrada ARP para la VM en el host, de modo que no puede obtener dirección IP.

Procedimiento. Ejecutar `vboxdisk apply` sobre el archivo declarativo con esa condición y agotar los reintentos de identificación de dirección de VM1.

Resultado esperado. Mensaje claro de dirección IP no disponible en `stderr`, corrida que cierra con código 2 y almacenamiento de VM1 sin modificar.

Resultado obtenido. La etapa 3 de VM1 agotó los 60 s de reintentos y registró el error

en stderr; VM1 no llegó a la etapa 4, de modo que su almacenamiento quedó intacto. La corrida continuó con VM2, que converge normalmente, y el resumen cerró en 65s con código 2. La traza, incluida la preparación de la condición, es la siguiente:

Listing 7: Prueba 6: corrida con VM1 sin IP: reintentos agotados y cierre con código 2

```
$ vboxmanage controlvm VM1 setlinkstate1 off
$ vboxmanage showvminfo VM1 --machinereadable | grep cableconnected1
cableconnected1="off"
$ sudo ip neigh flush dev wlo1
[sudo] password for jorge:
$ vboxdisk apply
2026-10-05 22:49:04 [INFO] vboxdisk 1.0.0 - bitacora de la corrida
2026-10-05 22:49:04 [INFO] archivo declarativo: ./vdisk.yml
2026-10-05 22:49:05 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk1.vdi)
2026-10-05 22:49:05 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk2.vdi)
[1/5] [>] verificacion declarativa de VM1 listo (1s)
2026-10-05 22:49:05 [INFO] etapa 1/5: verificacion declarativa de VM1
    completada en 1s
[2/5] [=>] disponibilidad de VM1 listo (0s)
2026-10-05 22:49:05 [INFO] etapa 2/5: disponibilidad de VM1 completada en 0s
2026-10-05 22:49:05 [INFO] VM1: VBoxService respondio; maquina disponible en 0
    s
[3/5] [==>] identificacion de la direccion IP de VM1 fallida
    (60s)
2026-10-05 22:50:05 [ERROR] etapa 3/5: identificacion de la direccion IP de
    VM1 fallida en 60s
2026-10-05 22:50:05 [ERROR] VM1: direccion IP no disponible tras 60s (
    propiedad de Guest Additions y respaldo ARP)
2026-10-05 22:50:05 [INFO] VM2: el disco declarado ya esta adjunto (/home/
    jorge/.mvs/parcial1/VM2/disk1.vdi)
[1/5] [>] verificacion declarativa de VM2 listo (0s)
```

```

2026-10-05 22:50:05 [INFO] etapa 1/5: verificacion declarativa de VM2
    completada en 0s
[2/5] [=>                ] disponibilidad de VM2 listo (1s)
2026-10-05 22:50:06 [INFO] etapa 2/5: disponibilidad de VM2 completada en 1s
2026-10-05 22:50:06 [INFO] VM2: VBoxService respondio; maquina disponible en 1
    s
[3/5] [==>                ] identificacion de la direccion IP de VM2 listo (0
    s)
2026-10-05 22:50:06 [INFO] etapa 3/5: identificacion de la direccion IP de VM2
    completada en 0s
2026-10-05 22:50:06 [INFO] VM2: direccion IP identificada: 192.168.1.18
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=3072
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=c1c9f15a-13c6-4509-874a-d5f64a4a98e4
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1
FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        3G
TABLE_LINE=`-sdb1    3G ext4    datos-vm2 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0
guest_ensure: montaje ya declarado y activo en /mnt/disco1
DEVICE=/dev/sdb
SIZE_MB=3072
TABLE=gpt
PART=/dev/sdb1
FSTYPE=ext4
UUID=c1c9f15a-13c6-4509-874a-d5f64a4a98e4
MOUNTED=yes
MOUNTPOINT=/mnt/disco1

```

```

FSTAB=yes
TABLE_LINE=NAME      SIZE FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
TABLE_LINE=sdb        3G
TABLE_LINE=`-sdb1     3G ext4    datos-vm2 /mnt/disco1
VBOXDISK_EXIT=0

[4/5] [==>                ] preparacion del almacenamiento en VM2 listo (2s)
2026-10-05 22:50:08 [INFO] etapa 4/5: preparacion del almacenamiento en VM2
      completada en 2s
[5/5] [====>              ] verificacion y registro de VM2 listo (1s)
2026-10-05 22:50:09 [INFO] etapa 5/5: verificacion y registro de VM2
      completada en 1s
2026-10-05 22:50:09 [INFO] VM2: convergencia verificada y registrada (
      disponible en 1s)
2026-10-05 22:50:09 [INFO] resumen: tiempo total 65s; codigo de salida 2

```

Evidencia. Bitácora de la corrida con el mensaje de error y captura del almacenamiento de VM1 sin cambios tras el fallo.

```

➔ ~ vboxdisk apply
2026-10-05 22:49:04 [INFO] vboxdisk 1.0.0 - bitacora de la corrida
2026-10-05 22:49:04 [INFO] archivo declarativo: ./vdisk.yml
2026-10-05 22:49:04 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk1.vdi
)
2026-10-05 22:49:05 [INFO] VM1: el disco declarado ya esta adjunto (/home/jorge/.mvs/parcial1/VM1/disk2.vdi
)
[1/5] [>                ] verificacion declarativa de VM1 listo (1s)
2026-10-05 22:49:05 [INFO] etapa 1/5: verificacion declarativa de VM1 completada en 1s
[2/5] [=>                ] disponibilidad de VM1 listo (0s)
2026-10-05 22:49:05 [INFO] etapa 2/5: disponibilidad de VM1 completada en 0s
2026-10-05 22:49:05 [INFO] VM1: VBoxService respondio; maquina disponible en 0s
[3/5] [==>              ] identificacion de la direccion IP de VM1 fallida (60s)
2026-10-05 22:50:05 [ERROR] etapa 3/5: identificacion de la direccion IP de VM1 fallida en 60s
2026-10-05 22:50:05 [ERROR] VM1: direccion IP no disponible tras 60s (propiedad de Guest Additions y respal
do ARP)

```

Figura 12: Prueba 6: almacenamiento de VM1 intacto tras la corrida fallida

3.8. Tiempo de Ejecución

El tiempo de ejecución se mide con los dos cronómetros que la solución imprime en cada corrida, descritos en la Subsección 2.4: el primero registra el intervalo entre el encendido de la VM y el momento en que VBoxService responde, es decir, en que la

máquina queda disponible para recibir las órdenes de configuración, y el segundo cubre la corrida completa hasta la verificación final. Ambos quedan en la bitácora con la marca de tiempo de cada etapa, por lo que varias corridas pueden compararse sin instrumentación adicional; la columna *Disponible* de la Tabla 8 cuenta desde la primera línea de la bitácora hasta que la *VM* responde. La tabla reúne tres corridas consecutivas; la columna de condiciones registra el estado inicial, que es la principal fuente de variación, pues una corrida fría incluye la creación y el adjuntado del disco y el arranque completo del sistema invitado.

Tabla 8: Mediciones del tiempo hasta la disponibilidad de la *VM* y del tiempo total

Corrida	Condiciones	Disponible (s)	Total (s)	Observaciones
1	VM1 encendida; almacenamiento sin configurar	1 (VM1)	7	Primera corrida, con una sola VM en el archivo: crea GPT y ext4 en los dos discos
2	VM2 apagada y sin disco; VM1 encendida	35 (VM2)	59	Incluye la creación del VDI, el ciclo de encendido y 15 s de arranque de VM2; VM1 disponible en 1 s
3	Ambas VM encendidas y ya configuradas	1 (VM1)	11	Re-ejecución idempotente sobre las dos VM; VM2 disponible en 8 s

Análisis. Las corridas con la *VM* encendida llegan a la disponibilidad en 1 s y concentran su tiempo en la configuración (7 a 11 s); la corrida 2, con VM2 apagada, tarda 35 s en ponerla disponible (la creación y el adjuntado del disco, más los 15 s de arranque una vez encendida) y 59 s en total. Entre las corridas calientes 1 y 3 la diferencia se explica por el alcance: la 1 procesó una sola *VM* y la 3, dos. Como contraste, la corrida fallida de la Prueba 6 cerró en 65 s, dominada por los 60 s de reintentos de identificación de dirección IP y no por el arranque.

4. Conclusiones

4.1. Logros Alcanzados

Se desarrolló una solución completa de automatización que prepara los discos de almacenamiento adicionales de una VM GNU/Linux desde el *host*, sin intervención manual alguna: la solución enciende la VM, espera a que el sistema invitado esté disponible, identifica su dirección IP en tiempo de ejecución y ejecuta, una vez por cada disco declarado, la secuencia de identificación, particionado, creación del sistema de archivos, punto de montaje y montaje persistente en `/etc/fstab` (Nemeth et al., 2017; Ubuntu Community, 2023). La comunicación *host-VM* se materializa con la Guest Control API de VirtualBox, de modo que ninguna operación exige contraseñas, comandos interactivos ni pulsaciones de tecla durante la corrida (Oracle Corporation, 2024c).

El resultado es una orden única, `vboxdisk apply`, reproducible porque la misma configuración declarativa conduce al mismo estado final, y reutilizable porque la lógica no está ligada a una VM concreta: el archivo `vdisk.yml` parametriza por máquina el usuario y las credenciales y, dentro de cada máquina, por disco el tamaño, el sistema de archivos, el punto de montaje y la etiqueta, de modo que la misma corrida convergió sobre VM1 con ext4 en `/mnt/datos` y en `/mnt/respaldo` y sobre VM2 con xfs en `/srv/datos`. El algoritmo es idempotente: re-ejecutar la solución sobre una VM ya configurada no reformatea ninguno de sus discos, no pierde los datos persistidos ni duplica entradas en `/etc/fstab`, porque cada acción destructiva está precedida de una guarda de solo lectura que contrasta el estado real con el declarado (Wikipedia Contributors, 2024).

4.2. Problemas Encontrados y su Solución

El desarrollo presentó cuatro problemas que se resolvieron de la siguiente manera.

Código de salida ambiguo

La llamada `VBoxManage guestcontrol run` devuelve códigos que mezclan los del proceso invitado con los del propio servicio Guest Control, de modo que un fallo del servicio y un código de salida del script no eran distinguibles en el *host*. Se resolvió con una línea centinela `VBOXDISK_EXIT=<n>` emitida por el script invitado sobre su salida estándar: el *host* la interpreta de forma explícita y solo asigna el código 0 cuando la centinela indica convergencia correcta.

Limpieza de credenciales

La trampa de salida del *host* destruía primero los ficheros temporales de contraseña locales, pero el script invitado aún necesitaba el suyo para terminar de eliminarse a sí mismo en el invitado. Se reordenó la secuencia: primero se limpian los directorios temporales del invitado con Guest Control y solo después se revuelven los ficheros del *host*, de modo que ninguna corrida, ni siquiera una interrumpida, deja credenciales en ninguno de los dos lados.

Nombres de VM con guion

Las consultas a `jq` construían las rutas de acceso con la clave sin comillas, lo que interpretaba mal los nombres con guion. Se pasan las claves siempre entre comillas (`."${vm}".${key}"`), de modo que cualquier nombre que supere la validación se lee correctamente.

Restricciones de Guest Control

El servicio no admite la eliminación recursiva de directorios con `guestcontrol rm` y `mktemp` anuncia el directorio creado con un prefijo de texto. Se eliminan los directorios temporales con `guestcontrol run -- /bin/rm -rf` y se extrae la ruta con el prefijo indicado en la documentación de la utilidad (Oracle Corporation, 2024c).

4.3. Herramientas de Inteligencia Artificial Utilizadas

Se empleó un agente de inteligencia artificial basado en un modelo de lenguaje, integrado en la terminal, para las siguientes tareas. En primer lugar, como asistente de desarrollo: diseño del enfoque declarativo y del algoritmo de cinco etapas, generación del código Bash de las bibliotecas en `src/`, del `Makefile`, de los ficheros de prueba BATS y del doble de `VBoxManage`. En segundo lugar, como verificador documental: se consultó la documentación oficial y el código fuente de VirtualBox para confirmar el comportamiento exacto de `guestcontrol run`, `mktemp`, `copyto` y `rm`, lo que permitió detectar que `rm` no admite eliminación recursiva y corregir el diseño de la limpieza del invitado antes de ejecutarlo, y que `copyto` solo trata `--target-directory` como directorio cuando termina en barra, error que se descubrió al ejecutar la consulta en vivo de `ld` contra una VM real y se corrigió en la copia del script invitado. En tercer lugar, como redactor y corrector: redacción de las secciones del presente documento en $\text{\LaTeX}$, seguimiento de las convenciones del trabajo y corrección mecánica de los hallazgos de ShellCheck y de las advertencias de sobreancho de la composición tipográfica. La ejecución de las pruebas contra las VM reales y la validación final de los resultados corresponden a los autores del trabajo.

4.4. Limitaciones Identificadas

La solución exige que las Guest Additions estén instaladas y funcionando en el invitado, pues tanto la espera de disponibilidad como la obtención de la dirección IP dependen de ellas (Oracle Corporation, 2024b). Supone además una red en modo puente accesible desde el *host* y discos de datos nuevos: no aborda LVM ni discos con contenido previo que deba conservarse, y en el primer proceso de cada disco exige que el medio esté vacío, como ocurre con un `.vdi` recién creado. Las credenciales de las VM viven en `vdisk.yml` o en un fichero legible por el usuario, suficiente para un entorno de pruebas pero no para uno productivo, donde convendría un almacén de secretos.

4.5. Trabajo Futuro

Extensiones naturales incluyen el soporte de LVM, la detección de discos por más criterios que la etiqueta y el tamaño, la ejecución desde un pipeline de integración continua, la traslación de la misma idea declarativa a otras plataformas de virtualización y la sustitución de la autenticación por contraseña por claves de `ssh` cuando el entorno lo permita. En el plano operativo, la inclusión de métricas y de una bitácora estructurada facilitaría la observabilidad de corridas sobre muchas *VM* simultáneas (Hochstein & Zadka, 2023).

Referencias

- Bats Contributors. (2024). *Bats: Bash Automated Testing System* [Framework de testing para scripts Bash: assertions, setup/teardown, TAP output]. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://github.com/bats-core/bats-core>
- Debian Community. (2025). *Fast Track* [Repositorio de la comunidad para la última versión estable; en Debian 13 es el origen del paquete virtualbox-guest-utils]. Debian. Consultado el 5 de octubre de 2026, desde <https://wiki.debian.org/FastTrack>
- Freedesktop.org. (2021). *XDG Base Directory Specification* [Variables de entorno XDG_DATA_HOME, XDG_STATE_HOME y XDG_CONFIG_HOME con sus directorios por defecto]. Freedesktop.org. Consultado el 3 de octubre de 2026, desde <https://specifications.freedesktop.org/basedir-spec/latest/>
- GreyCat. (2024). *Bash Guide: Best Practices* [Guía canónica: quoting, arrays, funciones, manejo de errores, set -euo pipefail]. Bash Hackers Wiki. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://mywiki.woolledge.org/BashGuide>
- HashiCorp. (2024). *Terraform Documentation* [Enfoque declarativo: archivo de configuración, plan de cambios y orden apply para converger el estado deseado]. HashiCorp. Consultado el 3 de octubre de 2026, desde <https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>
- Hochstein, L., & Zadka, M. (2023). *Ansible: Up and Running* (3.^a ed.) [Capítulos sobre idempotencia, módulos declarativos, mejores prácticas de automatización]. O'Reilly Media.
- Holen, V. (2024). *ShellCheck: Shell script analysis tool* [Linter estático para detectar bugs y malas prácticas en scripts Shell]. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://www.shellcheck.net/>
- IEEE and The Open Group. (2018). *IEEE Std 1003.1-2017: Shell Command Language* [Especificación POSIX del lenguaje de comandos Shell (sh), base de portabilidad].

- The Open Group. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/V3_chap02.html
- Linux Foundation. (2015). *Filesystem Hierarchy Standard (FHS) 3.0* [Estándar de jerarquía de sistemas de archivos: puntos de montaje estándar (/mnt, /media, /opt, /srv)]. Linux Foundation. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>
- Mecklenburg, R. (2010). *Managing Projects with GNU Make* (3.^a ed.) [Modelo de objetivos y dependencias de GNU Make para verificar, probar e instalar de forma encadenada]. O'Reilly Media.
- Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B., & Mackin, D. (2017). *Linux Storage Management* (5.^a ed.) [Capítulos sobre discos, particiones, sistemas de archivos, LVM, RAID, fstab]. Addison-Wesley Professional.
- OpenSSH Project. (2024a). *SSH Key-Based Authentication* [Generación de claves, ssh-agent, ssh-copy-id, authorized_keys, configuración de servidor/cliente]. OpenSSH. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://www.openssh.com/manual.html>
- OpenSSH Project. (2024b). *ssh_config: client configuration* [Opciones: StrictHostKeyChecking y ConnectTimeout]. OpenBSD. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde https://man.openbsd.org/ssh_config.5
- Oracle Corporation. (2024a). *Advanced Topics* [Incluye: Guest Control API, VBoxManage guestcontrol, autenticación, comunicación host-guest]. Oracle. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/AdvancedTopics.html>
- Oracle Corporation. (2024b). *Guest Additions* [Documentación oficial: instalación, características y uso de Guest Additions]. Oracle. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle Corporation. (2024c). *Guest Control: VBoxManage guestcontrol* [Referencia de comandos para ejecutar programas, copiar archivos, crear directorios en el guest].

- Oracle. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/AdvancedTopics.html#guestcontrol>
- Oracle Corporation. (2024d). *VBoxManage Reference* [Referencia completa de línea de comandos: control de VMs, discos, snapshots, propiedades]. Oracle. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/VBoxManageRef.html>
- Oracle Corporation. (2024e). *Virtual Networking* [Modos de red: NAT, Puente (Bridged), Solo host, Red interna]. Oracle. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Network.html>
- systemd Developers. (2024). *systemd.mount: Mount unit configuration* [Unidades de montaje systemd, alternativa a /etc/fstab, dependencias y ordenamiento]. Freedesktop.org. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.mount.html>
- The Linux Kernel Archives. (2024). *Block Devices and Partitions* [Documentación del kernel: subsistema de bloques, naming de dispositivos (/dev/sd*, /dev/vd*, /dev/nvme*)]. Linux Kernel Organization. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://www.kernel.org/doc/html/latest/block/index.html>
- Ubuntu Community. (2023). *Using UUIDs in /etc/fstab* [Por qué usar UUID vs /dev/sdX: persistencia tras reinicios y cambios de hardware]. Ubuntu Documentation. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://help.ubuntu.com/community/UsingUUID>
- Wikipedia Contributors. (2024). *Idempotence* [Definición matemática y aplicación en DevOps/automatización de sistemas]. Wikipedia. Consultado el 2 de octubre de 2026, desde <https://en.wikipedia.org/wiki/Idempotence>
- YAML Project. (2021). *YAML: YAML Ain't Markup Language* [Lenguaje de serialización legible: pares clave valor, mapas con sangría y comentarios]. YAML Project. Consultado el 3 de octubre de 2026, desde <https://yaml.org/>