
R3M



ANLEITUNG

equinox·

Essence Model · Bias · 7h-Profile · Entries

AUSGABE
Oktober 2026

PLATTFORM
TradingView · Pine Script v6

SCRIPTS
equinox· · eqx·screener·

EQUINOX· ANLEITUNG

Inhalt

01 **Was equinox macht** 3
Drei Fragen am Tag, immer in derselben Reihenfolge

02 **Schnellstart** 4
Zeitrahmen, Uhr, Geduld — in fünf Minuten startklar

03 **Der Tages-Bias** 6
Vortag, das 25 % als Angelpunkt, Reversal, Projektionen, Climax

04 **Das Session-Raster** 12
Drei 7h-Blöcke, die 8–9-Range, Session-Liquidität

05 **Alles, was auf dem Chart steht** 15
Eine Legende jeder Linie, Zone und Marke

06 **Die Statuszeile lesen** 19
Vier Zeilen, Feld für Feld

07 **Die 7h-Frameworks und Profile** 22
F1–F4, P1–P4B und das Entry-Gate

08 **Die Entries** 24
Die Kette, die Checkliste, TP1 / TP2 und das Schicksal des Trades

09 **Die Mini-Panels und SMT** 31
Drei Auflösungen neben dem Kurs

10 **Die Einstellungen** 34
Jede Einstellung, Gruppe für Gruppe

11 **Alerts einrichten** 42
Ein Alarm, die Tageslage, Fahrer und Beifahrer

12 **Die Session-Clock** 49
London, New York, Asia — und was sie verschieben

13 **Zwei Uhren gleichzeitig** 51
Die zweite Lesart und die Übergabe

14 **Einen Tag lesen** 54
Von 18:00 bis 18:00, Stunde für Stunde

15 **Was der Chart nicht zeigt** 56
Die Buchführung hinter den Marken

16 **Häufige Fehler** 60
Was wirklich los ist

17 **Der Screener · eqx·screener·** 62
Zehn Symbole, eine Rangliste, jeder Entry

18 **Glossar** 71
Die Begriffe in je einer Zeile

19 **Zehn Sätze, die den Rest ersetzen** 73
Die Kurzfassung

WICHTIG **Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug, keine Handelsstrategie**

equinox (R3M) misst und benennt, was der Markt bereits getan hat. Er sagt nicht voraus, was er tun wird. Jede Zahl in dieser Anleitung ist eine Voreinstellung, kein Gesetz — die Regeln des Modells stammen aus dem Essence Model (rytrades), den 7h-Profilen (AM Trades), den Session-Reads von Hudson Trades und, für den Climax, aus Linda Raschkes Handelsregeln. Nichts davon ist eine Anlageberatung, und keine der Einstellungen ist auf deinen Markt optimiert.

ABSCHNITT 1

01 Was equinox macht

equinox beantwortet jeden Handelstag drei Fragen, und zwar in dieser Reihenfolge. Wer die Reihenfolge versteht, versteht den ganzen Indikator.

→ Die eine Kernidee 3

→ Was du dafür brauchst 3

Frage	Antwort des Indikators	Wann
1 · In welche Richtung?	Der Bias aus der Vortageskerze. Ein bullischer Vortag lässt einen bullischen Tag erwarten, bis ein Schlusskurs das 25 %-Level durchbricht.	Bei Tagesbeginn, 18:00
2 · Was für ein Tag?	Das 7h-Framework oder Profil. Es benennt, welche Session manipuliert und welche expandiert — F1 bis F4, P1 bis P4B.	01:00, 08:00 oder live 08–11
3 · Wo einsteigen?	Der Entry. Ein geschützter Trigger in Arbeitsrichtung, der aus einem qualifizierenden Ereignis herauskommt — mit einer Checkliste, die zeigt, was sonst noch dahintersteht, und zwei Zielen an der Liquidität davor.	Im Zeitfenster, Standard 09:00–10:30

Alle drei Ebenen bauen aufeinander auf. Der Bias legt die Richtung fest. Das Framework sagt, ob die Richtung heute überhaupt handelbar ist oder ob der Tag dagegen läuft. Der Entry ist erst die letzte Meile: der Moment, in dem ein konkreter Auslöser in genau dieser Richtung erscheint.

Der Indikator handelt nicht selbst und gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Er beschriftet den Chart, schreibt in eine Statuszeile, was er gerade sieht, und schickt es dir auf Wunsch aufs Telefon. Die Entscheidung bleibt bei dir.

Die eine Kernidee

> **HINWEIS** **Manipulation vor Expansion**
>
> Das gesamte Modell steht auf einem einzigen Gedanken: Bevor der Markt in eine Richtung läuft, holt er sich zuerst die Liquidität auf der anderen Seite. Eine Session nimmt ein Level (das ist die Manipulation), schließt zurück darüber oder darunter, und die nächste Session läuft davon weg (das ist die Expansion). F1 bis F4 sind nichts anderes als die vier Antworten auf die Frage: welche Session hat manipuliert, und welche expandiert deshalb?

Was du dafür brauchst

- Einen TradingView-Chart mit einem Zeitrahmen, der in das Session-Raster passt (Abschnitt 2 erklärt, welche das sind).
- Genug Historie, dass der Vortag vollständig geladen ist.
- Etwas Geduld: Vor 08:00 ist das Bild unvollständig, und das ist Absicht, kein Fehler.

ABSCHNITT 2

02 Schnellstart

Fünf Minuten, dann läuft alles. Die Voreinstellungen sind bewusst so gewählt, dass du nichts anfassen musst — mit einer Ausnahme, dem Zeitrahmen.

→ Schritt 1 · Den richtigen Zeitrahmen wählen 4
→ Schritt 2 · Prüfen, ob die Uhr stimmt 4
→ Schritt 3 · Erst schauen, dann handeln 5

Schritt 1 · Den richtigen Zeitrahmen wählen

Die einzige Einstellung, die du wirklich verstehen musst. equinox teilt den Tag in drei Blöcke zu je sieben Stunden. Damit diese Grenzen sauber auf einen Kerzenbeginn fallen, muss dein Zeitrahmen 420 Minuten glatt teilen — und für die 210-Minuten-Bestätigung zusätzlich 210.

Zeitrahmen	7h	210m	Empfehlung
1m, 2m, 3m, 5m, 6m, 10m, 15m, 30m	ja	ja	Ideal. 3m oder 5m für Entries, 15m für den Überblick.
7m, 14m, 21m, 35m, 42m, 70m, 105m	ja	ja	Funktioniert, ist aber unüblich.
60m (1H)	ja	nein	Frameworks laufen, die 210m-Bestätigung fällt auf Chart-Closes zurück.
45m, 90m, 4H, Daily	nein	nein	Nicht verwenden. Die Statuszeile warnt dich.

TIPP **Wenn etwas nicht angezeigt wird, ist es fast immer der Zeitrahmen**

Steht in der Statuszeile `7h · Unsupported Chart TF (Use One Dividing 210m)`, dann teilt dein Zeitrahmen die 420 Minuten nicht. Wechsle auf 5m oder 15m. Entries stehen zusätzlich ab Werk auf Charts über 15 Minuten still — das ist kein Fehler, sondern der Filter `↳ Max Entry Timeframe`.

Schritt 2 · Prüfen, ob die Uhr stimmt

Schau auf die erste Zeile der Statuszeile unten am Chart. Mit den Voreinstellungen — zweite Uhr und Übergabe an — beginnt sie mit der Lesart, die gerade im Dienst ist:

```
▸ London · PD BULLISH · Bias BULL · 210m Intact · ✓ A+
```

`▸ London` ist die Clock, deren Lesart jetzt gilt. Ist die zweite Uhr abgeschaltet, gibt es kein Clock-Kürzel; das Modell rechnet dann auf der Uhr aus `First Session Clock` (Gruppe 6), und jeder Alarm nennt sie in seiner Kopfzeile (`GER40 · 3m · London · equinox`).

Ab Werk steht `First Session Clock` auf `London`, und London rechnet auf Berliner Stunden — deshalb sagt die Statuszeile auch auf einem DAX-Chart London. Diese Voreinstellung ist richtig für den DAX, die europäischen Indizes, die FX-Majors, Metalle und Energie. Wer die US-Eröffnung handeln will — US-Indizes, Gold oder EURUSD auf dem New Yorker Raster —, stellt auf `New York`; `Asia` ist die Uhr für JP225 und die Yen-Kreuze. Abschnitt 12 erklärt die drei Uhren und was sie verschieben.

Ab Werk läuft außerdem eine zweite Uhr mit (`Second Session Clock (Next In Cycle)`, an): Sie folgt automatisch als nächste im Zyklus London → New York → Asia — auf dem DAX also New York —, sodass Statuszeile und Chart von Anfang an zwei Lesarten tragen. Ab 14:00 Berliner Zeit, also 08:00 in New York, wechselt das Kürzel auf `▸ New York`. Abschnitt 13 erklärt beide Lesarten und die Übergabe zwischen ihnen.

Schritt 3 · Erst schauen, dann handeln

Lass den Indikator ein paar Tage nur laufen. Wie oft wird ein Framework gesetzt und später wieder verworfen? Wie oft hält das 25 %-Level? Diese Beobachtung ist mehr wert als jede Einstellung, die du am ersten Tag verstellst.

> **HINWEIS** **Die wichtigste Zahl zuerst**
>
> Wenn du nur eine Sache aus dieser Anleitung mitnimmst: Das 25 %-Level ist der Dreh- und Angelpunkt. Alles andere — Frameworks, Entries, Ziele — hängt daran, ob dieses eine Level hält oder nicht. Abschnitt 3 erklärt es.

ABSCHNITT 3

03 Der Tages-Bias

Der Bias ist die Grundrichtung des Tages. Er wird aus einer einzigen Information abgeleitet: der abgeschlossenen Vortageskerze.

→ Woher der Bias kommt 6
→ Das 25 %- und das 50 %-Level 6
→ Invalidierung — wann der Bias fällt 7
→ Das Reversal-Framework 8
→ Die Projektionen 9
→ Der Climax 10

Woher der Bias kommt

Vortageskerze	Bias	Statuszeile
Schluss über Eröffnung	bullisch	`PD BULLISH · Bias BULL`
Schluss unter Eröffnung	bärisch	`PD BEARISH · Bias BEAR`
Schluss = Eröffnung (Doji)	keiner	`PD NEUTRAL · No Bias (Doji)`

PD steht für previous day, den Vortag. An einem Doji-Tag zeichnet der Indikator keine Level und feuert keine Entries — der Vortag hat keine Aussage gemacht.

> **TECHNIK** **Warum der Vortag von TradingViews Tagesserie kommt**
>
> Der Indikator liest die Vortags-OHLC nicht aus den Chartkerzen zusammen, sondern direkt aus der Tagesserie. Dadurch sieht ein 3-Minuten-Chart exakt denselben Vortag wie ein Tageschart, unabhängig von Datenlücken oder Session-Einstellungen. Zusätzlich wird die Option settlement as close für diesen Abruf abgeschaltet, weil ein Abrechnungspreis statt des echten Schlusskurses den Bias kippen kann.

Das 25 %- und das 50 %-Level

Jetzt kommt der Teil, der am häufigsten Schwierigkeiten macht — er ist aber einfach, sobald man ihn einmal richtig herum gesehen hat.

Die Level werden nicht über die ganze Vortagesspanne gelegt, sondern nur über den Teil zwischen dem Vortagesschluss und dem gegenüberliegenden Extrem:

	Gemessen von … bis	25 % liegt	Invalidiert durch
Bullischer Vortag	Vortagesschluss abwärts zum Vortagestief	knapp unter der Eröffnung	Schluss unter 25 %
Bärischer Vortag	Vortagesschluss aufwärts zum Vortageshoch	knapp über der Eröffnung	Schluss über 25 %




Abb. 1 **Mehr braucht es nicht:** Vortageshoch, Vortagestief und das 25 % zwischen Schluss und gegenüberliegendem Extrem. Links die bullische Kerze — das Viertel sitzt knapp unter der Eröffnung —, rechts die bärische Spiegelung. **Warum das trägt:** Ein Trend ist eine Kette aus Kerzen, die jeweils das 25 % ihrer Vorgängerin respektieren — links abwärts, rechts aufwärts gestapelt. Bricht ein Schluss durch das Viertel, reißt die Kette.

Der Nullpunkt liegt also auf dem Vortagesschluss — und genau dort eröffnet der neue Tag. Das 25 %-Level ist deshalb ein flacher Deckel oder Boden dicht am Open. Die Idee dahinter: An einem echten Fortsetzungstag darf der Markt kurz gegen die Richtung zurücklaufen, aber nicht tief. Ein Rücklauf, der auf Schlusskursbasis durch diese erste Viertel-Marke bricht, war kein Rücklauf mehr.




Abb. 2 **Auf dem Tageschart:** Links der bullische Fall — der neue Tag eröffnet am Schluss des Vortags, das 25 % sitzt knapp darunter und trägt. Rechts das bärische Gegenstück samt 210-Minuten-Auflösung: kein Schluss zurück über das Viertel, der Tag driftet in Arbeitsrichtung weiter.

Invalidierung — wann der Bias fällt

Nicht jeder Docht zählt. Es braucht einen Schlusskurs jenseits des 25 %-Levels. Zwei Einstellungen bestimmen, welcher Schlusskurs überhaupt gefragt wird:

- `Validate With 210m Closes` (an): Nur eine vollständig abgeschlossene 210-Minuten-Kerze kann invalidieren. Ein einzelner 3-Minuten-Ausreißer kann den Tag nicht kippen.
- `Overnight Candles Only (18:00-08:00)` (an): Nur die vier Nachtkerzen zwischen 18:00 und 08:00 dürfen invalidieren. Ab 08:00 ist der Bias für die Entscheidungssession festgeschrieben.




Abb. 3 **Die Nacht entscheidet:** Links hält der bullische Tag — keine der Overnight-210er schließt unter dem 25 % (Dochte dürfen), um 08:00 ist der Long-Bias gültig. Rechts die bärische Spiegelung: kein Schluss zurück über das Viertel, um 08:00 ist der Short-Bias gültig.

Bricht zusätzlich auch das 50 %-Level, ist der Tag endgültig — dann kann der Bias nicht mehr zurückgewonnen werden.




Abb. 4 **Zwei Wege durch das 25 %:** Jeweils links die 210m-Kerze, die erst das Extrem ihrer Vorgängerin abräumt und dann durch deren Viertel schließt (reversal manipulation), rechts dieselbe Umkehr ohne Sweep (reversal non manipulation). Oben bullisch, unten bärisch. Für den Bias zählt beides gleich — der Schlusskurs entscheidet, nicht der Weg dorthin; die Manipulation sagt nur, dass vorher noch Liquidität geholt wurde.

Das Reversal-Framework

Bricht das 25 %-Level, ist der Tag nicht einfach tot. Bei aktiviertem `Reversal Framework On 25% Break` passiert etwas Wichtiges: Die Arbeitsrichtung dreht sich um. Ein bullischer Vortag ergibt `Bias BULL`; schließt eine Kerze unter dem 25 %, wird die Arbeitsrichtung BEAR, und die erste Zeile der Statuszeile sagt es:

```
PD BULLISH · BULL → BEAR · Reversal · Expecting Lower
```




Abb. 5 **Die Drehung im Bild:** Bärischer Vortag, das 25 % liegt über der Eröffnung. Eine Nachtkerze schließt darüber — die Arbeitsrichtung wird Long, und die 08:00-Kerze expandiert in die neue Richtung.

Die Projektionen springen dabei auf die andere Seite der Vortagesspanne, und Entries feuern ab sofort in der neuen Richtung. Schließt der Kurs später wieder zurück durch das 25 % — und wurde das 50 % nie gebrochen —, dreht sich die Sache noch einmal zurück: Die Statuszeile zeigt dann `25% Reclaimed · A Framework`. Der Tag ist kein A+-Setup mehr, aber wieder in der ursprünglichen Richtung handelbar.

Bruch und Rückeroberung hinterlassen auf dem Kurschart keine eigene Marke. Du liest sie in der ersten Zeile der Statuszeile (Abschnitt 6), in der Tageslage über jedem Alarm (`rev` , `reclaimed` , Abschnitt 11) — und du siehst sie an den Projektionen, die die Seite wechseln.

Die Projektionen

Über oder unter der Vortagesspanne zeichnet equinox zwei gepunktete Ziellinien: `PDH +25% / +50%` bei bullischer Arbeitsrichtung, `PDL -25% / -50%` bei bärischer. Sie messen ein Viertel und die Hälfte der vollen Vortagesspanne, aufgeschlagen auf das jeweilige Extrem. Das sind Erwartungsräume für eine Expansion, keine Auftragsziele.





Abb. 6 **Was dabei entsteht:** Ein Tag, der das Vortages-25 % respektiert und in die Projektionen expandiert, hinterlässt auf dem Tageschart genau die Formation rechts — kleine Manipulation unter das Level, langer Körper in Arbeitsrichtung.

Der Climax

Nicht jeder Tag endet mit einem Schlusskurs durch das 25 %. Manche enden mit einer einzigen Kerze, die zu weit läuft — und equinox markiert sie. Ein Climax-Bar ist eine Kerze, die mindestens `↳ Climax Bar (× ATR)` breit ist (ab Werk das Doppelte der ATR(14)), ein neues Tageshoch oder Tagestief druckt und in der gegenüberliegenden Hälfte ihrer eigenen Spanne schließt. Der Markt hat das Extrem gesehen und es noch in derselben Kerze wieder abgelehnt. Der Schalter dafür heißt `↳ Climax` und steht ab Werk an.

Ein Climax ist live von seinem Schluss an, bis der Tag endet oder ein Schlusskurs durch sein Extrem läuft. Sobald er druckt, steht ein ↯ über der Kerze (Climax am Tageshoch) oder unter ihr (am Tagestief), und dort bleibt es als Protokoll stehen — ob der Climax noch lebt, zählt nur für das Entry-Gate. Der Hover-Tooltip liest die Kerze gegen die Level des Tages und endet immer mit ihrer Breite in ATR(14) und dem Zeitrahmen, auf dem gelesen wurde. Eine von vier Lesarten, hier wie auf einem 3m-Chart mit `↳ Climax Timeframe` auf `MTF`, wie ab Werk:



Vier Lesarten, in dieser Rangfolge: **Am 25 %** — die Kerze hat das 25 % des Tages-Bias angegriffen und auf der richtigen Seite geschlossen (bei bullischem Bias ihr Tief am oder unter dem Level, ihr Schluss darüber; bei bärischem Bias spiegelbildlich): Das Level wurde geprüft und hat gehalten. **Durch das 25 %** — dieselbe Kerze, aber der Schluss liegt jenseits des Levels: eine breite Kerze mit schwachem Schluss, aber der Bruch steht; der Prototyp hatte diese Tage gezählt, und zurückerobert wurde das Level danach nur selten. **An der Projektion** — das Extrem der Kerze hat `PDH +25%` bzw. `PDL -25%` in Arbeitsrichtung erreicht: Der Lauf ist dort vermutlich zu Ende. **Am Tagesextrem** — alles andere. Die ATR-Angabe sagt, wie weit die Kerze über das Normalmaß hinausging; ab Werk muss es das Doppelte sein.

Was das für Entries bedeutet, entscheidet `↳ Block Entries Into A Live Climax`. Steht der Schalter an (ab Werk), feuert kein Entry in die Richtung eines lebenden Climax — keine Longs in einen Climax am Hoch, keine Shorts in einen am Tief. Ein Entry gegen ihn bekommt in seiner Checkliste (Abschnitt 8) die Zeile ✅ `Climax Behind It`; sonst steht dort ❌. Steht der Schalter aus, bleibt alles sichtbar — Marke, Alarm-Kürzel, Checklisten-Zeile —, aber nichts wird blockiert.

In den Alarmen fährt der Climax als kurzes Beifahrer-Kürzel am Ende der Tageslage mit (Abschnitt 11), etwa `⚡ 25% defended 2.3× ATR`. Die vier Arten heißen `25% defended`, `through the 25%`, `at the projection` und `day high` / `day low`. Die volle Lesart bleibt im Tooltip der Marke.

Auf welcher Kerze der Climax gelesen wird

`↳ Climax Timeframe` entscheidet, welche Kerze gemessen wird. `Auto` wählt einen höheren Zeitrahmen passend zum Chart: 1m → 5m, 2m/3m → 10m, 5m → 15m, 10m → 30m, 15m/20m → 1H, 30m → 2H, 1H → 4H, 4H → 1D, 1D → 1W. `MTF`, ab Werk, liest diesen Zeitrahmen und zusätzlich die Stufe darunter, solange sie noch über dem Chart liegt: 10m + 5m auf dem 3m-Chart, 5m + 3m auf dem 1m-Chart, 15m + 10m auf dem 5m-Chart, 1H + 30m auf dem 15m-Chart. Jeder der beiden wird auf seinen eigenen abgeschlossenen

Kerzen gegen sein eigenes Tagesextrem beurteilt. Druckt nur der untere einen Climax, springt er ein; drucken beide auf derselben Kerze, gilt der obere. `Chart` liest die Chartkerze selbst, der Tooltip trägt dann kein Zeitrahmen-Kürzel. Oder du nimmst einen festen aus der Liste (1m … 1W).

Ein höherer Zeitrahmen wird auf seinen abgeschlossenen Kerzen gelesen: Breite, Tagesextrem, Schlusslage und die ATR(14) gehören dann dieser Kerze, nicht der Chartkerze — ein 10m-Climax auf dem 3m-Chart ist also eine 10m-Kerze, die zweimal so breit ist wie die 10m-ATR. Die Marke sitzt am Extrem dieser Kerze in ihrer zeitlichen Mitte, der Text hängt den Zeitrahmen an — bei `MTF` den oberen des Paars, `· 2.3× ATR (10m)`, auch wenn die 5m-Kerze ihn gedruckt hat. Live-Dauer, Gate und Checkliste bleiben dieselben.

Warum das Muster einen eigenen Schalter wert ist: Auf zehn Märkten geprüft, wurden neun von zehn Climax-Bars noch am selben Tag vollständig zurückgehandelt, und ein Climax, der das 25 % verteidigt hat, hielt es häufiger als eine gewöhnliche Berührung.

> **HINWEIS** **Ein Climax ist eine Lesart, kein Trigger**
>
> Die Markierung sagt, dass der Markt ein Extrem erschöpft hat — nicht, dass er jetzt dreht. equinox nutzt sie als Bremse für Entries in die erschöpfte Richtung und als Zeile in der Checkliste. Der Trigger bleibt, was er in Abschnitt 8 ist.

ABSCHNITT 4

04 Das Session-Raster

equinox zerlegt jeden Handelstag in drei Blöcke zu je sieben Stunden. Diese Einteilung ist die Grundlage für alle Frameworks.

→ Welcher Markt in welchem Block sitzt 12
→ Die 8–9-Range 13
→ Warum 10:30 die Grenze ist 14
→ Was ein Block hinterlässt 14

Block	Zeit	Rolle im Modell	Chart
Block 1	18:00–01:00	Der Tag beginnt. Ruhig, oft eine Range — aber der Ort, an dem F1 entschieden wird.	Fläche (zuschaltbar) mit Session-Namen
Block 2	01:00–08:00	Die erste echte Volatilität. Hier fallen F2 und F3.	Fläche (zuschaltbar) mit Session-Namen
Block 3	08:00–15:00	Die Entscheidungssession, immer die Kassa-Eröffnung der gewählten Uhr. F4 wird hier live gefällt, Entries laufen im Fenster 09:00–10:30.	keine Fläche, aber die 8–9-Range

Welcher Markt in welchem Block sitzt

Die Blöcke werden an festen Uhrzeiten geschnitten. Welche Session dann tatsächlich darin liegt, hängt von der Session-Clock ab (Abschnitt 12) — und equinox benennt sie entsprechend:

Clock	18:00–01:00	01:00–08:00	08:00–15:00
London	New York	Asia	London
New York	Asia	London	New York
Asia	London	New York	Asia

Es ist immer derselbe Zyklus Asia → London → New York, nur so gedreht, dass der Entscheidungsblock auf der Kassa-Eröffnung der gewählten Uhr landet. Auf der Londoner Clock (Berliner Stunden) ist 08:00–15:00 die europäische Session, und 01:00–08:00 ist tatsächlich Asien.

> **TECHNIK** **Das betrifft nur die Namen**
>
> F1 bis F4 beschreiben Beziehungen zwischen Blöcken — Block 1 manipuliert, Block 2 expandiert — und nennen nie einen Markt. Die Erkennung ist auf jeder Uhr dieselbe; es ändern sich die Beschriftungen der Flächen, die Panel-Tags und die Statuszeile.

Die drei Grenzen 18:00, 01:00 und 08:00 werden als dünne, chartfüllende senkrechte Linien gezeichnet (`Session Dividers (18:00 / 01:00 / 08:00)` , an). Die grauen Flächen der ersten beiden Blöcke sind dagegen eine Option: `Session Shading (1st & 2nd 7h Block)` steht ab Werk aus. Alle Zeiten beziehen sich auf die Session-Clock des Indikators, nicht auf die Zeitzone deines Charts.

> **HINWEIS** **Der Tag beginnt abends, nicht morgens**
>
> 18:00 ist der Beginn des nächsten Handelstages. Wer am Dienstagabend um 18:15 auf den Chart schaut, sieht bereits den Mittwoch. Das ist die Futures-Logik hinter dem Modell und der häufigste Stolperstein überhaupt.




Abb. 1 **Aus drei 210m-Kerzen wird ein 7h-Block:** Die mittlere Kerze weist das 25 % ihrer Vorgängerin ab und schließt zurück, die dritte expandiert — auf der 7h-Auflösung bleibt davon eine einzige bärische Kerze übrig. So lesen die Frameworks einen Block: nicht Kerze für Kerze, sondern als das, was am Ende der sieben Stunden steht.

Die 8–9-Range

Zwischen 08:00 und 09:00 misst equinox Hoch und Tief und zeichnet beide als waagerechte Linien mit den Beschriftungen `8-9 LON.H` und `8-9 LON.L` — mit der Session, die auf deiner Uhr dort liegt, abgekürzt wie die Session-Tags (ASIA, LON, NY: `8-9 NY.H` auf der New Yorker Clock). Sie werden bis 10:30 nach rechts verlängert — genau über das Entry-Fenster (`8-9 Range (→ 10:30 Cutoff)` , an). Der Schalter betrifft nur die Linien: Gemessen wird die Range immer, denn der Breakout-Entry, die Tageslage und die Ziele brauchen sie.

Diese Range hat zwei Funktionen. Wird sie manipuliert — also ein Extrem genommen und zurückerobert —, ist das der klassische Aufbau für einen Entry gegen die Manipulation. Wird sie stattdessen mit einem Schlusskurs in Arbeitsrichtung durchbrochen, ist genau dieser Ausbruch das Signal (das Entry-Modell Breakout, siehe Abschnitt 8).




Abb. 2 **Die zwei Gesichter der 8–9-Range:** Links die Manipulation — das Tief der Stunde wird abgeräumt, der Schluss kommt zurück, die Expansion läuft gegen den Sweep. Rechts der Ausbruch — kein Sweep, sondern ein Schlusskurs durch das Extrem in Arbeitsrichtung, und der Ausbruch selbst ist das Signal.

Warum 10:30 die Grenze ist

Das Entry-Fenster endet ab Werk um 10:30. Der Gedanke: Die Expansion der Entscheidungssession ist bis dahin unterwegs oder sie kommt nicht mehr. Wer später einsteigt, handelt in der Regel die Mitte einer bereits gelaufenen Bewegung. Das Fenster ist eine einzige Einstellung, `Entry Window`, mit einem Session-String, ab Werk `0900-1030`. Du kannst es aufziehen (etwa `0800-1100`), mehrere Bereiche mit Komma anhängen (`0900-1030,1530-1700`) oder ganz abschalten — dann verliert das Modell aber einen seiner wirksamsten Filter. Mit zweiter Uhr gilt dasselbe Fenster auf deren eigener Zeit — 09:00–10:30 New York ist 15:00–16:30 Berliner Zeit —, ein Nachmittagsbereich ist deshalb in der Regel unnötig.

Was ein Block hinterlässt

Ein abgeschlossener 7h-Block verschwindet nicht spurlos. Sein Hoch und sein Tief bleiben als Session-Liquidität auf dem Chart: dünne waagerechte Linien mit den Beschriftungen `10/1 ASIA.H`, `10/1 LON.L`, `10/1 NY.H` — Monat/Tag und Session —, nach rechts verlängert, bis der Kurs sie nimmt. Geschnitten werden sie auf dem Raster der ersten Uhr. Die 8–9-Linien folgen demselben Namensschema (`8-9 LON.H`). Nach einem Sweep bleibt die Linie stehen (`↳ Preserve After Sweep`, an) oder wird entfernt; einen Tag nach dem Sweep fällt sie ohnehin weg. Welche Sessions gezeichnet werden, stellst du unter `Session Liquidity (.H / .L)` mit `Asia · London · New York` ein.

Diese Level sind mehr als Beschriftung. Sie sind Sprossen der Liquiditätsleiter, aus der TP1 und TP2 eines Entries kommen (Abschnitt 8) — und behalten diese Rolle auch bei abgeschaltetem `Session Liquidity (.H / .L)`, das nur die Linien ausblendet. Und sie speisen den Beifahrer `◌ Session Liquidity Taken`, der die gerade gelaufenen Level beim Namen meldet (`✂️ ASIA.L · LON.H` in der Nachricht, Abschnitt 11) — für die Sessions, die gezeichnet werden.

ABSCHNITT 5

05 Alles, was auf dem Chart steht

Eine Legende von oben nach unten. Alles hier lässt sich einzeln abschalten.

→ Linien und Level 15
→ Zonen 16
→ Entries 17

Linien und Level

Was du siehst	Bedeutung
Durchgezogene Linie 25 %	Das Invalidierungslevel des Tages. Die wichtigste Linie im ganzen Bild.
Linie 50 %	Die zweite Schwelle, gezeichnet wie das 25 %. Bricht auch sie, ist keine Rückeroberung mehr möglich.
Gepunktet `PDH +25% / +50%`	Projektionen in Arbeitsrichtung, gemessen an der vollen Vortagesspanne. Bei bärischer Richtung heißen sie `PDL -25% / -50%`.
Gepunktet mit Zeitstempel	Die Tageseröffnung und die Mitternachtseröffnung 00:00 (`Day & 00:00 Open Lines`).
`8-9 LON.H` **und** `8-9 LON.L`	Hoch und Tief der Stunde 08:00–09:00, verlängert bis 10:30, beschriftet mit der Session, die auf deiner Uhr dort liegt (LON, NY oder ASIA + .H / .L, wie die Session-Tags). Mit zweiter Uhr bekommt jede Uhr ihre eigene Range, jeweils auf ihrer eigenen Stunde — `8-9 LON.H / .L` und `8-9 NY.H / .L`.
Dünne senkrechte Linien	Die Session-Grenzen 18:00 / 01:00 / 08:00.
Graue Flächen (zuschaltbar)	Die ersten beiden 7h-Blöcke, mitlaufend gezeichnet und mit dem Namen der Session beschriftet, die auf deiner Uhr dort liegt. Ab Werk aus (`Session Shading (1st & 2nd 7h Block)`).
Dünne waagerechte Linie ohne Beschriftung	Das Level, das ein Framework manipuliert hat — gezogen vom Ursprung des Levels bis zum Moment der Manipulation.
Session-Liquidität .H / .L	Hoch und Tief jedes abgeschlossenen 7h-Blocks als dünne gepunktete Linien, beschriftet mit Monat/Tag und Session: `10/1 ASIA.H` , `10/1 LON.L` , `10/1 NY.H` . Verlängert, bis der Kurs sie nimmt; danach stehen gelassen (`↳ Preserve After Sweep`) oder entfernt, einen Tag nach dem Sweep weg. Sie sind Sprossen der TP-Leiter der Entries und speisen den Beifahrer `◌ Session Liquidity Taken` (Abschnitt 4).
◑ NY / ◑ LON unter einer Kerze	Eine Übergabe: Ab hier gehört die Entscheidungssession der anderen Uhr — die Marke nennt die Clock, die übernimmt (`◑ NY` , `◑ LON` oder `◑ ASIA`). Der Hover-Tooltip ist der Übergabetext, `🔄 Handover · New York reading now owns the decision session (its 08:00) · …` (Abschnitt 13).

Was du siehst	Bedeutung
ϟ **über oder unter einer Kerze**	Ein Climax-Bar — über der Kerze am Tageshoch, darunter am Tagestief. Der Hover-Tooltip liest die Kerze gegen 25 % und Projektion und nennt ihre Breite in ATR, etwa `⚡ · Climax at the 25% 26303.0 · counter-move exhausted, bias defended · 2.3× ATR (10m).` (Abschnitt 3).

Zonen

Was du siehst	Bedeutung
Daily FVG (nicht gezeichnet)	Fair-Value-Gaps aus dem Tageschart werden nicht als Boxen gezeichnet. Sie sitzen im Level-Pool der Frameworks und hinter dem `+FVG` -Zusatz der bestätigten Extreme (Abschnitt 6). Eine Lücke stirbt erst, wenn ein vollständiger Tag durch sie hindurch schließt.
Zwei zusätzliche Quartalslinien untertags	Die 210m signature quarters. Wenn eine abgeschlossene 210m-Kerze das Tages-25 % mit einer Umkehrsignatur abweist, bekommt sie ihre eigenen 25 %/50 %-Marken — gestrichelte Linien mit den Beschriftungen `210m 25%` und `210m 50%` . Die folgenden 210m-Kerzen werden dagegen gelesen: Respekt bedeutet Fortsetzung, ein Schluss dagegen löscht die Linien wieder.
◇ über oder unter einer Kerze	Eine 210m-Signatur hat gerade ihre Quarters gesetzt — unter der Kerze bei einer BULL-Signatur, darüber bei einer BEAR-Signatur, in der Entry-Farbe dieser Richtung (Palette der ersten Clock) — oder ein 210m-Schluss lief durch das 210m-25 % und die Quarters sind weg (grau). Der Hover-Tooltip trägt denselben Text wie die ◇-Alarmzeile, etwa `💠 · 210m Quarters Set · BULL · holds above 26298.0 · 50% 26292.0 · longs only · targets PDH +25% / +50%.` — die BEAR-Fassung lautet `· BEAR · holds below … · shorts only · targets PDL -25% / -50%.` (Abschnitt 11).
Weiche graue Boxen mit `1H +FVG` / `4H -FVG`	Fair-Value-Gaps höherer Zeitrahmen (HTF FVGs), + bullisch, - bärisch, über das letzte Bar hinaus verlängert (`↳ Extension (Bars)` , 23). Im Modus `Automatic` zwei Ebenen passend zum Chart-Zeitrahmen: bis 1m → 15m + 1H · bis 5m → 1H + 4H · bis 15m → 4H + 1D · bis 1H → 1D + 1W · darüber → 1W + 1M. `Manual` nimmt bis zu drei Zeitrahmen deiner Wahl. Pro Seite werden `↳ FVGs Displayed Per Side` (3) gezeichnet; eine Box verschwindet, wenn ein Chart-Schluss durch ihre ferne Kante läuft.
Gleiche Boxen mit `10/1 +NDOG` / `9/29 +NWOG`	Opening Gaps, beschriftet mit Monat/Tag der Eröffnung. NWOG ist die Lücke vom Freitagsschluss zur Sonntagseröffnung, NDOG die vom Vortagesschluss zur Eröffnung des neuen Tages — bei US-Index-CFDs und -Futures vom Kassaschluss 16:14 New York zur Wiedereröffnung 18:00, sonst die Session-Tagesgrenze des Charts. Sie bleiben, bis `↳ Gaps To Keep` (1 NWOG, 5 NDOG) sie hinausschiebt; mit `↳ Remove On Close Through` verschwinden sie wie ein FVG, sobald ein Schluss hindurchläuft.
Zusammengefasste Tags `4H -FVG · 10/1 +NDOG` , `10/12 ASIA.H · 10/12 LON.H`	Tags, die sich überlagern würden, teilen sich eine Zeile: Gap-Boxen und Session-Level derselben Seite, die näher beieinander liegen als `Tag Row Merge (× ATR)` (0,5 ATR), werden zusammengeschrieben. Genommene Level, die `↳ Preserve After Sweep` stehen lässt, teilen sich ebenfalls einen Tag, wenn sie auf derselben Kerze genommen wurden — das jüngste zuerst, der Tag an seinem Preis.

Was du siehst	Bedeutung
☐ über oder unter einer Kerze	Der erste Tap in eine Lücke: über der Kerze, wenn der Kurs von oben in die Lücke kam (↓), darunter, wenn er von unten kam (↑). Der Hover-Tooltip nennt die berührten Kanten, etwa `1H +FVG ↓ 26310.0 · 10/1 +NDOG ↓ 26302.5`. Eine Marke pro Lücke, bis `↳ Re-Arm Each` sie neu scharf stellt — alle 7H (ab Werk), alle 210m oder nie. Die Marken gehören zum Schalter `☐ First Tap` in Gruppe 8 und werden gezeichnet, solange er an ist.




Abb. 1 **Die 210m signature quarters im Bild:** Die neue 210m-Kerze eröffnet, läuft in das 25 % ihrer Vorgängerin hinein und setzt fort — Respekt bedeutet Fortsetzung. Links bullisch, rechts bärisch. Erst ein 210m-Schluss durch das Viertel löscht die Linien wieder.

Entries

Was du siehst	Bedeutung
Equinox ◐ / ◑	Der geschützte Swing eines Entries. Gefüllt für long, gespiegelt für short. Das ist der Punkt, hinter dem der Stop liegt. Ab Werk monochrom: weiß für long und dunkelgrau für short — auf beiden Uhren (`Entry Colors · 1st Session Clock` / `Entry Colors · 2nd Session Clock`). Wer die beiden Lesarten an der Farbe unterscheiden will, gibt der zweiten Clock ein eigenes Paar.
Kleines Label `PS · FVG+LQ→CISD`	Links vom Pfeil die qualifizierenden Ereignisse, rechts der Trigger, der gefeuert hat. Der Hover-Tooltip trägt die Checkliste des Entries — Abschnitt 8 liest sie Zeile für Zeile.
Zwei kurze dicke Striche `TP1 2.66R` **und** `TP2 5.78R`	Das erste und zweite Ziel auf der Liquiditätsleiter vor dem Entry (`TP At Nearest Liquidity`), jeweils mit seinem R. Nur beim jüngsten Entry.
Dicke waagerechte Linie am Entry	Das CISD-Level — die Eröffnung des Laufs, der zurückerobert wurde.
Gestrichelte Linie	Ein LQ-Ereignis: der abgeräumte Swing-Punkt.
Gepunktete Linie zwischen zwei Extremen	Ein SMT-Ereignis: die Divergenz zum korrelierten Asset.
Kleine getönte Box	Ein FVG-Ereignis auf Chart-Timeframe.

Was du siehst	Bedeutung
Kurze gepunktete Linie an einem Kerzenextrem	Ein C2-Ereignis: das Extrem, das die C2-Kerze genommen hat, gezogen von dieser Kerze bis zur Ereigniskerze.
Gepunktete Linien mit 0.5, 1, 2, 2.5 …	Die Zielleiter: Standardabweichungen einer strukturellen Range, gemessen von deren Mittelpunkt. Gezeichnet wird alles, was in Handelsrichtung vor dir liegt. `Targets` steht auf `Std Dev` oder `Off`. Nur der jüngste Entry behält die Leiter.
Gepunktete graue Linie	Die Stop-Linie (`Stop Line At Protected Swing`), ebenfalls nur beim jüngsten Entry.
Gepunktete Linie ohne Beschriftung, live	Das Pending-CISD-Level: Dort würde der nächste CISD entstehen.
Nacktes ◐ / ◑ ohne Anhang	Die Spur eines entfernten Entries (`Trace Removed Entries`). Der Hover-Tooltip nennt den Grund — 🛑 `Invalidated · closed through the protected swing 26295.9 · 02.10 10:12` oder `× Pushed out · Entries To Keep · …` — und darunter den ursprünglichen Tooltip des Entries.

> **HINWEIS** **Entries verschwinden nicht am Tagesende**
>
> Ein Entry bleibt so lange auf dem Chart, bis der Kurs durch seinen geschützten Swing schließt. Das kann über den Tageswechsel hinausgehen. Nur der jüngste Entry trägt Stop-Linie, die TP1/TP2-Striche und die Std-Dev-Leiter — sonst wäre der Chart nach drei Tagen unlesbar.

ABSCHNITT 6

06 Die Statuszeile lesen

Die bis zu vier Zeilen unten am Chart sind die kompakteste Zusammenfassung des Tages. Ein Beispiel, Zeile für Zeile:

→ Zeile 1 — Bias, Zustand und Setup-Qualität 19
→ Zeile 2 — Framework und bestätigte Extreme 20
→ Zeile 3 — die andere Uhr 20
→ Zeile 4 — ADR 21

```
▸ London · PD BULLISH · Bias BULL · 210m Intact · ✓ A+
7h F4 BULL · London Open Reversal · LOD London✓+SMT
New York · 7h F1 BEAR · London Expands
ADR 210.2 · 58% Filled
```

Was nichts zu sagen hat, fällt weg: Leere Zeilen rücken zusammen. Ohne zweite Uhr fehlt die dritte Zeile ganz, und die Statuszeile ist entsprechend kürzer; ohne ADR-Historie entfällt auch die vierte.

Zeile	Was sie sagt
1 · Bias	Vortag, Bias, Zustand des 25 % und Qualität des Setups — für die Lesart im Dienst.
2 · Framework	Das 7h-Framework oder Profil dieser Lesart, mit den bestätigten Tagesextremen.
3 · andere Uhr	Das Framework der Lesart, die nicht im Dienst ist, gedämpft (nur mit zweiter Uhr).
4 · ADR	Die ADR, die heutige Füllung und die Kürzel des ADR-Wächters.

Zeile 1 — Bias, Zustand und Setup-Qualität

Text	Bedeutung
`PD BULLISH · Bias BULL · 210m Intact · ✓ A+`	Das 25 % hält, geprüft auf 210m-Schlusskursen, und wurde heute nie auf Schlusskursbasis gebrochen. Die strengste und seltenste Tagesart.
`… · Bias BULL · Intact · ✓ A+`	Dasselbe, geprüft auf Chart-Schlusskursen (`Validate With 210m Closes` aus oder ein Zeitrahmen, der keine 210m-Kerzen bilden kann).
`… · Bias BULL · 25% Reclaimed · A Framework`	Gebrochen und zurückerobert. Handelbar, nicht mehr A+.
`… · Bias BULL · 25% Closed Through · A Framework · Lower Prob`	Invalidiert, bei abgeschaltetem Reversal-Framework. Geringere Wahrscheinlichkeit. Ist auch das 50 % gefallen, steht dort `50% Closed Through` — dann ist keine Rückeroberung mehr möglich.
`PD BULLISH · BULL → BEAR · Reversal · Expecting Lower`	Das Reversal-Framework hat die Arbeitsrichtung gedreht; die Zeile ersetzt den Zustandstext. `Expecting Higher` an einem gedrehten Bear-Tag.

Text	Bedeutung
`PD NEUTRAL · No Bias (Doji)`	Heute kein Bias.

Das `▸ London ·` bzw. `▸ New York ·` am Zeilenanfang erscheint nur mit zweiter Uhr und eingeschaltetem `↳ Session Handover`. Es nennt die Lesart, die gerade im Dienst ist — also die Clock, deren Bias, Framework und Entries jetzt gelten (Abschnitt 13). Ohne Übergabe steht die Zeile wie gewohnt ohne Präfix da.

Zeile 2 — Framework und bestätigte Extreme

Zuerst das Framework mit Richtung und Erwartung, etwa `7h F2 BULL · London Opens Expanding`. Weitere Bausteine:

Zusatz	Bedeutung
`(F1 ✗)`	Ein früher gesetztes Framework wurde widerlegt und verworfen.
`· Opposes Bias`	Das Framework zeigt gegen die Arbeitsrichtung. Je nach Gate stehen Entries still.
`7h · F4 BULL Developing · Unconfirmed`	Die Vorschau der noch laufenden 08:00-210m-Kerze. Sie kann sich noch ändern und setzt weder Framework noch Entry. `F4→` bedeutet: über das Extrem hinaus geschlossen, die Entscheidungssession läuft weiter.
`LOD London✓ / HOD Asia✓`	Ein bestätigtes Tagesextrem: Eine abgeschlossene 210m-Kerze hat ein Level abgeräumt, zurückerobert, und ihr Extrem ist noch immer das Extrem des Tages. Der Session-Name folgt der Session-Clock (siehe Abschnitt 4).
`+SMT`	Der bestätigende Sweep lief divergent zum korrelierten Asset.
`+FVG`	Das bestätigte Extrem entstand innerhalb einer aktiven Daily FVG.
`7h · New York Forming`	Noch keine Entscheidung möglich — der erste Block läuft. Der Name wechselt mit der Session-Clock.
`7h · F2/F3 Developing`	Der zweite Block läuft; F1 ist nicht gekommen.
`7h · Watching London (F4 · 8–11)`	Kein Framework aus der Nacht; jetzt zählt allein der Sweep der Entscheidungssession.
`7h · No Framework`	Das F4-Fenster hat sich um 11:00 geschlossen, und der Tag hat kein Framework.
`7h · Unsupported Chart TF (Use One Dividing 210m)`	Der Zeitrahmen teilt die 420 Minuten nicht — Frameworks stehen still (Abschnitt 2).

Zeile 3 — die andere Uhr

Läuft eine zweite Uhr, bekommt die Lesart, die gerade nicht im Dienst ist, eine eigene Zeile: ihr Framework, gedämpft gezeichnet und mit dem Namen ihrer Clock voran. Die Grammatik ist dieselbe wie in Zeile 2, nur eine Uhr weiter:

```
New York · 7h P4B BEAR · New York Reverses · No Sweep
New York · 7h · F4 BULL Developing · Unconfirmed
New York · 7h · F1 ✗
New York · 7h · Yesterday F2 BULL
New York · 7h · No Framework Yet
```

Ein gesetztes Framework, eine Vorschau, ein verworfenes F1 — oder, solange der Tag der anderen Uhr noch nichts hergegeben hat, das gestrige Framework beziehungsweise `No Framework Yet`. So siehst du auf einen Blick, ob beide Uhren denselben Tag lesen oder ob die zweite Lesart gegen die erste steht, bevor sie übernimmt. Sobald New York im Dienst ist, trägt die Zeile die erste Clock (`London · 7h …`). Ohne zweite Uhr gibt es diese Zeile nicht.

Zeile 4 — ADR

Die durchschnittliche Tagesspanne der letzten 14 Tage und wie viel davon heute schon verbraucht ist, in ganzen Prozent: `ADR 210.2 · 58% Filled`. Solange weniger als 14 Tage Historie da sind, steht dort `ADR(9d)` mit der tatsächlichen Anzahl. Die Füllung wird über den Kalendertag der Börse gemessen — dieselbe Spanne, die auch der Chart als Tag zeigt; sie ist für beide Uhren identisch, deshalb trägt diese Zeile kein ▸-Präfix.

Hat der ADR-Wächter (Abschnitt 7) die Tür geschlossen, steht es am Ende der Zeile: `ADR 210.2 · 81% Filled · London Exhausted · New York Exhausted` — mit einem Kürzel pro Clock, ohne zweite Uhr schlicht `· Exhausted`. Der Markt hat dann bereits vor der Eröffnung der Entscheidungssession den größten Teil seiner üblichen Spanne abgearbeitet, und Entries auf dieser Uhr stehen still. Der Wächter ist ab Werk aus; die Kürzel erscheinen also erst, wenn du ihn einschaltest.

ABSCHNITT 7

07 Die 7h-Frameworks und Profile

Hier benennt der Indikator, was für ein Tag heute ist. Es gibt immer nur ein Framework pro Tag — und pro Uhr.

→ Die vier Frameworks 22
→ Die vier Profile 22
→ Wo das Framework steht 23
→ Das Entry-Gate 23
→ Der ADR-Wächter 23

Die vier Frameworks

	Was passiert	Erwartung	Entschieden
F1	Asia manipuliert ein gültiges Level und schließt mit Ablehnung zurück.	London expandiert in die Gegenrichtung der Manipulation.	01:00
F2	London manipuliert das Asia-Extrem und schließt deutlich zurück.	New York AM expandiert.	08:00
F3	London zieht sich die ganze Session in ein Level hinein und schließt nahe seinem eigenen Extrem.	New York dreht.	08:00, nach F2
F4	New York räumt ein London-Extrem ab. Der Schluss der abräumenden Kerze entscheidet die Gabelung.	Schließt sie zurück: New York dreht. Schließt sie darüber hinaus (F4→): New York läuft weiter.	live, 08–11

TECHNIK **Warum F1 als Einziges überprüft werden kann**

F1 sagt etwas über London voraus — und London ist um 08:00 vorbei. Deshalb prüft equinox um 08:00 nach: Hat London gegen die Richtung geschlossen, war die Lesart falsch. Das Framework wird gelöscht, in der Statuszeile bleibt `F1 ✗` stehen, und der Tag wird aus den London-Daten neu gelesen. F2, F3 und F4 sagen etwas über New York voraus und können in der AM-Phase ebenfalls widerlegt werden — nämlich dann, wenn ein Schluss durch ihr eigenes Level oder durch das gegenüberliegende London-Extrem geht.

Die Tabelle benutzt die Namen des Zyklus Asia → London → New York. Auf einer anderen Session-Clock heißen die drei Blöcke anders (Abschnitt 4), die Beziehungen bleiben dieselben.

Die vier Profile

Manche Tage manipulieren gar nicht — sie laufen einfach. Für die gibt es die Profile:

	Was passiert	Erwartung
P1	Asia trendet, London expandiert in dieselbe Richtung.	New York setzt fort.

	Was passiert	Erwartung
P1B	Asia trendet, London coilt innerhalb der Asia-Range.	New York setzt trotzdem fort — die Konsolidierung war Druckaufbau.
P4	Ein ausgerichteter Tag, aber New York sticht durch das London-Extrem und schließt zurück.	Die Ausrichtung war Köder. New York dreht.
P4B	Ausgerichteter Tag, New York dreht per CISD, ohne das London-Extrem je zu nehmen.	New York dreht — das Manipulationssignal, auf das man normalerweise wartet, kommt nie.

Als „trendend" gilt Asia, wenn der Kerzenkörper mindestens die Hälfte der Session-Range ausmacht (einstellbar über `↳ Trending-Session Body Fraction`). P1 und P1B werden zuletzt geprüft: F2 und F3 haben Vorrang, weil eine Manipulation die aussagekräftigere Information ist.

Wo das Framework steht

In Zeile 2 der Statuszeile — mit Name, Richtung und Erwartung, etwa `7h F4 BULL · London Open Reversal`. Läuft eine zweite Uhr, steht deren Framework gedämpft in Zeile 3, mit dem Namen ihrer Clock voran (Abschnitt 6). In den Alarmen steht das Framework der Uhr im Dienst in der 🧭-Tageslage jeder Nachricht (`7h F2 BULL`); ein neues oder neu klassifiziertes Framework, das gegen den Bias zeigt, ist außerdem ein eigener Alarm (`◈ 7h Framework Set`, Abschnitt 11). Mehr wird nicht geschrieben: Auf dem Kurschart selbst gibt es keinen Framework-Banner und kein F-Kürzel — nur die dünne Linie des manipulierten Levels, gezogen vom Ursprung des Levels bis zum Moment der Manipulation.

Das Entry-Gate

Einstellung	Wirkung
`Off`	Das Framework ist reine Information und beeinflusst Entries nicht.
`Block Opposing` **(Standard)**	Zeigt ein Framework gegen die Arbeitsrichtung, stehen Entries still. Kein Framework? Entries laufen.
`Require Aligned`	Entries brauchen ein ausgerichtetes Framework. Streng — Tage ohne Framework feuern nie.

Der ADR-Wächter

Am Ende der Gruppe sitzt der `ADR Exhaustion Guard` — er gehört logisch nicht zum Framework, sondern stellt Entries still, wenn schlicht keine Spanne mehr da ist: Haben die Nachtsessions bis 08:00 bereits den eingestellten Anteil der 14-Tage-ADR verbraucht (`↳ Exhausted At (Fraction Of ADR)`, ab Werk 0.75), gilt der Tag als erschöpft. Der Wächter ist ab Werk aus; wer ihn einschaltet, bekommt das Kürzel in der Statuszeile und den ⛔-ADR-Beifahrer dazu (`⛔ ADR 78% used · no entries`), der mit der nächsten Nachricht mitfährt (Abschnitt 11). Mit `↳ Also Gate The 2nd Session Clock` (ab Werk an) misst der Wächter zusätzlich am eigenen 08:00 der zweiten Uhr — das liegt am Nachmittag, wenn der Vormittag meist schon geliefert hat, und sperrt die Lesart der zweiten Clock entsprechend oft. Die Statuszeile markiert jede Clock getrennt. Derselbe Anteil setzt auch das ⛔ vor der ADR-Angabe der Tageslage (Abschnitt 11) — auch bei abgeschaltetem Wächter.

ABSCHNITT 8

08 Die Entries

Ein Entry ist kein einzelnes Signal, sondern eine Kette. Erst wenn jedes Glied hält, erscheint ein Equinox auf dem Chart.

→ Die Kette 24
→ Die qualifizierenden Ereignisse 24
→ Die Trigger 24
→ Die Filter 26
→ Die Checkliste 26
→ Der Stop 28
→ Die Ziele 28
→ TP1 und TP2: die Liquiditätsleiter 29
→ Das Schicksal des Trades 29

Die Kette

```
Arbeitsrichtung → Ereignis → Trigger → Filter → Entry
                  (SMT/FVG/   (CISD/RC/   (Zeit, TF,
                   LQ/C2)      EC/IRC/BO)  Gates)
```

Die Reihenfolge ist entscheidend. Das Ereignis muss vor dem Trigger passiert sein, und zwar innerhalb des Laufs, der gerade umgekehrt wird. Ein Trigger, der aus dem Nichts kommt, zählt nicht. Es zählt immer nur das jüngste Ereignis — es ist dasjenige, das zum Trigger geführt hat.

Die qualifizierenden Ereignisse

	Was es ist
SMT	Ein Swing-Punkt, an dem dieses Symbol und ein korreliertes Asset sich uneinig sind — eines macht das tiefere Tief, das andere nicht. Das Paar wird automatisch aus der Korrelationsbibliothek bestimmt.
FVG	Der Kurs ist in eine Fair-Value-Lücke auf Chart-Timeframe zurückgelaufen.
LQ	Der Kurs hat einen Swing-Punkt auf Chart-Timeframe abgeräumt.
C2	Eine Kerze, die das Extrem der Vorkerze nimmt, zurück hineinschließt und dabei jenseits ihrer eigenen dochtgewichteten Mitte schließt.

Die Trigger

	Was es ist
CISD	Change in State of Delivery. Der Kurs schließt zurück durch die Eröffnung des gegenläufigen Laufs. Der stärkste Trigger — er braucht immer ein Ereignis vor sich.
RC	Nimmt den letzten bestätigten Swing-Punkt und schließt zurück darüber hinweg.

	Was es ist
EC	Nimmt Tief oder Hoch der Vorkerze und schließt jenseits ihrer Eröffnung — und jenseits der 50 %-Marke der Vorkerze.
IRC	Schließt jenseits der 50 %-Marke der Vorkerze, ohne die EC-Bedingung zu erfüllen. Der schwächste der drei.
BO	Breakout. Der erste Schluss durch ein Extrem der 8–9-Range in Arbeitsrichtung. Braucht als einziger Trigger kein vorheriges Ereignis — er ist eine Fortsetzung, keine Umkehr. Der Stop liegt auf der Gegenseite der Range.

Ab Werk verlangen auch die Signaturen RC/EC/IRC ein Ereignis vor sich (`Signatures Require Event Gate`). Schaltest du das Gate ab, reicht eine bias-konforme Signatur allein — deutlich lauter, besonders beim IRC.




Abb. 1 **Die Anatomie eines Triggers:** Der Lauf nach unten räumt das Tief ab (Ereignis — LQ bzw. C2), die weiße Kerze schließt zurück durch die Eröffnung des Abwärtslaufs — der CISD. Ereignis zuerst, Trigger danach, im selben Lauf.




Abb. 2 **Der Breakout auf dem Entry-Timeframe:** Links long — der erste 5m-Schluss durch das 8–9-Hoch in Arbeitsrichtung, Stop an der Range-Gegenseite, Erwartung: die 09:30-Expansion. Rechts die Short-Spiegelung durch das 8–9-Tief.


Die Filter

Filter	Voreinstellung	Was er tut
`Entry Window`	0900-1030, an	Außerhalb feuert nichts. Mit zweiter Uhr gilt das Fenster auf jeder Clock in ihrer eigenen Zeit — 09:00–10:30 Berlin und 09:00–10:30 New York. Mehrere Bereiche trennst du im Session-Feld mit Komma (`0900-1030,1530-1700`); ist das Fenster aus, feuern Entries zu jeder Tageszeit.
`↳ Max Entry Timeframe`	15m	Auf höheren Charts stehen Entries still, der Bias läuft weiter.
`Strong-Close Filter`	an	Der Trigger muss im äußeren Viertel seiner eigenen Kerzenspanne schließen.
`One Entry Per Day`	an	Nur der erste qualifizierte Trigger. Wird sein Swing durchschlossen, ist er wieder scharf gestellt.
`↳ Entry Bias Gate`	Working Direction	`A+ Only` = nur nie gebrochene Tage. `Working Direction` = was der Tag gerade ist. `Any Non-Doji Day` = jeder Tag mit Bias, auch mit gebrochenen 25 %.
`↳ Event Max Age (Chart Bars)`	40 Kerzen	Ein zu altes Ereignis qualifiziert keinen Trigger mehr.
ADR-Wächter	aus, 0.75	Eingeschaltet: Ist die Tagesspanne um 08:00 bereits zum eingestellten Anteil verbraucht, stehen Entries still (Abschnitt 7).
7h-Gate	Block Opposing	Siehe Abschnitt 7.
Climax-Gate	`↳ Block Entries Into A Live Climax` , an	Kein Entry in die Richtung eines lebenden Climax — keine Longs in einen Climax am Tageshoch, keine Shorts in einen am Tagestief. Ein Entry gegen ihn bleibt erlaubt (siehe Abschnitt 3).

Kein Filter, sondern eine Rückschau: Mit `Trace Removed Entries` (an) bleibt dort, wo ein Entry entfernt wurde, ein nacktes ◐ / ◑ stehen. Der Hover-Tooltip nennt den Grund — `🛑 Invalidated · closed through the protected swing 26295.9 · 02.10 10:12` oder `× Pushed out · Entries To Keep · …` — und darunter den ursprünglichen Tooltip. Zusammen mit den lebenden Markern siehst du damit jeden Trigger, den die aktuellen Einstellungen erzeugt hätten — abgelehnte Trigger hinterlassen nichts.

Die Checkliste

Jeder Entry trägt ein kleines Label, `PS · FVG+LQ→RC` — links vom Pfeil die Ereignisse, rechts der Trigger. Fährst du mit der Maus darüber, öffnet sich die Checkliste des Entries. Eine echte, von einem Long auf der London-Clock:



Der Kopf nennt die Richtung (🟢 `LONG`, 🔴 `SHORT`), hinter 🌓 das Label, die Clock — nur mit laufender zweiter Uhr — und den Zeitrahmen. Dann die Zahlen: `Entry` ist der Trigger-Schluss, `Stop` der Stop im gewählten Modus, `Dist` der Abstand zwischen beiden — das Risiko, das eine R ausmacht. `Swing` erscheint nur, wenn der Stop nicht auf dem geschützten Swing liegt (Stop-Modus Tight), `TP1` und `TP2` nur, wenn die Liquiditätsleiter ein Level für sie hat (siehe unten), jeweils mit seinem R.

Darunter drei Blöcke mit fünfzehn Zeilen. Der erste Block sind die Trigger: Der Trigger, der gefeuert hat, steht auf ✅ — und jeder weitere, der auf derselben Kerze ebenfalls erfüllt war; die übrigen auf ❌. Der zweite Block sind die Ereignisse: Hier kann mehr als eine Zeile grün sein, denn jedes qualifizierende Ereignis, das im Fenster vor dem Trigger getroffen wurde, wird aufgeführt — nicht nur das jüngste, das ihn ausgelöst hat. Im Beispiel war auch SMT getroffen, aber früher: Das Label nennt nur FVG und LQ. Der dritte Block ist der Kontext, sechs Zeilen:

Zeile	✅ bedeutet
`HTF PDA Delivery`	Die Bewegung kam aus einer HTF-FVG heraus, die innerhalb des Ereignisfensters angetippt wurde (Abschnitt 5).
`Clear Targets`	Es gibt ein TP2 auf der Liquiditätsleiter, und es liegt mindestens 1.5R entfernt.
`Strong Close`	Die Triggerkerze hat im äußeren Viertel ihrer Spanne geschlossen.
`A+ Bias`	Das 25 % wurde heute auf der eigenen Uhr des Entries nie gebrochen.
`7h F2 BULL`	Das Framework der eigenen Uhr ist ausgerichtet; die Zeile nennt es beim Namen. Ohne Framework steht dort `7h No Framework` — ❌, wie im Beispiel.

Zeile	✅ bedeutet
`Climax Behind It`	Der Entry kommt aus einem lebenden Climax am gegenüberliegenden Extrem heraus — ein Long nach einem Climax am Tagestief, ein Short nach einem am Tageshoch (Abschnitt 3). ❌ heißt schlicht: kein Climax dahinter.

Zuletzt — wenn sich etwas gesammelt hat, unter einem weiteren Trennstrich — die Beifahrer, die beim Entry mitfahren: die seit dem letzten Alarm genommene Session-Liquidität und die ersten Berührungen von Gaps seit dem letzten Entry, Zeilen wie ✅ `Liquidity 10/1 ASIA.L ↓` oder ❌ `First Tap 1x 10/1 -NDOG ↑`. Ein genommenes Tief (↓) stützt einen Long, ein genommenes Hoch (↑) einen Short — jede Zeile bekommt deshalb ihr eigenes ✅ oder ❌, je nachdem, ob sie für oder gegen den Entry spricht. Taps werden pro Gap und Richtung gezählt (`2x 1H +FVG ↓`) und nach Gap sortiert: zuerst die Opening Gaps, NWOG vor NDOG, dann die FVGs, höherer Zeitrahmen zuerst.

> **HINWEIS** **Die Checkliste filtert nicht**
>
> Ein Entry erscheint, sobald die Kette hält — Arbeitsrichtung, Ereignis, Trigger, Filter. Die Checkliste verwirft nichts und hält nichts zurück; sie zeigt, was sonst noch hinter dem Entry stand. Ein Entry mit fünf roten Kontextzeilen ist ein gültiger Entry, nur ein dünner. Der Entry-Alarm trägt eine kompakte Fassung: die Tageslage (🧭) und die Beifahrer in einer Zeile über dem Trade (Abschnitt 11).

Der Stop

Der geschützte Swing ist der Punkt, von dem aus der Trigger geliefert hat — bei einem CISD das Extrem des umgekehrten Laufs, bei einer Signatur das jüngste Extrem des Laufs, bei einem Breakout die Gegenseite der 8–9-Range. Dort sitzt das Equinox-Zeichen.

Stop-Modus	Wo der Stop liegt
`Protected Swing`	Jenseits des geschützten Swings. Der weitere, sicherere Stop.
`Trigger Candle (Tight)`	Am Extrem der Triggerkerze selbst. Enger — die Idee dahinter: Was 75 % in die Triggerkerze zurückläuft, läuft meist ohnehin den ganzen Swing, dann ist der kleinere Verlust der bessere.

Für die Ungültigkeitsprüfung — also das Entfernen der Zeichnung — zählt immer der geschützte Swing, unabhängig vom gewählten Stop-Modus.

Die Ziele

`Targets` (Gruppe 4 · Entry Targets & Display) kennt zwei Stellungen: `Std Dev` oder `Off`. Was der Trade im Verhältnis zu seinem Risiko wert ist, sagt dir das R von TP1 und TP2 (siehe unten); die Std-Dev-Leiter beantwortet die andere Frage — wo der Kurs tatsächlich hinlaufen könnte.

Die Leiter misst Vielfache einer strukturellen Range von deren Mittelpunkt aus, sodass 0.5 exakt auf ihrer Kante liegt — dieselbe Systematik und dieselbe Nummerierung wie im Macro-Indikator, eine 2.5 bedeutet dort und hier dasselbe.

Std Dev Basis	Womit gemessen wird
`Entry Leg` **(Standard)**	Geschützter Swing bis Trigger-Schluss, mit der ganzen Leiter darüber. Misst gegen den Swing, nicht gegen den Stop — ein enger Stop ändert dein Risiko, nicht die Struktur.

Std Dev Basis	Womit gemessen wird
`8–9 Range`	Hoch und Tief der Stunde 08:00–09:00 — die Struktur, in der das Entry-Fenster ohnehin liegt, und die breiteste der drei.
`210m Candle`	Die laufende 210-Minuten-Kerze, die Einheit wächst also mit der Session.

Gezeichnet wird nur, was in Handelsrichtung vor dem Entry liegt — aus der Leiter 0.5 / 1 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 4.5 / 7 / 9. Bei einer breiten Basis kann das auch die untere Hälfte des Gitters sein: Liegt ein Long-Entry tief in der 8–9-Range, sind -1 und -0.5 immer noch Ziele über dir. Liegt der Entry außerhalb des Gitters der gewählten Basis oder hat sich die Basis noch nicht gebildet, fällt die Leiter auf das Entry Leg zurück. `↳ Std Dev Levels` deckelt die Leiter, ab Werk bei 4.5; `Custom` nimmt eine eigene Kommaliste.

TP1 und TP2: die Liquiditätsleiter

Unabhängig von der Std-Dev-Leiter sucht equinox vor jedem Entry Liquidität in Handelsrichtung und wählt daraus zwei Ziele. Das ist das Ziel, das man im Modell ohnehin erwartet: Die Expansion läuft in die Liquidität auf der anderen Seite. Der Pool, auf der Handelsseite des Entries:

- Hoch und Tief der 8–9-Range — jeweils die jüngste jeder Uhr;
- das Vortageshoch (long) bzw. -tief (short), solange der Tag noch nicht darüber hinaus gehandelt hat;
- Hoch bzw. Tief der Vorwoche, sofern noch nicht genommen;
- jedes ungenommene Session-Liquiditätslevel (.H / .L, Abschnitt 4) — auch wenn seine Linien ausgeblendet sind;
- die nahe Kante jeder HTF-FVG und jedes Opening Gaps auf dem Chart: die untere Kante für einen Long, die obere für einen Short.

Hoch und Tief des Vormonats gehören nicht zum Pool. R ist der Abstand zwischen Entry und Stop. **TP1** ist das nächste Pool-Level, das mindestens 1R vom Entry-Schluss entfernt liegt; **TP2** das nächste Level mindestens 1R jenseits von TP1. Hat die Leiter kein solches Level, bleibt das Ziel leer — seine Zeile fehlt im Tooltip, und ohne TP2 steht `Clear Targets` auf ❌.


Mit `TP At Nearest Liquidity` (ab Werk an) werden beide als kurze dicke Striche rechts vom Entry gezeichnet, beschriftet `TP1 2.66R` und `TP2 5.78R`. Nur der jüngste Entry trägt sie. Der Schalter betrifft nur die Striche: TP1 und TP2 werden für jeden Entry ohnehin bestimmt und stehen im Tooltip (`TP1 : 26320.0 (2.66R)`), in der Verfolgung des Trades (unten) und, mit `↳ Append TP To Entries` (ab Werk an), im Entry-Alarm: `· TP1 26320.0 (2.7R) · TP2 26340.0 (5.8R)` — im Alarm mit einer Nachkommastelle, auf dem Chart und im Tooltip mit zwei.

Das Schicksal des Trades

Ab der Kerze nach dem Entry verfolgt equinox den jüngsten Entry — egal, welche Uhr ihn gefeuert hat — auf bestätigten Kerzen und meldet, was aus ihm wird. Der Trade wird in zwei Hälften geführt, fest eingebaut und ohne Einstellung: Die Hälfte geht bei TP1 raus, der Stop rückt auf den Entry, und der Rest läuft als Runner weiter auf TP2.

Schicksal	Wann	Nachricht
Gestoppt	Ein Schluss durch den Stop vor TP1. Der Ausstieg ist dieser Schluss, der Verlust deshalb meist etwas mehr als 1R.	`🛑 · LONG 26303.0 Stopped at 26294.8 (-1.28R) · SL 26296.6.`
TP1	Eine Berührung von TP1. Die Hälfte ist raus, der Stop steht jetzt auf dem Entry.	`✅ · LONG 26303.0 TP1 Hit 26320.0 (+2.66R).`
TP2	Eine Berührung von TP2 — auch ohne vorherige TP1-Meldung, wenn beides auf dieselbe Kerze fällt.	`🏆 · LONG 26303.0 TP2 Hit 26340.0 (+5.78R).`
Runner geschlossen	Nach TP1 ein Schluss zurück durch den Entry (`break-even`) oder die Tageseröffnung (`day end` , zum letzten Schluss des Tages).	`🏁 · LONG 26303.0 Runner Closed 26303.0 (+0R) · break-even.`

Jedes Ergebnis trägt sein R: den Ausstiegskurs gegen den Entry, gemessen im ursprünglichen Risiko (Entry bis Stop). Der Trade als Ganzes ist die Hälfte des TP1-Werts plus die Hälfte des Runners — TP2 oder der Kurs, zu dem der Runner geschlossen wurde. Auf derselben Kerze schlägt ein Schluss durch den Stop eine TP1-Berührung, und eine TP2-Berührung schlägt alles andere. Ein neuerer Entry übernimmt die Verfolgung, und zur Tageseröffnung läuft ein Trade, der TP1 nie erreicht hat, einfach ab, ohne Meldung. Die Schicksale gehen als eigene Nachrichten hinaus, solange ▲ oder ▼ eingeschaltet ist (Abschnitt 11):



Die Zeichnung auf dem Chart folgt ihrer eigenen Regel: Sie wird erst bei einem Schluss durch den geschützten Swing entfernt. Mit `↳ Stop Placement` auf `Trigger Candle (Tight)` kann ein Trade deshalb als gestoppt gemeldet werden, während seine Marke auf dem Chart stehen bleibt.

ABSCHNITT 9

09 Die Mini-Panels und SMT

Rechts neben dem Kurs schweben bis zu drei kleine Kerzenpanels. Sie zeigen denselben Tag in den drei Auflösungen, in denen das Modell denkt — ab Werk sind sie an und werden in Gruppe 7 abgeschaltet.

→ Panel-SMT 32
→ Woher die korrelierten Assets kommen 33

Panel	Inhalt
1H	Die letzten acht Stundenkerzen.
210m	Alle 210-Minuten-Kerzen des laufenden Tages.
7H	Die drei Sieben-Stunden-Blöcke, beschriftet mit dem Anfangsbuchstaben der Session, die auf deiner Uhr dort liegt.

In jedem Panel liegt eine gepunktete Linie auf dem Tages-25 %, sodass du sofort siehst, wie jede Auflösung zu diesem Level steht. Zusätzlich werden Sweep-Linien gezeichnet: Hat eine Kerze das Extrem ihrer Vorgängerin genommen und wieder zurückerobert, wird das Level markiert. Ein Schluss durch das Level ist kein Sweep, sondern Expansion — dann wird nichts gezeichnet. Wird das Extrem später doch noch überschritten, verschwindet die Linie wieder.

Mit `Panel 25% Quarters` (ab Werk an) hängt equinox zusätzlich neben jede Panel-Kerze das 25 % ihrer Vorgängerin — gemessen wie das Tages-Level, vom Schluss zum gegenüberliegenden Extrem, nur eine Auflösung tiefer. Das ist die Stapelung aus Abschnitt 3, fraktal angewandt: Solange jede Kerze das Viertel der vorherigen respektiert, steht die Kette; ein Schluss hindurch bricht sie. Der kurze durchgezogene Strich in Levelfarbe gehört zur jeweiligen Vorkerze — die gepunktete Linie über das ganze Panel bleibt das Tages-25 %. Ein Doji hinterlässt kein Viertel, und der jüngste Strich wird gegen eine noch offene Kerze gelesen, darf also flackern wie die SMT-Linien.




Abb. 1 **Die Stapelung von innen gesehen:** Auf der 30m läuft die Fortsetzung entweder ohne Manipulation (cont no manip) oder mit — ein kurzer Stich unter die Vorkerze, dann der Schluss darüber (cont manip). Auf der 210m ist beides dieselbe Kerze: Sie tippt das Viertel ihrer Vorgängerin an und schließt in Richtung. Oben bullisch, unten bärisch.




Abb. 2 **Und wenn die Kette reißt:** Ein 30m-Schluss durch das 25 % der laufenden 210m-Kerze (rosa bzw. blau) ist die interne Umkehr — auf der 210m wird daraus die Kerze, die das Viertel ihrer Vorgängerin nicht mehr respektiert. Genau das zeigt der kurze Strich im Panel, bevor die 210m-Kerze fertig ist.

Panel-SMT

Bei aktivierter Option (`Panel SMT Lines` , ab Werk an) vergleicht equinox das jüngste Kerzenpaar jedes Panels mit den korrelierten Assets. Macht dein Symbol das tiefere Tief, das andere aber nicht, wird eine Linie zwischen die beiden Extreme gezogen und das Asset danebengeschrieben.

> **HINWEIS** **Eine SMT-Linie darf flackern**
>
> Die jüngste Kerze im Panel ist noch nicht fertig. Eine Divergenz kann deshalb erscheinen und wieder verschwinden, bis die Kerze schließt. Das ist kein Fehler — es ist der ehrliche Zustand einer noch offenen Kerze.




Abb. 3 **Keine Manipulation, keine Divergenz:** Eine Fortsetzungskerze, die das Extrem ihrer Vorgängerin gar nicht erst antastet, erzeugt auch keinen Vergleichspunkt — die rote Linie bleibt steil, es gibt nichts, worin sich die beiden Assets uneinig sein könnten. Panel-SMT entsteht nur dort, wo ein Extrem genommen wird. Links bullisch, rechts bärisch.

Woher die korrelierten Assets kommen

Das Paar wird automatisch aus dem Chartsymbol abgeleitet: Index-Futures, Metalle, Devisen, Energie, Anleihen und Krypto sind hinterlegt. Invers korrelierte Paare werden dabei intern gespiegelt, damit „höheres Hoch" auch bei ihnen die richtige Bedeutung behält. Unter Entries (Gruppe 3) kannst du beide Symbole manuell überschreiben — `↳ SMT Asset 1 (Auto Pairing)` und `↳ SMT Asset 2 (Auto Pairing)`, leer heißt automatisch — und dort sitzen zwei weitere Stellschrauben:

- `↳ SMT Symbol Source` (Auto/Normal/Pepper): Auf einem Pepperstone-Chart löst `Auto` die Legs als Pepperstone-CFDs auf, sonst als Futures/Standard-Symbole. Die beiden festen Modi erzwingen eine Quelle. Manuelle Symbole gehen immer vor.
- `↳ Fallback: S&P 500` (an): Kennt die Bibliothek für dein Symbol kein Paar, springt Asset 1 auf den S&P 500 als breiten Risiko-Proxy — relevant vor allem bei Einzelaktien und exotischen Indizes. Vorsicht bei Werten, die gegen Aktien laufen (Anleihen, VIX-artige): dort besser ein manuelles Symbol setzen. Aus: kein SMT auf unbekannten Symbolen.

ABSCHNITT 10

10 Die Einstellungen

Acht Gruppen, nummeriert in der Reihenfolge, in der das Modell läuft. Für den Anfang genügt es, die Voreinstellungen stehen zu lassen — dieser Abschnitt sagt dir, wo du später drehst. Die Namen stehen so da, wie sie im Einstellungsdialog erscheinen; ↳ markiert eine Untereinstellung, die ausgegraut ist, solange ihr Elternschalter aus ist.

→ 1 · Daily Bias 34
→ 2 · 7h Frameworks & Profiles 35
→ 3 · Entries 35
→ 4 · Entry Targets & Display 36
→ 5 · Levels & Zones 37
→ 6 · Sessions & Clocks 38
→ 7 · Visuals & Status 38
→ 8 · Alerts 39
→ Fünf Einstellungen mit echter Wirkung 41

1 · Daily Bias

Wie streng das 25 % geprüft wird, ob ein Bruch die Richtung dreht — und der Climax. Zum Start: unverändert lassen.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Validate With 210m Closes`	an	Nur ein abgeschlossener 210m-Schluss durch das 25 % invalidiert. Aus: jeder Chart-Schluss.
`Overnight Candles Only (18:00–08:00)`	an	Nur die Nachtkerzen dürfen invalidieren; ab 08:00 ist der Bias für die Entscheidungssession festgeschrieben.
`Reversal Framework On 25% Break`	an	Ein Schluss durch das 25 % dreht Richtung, Projektionen und Entries; ein Schluss zurück dreht es zurück, wenn das 50 % gehalten hat (Abschnitt 3). Aus: Ein gebrochenes 25 % stoppt die Entries unter dem voreingestellten `↳ Entry Bias Gate`.
`ϟ Climax`	an	Markiert Climax-Bars und liest sie gegen die Level des Tages (Abschnitt 3).
`↳ Climax Bar (× ATR)`	2.0	Mindestbreite eines Climax-Bars in ATR(14) des Climax-Zeitrahmens (1–6).
`↳ Climax Timeframe`	MTF	Die Kerze, auf der der Climax gelesen wird: `Chart`, `Auto` (passend zum Chart), `MTF` (Auto und die Stufe darunter, 3m: 10m + 5m) oder fest 1m … 1W (Abschnitt 3).
`↳ Block Entries Into A Live Climax`	an	Kein Entry in die Richtung eines lebenden Climax. Aus: nur Marke, Alarm-Kürzel und Checklisten-Zeile.

2 · 7h Frameworks & Profiles

Erkennung der Frameworks, die Bruchteile für F3 und die Profile, der Level-Pool, das Entry-Gate und der ADR-Wächter. Zum Start: höchstens das Gate ändern.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Detect 7h Frameworks`	an	Klassifiziert den Tag auf dem 18:00 / 01:00 / 08:00-Raster der gewählten Uhr (F1–F4, P1–P4B, Abschnitt 7). Aus: keine Framework-Zeile und kein Framework-Gate.
`Confirm Frameworks On 210m Closes`	an	Entscheidungen im Entscheidungsblock — die F4-Gabelung, die Invalidierung von F2/F3 — fallen auf abgeschlossenen 210m-Kerzen statt auf Chart-Schlusskursen. Fällt auf Chart-Schlusskurse zurück, wenn der Zeitrahmen keine 210m bilden kann.
`PWH/PWL` · `PMH/PML`	an · an	Nehmen die ungenommenen Hochs und Tiefs der Vorwoche und des Vormonats in den Level-Pool der Frameworks auf. Vortagesextreme und Tages-Swings sind immer dabei.
↳ `Protraction / Reversal Fraction`	0.25	Anteil der Spanne des zweiten Blocks. F3: Ein Schluss innerhalb dieses Anteils am Extrem gilt als Protraktion. F2: Der Schluss muss mindestens so weit vom abgeräumten Extrem entfernt liegen.
↳ `Trending-Session Body Fraction`	0.5	Der erste Block gilt als trendend, wenn sein Körper mindestens diesen Anteil seiner Spanne ausmacht (P1 / P1B).
↳ `FVG Min Size · Daily & HTF (Ticks)`	4	Mindestgröße der Daily FVGs (Framework-Level) und der HTF-FVGs auf dem Chart. Kleinere Lücken werden ignoriert.
↳ `Entry Gate`	Block Opposing	`Off` · `Block Opposing` · `Require Aligned` (Abschnitt 7).
`ADR Exhaustion Guard`	aus	Keine Entries auf einer Uhr, deren Nacht bis zu ihrem 08:00 den eingestellten Anteil der ADR verbraucht hat (Abschnitt 7).
↳ `Exhausted At (Fraction Of ADR)`	0.75	Die Schwelle des Wächters (0.3–1.5). Bestimmt auch das ⛔ der Tageslage — mit Wächter an oder aus.
↳ `Also Gate The 2nd Session Clock`	an	Wendet den Wächter auch am eigenen 08:00 der zweiten Uhr an. Aus: nur erste Uhr.

3 · Entries

Trigger, Ereignisse, SMT-Symbole, Filter, das eine `Entry Window`, der Stop-Modus. Zum Start: Zeitfenster und Max-TF.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Enable Entries`	an	Der Entry-Motor als Ganzes. Aus: keine Entries, keine Schicksale; Bias, Frameworks und Level laufen weiter.
`CISD` · `Signatures` · `Breakout`	an · an · an	Die drei Trigger-Familien (Abschnitt 8).
`RC` · `EC` · `IRC`	an · an · an	Die drei Umkehrsignaturen; sie brauchen `Signatures`.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Signatures Require Event Gate`	an	Signaturen brauchen ein qualifizierendes Ereignis, wie ein CISD. Aus: Eine bias-konforme Signatur allein feuert (lauter).
`SMT` · `FVG` · `LQ` · `C2`	an	Die qualifizierenden Ereignisse; das jüngste zählt.
↳ `SMT Asset 1 (Auto Pairing)`	leer	Leer: automatische Paarung nach Chartsymbol. Wird auch von den Panel-SMT-Linien benutzt.
↳ `SMT Asset 2 (Auto Pairing)`	leer	Das zweite korrelierte Asset, leer für automatisch.
↳ `SMT Symbol Source`	Auto	`Auto` (Pepperstone-Legs auf Pepperstone-Charts, sonst Futures/CFDs) · `Normal` · `Pepper` .
↳ `Fallback: S&P 500`	an	Unbekanntes Symbol: Der S&P 500 wird Asset 1. Aus: kein SMT auf unbekannten Symbolen.
`Strong-Close Filter`	an	Der Trigger muss im äußeren 25 % seiner eigenen Spanne schließen.
`One Entry Per Day`	an	Ein Entry pro Tag und Uhr; wieder scharf, wenn sein geschützter Swing durchschlossen wird.
↳ `Entry Bias Gate`	Working Direction	`A+ Only` · `Working Direction` · `Any Non-Doji Day` (Abschnitt 8).
↳ `Max Entry Timeframe`	15m	Keine Entries über diesem Chart-Zeitrahmen.
↳ `Event Max Age (Chart Bars)`	40	Ältere Ereignisse können keinen Trigger qualifizieren (5–200).
`Entry Window` + Session	an · `0900-1030`	Entries nur in diesem Fenster, auf der eigenen Zeit jeder Uhr. Mehrere Bereiche mit Komma. Aus: jederzeit.
↳ `Stop Placement`	Protected Swing	`Protected Swing` · `Trigger Candle (Tight)` (Abschnitt 8).

4 · Entry Targets & Display

Was von einem Entry gezeichnet wird. Ändert nie, welche Entries es gibt — nur, was davon zu sehen ist. Zum Start: nach Geschmack.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Targets`	Std Dev	`Std Dev` zeichnet die Leiter des jüngsten Entries; `Off` blendet sie aus.
↳ `Std Dev Basis`	Entry Leg	`8–9 Range` · `Entry Leg` · `210m Candle` (Abschnitt 8).
↳ `Std Dev Levels`	4.5	Die Leiter bis zu diesem Wert zeichnen: `Full` · `1.0` · `2.5` · `4.5` · `Custom` .
↳ `Custom Std Devs (e.g. 0.5,1,1.5)`	leer	Eigene Kommaliste, gilt mit `Custom` .
`Std Dev Labels`	an	Die Zahlen neben den Leiterlinien.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`TP At Nearest Liquidity`	an	Die TP1/TP2-Striche des jüngsten Entries. TP1 und TP2 werden in jedem Fall bestimmt (Tooltip, Alarm, Schicksal).
`Stop Line At Protected Swing`	an	Die gepunktete Stop-Linie des jüngsten Entries, am Stop des gewählten Modus.
`Pending CISD Level`	an	Das gepunktete Live-Level, an dem der nächste CISD entstehen würde.
`Entry Labels`	an	Das Tag `PS · Ereignis→Trigger` mit dem Checklisten-Tooltip. Marke, Stop und Ziele werden trotzdem gezeichnet.
`Trace Removed Entries`	an	Hinterlässt ein nacktes ◐ / ◑, wo ein Entry entfernt wurde; Hover zeigt, warum und wann.
`↳ Entries To Keep`	20	Entries pro Uhr auf dem Chart (1–50); der älteste fällt zuerst.
`Entry Colors · 1st Session Clock`	weiß · dunkelgrau	Bull-/Bear-Farbe der Entries der ersten Uhr, auch für die ◇-Marken, das Panel-SMT und die farbigen Statuszeilen.
`Entry Colors · 2nd Session Clock`	weiß · dunkelgrau	Ein eigenes Paar für die Entries der zweiten Uhr — setz es, um die Lesarten zu unterscheiden.

5 · Levels & Zones

Welche Linien und Zonen gezeichnet werden. Zum Start: nach Geschmack.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`25% / 50% Levels`	an	Die beiden Invalidierungslevel.
`Projections (PDH / PDL ± 25% & 50%)`	an	Die gepunkteten Projektionen in Arbeitsrichtung.
`Day & 00:00 Open Lines`	an	Tageseröffnung und Mitternachtseröffnung.
`210m Signature Quarters`	an	Die ◇-Quarters einer 210m-Signatur (Abschnitt 5). Auch nötig für das 💠-Feld der Tageslage und den ◇-Alarm.
`HTF FVGs`	an	Fair-Value-Gaps höherer Zeitrahmen als Boxen; ihre nahen Kanten sind Sprossen der TP-Leiter.
`↳ FVGs Displayed Per Side`	3	Boxen pro Seite und Zeitrahmen (1–10).
`↳ HTF Timeframe Mode`	Automatic	`Automatic` : zwei Ebenen passend zum Chart (Abschnitt 5). `Manual` : eigene.
`↳ Manual HTF Count`	3	Wie viele manuelle Zeitrahmen benutzt werden (1–3).
`↳ TF 1 · 2`	1H · 4H	Die ersten beiden manuellen Zeitrahmen.
`↳ TF 3`	1D	Der dritte manuelle Zeitrahmen.
`↳ Bullish / Bearish Fill`	grau, 88 % transparent	Füllfarben der Boxen.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Opening Gaps`	an	NWOG-/NDOG-Boxen, gezeichnet wie die HTF-FVGs (Tags, ☐-Taps, Tag-Zeilen).
`↳ NWOG · NDOG`	an · an	Welche der beiden gezeichnet werden.
`↳ Gaps To Keep · NWOG`	1	Wie viele Wochenlücken stehen bleiben (1–50).
`↳ Gaps To Keep · NDOG`	5	Wie viele Tageslücken stehen bleiben (1–50).
`↳ Extension (Bars)`	23	Wie weit die Boxen über das letzte Bar hinausreichen.
`↳ Remove On Close Through`	aus	Entfernt ein Opening Gap, sobald ein Schluss hindurchläuft, wie ein FVG. Aus: Lücken bleiben, bis die Anzahl sie hinausschiebt.

6 · Sessions & Clocks

Die Session-Clock, die zweite Lesart und was vom Raster gezeichnet wird. Zum Start: Clock auf London lassen, außer du handelst die US- oder Asien-Eröffnung.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`First Session Clock`	London	`London` · `New York` · `Asia` : die Session, deren 08:00–15:00 der Entscheidungsblock ist. Verschiebt das ganze Raster (Abschnitt 12).
`Second Session Clock (Next In Cycle)`	an	Rechnet das Modell ein zweites Mal auf der nächsten Uhr im Zyklus, mit eigenem Bias, Framework, eigener 8–9-Range und eigenen Entries (Abschnitt 13).
`↳ Session Handover`	an	Von 08:00 bis 18:00 der zweiten Uhr feuert nur diese Lesart Entries und führt die Statuszeile (▸). Aus: beide laufen nebeneinander.
`Session Shading (1st & 2nd 7h Block)`	aus	Graue Flächen für die ersten beiden Blöcke, mit ihrer Session beschriftet.
`Session Dividers (18:00 / 01:00 / 08:00)`	an	Senkrechte Linien an den Blockgrenzen.
`8–9 Range (→ 10:30 Cutoff)`	an	Die 8–9-Linien jeder Uhr. Gemessen wird die Range in jedem Fall.
`Session Liquidity (.H / .L)`	an	Hoch und Tief jedes abgeschlossenen 7h-Blocks, verlängert bis genommen. Abgeschaltet bleiben die Level in der TP-Leiter.
`Asia · London · New York`	an · an · an	Welche Sessions gezeichnet und gemeldet werden (◌).
`↳ Preserve After Sweep`	an	Ein genommenes Level bleibt stehen (bis einen Tag nach dem Sweep). Aus: beim Sweep entfernt.

7 · Visuals & Status

Panels, Statuszeile, Schrift, Farben. Zum Start: auf 4K `Font Size` auf +1 oder +2.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Display Time Zone`	Europe/Berlin	Die Zeitzone jeder Zeit, die equinox schreibt: Labels, Tooltips, Statuszeile, Alarme und ihr Kopf. Pine kann die Zeitzone des Charts nicht lesen, deshalb stellst du sie hier als IANA-Namen ein, etwa `America/New_York` oder `UTC`. Nur die Anzeige: Sessions, 7h-Blöcke, 8–9, 210m-Kerzen und Entry-Fenster behalten ihre eigenen Clocks, die Signale sind also für alle dieselben.
`1H · 210m · 7H`	an · an · an	Die drei Mini-Panels rechts vom Kurs (Abschnitt 9).
`Panel SMT Lines`	an	SMT zwischen den jüngsten zwei Kerzen jedes Panels und einem korrelierten Asset. Live, bis die Kerze schließt.
`Panel 25% Quarters`	an	Ein Strich am 25 % der Vorkerze neben jeder Panel-Kerze.
`Status Readout` + Position	an · Bottom Center	Die Statuszeile aus Abschnitt 6, unter `Bottom Left`, `Bottom Center` oder `Bottom Right`.
`↳ At The 25% · Within (× ATR)`	0.5	Wie nah am 25 %, in ATR(14), die Tageslage `at 25%` schreibt (0.1–3). Gleich halten mit `At The 25% · Within (× ATR)` im Screener.
`Keep Previous Days' Drawings`	an	Lässt die Linien früherer Tage auf dem Chart.
`Monospace Font`	an	Feste Zeichenbreite für Labels und Statuszeile, damit Ziffern untereinander stehen.
`Font Size`	Default	Verschiebt alle Schriftgrößen: `-2` … `+3`.
`Tag Row Merge (× ATR)`	0.5	Gap- und Session-Level-Tags, die näher beieinander liegen, teilen sich eine Zeile (0 = nur gleiche Preise); genommene Level nur, wenn sie auf derselben Kerze genommen wurden.
`Levels` · `Projection`	dunkelgrau · grau	Farben der 25 %/50 %-Level und der Projektionen.
`Panel Candles`	weiß · schwarz · schwarz	Bull-Körper, Bear-Körper, Umriss der Panel-Kerzen.

8 · Alerts

Welche Ereignisse in die alert()-Nachricht wandern, welche selbst senden und welche mitfahren, und das Format. Abschnitt 11 erklärt alles.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Prefix Symbol & Timeframe`	an	Plain Text: stellt `GER40 · 3m · London · equinox` vor die Nachricht. Telegram hat es immer.
`◑ New Bull Bias` · `◑ New Bear Bias`	an · an	Der Bias des neuen Tages mit seinem 25 %, als Beifahrer (🌅).

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`◈ 7h Framework Set`	aus	Ein Framework oder Profil gesetzt oder neu klassifiziert, das gegen den Bias zeigt — ein Fahrer (🧭). Eines, das zum Bias passt, sendet nichts; das Framework im Dienst steht ohnehin in jeder 🧭-Tageslage, Schalter an oder aus.
`👀 Handover`	an	Die Entscheidungssession wechselt die Lesart — ein Beifahrer (🔄). Braucht eine zweite Uhr; mit abgeschalteter Übergabe nur bei Uneinigkeit.
`◇ 210m Quarters` · `⊘ ADR Exhausted`	aus · an	210m-Quarters gesetzt oder invalidiert — ein Fahrer (💠). Der ADR-Wächter hat zugeschlagen — ein Beifahrer (⛔), braucht den Wächter.
`▲ · ▼ Protected Swing Entry`	an · an	Long-/Short-Entries — Fahrer (🟢 🔴), beide Uhren. Solange einer davon an ist, gehen auch die Schicksale (🛑 ✅ 🏆 🏁) hinaus.
`↳ Append TP To Entries`	an	Hängt TP1 und TP2 samt R an die Entry-Zeile.
`↳ SMT Alone Only`	aus	Nur Entries, deren einziger Qualifier SMT ist (kein FVG, LQ oder C2), senden, und nur ihre Ergebnisse — für einen Watchlist-Alarm neben eqx·screener· (Abschnitt 11).
`◌ Session Liquidity Taken`	an	Genommene Session-Hochs/-Tiefs — ein Beifahrer (✂️).
`□ First Tap` · `▭ New Opening Gap`	an · an	Erste Taps in HTF-FVGs und Opening Gaps — der 👉-Pegel in der Tageslage, keine eigene Meldung —; neue NWOG/NDOG (🕳️) — ein Beifahrer. Die ☐-Marken auf dem Chart werden gezeichnet, solange `□ First Tap` an ist.
`↳ Re-Arm Each`	7H	Wann eine Lücke ihren ersten Tap wieder melden kann: `7H` · `210m` · `Never`.
`ϟ Climax`	an	Climax-Bars — ein Beifahrer (⚡).
`Passengers Ride Along`	an	Beifahrer sammeln sich und fahren am Ende der Tageslage des nächsten Fahrers mit. Aus: Die Beifahrer jeder Kerze gehen für sich hinaus.
`↳ Ride With`	Entries	`Entries` (nur ▲ ▼: mit ◈ und ◇ aus, wie ab Werk, sprechen nur Entries und ihre Ergebnisse, und die 🧭-Zeile nennt weiter das Framework im Dienst und die 210m-Quarters) oder `Every Driver` (Frameworks gegen den Bias, 210m-Quarters, Entries).
`↳ Max Age (Bars)`	60	Eine Beifahrer-Art, die so viele Kerzen lang nichts Neues bekommen hat, wird ungesendet verworfen (5–500).
`Fire`	Once Per Bar Close	`Once Per Bar Close` (bestätigt) oder `Once Per Bar` (schneller, eine laufende Kerze kann es sich anders überlegen).
`Message Format`	Telegram	`Telegram` (Bot-API-JSON) oder `Plain Text`.
`↳ Telegram Chat ID`	vorbelegt	Der Chat, an den die Nachricht geht (`-100…` für Kanäle). Das Feld ist vorbelegt — trag deine eigene Chat-ID ein.

TIPP **Dunkles Chart-Theme?**

Die Mini-Panel-Kerzen sind ab Werk für einen hellen Chart gesetzt: hohle weiße Bullen, gefüllte schwarze Bären. Auf dunklem Hintergrund drehst du die drei Farben unter `Panel Candles` um, sonst verschwinden die Kerzen.

Fünf Einstellungen mit echter Wirkung

Einstellung	Was passiert, wenn du sie änderst
↳ `Protraction / Reversal Fraction` **(0.25)**	Zu locker: Fast jeder Tag wird zu F3. Zu streng: F3 feuert nie. Diese eine Zahl steuert F3 und die Qualitätsprüfung von F1 und F2.
`Entry Window` **(0900-1030)**	Das eine Fenster. Es abzuschalten vervielfacht die Entries — und die Fehlsignale. Mit zweiter Uhr deckt es den Nachmittag bereits ab, denn dort gilt es in der Zeit dieser Clock: 09:00–10:30 New York sind 15:00–16:30 Berliner Zeit.
↳ `Entry Bias Gate`	Von `Working Direction` auf `A+ Only` zu wechseln reduziert die Anzahl der Tage drastisch. Das ist eine Entscheidung über deine Handelsfrequenz, keine Feineinstellung.
↳ `Block Entries Into A Live Climax` **(an)**	An: Ein lebender Climax legt Entries in seine Richtung still — bis der Tag endet oder ein Schlusskurs durch sein Extrem läuft. Neun von zehn Climax-Bars werden noch am selben Tag zurückgehandelt. Aus: Der Climax wird nur gezeigt, Marke, Alarm-Kürzel und Checklisten-Zeile bleiben, nichts wird blockiert.
↳ `FVG Min Size · Daily & HTF (Ticks)` **(4)**	Bestimmt, welche Tageslücken als Framework-Level zählen — und auch, welche HTF-FVGs gezeichnet und zu TP-Sprossen werden. Muss pro Instrument angepasst werden — für den DAX sind 4 Ticks etwas anderes als für Gold.

ABSCHNITT 11

11 Alerts einrichten

equinox meldet jedes seiner Ereignisse über einen einzigen Alarm — auf Wunsch direkt nach Telegram. Jede Nachricht beginnt mit der Tageslage, einer Zeile, die dir sagt, wo der Tag steht, bevor sie dir sagt, was gerade passiert ist.

→ So geht es 42
→ Die Fahrer 42
→ Die Beifahrer 43
→ Was in einer Meldung steht 44
→ Emojis in den Nachrichten 46
→ Die Optionen 47
→ Message Format: Plain Text oder Telegram 47

So geht es

1. **Rechtsklick auf den Chart → Alarm hinzufügen.**
2. **Als Bedingung equinox auswählen.**
3. **Darunter „Any alert() function call“ wählen.**
4. **Speichern. Fertig.**

Das ist der einzige Weg — equinox hat keine benannten Bedingungen, alles läuft über diesen einen alert()-Aufruf. Unter 8 · Alerts hakst du an, welche Ereignisse melden sollen. Jede Nachricht ist gleich gebaut: oben die Tageslage (🧭), an deren Zeile die gesammelten Beifahrer angehängt sind, dann nach einer Leerzeile die Ereignisse, durch Leerzeilen getrennt. Die Schicksale der Trades gehen für sich hinaus, ohne die 🧭-Zeile, außer ein anderes Ereignis fällt auf dieselbe Kerze.

Die Fahrer

Fahrer sind die Ereignisse, die eine Nachricht von sich aus auslösen — jede mit der Tageslage obenauf:

Einstellung	Wann es feuert	In der Nachricht
`◈ 7h Framework Set` (aus)	Ein Framework oder Profil wurde gegen den Bias gesetzt oder neu klassifiziert; mit Namen, Richtung, Erwartung und dem Hinweis, dass es gegen den Bias zeigt. Eines, das zum Bias passt, sendet nicht von sich aus — es steht in der 🧭-Tageslage jeder Nachricht.	🧭
`◇ 210m Quarters` (aus)	Eine 210m-Signatur hat ihre Quarters gesetzt — mit ihren Leveln, der Arbeitsrichtung und deren Zielen — oder ein 210m-Schluss hat das 210m-25 % durchbrochen und die Fortsetzungslesart ist dahin.	💠
`▲` · `▼ Protected Swing Entry` (an)	Ein vollständig qualifizierter Entry: Richtung und Kurs, Stop, TP1 und TP2 mit ihrem R, die Sequenz aus Ereignissen und Trigger, das Framework der Uhr.	🟢🔴

Einstellung	Wann es feuert	In der Nachricht
🛑✅🏆🏁 Schicksale	Der jüngste Entry wurde gestoppt, hat TP1 oder TP2 erreicht, oder sein Runner wurde geschlossen — jeweils mit seinem R (Abschnitt 8). Kein eigener Schalter: Sie gehen hinaus, solange ▲ oder ▼ an ist, als eigene Nachrichten.	🛑✅🏆🏁

Ab Werk sprechen nur die Entries und ihre Ergebnisse: ◈ und ◇ sind aus, und alles andere fährt mit dem nächsten Entry mit.

Die Beifahrer

Die Beifahrer sind Beobachtungen, die man gern mitliest, aber selten allein gemeldet haben will. Sie sammeln sich und fahren am Ende der 🧭-Tageslage des nächsten Fahrers mit, in dieser Reihenfolge, verbunden mit `·`:

Einstellung	In der Nachricht · was sie meldet
`◑ New Bull Bias` · `◑ New Bear Bias`	`🌅 BULL bias · 25% 26303.0` Ein neuer Tag hat mit dieser Richtung eröffnet, mit seinem 25 %.
`◐◐ Handover`	`🔄 NY on duty` Die zweite Lesart übernimmt die Entscheidungssession oder gibt sie zurück (Abschnitt 13). Nur mit zweiter Uhr.
`⊘ ADR Exhausted`	`⛔ ADR 78% used · no entries` Am 08:00 einer Uhr hatte die Tagesspanne den Anteil des Wächters schon erreicht — keine weiteren Entries auf dieser Uhr heute. Nur mit eingeschaltetem ADR-Wächter.
`ϟ Climax`	`⚡ 25% defended 2.3× ATR` Ein Climax-Bar, nach Art und Breite in ATR (Abschnitt 3). Bis zu zwei, dann `+n`.
`◌ Session Liquidity Taken`	`✂️ ASIA.L · LON.H · NY.H +1` Gerade gelaufene Session-Hochs oder -Tiefs, beim Namen, ohne Datum und Pfeil, jeder Name einmal. Bis zu drei, dann `+n`.
`▭ New Opening Gap`	`🕳️ 1 new gap` Neue NWOGs oder NDOGs, als Anzahl.

Die ersten Taps (`□ First Tap`) sind kein Beifahrer: Sie haben keine eigene Zeile und erscheinen als 👉-Pegel in der Tageslage (unten). Die Liste pro Lücke steht an der ☐-Marke und in der Checkliste des Entries; `↳ Re-Arm Each` (7H, 210m oder Never) sagt, wann eine Lücke wieder zählt.

Passengers Ride Along

Ab Werk an: Nur ◈ Frameworks, die gegen den Bias zeigen, ◇ 210m-Quarters und ▲ ▼ Entries senden von sich aus, jeweils mit der 🧭-Tageslage obenauf. Alles andere sammelt sich und fährt am Ende ihrer 🧭-Zeile mit. `↳ Ride With` wählt, welche Fahrer die Beifahrer mitnehmen: `Entries` (ab Werk — sie warten auf das nächste ▲ ▼) oder `Every Driver` (Frameworks gegen den Bias, 210m-Quarters und Entries). Eine Beifahrer-Art, die `↳ Max Age (Bars)` Kerzen lang nichts Neues bekommen hat (ab Werk 60), wird ungesendet verworfen. Zur Tageseröffnung leert sich die Warteschlange ohnehin — bis auf das 🌅 des neuen Tages, das genau dann gesetzt wird. Fahrer ohne Beifahrer senden trotzdem, mit der 🧭-Zeile.

Schaltest du `Passengers Ride Along` ab, sendet jede Kerze, auf der ein Beifahrer feuert, eine eigene Nachricht: die 🧭-Tageslage mit den Beifahrern dieser Kerze. Neuer Bias und Übergabe fahren nur mit — bei abgeschaltetem Schalter werden sie nicht gesendet; die ◑-Marken auf dem Chart und die 🌅-Liste des Screeners (Abschnitt 17) tragen sie weiterhin.

> **WICHTIG** **Die 🌅-Zeile und schnelle Charts**
>
> Der neue Bias wird zur Tageseröffnung eingereiht und wartet auf den nächsten Fahrer — ab Werk den nächsten Entry —, und `↳ Max Age (Bars)` zählt Chartkerzen. Auf einem 3m-Chart sind 60 Kerzen drei Stunden, und der erste Entry eines Tages kommt im Fenster am Morgen, lange nach der Eröffnung um 18:00. Auf 3m- und 5m-Charts verfällt die 🌅-Zeile deshalb meist ungesendet. Erhöhe `↳ Max Age (Bars)`, oder nimm die neuen Biases aus der 🌅 `New Day Bias · One List` des Screeners (Abschnitt 17), die den neuen Bias jedes Symbols in einer Nachricht schickt.

Was in einer Meldung steht

Eine vollständige Meldung im Telegram-Format, so wie sie am Telefon ankommt — die Tageslage mit dem Tap-Pegel und einem Beifahrer, der seit der letzten Meldung aufgelaufen ist, und der Fahrer, mit dem er fährt:

R3M Alerts

GER40 · 3m · London · equinox

🧭 BULL · A+ · 7h F2 BULL · 25% → proj 40% · 💠 210m BULL · 📌 LOD ✓ · 8–9 ▲ broke · ADR 63% · 👉 2↓ 0↑ · ✂️ ASIA.L

🟢 · LONG 26303.0 · SL 26296.6 · TP1 26320.0 (2.7R) · TP2 26340.0 (5.8R) · FVG+LQ→CISD · 7h F2 BULL

09:42

So liest man sie: Die Kopfzeile nennt Symbol, Zeitrahmen und die Clock, die gesprochen hat. Darunter die Tageslage: ein Bull-Tag, noch A+, das Framework im Dienst F2 BULL, der Kurs hat 40 % des Wegs vom 25 % zur Projektion zurückgelegt, lebende 210m-Quarters, ein bestätigtes Tagestief, die 8–9-Range nach oben gebrochen, 63 % der ADR verbraucht, und seit 08:00 hat der Kurs zum ersten Mal in zwei Lücken getippt, beide Male von oben. Die Beifahrer schließen die Zeile ab — hier wurde das Asia-Tief genommen. Dann der Entry: 🟢 für long (🔴 für short), Richtung und Kurs zuerst, danach SL (der Stop), TP1 und TP2 mit ihrem R, zuletzt das Setup — die Sequenz aus Ereignissen und Trigger und das Framework der Uhr.

Die Tageslage

Die 🧭-Zeile beschreibt die Lesart im Dienst, mit denselben Worten wie der Screener (Abschnitt 17). Felder, die nichts zu sagen haben, fallen weg:

Feld	Lautet	Bedeutung
Richtung und Zustand	`BULL · A+` · `BULL · reclaimed` · `BEAR · rev` · `BEAR · broken` · `doji`	Die Arbeitsrichtung und der Zustand des 25 %: nie gebrochen, gebrochen und zurückerobert, vom Reversal-Framework gedreht — oder, bei abgeschaltetem Reversal-Framework, `broken`.

Feld	Lautet	Bedeutung
7h	`7h F2 BULL · 7h P1 BEAR`	Framework oder Profil der Uhr im Dienst, mit seiner Richtung (Abschnitt 7). Fehlt, solange diese Uhr noch keines hat — über Nacht vor der ersten Entscheidung oder wenn nichts qualifiziert ist.
25% → proj	`at 25% · beyond · 40% · ✓ reached`	Wo der Kurs auf seinem Weg vom 25 % (0 %) zur Projektion (100 %) steht: innerhalb von `↳ At The 25% · Within (× ATR)` am Level, ohne validierenden Schluss hindurch, der Anteil des Wegs (0–99 %) oder die Projektion erreicht.
💠	`💠 210m BULL`	Lebende 210m-Signature-Quarters.
📌	`📌 LOD ✓ · 📌 HOD ✓`	Ein bestätigtes Extrem in Arbeitsrichtung — LOD am Bull-Tag, HOD am Bear-Tag.
8–9	`8-9 inside · 8-9 ▲ broke · 8-9 ▼ broke`	Die 8–9-Range der Uhr im Dienst; nur zwischen 09:00 und 18:00.
ADR	`ADR 63% · ⛔ ADR 81%`	Die heutige Füllung der 14-Tage-ADR, mit ⛔ davor, sobald sie `↳ Exhausted At (Fraction Of ADR)` erreicht hat — Wächter an oder aus.
👉	`👉 2↓ 7↑`	Erste Taps in HTF-FVGs und Opening Gaps seit Beginn des laufenden 7h-Blocks (erste Uhr): ↓ von oben in eine Lücke, ↑ von unten. Ein Pegel dafür, wie viel gerade angetestet wird und auf welcher Seite. Bei 0 fehlt das Feld; Neustart um 18:00, 01:00 und 08:00. Braucht `□ First Tap` . Beifahrer, falls vorhanden, folgen danach.

Die anderen Fahrer

Die anderen Fahrer folgen derselben Idee, sobald du sie einschaltest. Ein Framework sendet nur, wenn es gegen den Bias zeigt — hier um 08:00 auf einem 15m-Chart, mit eingeschaltetem `◈ 7h Framework Set` und ADR-Wächter und `↳ Ride With` auf `Every Driver` , ein F2 BULL an einem BEAR-Tag; über Nacht haben sich drei Beifahrer gesammelt und schließen seine 🧭-Zeile ab:

R3M Alerts

GER40 · 15m · London · equinox

🧭 BEAR · A+ · 7h F2 BULL · 25% → proj 9% · ⛔ ADR 78% · 🌅 BEAR bias · 25% 24310.5 · 🔄 LON on duty · ⛔ ADR 78% used · no entries

🧭 · 7h F2 BULL · London Opens Expanding (F1 discarded) · opposes the BEAR bias.

08:15

Eine ◇-Meldung (`◇ 210m Quarters` an), wenn eine abgeschlossene 210m-Kerze ihre Quarters setzt — derselbe Text wie im Tooltip der ◇-Marke (Abschnitt 5):

R3M Alerts

GER40 · 3m · London · equinox

🧭 BULL · A+ · 7h F2 BULL · 25% → proj at 25% · 💠 210m BULL · 8–9 inside · ADR 48%

💠 · 210m Quarters Set · BULL · holds above 26298.0 · 50% 26292.0 · longs only · targets PDH +25% / +50%.

11:33

Und die übrigen Ereigniszeilen, so wie sie unter der Tageslage stehen — oder, bei den Schicksalen, für sich:

Zeile	Wann
`💠 · 210m Quarters Set · BEAR · holds below 26310.5 · 50% 26316.0 · shorts only · targets PDL -25% / -50%.`	Der BEAR-Satz.
`💠 · 210m Quarters Invalidated · 210m closed through the 210m 25% at 26298.0 · continuation read gone.`	Ein 210m-Schluss lief durch das 210m-25 %.
`🔴 · SHORT 26290.0 · SL 26301.5 · TP1 26270.5 (1.7R) · TP2 26247.5 (3.7R) · LQ→EC · 7h F3 BEAR`	Ein Short-Entry; ohne Framework fehlt der Teil `· 7h …`.
`🛑 · LONG 26303.0 Stopped at 26294.8 (-1.28R) · SL 26296.6.`	Der jüngste Entry hat vor TP1 durch seinen Stop geschlossen.
`✅ · LONG 26303.0 TP1 Hit 26320.0 (+2.66R).`	Er hat TP1 erreicht; die Hälfte ist raus, der Stop steht auf dem Entry.
`🏆 · LONG 26303.0 TP2 Hit 26340.0 (+5.78R).`	Er hat TP2 erreicht.
`🏁 · LONG 26303.0 Runner Closed 26303.0 (+0R) · break-even.`	Nach TP1 kam ein Schluss zurück durch den Entry.
`🏁 · LONG 26303.0 Runner Closed 26331.5 (+4.45R) · day end.`	Der Runner war zur Tageseröffnung noch offen; er schließt zum letzten Schluss des Tages.

Läuft eine zweite Uhr, tragen Framework- und Entry-Zeilen den Namen ihrer Clock — im Kopf (`GER40 · 3m · New York · equinox`), wenn nur eine Clock gesprochen hat, in der Zeile (`🟢 · New York · LONG …` , `🧭 · London · 7h F2 BULL …`), wenn beide auf derselben Kerze liegen. Die 🧭-Tageslage — ihr 7h-Feld ist immer das Framework der Uhr im Dienst —, die Beifahrer, die 💠-Zeilen und die Schicksale tragen keinen Clock-Namen. Ist die zweite Uhr aus, trägt keine Zeile einen.

Emojis in den Nachrichten

Chart und Einstellungen behalten ihre Zeichen (◑ ◈ ◇ ⊘ ▲ ▼ ◌ ☐ ▭ ϟ); die Nachrichten und die Hover-Tooltips benutzen Emojis, damit eine Meldung auf dem Telefon einsortiert ist, bevor sie gelesen ist:

Emoji	Bedeutung	Wann
🧭	Die Tageslage, mit dem Framework im Dienst — und, als `🧭 ·` , eine Framework-Zeile	Erste Zeile jeder Nachricht (außer Schicksalen allein) · ◈ Framework gegen den Bias gesetzt
📌	Bestätigtes Tagesextrem	In der Tageslage
💠	210m-Signature-Quarters	In der Tageslage, solange sie leben · ◇ Quarters gesetzt / invalidiert
⛔	ADR erschöpft	In der Tageslage ab dem Anteil des Wächters · ⊘-Beifahrer
🟢 / 🔴	Long-/Short-Entry	▲ ▼ Entry
🛑 / ✅ / 🏆 / 🏁	Gestoppt / TP1 erreicht / TP2 erreicht / Runner geschlossen	Schicksal des jüngsten Entries

Emoji	Bedeutung	Wann
🌅	Bias des neuen Tages	Beifahrer, ab der Tageseröffnung
🔄	Übergabe	Beifahrer, beim Wechsel der Lesart im Dienst
⚡	Climax	Beifahrer · auch der Tooltip der Climax-Marke
✂️	Session-Liquidität genommen	Beifahrer
▬	Neues Opening Gap	Beifahrer
👉	Erste Taps · ↓ von oben, ↑ von unten	In der Tageslage, ab dem ersten Tap des 7h-Blocks

Der Tooltip der ◇-Marke ist die Langform der 💠-Quarters-Set-Zeile (der Invalidated-Text ist in beiden gleich), der Climax-Tooltip die des ⚡-Kürzels, der Entry-Tooltip (🟢 / 🔴, 🌓, ✅ / ❌-Zeilen) die Langform der Entry-Zeile.

Die Optionen

- `Fire` — `Once Per Bar Close` wartet den Kerzenschluss ab und kann nicht zurückgenommen werden. `Once Per Bar` meldet beim ersten Tick, ist schneller, aber eine laufende Kerze kann es sich anders überlegen.
- `Prefix Symbol & Timeframe` — stellt Symbol, Zeitrahmen und Clock vor die Nachricht (`GER40 · 3m · London · equinox · 🧭 …`). Sinnvoll, sobald eine Alarmliste mehrere Charts überwacht; das Telegram-Format trägt die Kopfzeile immer.
- `↳ Append TP To Entries` — hängt TP1 und TP2 samt R an die Entry-Zeile (`· TP1 26320.0 (2.7R) · TP2 26340.0 (5.8R)`), dieselben Ziele wie im Tooltip des Entries (Abschnitt 8).
- `↳ SMT Alone Only` (aus) — nur Entries, deren einziger Qualifier SMT ist, ohne FVG, LQ oder C2 dahinter, senden, und nur ihre Ergebnisse. Gedacht ist es für einen Watchlist-Alarm von equinox neben eqx·screener·, der kein SMT liest: Der Alarm ergänzt, was der Screener nicht sieht, ohne seine Entries zu verdoppeln. Schalte für reine SMT-Entries die anderen Fahrer ab. Es steht im Forward-Test: Im Replay brachte SMT allein +15,3 R auf 28 Trades, beide Hälften im Plus — eine kleine Stichprobe, ausgesucht aus vielen Kombinationen.

Message Format: Plain Text oder Telegram

`Plain Text` ist die normale Alarmnachricht für TradingViews eigenes Protokoll. `Telegram` verpackt dieselbe Nachricht als fertigen sendMessage-Request für die Telegram Bot API — TradingView postet den Alarmtext unverändert an die Webhook-URL, die Nachricht ist also der Request, ganz ohne Relay-Server. Die Kopfzeile wird dort fett, der Ticker verlinkt zurück auf den Chart.

Telegram ist die Voreinstellung. Wer einen gewöhnlichen TradingView-Alarm nutzt — App-Benachrichtigung, E-Mail, Alarmliste —, stellt `Message Format` auf `Plain Text`, sonst zeigt die Benachrichtigung das rohe JSON.

1. **Bot anlegen:** Mit @BotFather einen Bot erstellen und den Token notieren.
2. **Chat-ID holen:** Dem Bot schreiben, dann `api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` öffnen. Die ID ins Feld `↳ Telegram Chat ID` eintragen (Kanäle beginnen mit -100…). Das Feld ist vorbelegt; ersetze den Wert durch deinen eigenen.

3. **Webhook setzen:** Im Alarmdialog Webhook URL ankreuzen und `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage` eintragen. Der Token lebt in der URL, nicht im Indikator — er wandert beim Teilen eines Layouts nicht mit. Webhooks brauchen einen bezahlten TradingView-Plan.

> **TECHNIK** **Warum es kein „beides“ gibt**
>
> Die Webhook-URL gehört zum Alarm, nicht zur einzelnen Nachricht — jede alert()-Meldung dieses Alarms geht an dieselbe Adresse. Eine Klartext-Kopie würde ebenfalls an Telegram gepostet und mit 400 Bad Request abgelehnt. Wer eine lesbare Kopie in TradingView will: Das JSON enthält den vollen Text im text-Feld.

ABSCHNITT 12

12 Die Session-Clock

Die Session-Clock ist keine Anzeigeoption. Sie verschiebt das komplette Session-Raster — und damit den Bias.

→ Die drei Uhren 49
→ Warum London auf Berliner Stunden läuft 49
→ Welches Instrument auf welche Clock 50
→ Die zweite Clock ist immer die nächste im Zyklus 50

WICHTIG **Warum das so wichtig ist**

18:00, 01:00 und 08:00 sind keine Beschriftungen, sondern die Grenzen, an denen Frameworks entschieden werden. Stellst du die Clock um, verschiebst du diese Grenzen — der Tag beginnt an einer anderen Kerze, die Nachtblöcke umfassen andere Kerzen, und das Framework kann ein anderes sein. Die Anzeige wird nicht neu beschriftet, sie wird neu berechnet.

Die drei Uhren

`First Session Clock` (Gruppe 6 · Sessions & Clocks) kennt genau drei Stellungen. Jede nennt die Session, deren Kassa-Eröffnung in den Entscheidungsblock 08:00–15:00 fällt — und jede rechnet auf ihrer eigenen Uhr:

Clock	Rechnet auf	Entscheidungsblock 08:00–15:00	Die Blöcke davor (18–01 · 01–08)
`London` **(ab Werk)**	Berliner Stunden	London	New York · Asia
`New York`	New Yorker Zeit	New York	Asia · London
`Asia`	Tokioter Zeit	Asia	London · New York

Die Kopfzeile der Alarme trägt den Namen der Clock (`GER40 · 3m · London · equinox`), und mit eingeschalteter zweiter Uhr auch das ▸-Präfix der Statuszeile. Auf einem DAX-Chart ist das ab Werk London — nicht Frankfurt, denn eine eigene Frankfurter Uhr gibt es nicht und braucht es nicht: London rechnet auf Berliner Stunden.

Warum London auf Berliner Stunden läuft

Die LSE eröffnet um 08:00 Londoner Zeit — das ist 09:00 in Berlin. Auf Berliner Stunden deckt die 8–9-Range deshalb weiterhin den Anlauf zur europäischen Eröffnung, und das Entry-Fenster 09:00–10:30 liegt genau auf ihr. Zugleich sitzen der DAX und die übrigen EU-Indizes ohnehin auf dieser Uhr: Ihre Kassa-Eröffnung um 09:00 Berlin ist dieselbe Minute. Eine Uhr für den ganzen europäischen Vormittag, ohne dass du etwas umstellen musst. Die Zeiten, die equinox schreibt — Labels, Tooltips, Statuszeile, Alarme —, stehen in `Display Time Zone` (Gruppe 7, ab Werk Europe/Berlin), gleich welche Clock: Auf der New Yorker oder asiatischen Clock zeigen auch sie Berlin, solange du dort keine andere Zone einstellst.

Welches Instrument auf welche Clock

Instrument	Clock
DAX, GER40, EU50, FESX, CAC, SMI, IBEX, AEX, MIB, UK100 — die europäischen Indizes	`London`
FX-Majors (EURUSD, GBPUSD …), Metalle, Energie — gehandelt auf die europäische Session	`London`
NQ, ES, YM, RTY, US500, US-Index-CFDs — und Gold oder EURUSD, wenn du die New Yorker Eröffnung handelst	`New York`
JP225, NKD, N225 — und die Yen-Kreuze (USDJPY …)	`Asia`
HK50, CHINA50, AUS200, NIFTY, SG30, AUDUSD, NZDUSD — alles mit asiatisch-pazifischem Bein	`Asia`

Die Wahl ist eine Entscheidung darüber, welche Kassa-Eröffnung dein Entscheidungsblock sein soll — nicht darüber, wo das Symbol notiert ist. Wer Gold morgens aus Europa handelt, bleibt auf London; wer dieselbe Unze auf die 09:30 in New York handelt, nimmt New York. Tagesgrenze, Blöcke und 8–9-Range liegen dann auf der Uhr, auf der diese Session stattfindet.

Die zweite Clock ist immer die nächste im Zyklus

`Second Session Clock (Next In Cycle)` (ab Werk an) rechnet das Modell ein zweites Mal — auf der Uhr, die im Zyklus London → New York → Asia → London auf die erste folgt. Eine freie Wahl gibt es nicht, und ein Label-Feld auch nicht: Die zweite Lesart heißt, wie ihre Clock heißt. Auf London folgt New York, auf New York folgt Asia, auf Asia folgt London. Was die zweite Uhr tut und wie die Übergabe zwischen beiden funktioniert, erklärt Abschnitt 13.

ABSCHNITT 13

13 Zwei Uhren gleichzeitig

Ein Instrument kann an einem Tag zwei gültige Lesarten haben. Der DAX wird morgens aus Europa gehandelt und nachmittags von der New Yorker Eröffnung mitgezogen — und diese beiden Sessions liegen auf verschiedenen Uhren. equinox rechnet beide in einer einzigen Instanz.

→ Warum eine Uhr nicht reicht 51
→ So schaltest du sie ab 51
→ Was die zweite Uhr tut 52
→ Die Übergabe 52
→ Woran du die beiden unterscheidest 53

Warum eine Uhr nicht reicht

Dieselbe GER40-Kerze ergibt auf zwei Uhren zwei verschiedene Tage:

	London-Clock	New-York-Clock
Blöcke	New York → Asia → London	Asia → London → New York
8–9-Range	08:00–09:00 Berlin	14:00–15:00 Berlin
Framework	`F4 BULL · London Continues Through Asia`	`P4B BEAR · New York Reverses · No Sweep`
ADR-Wächter	Spanne übrig	erschöpft

Beide Lesarten sind richtig, jede für ihre Session. Und keine darf die andere bewerten: Würde das Nachmittagssignal am Vormittags-Framework gemessen, hätte man genau den Fehler, den die zweite Uhr vermeiden soll.

So schaltest du sie ab

Die zweite Uhr läuft ab Werk: `Second Session Clock (Next In Cycle)` in Gruppe 6 · Sessions & Clocks steht an. Es ist ein einziger Schalter — aus heißt, nur die erste Lesart läuft. Welche Uhr die zweite ist, wählst du nicht; sie ist immer die nächste im Zyklus:

Erste Clock	Zweite Clock
London	New York
New York	Asia
Asia	London

Eigene Labels gibt es nicht: Die beiden Lesarten heißen so, wie ihre Clocks heißen — London, New York, Asia —, in der Statuszeile, an den Marken und in den Alarmen.

Was die zweite Uhr tut


Sie rechnet das volle Modell noch einmal auf ihrer eigenen Uhr — eigener Bias, eigenes 7h-Framework, eigene 8–9-Range, eigener ADR-Wächter, eigene Entries. Geteilt werden nur die Vortages-Level, denn die kommen aus der Tageskerze und sind auf jeder Uhr identisch.

Gezeichnet werden von der zweiten Lesart nur ihre Entries (in eigener Palette, `Entry Colors · 2nd Session Clock` — ab Werk dasselbe Weiß/Dunkelgrau wie bei der ersten Uhr; setz dort ein eigenes Paar, um sie zu unterscheiden) und ihre 8–9-Range (`8-9 NY.H / .L` beim London-Setup). Level, Projektionen, Zonen, Session-Flächen, Session-Liquidität und Panels bleiben einfach — sie doppelt zu zeichnen, würde nur duplizieren, was schon da ist. Das eine `Entry Window` gilt auf jeder Uhr in ihrer eigenen Zeit: 09:00–10:30 Berlin für die erste Lesart und 09:00–10:30 New York (15:00–16:30 Berliner Zeit) für die zweite.

> **WICHTIG** **Ein zweites Fenster ist keine zweite Uhr**
>
> Wer dem `Entry Window` per Komma einen Nachmittagsbereich anhängt (`0900-1030,1530-1700`), öffnet damit nur das Entry-Tor — und zwar in der Lesart der ersten Uhr. Bias, Framework, 8–9-Range und ADR-Wächter bleiben auf der ersten Uhr. Erst die zweite Lesart macht den Nachmittag zu seinem eigenen Tag; mit ihr ist der zweite Bereich meist überflüssig, weil die zweite Uhr denselben Moment durch ihr eigenes Fenster abdeckt.

Die Übergabe

Zwei Lesarten, die in dieselbe Minute hineinfeuern, wären wieder genau der Fehler von oben. Deshalb gibt es `↳ Session Handover`, ab Werk an: Von ihrem eigenen 08:00 bis zu ihrem eigenen 18:00 besitzt die zweite Lesart die Entscheidungssession. In dieser Zeit feuert nur sie Entries, und sie führt die Statuszeile — deren erste Zeile trägt dann `▸ New York ·`. Außerhalb ist die erste Lesart im Dienst. Bei jedem Wechsel druckt equinox eine Marke unter die Kerze, `◑ NY` bei der Übernahme und `◑ LON`, wenn die erste Uhr am Ende des Zyklus wieder übernimmt (auf anderen Clocks entsprechend `◑ ASIA`), und die Übergabe fährt in der nächsten Nachricht als `🔄 NY on duty` bzw. `🔄 LON on duty` mit. Den vollen Text trägt der Tooltip der ◑-Marke:



Ist die Übergabe abgeschaltet, laufen beide Lesarten nebeneinander und beide feuern Entries. Marke und 🔄-Beifahrer erscheinen dann nur, wenn die beiden Lesarten beim Wechsel in der Richtung uneins sind.

> **TECHNIK** **Warum die Session einen Besitzer braucht**
>
> Das Nachmittagssignal darf nicht am Vormittags-Framework gemessen werden — das ist der Grund für die zweite Uhr. Zwei Lesarten, die in derselben Minute feuern, wären aber genau das: zwei Urteile über dieselbe Kerze aus zwei Tagen. Die Übergabe löst das, indem sie der Session, die gerade läuft, die Entscheidung gibt — und der anderen das Zuschauen.

Woran du die beiden unterscheidest

Sobald die zweite Uhr läuft, tragen beide Lesarten den Namen ihrer Clock. Du findest ihn hier:

- **In der Statuszeile** — als `▸ London ·` / `▸ New York ·` vor der Bias-Zeile, in der Zeile des Frameworks der Uhr außer Dienst (`New York · 7h P4B BEAR · New York Reverses · No Sweep`) und in der ADR-Zeile (`· London Exhausted · New York Exhausted`).
- **Auf dem Chart** — an den `◑ NY` / `◑ LON` -Marken der Übergabe, an den 8–9-Linien (`8-9 LON.H` , `8-9 NY.H`), in der Entry-Palette (sobald du der zweiten Uhr eigene Farben gibst) und im Kopf des Entry-Tooltips (🟢 `LONG · 🌓 PS · … · New York · 3m`).
- **In den Alarmen** — im Kopf (`GER40 · 3m · New York · equinox`), wenn nur eine Clock gesprochen hat, und in der Zeile (🟢 `· New York · LONG …`), wenn beide auf derselben Kerze liegen: bei den 🧭-Framework- und 🟢 🔴-Entry-Zeilen. Die 🧭-Tageslage, die Beifahrer, die 💠-Quarters-Zeilen und die Schicksale tragen keinen Namen.

Einen Framework-Banner am oberen Chartrand gibt es nicht — das Framework steht allein in der Statuszeile (Abschnitt 7).

ABSCHNITT 14

14 Einen Tag lesen

So sieht ein vollständiger Durchlauf aus. Alle Zeiten auf der Session-Clock des Indikators — der ersten Uhr, ab Werk London auf Berliner Stunden. Die Tabelle folgt der Lesart der ersten Uhr; mit zweiter Uhr und Übergabe zeigt die Statuszeile von 14:00 bis Mitternacht die New-York-Lesart (Abschnitt 13).

Zeit	Was passiert
18:00	Der Tag beginnt. equinox liest die fertige Vortageskerze, setzt den Bias und zeichnet 25 %, 50 % und die Projektionen. Die Framework-Zeile lautet `7h · New York Forming`. Der neue Bias wird als 🌅-Beifahrer für die nächste Nachricht eingereiht. Deine Aufgabe: nur zur Kenntnis nehmen. Es gibt nichts zu tun.
18:00–01:00	Block 1. Beobachte, ob er ein gültiges Level nimmt und mit Ablehnung zurückschließt. Bricht in dieser Zeit eine 210m-Kerze durch das 25 %, kippt der Bias — und mit aktivem Reversal-Framework dreht die Arbeitsrichtung.
01:00	F1 wird entschieden. Hat Block 1 manipuliert, steht jetzt `7h F1` mit einer Richtung in der Statuszeile — und in der Tageslage jeder Nachricht (🧭 `BULL · A+ · 7h F1 BULL · …`); eine eigene ◈-Meldung kommt nur mit eingeschaltetem `◈ 7h Framework Set`, und nur, wenn es gegen den Bias zeigt. Wenn nicht, wechselt die Statuszeile auf `7h · F2/F3 Developing`.
01:00–08:00	Block 2. Die volatilste Nachtsession. Steht ein F1, prüft equinox um 08:00, ob dieser Block die Vorhersage erfüllt hat.
08:00	Die entscheidende Minute. Drei Dinge auf einmal: F1 wird verifiziert oder verworfen, F2 und F3 werden geprüft (F2 zuerst), und der ADR-Wächter misst, sobald er eingeschaltet ist, wie viel Spanne noch übrig ist. Danach ist der Bias für die Entscheidungssession festgeschrieben.
08:00–09:00	Die 8–9-Range entsteht. Sie wird um 09:00 gezeichnet und bis 10:30 verlängert. Noch keine Entries — das Fenster ist zu.
08:00–11:00	F4 läuft live. Nimmt die Entscheidungssession ein Extrem des zweiten Blocks, entscheidet der Schluss der abräumenden Kerze über Umkehr oder Fortsetzung. Bis die 210m-Kerze um 11:30 schließt, steht dort `Developing · Unconfirmed` — darauf handelt man nicht.
09:00–10:30	Das Entry-Fenster. Jetzt zählt die Kette aus Abschnitt 8. Erscheint ein Equinox, sind alle Bedingungen erfüllt: Richtung, Ereignis, Trigger, Filter. Was sonst noch dahinterstand, sagt die Checkliste im Tooltip des Labels.
Nach einem Entry	equinox verfolgt den Trade: TP1, TP2, der Stop oder der Schluss des Runners kommen als eigene Nachrichten (✅ 🏆 🛑 🏁, Abschnitt 8).
10:30	Cutoff. Keine neuen Entries mehr auf dieser Uhr. Bestehende Zeichnungen bleiben, bis der Kurs durch den geschützten Swing schließt.

Zeit	Was passiert
14:00 (= 08:00 New York)	Die Übergabe. Mit zweiter Uhr und `↳ Session Handover` — beides ab Werk an — übernimmt die New-York-Lesart die Entscheidungssession (Abschnitt 13). Die Statuszeile wechselt auf `▸ New York ·`, unter der Kerze erscheint eine `◑ NY` -Marke, und die Übergabe fährt mit der nächsten Nachricht mit (`🔄 NY on duty`). Von jetzt an feuert nur noch die New-York-Lesart Entries — in ihrem eigenen 09:00–10:30, also 15:00–16:30 Berliner Zeit, mit ihrem eigenen Bias, ihrem eigenen Framework und ihrer eigenen 8–9-Range.
18:00	Der Tag schließt. Wartende Beifahrer werden ungesendet verworfen (das 🌅 des neuen Tages wird frisch eingereiht), ein offener Trade, der TP1 nie erreicht hat, läuft still ab, ein Runner wird geschlossen (`· day end`), ein lebender Climax endet — und der nächste Tag beginnt mit der ersten Zeile dieser Tabelle. Die New-York-Lesart bleibt bis zu ihrem eigenen 18:00 im Dienst, Mitternacht Berliner Zeit; dann übernimmt wieder London (`◑ LON`).

Eines hält sich an keine Zeile der Tabelle: Ein ϟ-Climax-Bar kann zu jeder Tageszeit erscheinen — eine überbreite Kerze, die ein neues Tagesextrem druckt und in ihrer Gegenhälfte schließt. Solange er lebt, legt er ein Veto gegen Entries in seine Richtung ein; der Bias bleibt, was er ist (Abschnitt 3).




Abb. 1 **Zwei komplette Tage auf der 210m:** Links der bullische Durchlauf — die Nacht (18, 1) respektiert das 25 %, um 08:00 ist der Long-Bias gültig, die Entscheidungssession expandiert. Rechts das bärische Gegenstück: Das 25 % über der Eröffnung hält jedem Rücklauf stand, 1- und 8-Uhr-Kerze setzen die Expansion nach unten fort.

> **HINWEIS** **Die ehrlichste Beobachtung zuerst**
>
> An vielen Tagen passiert bis 10:30 nichts. Kein Framework, kein Entry, oder ein Framework, das gegen den Bias zeigt und alles stilllegt. Das ist der Normalfall und der eigentliche Zweck der ganzen Filterkette — nicht ein Zeichen dafür, dass etwas falsch eingestellt ist.

ABSCHNITT 15

15 Was der Chart nicht zeigt

Die bisherigen Abschnitte beschreiben, was du siehst. Dieser beschreibt die Buchführung dahinter: Fristen, Rangfolgen und Nachprüfungen, die equinox im Hintergrund erledigt, ohne sie anzuzeigen. Elf Stück — und sie erklären die meisten Momente, in denen die Statuszeile etwas anderes sagt als der Kurs.

- → Der Bias hat eine Einspruchsfrist 56
- → F1 ist die einzige Vorhersage, die noch am selben Morgen abgerechnet wird 57
- → Um 08:00 wird abgerechnet — in fester Reihenfolge 57
- → Der ADR-Wächter ist ein Türsteher, kein Kameramann 57
- → F4 ist bis 11:30 eine Hochrechnung 57
- → Anlauf und Absprung 58
- → Ein Entry ist ein Platz, keine Tageskarte 58
- → Verfolgt wird immer nur ein Trade 58
- → Ein bestätigtes Extrem ist ein Rekord, kein Denkmal 58
- → Jeder Entry bekommt eine Checkliste, kein Urteil 59
- → Ein Climax ist ein Veto auf Zeit 59

Der Bias hat eine Einspruchsfrist

Das 25 % zu brechen ist ein Einspruch gegen den Bias — und Einsprüche haben Regeln. Zugelassen ist nur eine vollständig abgeschlossene 210m-Kerze, eingereicht werden muss er vor 08:00. Danach schließt die Geschäftsstelle: Für die Entscheidungssession steht der Bias.

Deshalb geht ein 3-Minuten-Ausreißer um 09:15 ins Leere. Die Statuszeile zeigt weiter `Intact`, obwohl der Kurs sichtbar darunter war — der Einspruch kam zu spät und vom falschen Zeugen. Zuständig sind die Einstellungen `Validate With 210m Closes` und `Overnight Candles Only (18:00–08:00)`.




Abb. 1 **Dochte sind keine Schlusskurse:** Zwei Kerzen tauchen unter das 25 %, keine schließt darunter — der Einspruch wird nie rechtskräftig, der Tag bleibt intakt und expandiert.

F1 ist die einzige Vorhersage, die noch am selben Morgen abgerechnet wird

F1 sagt: London wird laufen. London ist um 08:00 fertig — die Vorhersage lässt sich also überprüfen, während der Tag noch läuft. Deshalb steht F1 zwischen 01:00 und 08:00 unter Vorbehalt, auch wenn die Statuszeile es wie jedes andere Framework anzeigt. Es ist ausgesprochen, aber noch nicht bezahlt.

Um 08:00 wird abgerechnet — in fester Reihenfolge

Die Reihenfolge ist keine Nebensache. Sie entscheidet, welches Framework der Tag bekommt:

	Was passiert
zuerst	F1 wird verifiziert. Hat London gegen die Richtung geschlossen, wird das Framework gelöscht. `F1 ✗` bleibt als Protokoll in der Statuszeile stehen.
dann	Der Tag wird aus den London-Daten neu gelesen: erst F2, dann F3.
zuletzt	Nur wenn beides nichts ergibt, kommen die Profile P1 und P1B.

> **HINWEIS** **Manipulation ist Trumpf**
>
> Ein Trend ist eine hohe Karte, eine Manipulation ist Trumpf. Ein Tag, der beides zeigt, bekommt deshalb immer das Manipulations-Framework. P1 ist der Nachrücker für Tage, an denen niemand manipuliert hat — kein gleichrangiger Kandidat neben F2 und F3.

Der ADR-Wächter ist ein Türsteher, kein Kameramann

Ab Werk ist er nicht im Dienst — `ADR Exhaustion Guard` steht aus. Sobald er eingeschaltet ist, schaut er um 08:00 einmal hin: Wie viel der üblichen Tagesspanne ist schon verbraucht? Liegt der Wert über der Schwelle (`↳ Exhausted At (Fraction Of ADR)`, ab Werk drei Viertel), bleibt die Tür für den Rest des Tages zu.

Danach geht er. Ein Tag, der um 08:00 durchkommt, bleibt scharf — auch wenn er um 10:00 längst ausgelaufen ist. Und ein abgewiesener Tag bleibt abgewiesen, selbst wenn sich der Kurs danach wieder zusammenzieht. Mit zweiter Uhr steht derselbe Türsteher noch einmal an deren eigenem 08:00 (`↳ Also Gate The 2nd Session Clock`) — die Statuszeile sagt mit `London Exhausted` / `New York Exhausted`, welche Tür gerade zu ist. Das ⛔ in der Tageslage der Alarme ist etwas anderes: Es beobachtet die Füllung live, den ganzen Tag, und schließt nichts.

F4 ist bis 11:30 eine Hochrechnung

F4 wird live gelesen, sobald die Entscheidungssession ein Extrem des zweiten Blocks abräumt. Die Entscheidung zwischen Umkehr und Fortsetzung hängt aber am Schlusskurs der 210m-Kerze, die um 08:00 begonnen hat — ausgezählt ist erst um 11:30.

> **WICHTIG** **Die häufigste Falle im ganzen Modell**
>
> Solange `Developing · Unconfirmed` dasteht, siehst du eine Hochrechnung, kein Endergebnis. Die Kerze ist noch offen und kann bis zur letzten Minute die Seite wechseln. Die Anzeige liest sich wie ein Signal, setzt aber weder Framework noch Entry.

Anlauf und Absprung

Der Trigger ist der Absprung, das qualifizierende Ereignis der Anlauf. Daraus folgen drei Dinge:

- Der Anlauf muss vor dem Absprung liegen — und im selben Lauf, der gerade gedreht wird.
- Es zählt immer der letzte Anlauf. Ein früherer wird überschrieben, auch wenn er kräftiger wirkte.
- Nach 40 Kerzen ist er kalt und zählt nicht mehr.

Ein CISD ohne Anlauf feuert deshalb nie, egal wie sauber er aussieht. Der Breakout ist die Ausnahme: Er ist kein Sprung, sondern ein Sprint — Fortsetzung statt Umkehr, und dafür braucht es keinen Anlauf. Ab Werk gilt die Anlaufpflicht auch für die Signaturen (`Signatures Require Event Gate`).

Ein Entry ist ein Platz, keine Tageskarte

Die Zeichnung verschwindet nicht um Mitternacht, sondern erst, wenn der Kurs durch den geschützten Swing schließt. Genau dann wird der Platz frei — und bei aktivem `One Entry Per Day` rückt der nächste nach.

Ein Tag kann deshalb zwei Entries zeigen. Das widerspricht dem Namen der Einstellung nur scheinbar: Gemeint ist ein Platz gleichzeitig, nicht einer pro Kalendertag.

Verfolgt wird immer nur ein Trade

Die Schicksalsmeldungen aus Abschnitt 8 gehören nur zum jüngsten Entry, egal welche Uhr ihn gefeuert hat. Ein neuerer Entry übernimmt die Verfolgung; der ältere wird nicht mehr gemeldet, auch wenn er sein Ziel später erreicht. Die Verfolgung hat auch eigene Regeln: TP1 und TP2 zählen bei Berührung, der Stop bei einem Schluss hindurch — und der Stop nur bis TP1. Ab dann ist der Rest ein Runner mit dem Stop auf dem Entry: Ein Schluss zurück durch den Entry oder die Tageseröffnung schließt ihn. Zur Tageseröffnung läuft ein Trade, der TP1 nie erreicht hat, einfach ab, ohne Meldung. Und weil die Zeichnung erst bei einem Schluss durch den geschützten Swing verschwindet, kann ein Trade mit engem Stop als gestoppt gemeldet werden, während seine Marke auf dem Chart stehen bleibt.

Ein bestätigtes Extrem ist ein Rekord, kein Denkmal

`LOD London✓` heißt dreierlei auf einmal: Eine abgeschlossene 210m-Kerze hat ein Level abgeräumt, sie hat es zurückerobert, und ihr Tief steht noch.

Das Letzte wird laufend nachgeprüft. Wird das Tief unterboten, ist der Rekord gebrochen und die Anzeige verschwindet. Sie zu verlieren ist eine Nachricht, keine Störung.

Jeder Entry bekommt eine Checkliste, kein Urteil

Bevor ein Entry erscheint, prüft equinox nur die Kette: Arbeitsrichtung, Ereignis, Trigger, Filter. Hält sie, wird gezeichnet. Erst danach zählt es nach, was sonst noch hinter dem Trigger stand, und schreibt es in den Tooltip des Labels, unter die Zahlen des Trades: jedes getroffene Ereignis im Fenster, der starke Schluss, das intakte A+ der eigenen Uhr, das ausgerichtete Framework, eine Lieferung aus einer HTF-PDA, ein klares Ziel (TP2), ein Climax im Rücken — und darunter die Liquidität und die ersten Taps, die mitgefahren sind, jede Zeile mit ✅ oder ❌, je nachdem, ob sie die Richtung stützt (Abschnitt 8).

Nichts davon filtert. Kein Trigger wird deswegen still verworfen: Ein Entry mit fünf roten Zeilen ist ein gültiger Entry, nur ein dünner. Der Entry-Alarm trägt eine kompakte Fassung: die Tageslage (🧭) und die Beifahrer in einer Zeile über dem Trade (Abschnitt 11).

Ein Climax ist ein Veto auf Zeit

Ein ϟ-Bar legt ein Veto gegen Entries in seine Richtung ein — keine Longs in einen Climax am Tageshoch, keine Shorts in einen am Tagestief. Aber das Veto hat ein Ablaufdatum: Es gilt nur, solange der Climax lebt — bis der Tag endet oder ein Schluss durch sein Extrem läuft — und nur, solange `↳ Block Entries Into A Live Climax` an ist. Mehr tut er nicht: Er kippt weder den Bias noch das Framework, die Statuszeile liest sich unverändert.

Und in die andere Richtung ist er kein Hindernis, sondern ein Argument: Ein Entry gegen den Climax — ein Long nach einem Climax am Tagestief, ein Short nach einem am Tageshoch — trägt ✅ `Climax Behind It` in seiner Checkliste (Abschnitt 3).

> **TIPP** **Wenn du eine Sache davon mitverfolgst, dann die Abrechnung um 08:00**
>
> Zähl über ein paar Wochen mit, wie oft `F1 ✗` in der Statuszeile erscheint. Das ist deine Trefferquote für die Frage, ob Asia-Manipulationen bei deinem Instrument tatsächlich nach London durchschlagen — und diese eine Zahl sagt dir mehr als jede Einstellung.

ABSCHNITT 16

16 Häufige Fehler

Die Beschwerden, die am häufigsten ankommen — und was in jedem Fall wirklich los ist.

Fehler	Was wirklich los ist
„Der Indikator zeigt nichts an.“	Meist der Zeitrahmen. 45m, 90m und 4H teilen die 420 Minuten nicht — die Statuszeile sagt dann `7h · Unsupported Chart TF (Use One Dividing 210m)`. Auf 5m oder 15m wechseln (Abschnitt 2).
„Es kommen keine Entries.“	Entries stehen ab Werk über 15m still, außerhalb von 09:00–10:30, bei einem Framework gegen die Richtung, in Richtung eines lebenden Climax — und bei erschöpfter ADR, sobald der ADR-Wächter eingeschaltet ist. Mit Übergabe feuert am Nachmittag nur die andere Lesart; das ▸ in der Statuszeile sagt, welche im Dienst ist. Prüfe die Statuszeile — sie sagt dir, welcher Filter greift.
„Der Tag hat gestern begonnen.“	Richtig. Der Handelstag startet um 18:00 des Vortages.
„Die Statuszeile sagt London, mein Chart zeigt Berliner Zeit.“	Beides ist richtig. Die Londoner Clock rechnet auf Berliner Stunden — so deckt die 8–9-Range den Anlauf zur europäischen Eröffnung, und der DAX sitzt auf derselben Uhr (Abschnitt 12).
„Das Framework hat sich geändert.“	Absicht. Eine widerlegte Lesart wird gelöscht und der Tag neu klassifiziert. Das × in der Statuszeile hält fest, was verworfen wurde.
„Die F4-Anzeige springt hin und her.“	Solange dort `Developing · Unconfirmed` steht, liest der Indikator eine noch offene 210m-Kerze. Sie schließt um 11:30. Vorher ist das eine Vorschau, kein Signal.
„Die SMT-Linie war eben noch da.“	Die jüngste Panel-Kerze ist unfertig. Divergenzen dürfen bis zum Kerzenschluss flackern.
„Session-Clock umgestellt, jetzt ist alles anders.“	Korrekt, und genau das ist gemeint. Die Clock verschiebt das Session-Raster, sie beschriftet es nicht um.
„Ich sehe die Panel-Kerzen nicht.“	Dunkles Theme. Die Panels sind ab Werk an, ihre Kerzen aber für einen hellen Chart gesetzt — die drei Farben unter `Panel Candles` umdrehen (Abschnitt 10).
„Die Level liegen falsch herum.“	Sie werden vom Vortagesschluss zum gegenüberliegenden Extrem gemessen, nicht über die ganze Spanne. Bei bullischem Vortag liegt das 25 % unter der Eröffnung.
„Ich sehe keine Marke, wo das 25 % gebrochen oder zurückerobert wurde.“	Sie haben keine eigene Marke. Lies sie in der ersten Zeile der Statuszeile (`Reversal` , `25% Reclaimed`) und in der Tageslage jeder Nachricht (`rev` , `reclaimed`); die Projektionen wechseln mit ihnen die Seite (Abschnitt 3).
„Mein Alarm kommt als JSON-Text an.“	`Message Format` steht ab Werk auf `Telegram` — die Nachricht ist dann ein fertiger Request für die Bot-API. Für TradingViews eigene Benachrichtigungen auf `Plain Text` umstellen (Abschnitt 11).

Fehler	Was wirklich los ist
„Die Liquidity-/Tap-Meldungen kommen nie.“	Die Liquidität fährt am Ende der 🧭-Zeile der nächsten Entry-Nachricht mit (`↳ Ride With` , ab Werk `Entries` ; `Every Driver` nimmt Frameworks gegen den Bias und 210m-Quarters dazu) und wird nach `↳ Max Age (Bars)` (60 Kerzen) verworfen; wer sie auf jeder Kerze will, schaltet `Passengers Ride Along` ab. Die ersten Taps senden nie für sich — sie sind der 👉-Pegel in jeder Tageslage (Abschnitt 11).
„Die Framework-Meldung kommt nicht mehr.“	`◈ 7h Framework Set` ist ab Werk aus und sendet eingeschaltet nur für ein Framework, das gegen den Bias zeigt. Das Framework im Dienst steht stattdessen in der 🧭-Tageslage jeder Nachricht (`7h F2 BULL` , Abschnitt 11).
„Die Meldung zum neuen Bias kam nicht.“	Auf schnellen Charts verfällt der 🌅-Beifahrer meist, bevor der erste Fahrer des Tages kommt (Abschnitt 11). Erhöhe `↳ Max Age (Bars)` oder nutze die `🌅 New Day Bias · One List` des Screeners (Abschnitt 17).
„Der TP-Strich sitzt auf einer FVG-Kante / auf dem 8–9-Hoch.“	Das ist die Liquiditätsleiter: Die nahen Kanten von HTF-FVGs und Opening Gaps und die Hochs und Tiefs der 8–9-Range sind ihre Sprossen (Abschnitt 8).
„Es stehen zwei Frameworks in der Statuszeile.“	Die zweite Clock ist ab Werk an. Die gedämpfte Zeile ist die Lesart der anderen Clock, das ▸ markiert die, die im Dienst ist (Abschnitt 13).
„Die Entries sind alle grau/weiß.“	Die Standardpalette ist monochrom — und auf beiden Uhren gleich. Farben pro Clock in Gruppe 4 unter `Entry Colors · 1st / 2nd Session Clock` .
„Die Stop-Meldung zeigt mehr als −1R.“	Stops feuern auf einen Schluss jenseits des Stops, und die Meldung bucht diesen Schluss: `Stopped at 26294.8 (-1.28R) · SL 26296.6` . Die SL-Angabe ist das Level, das R das, was der Schluss gekostet hat (Abschnitt 8).
„Nach TP1 kam ein 🏁 mit +0R.“	Der Runner: Nach TP1 steht der Stop auf dem Entry, und ein Schluss zurück hindurch schließt die zweite Hälfte bei Break-even. Die erste Hälfte wurde bei TP1 gesichert (Abschnitt 8).
„Tageslage in equinox und Zeile im Screener weichen ab.“	Dieselben Kerzen, derselbe Motor — aber die Einstellungen müssen übereinstimmen: `↳ At The 25% · Within (× ATR)` (equinox, Gruppe 7) = `At The 25% · Within (× ATR)` (Screener), `↳ Exhausted At (Fraction Of ADR)` (equinox, Gruppe 2) = `ADR Exhausted At (Fraction)` (Screener), dazu Clocks, Übergabe und 210m-Validierung gleich.
„Meine Nachricht hat Emojis, der Chart hat Zeichen.“	Absicht: Emojis sind fürs Telefon und die Tooltips; Chart und Einstellungen behalten die Zeichen (Abschnitt 11).

ABSCHNITT 17

17 Der Screener · eqx·screener·

equinox liest einen Chart. Der Screener liest bis zu zehn Symbole auf einmal — mit demselben Bias-Motor und demselben Entry-Motor, auf denselben Kerzen —, ordnet sie danach, wie ihre Entries gelaufen sind, und schickt jeden Entry und jedes Ergebnis der Watchlist über einen einzigen Alarm.

→ Die Spalten 63
→ Die Heatmap 64
→ Die Rangliste 65
→ Einstellungen 65
→ Reports und Alarme 67

eqx·screener· ist ein eigener Indikator. Er zeichnet nichts auf den Kurs, sondern eine Tabelle, und er läuft am besten im unteren Panel: Rechtsklick auf die Tabelle → `Move tables to bottom panel`. Jede Zeile ist ein Symbol deiner Watchlist, gelesen auf dem Zeitrahmen des Charts, auf dem der Screener liegt — Vortag, 25 % und 50 %, Validierung auf 210m-Schlusskursen, beide Session-Clocks, Übergabe, die 7h-Frameworks, die Entries und ihre Schicksale. Was eine Zeile sagt, sagt equinox auf dem Chart dieses Symbols genauso, SMT ausgenommen.

eqx·screener· · 3m · Dark Panel · Heatmap · 10:05 — der Record und der Bias

#	symbol	runs	TP1	TP2	stop	ΣR	with	against	bias · LON → NY
1	GER40	12	67%	33%	25%	+7.4	70% · 10	50% · 2	BULL → BULL · A+ · LON
2	NAS100	14	64%	36%	29%	+6.8	70% · 10	50% · 4	BEAR → BEAR · A+ · LON
3	XAUUSD	11	55%	27%	36%	+2.6	56% · 9	50% · 2	BULL → BULL · A+ · LON
4	EURUSD	9	44%	22%	44%	-0.4	50% · 6	33% · 3	BEAR → BULL · rev · LON
5	UK100	10	40%	20%	50%	-1.0	43% · 7	33% · 3	BEAR → BEAR · rcl · LON
6	USDJPY	3 ·	67%	33%	33%	+1.4	67% · 3	·	doji

eqx·screener· · 3m · Dark Panel · Heatmap · 10:05 — der Tag und der heutige Entry

#	symbol	8–9	25% → proj	ADR	setup · 3m	since	status	R	price
1	GER40	inside	30%	38%	▲ FVG+LQ→RC+EC	09:12	TP1 Hit	1.5	24331.5
2	NAS100	▼ broke	38%	57%	▼ LQ→CISD	09:24	Live	1.8	24872.5
3	XAUUSD	▲ broke	✓ reached	81% ⊘	▲ BO	09:03	TP2 Hit	1.2	4102.07
4	EURUSD	inside	31%	61%	·	·	·	·	1.08412
5	UK100	inside	12%	44%	▼ C2→IRC	09:36	Stopped	1.3	9312.4
6	USDJPY	inside	·	29%	·	·	·	·	151.842

Die ersten sechs Zeilen einer Watchlist um 10:05 auf der London-Clock, Heatmap an — hier in zwei Hälften, damit sie auf die Seite passen; auf dem Bildschirm ist es eine Tabelle, eine Zeile pro Symbol, von links nach rechts gelesen: Rang und Symbol, der Record (runs · TP1 · TP2 · stop · ΣR · with · against), der Tag (bias · 8–9 · 25% → proj · ADR), der heutige Entry (setup · since · status · R) und der Preis. Dieselbe Lesereihenfolge gilt in allen drei R3M-Screenern.


> **TECHNIK** **Was der Screener nicht liest**
>
> SMT. Der Screener lässt den Entry-Motor von equinox in jedem Symbol laufen — 7h-Frameworks, CISD und Signaturen, die Events, den Protected Swing, die TP-Leiter (siehe „Entries und Ergebnisse“ unten) —, aber SMT braucht pro Slot zwei Partner-Symbole. Jeder Slot kostet schon vier Datenabfragen (seine Lesung auf dem Chart-Zeitrahmen, seine Tagesserie und die beiden Climax-Zeitrahmen von `MTF`), und zehn Slots schöpfen die vierzig von TradingView aus. Im Replay hingen 28 von 799 equinox-Entries (3,5 %) allein an einer SMT; die kommen nur von equinox auf dem Chart.

Die Spalten

Spalte	Bedeutung
#	Der Rang. Mit der Heatmap ist seine Füllung der heutige Entry: zart grün, solange er läuft, grün bei TP1 oder als Runner, sattgrün bei TP2, rot, wenn er gestoppt wurde — über etwa sechs Stunden verblassend.
symbol	Das Symbol; seine Füllung ist der Record als Ganzes — TP1 und Stop gegen ihre Chance.
runs	Die equinox-Entries auf diesem Symbol über die Kerzen, die der Chart geladen hat, höchstens einer pro Tag und Uhr. Unter `↳ Min Runs` (5) bekommt die Zahl ein `·`, und das Symbol gilt als jung.
TP1	Der Anteil dieser Entries, der TP1 vor dem Stop berührt hat.
TP2	Der Anteil, der danach auch TP2 berührt hat.
stop	Der Anteil, der vor TP1 durch den Stop geschlossen hat.
ΣR	Der Record in R, gezählt mit allem raus bei TP1 und einem Stop als −1R, brutto — vor Spread und Kommission, ohne den Runner.
with · against	Die Entries mit dem Flow des Tages — der Richtung des Vortags, A+- und Reclaimed-Tage — und gegen ihn, an Reversal-Tagen, an denen die Arbeitsrichtung gedreht hat: der Anteil mit TP1 und wie viele, `70% · 10`. Das Σ R von beiden steht im Tooltip der Zeile.
bias · LON → NY	Die Arbeitsrichtung auf beiden Uhren, erste → zweite, dann ihr Zustand auf der Clock im Dienst und diese Clock: `BULL → BULL · A+ · LON`, `BEAR → BEAR · rcl · LON`, `BEAR → BULL · rev · LON`, `doji`. Zustände: `A+` · `rcl` (reclaimed — ausgeschrieben im Tooltip, im Report und in den Alarmen) · `rev` · `broken` (bei abgeschaltetem Reversal-Framework) · `doji`. Gefärbt nach der Arbeitsrichtung im Dienst; orange, wenn die beiden Uhren uneins sind — ein 210m-Schluss hat das 25 % in einem Overnight-Fenster gebrochen, im anderen nicht, und das sind die Tage, an denen das 08:00 der zweiten Uhr die Richtung dreht. Ohne zweite Uhr lautet die Zelle `BULL · A+`.
8–9	Die 8–9-Range der Clock im Dienst, von 09:00 bis 18:00: `inside`, `▲ broke`, `▼ broke` (erster Schluss außerhalb), gefärbt nach der Seite, zu der sie gebrochen ist.
25% → proj	Wie weit der Kurs auf seinem Weg vom 25 % (0 %) zur Projektion in Arbeitsrichtung (100 %) gekommen ist: `at 25%` (innerhalb von `At The 25% · Within`, ab Werk 0,5 ATR) · `beyond` (ohne validierenden Schluss durch das 25 %) · `NN%` des Wegs · `✓ reached` (grün). Beide Kurse und der Abstand in ATR stehen im Tooltip der Zeile.

Spalte	Bedeutung
ADR	Füllung der 14-Tage-ADR, `81% ⊘` ab der Schwelle `ADR Exhausted At` (ab Werk 75 %).
setup	Der heutige equinox-Entry: ▲ long oder ▼ short und wie er kam, Qualifier → Trigger — `▲ FVG+LQ→RC+EC`, `▼ BO`. In der Farbe seiner Richtung, solange der Trade läuft (auch nach TP1, als Runner), grau, sobald er vorbei ist. `·`: heute kein Entry.
since	Die Uhrzeit des Entries (HH:mm, in der `Display Time Zone`).
status	Wie er steht: `Live` · `TP1 Hit` · `TP2 Hit` · `Runner Closed` · `Stopped` — `Live` orange, die Ziele und der Runner grün, der Stop rot.
R	TP1 in R. Solange der Trade läuft, gefärbt gegen 1,5R.
price	Der letzte Kurs.

Fährst du über eine Zeile, zeigt sie ihre Langform — den Record, den Flow-Split mit seinem Σ R, den Bias-Record, den Bias mit 25 % und Projektion, den Tag und den heutigen Entry:



Die 25 %-Zeile lautet `at 25%`, `2.9 inside` (ATR auf der Arbeitsseite) oder `0.3 beyond`. Der Bias-Record zählt die Bias-Tage auf den geladenen Kerzen, den Anteil, an dem das 25 % bis zum Schluss gehalten hat, und den Anteil, an dem die Projektion in Arbeitsrichtung erreicht wurde.

Die Heatmap

`↳ Heatmap` (unter `Theme`, ab Werk an, nur in den Panel-Themes) färbt die Zellen nach Stärke statt nach Richtung — eine Leiter, dieselbe in allen drei R3M-Screenern. Der Record wird an seiner Chance gemessen: wie oft TP1 allein nach Abstand vor dem Stop käme, über die Entries summiert als Risiko / (Risiko + Abstand zu TP1). Grün schlägt sie, rot bleibt darunter, etwa ausgeglichen bleibt ungefüllt, und wenige Runs machen die Füllung blasser.

- **Der Record.** `TP1` gegen seine Chance, `TP2` gegen 0,6 × diese Chance, `stop` gegen seine eigene (100 % minus die von TP1) — dort ist weniger grün. `with` und `against` wie TP1. Die Symbol-Zelle trägt den Mittelwert aus TP1 und Stop; `ΣR` ist grün oder rot nach seinem Vorzeichen.
- **Heute.** Die #-Zelle trägt den heutigen Entry, `since` und `status` seinen Stand — `Live` orange · TP1, TP2 und der Runner grün · `Stopped` rot —, die Füllung verblasst über etwa sechs Stunden. `R` ist gegen 1,5R gefärbt, solange der Trade läuft.

- **Der Tag.** Die Bias-Zelle ist orange, wenn die beiden Uhren uneins sind, `ADR` rot, sobald sie verbraucht ist, `✓ reached` grün.

Heatmap aus — und in `Chart Ink` immer — behält die Tabelle ihre klassischen Töne.

Die Rangliste

Es gibt eine Ordnung: den Entry-Record. Oben stehen die Symbole, deren equinox-Entries am besten bezahlt haben — die TP1-Quote minus die Stop-Quote, die TP2-Quote entscheidet bei Gleichstand. Symbole mit weniger als `↳ Min Runs` (5) gelten als jung und stehen unten, Symbole ohne Daten ganz am Ende. Die Kopfzeile der Rang-Spalte sagt im Tooltip, welche Slots belegt sind und welche Daten tragen.

Zehn oder fünfzehn Runs sind eine kleine Stichprobe. Die Ränder sind aussagekräftig — ein Symbol mit zwei Dritteln seiner Entries bei TP1 gegen eines mit einem Drittel verhält sich anders —, die Mitte der Tabelle ist Rauschen. Verlässlich ist ein Symbol, wenn seine Position über zwei, drei Wochen stabil bleibt, nicht weil es heute oben steht.

Einstellungen

1 · Watchlist

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Watchlist`	Custom	`Custom` liest die zehn Slots darunter. Die Presets ersetzen sie: `Forex · Pepperstone`, `Indices · Pepperstone`, `Commodities · Pepperstone`, `S&P 500 · Top 10`, `Nasdaq 100 · Next 10`, `DAX · Top 10`, `Futures · CME / Eurex`, `Crypto · Pepperstone`, `Crypto · Binance Perps` — jedes liest seine ersten zehn. Die Slots behalten ihre Einträge, solange ein Preset an ist.
`History Bars`	10000	Über wie viele Kerzen jedes Symbol gelesen wird, und damit, wie weit sein Record reicht (1.000–10.000). Der Live-Chart läuft mit 10.000 problemlos; zum Bar-Replay siehe unten.
`1` … `10`	`PEPPERSTONE:` GER40, UK100, EUSTX50, US500, NAS100, EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD	`EXCHANGE:TICKER` je Slot. Ein leerer Slot wird übersprungen. Mehr als zehn gehen nicht — jedes Symbol kostet vier Datenabfragen, TradingView erlaubt vierzig.

2 · Bias & Reads

Dieselben Schalter wie in equinox — stell sie gleich ein, dann liest der Screener dasselbe.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`First Session Clock`	London	Wie in equinox: das Overnight-Fenster, das den Bias validiert, die 8–9-Range, das Entry-Fenster.
`Second Session Clock (Next In Cycle)`	an	Die zweite Lesart mit ihrem eigenen Overnight-Fenster, ihrer 8–9-Range und ihren Entries.
`↳ Session Handover`	an	Von 08:00 bis 18:00 der zweiten Uhr steuert deren Lesart die Zeile und feuert die Entries.

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Validate With 210m Closes`	an	Nur abgeschlossene 210m-Schlusskurse invalidieren.
`Overnight Candles Only (18:00-08:00)`	an	Nur Nachtschlusskurse invalidieren.
`Reversal Framework On 25% Break`	an	Ein Schluss durch das 25 % dreht den Tag.
`At The 25% · Within (× ATR)`	0.5	Die „am 25 %"-Distanz — gleich equinox' `↳ At The 25% · Within (× ATR)`.
`ADR Exhausted At (Fraction)`	0.75	Die ADR-Schwelle für ⊘ und ⛔ — gleich equinox' `↳ Exhausted At (Fraction Of ADR)`. Sie sperrt nichts: Die Entries laufen ohne ADR-Wächter, wie in equinox ab Werk.
`ϟ Climax Bar (× ATR)`	2.0	Mindestbreite eines Climax-Bars.
`↳ Climax Timeframe`	MTF	`Chart`, `Auto`, `MTF` oder fest 1m … 4H, wie in equinox bis 4H. Der Climax hat keine Spalte: Er sperrt Entries in einen lebenden Climax, wie in equinox.

Der Entry-Motor selbst hat keine Schalter: Er läuft mit den Standardwerten von equinox (siehe „Entries und Ergebnisse" unten).

3 · Table

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
`Display Time Zone`	Europe/Berlin	Die Zeitzone jeder Zeit, die der Screener schreibt — Tabelle, Alarme, ihr Kopf — und der Report-Zeiten. Wie in equinox: nur die Anzeige.
`↳ Min Runs`	5	Runs, die ein Symbol braucht, bevor sein Record für die Rangliste zählt (1–100).
`Rows`	12	Wie viele Symbole die Tabelle zeigt (3–12); zehn Slots füllen sie.
`Position`	Middle Center	Wo die Tabelle sitzt.
`Width · % Of Panel (0 = Auto)`	0	0: Die Panel-Themes nehmen die volle Panelbreite mit festen Spaltenanteilen, Chart Ink misst jede Spalte am Text. Eine Zahl setzt den Anteil ausdrücklich.
`Theme`	Dark Panel	`Chart Ink` (monochrom, folgt den Chartfarben) · `Dark Panel` · `Light Panel` (farbige Zellen, gemacht fürs untere Panel).
`↳ Heatmap`	an	Nur Panel-Themes: Zellen nach Stärke gefärbt (siehe Die Heatmap). Aus: die klassischen Töne.
`Monospace Font` · `Font Size`	an · +1	Schrift und Größe der Tabelle.
`Bull / Bear (Chart Ink)`	weiß · dunkelgrau	Richtungsfarben des Chart-Ink-Themes.
`Up / Down (Panels)`	grün · rot	Richtungsfarben der Panel-Themes (`#089981` / `#f23645`).

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
↳ Middle / Caution	orange	Live und die Uneinigkeit der Uhren (#ff9800).

4 · Report & Alerts

Einstellung	Ab Werk	Was sie tut
Entries & Results	an	Jeder equinox-Entry und sein Ergebnis für jedes Symbol, eine Nachricht je Kerze (siehe „Entries und Ergebnisse“ unten).
Top N In The Report	3	Wie viele Symbole ein Report nennt (1–12).
Report 1 + Zeit	an · 08:00	Erster Report, in der Display Time Zone .
Report 2 + Zeit	an · 14:00	Zweiter Report.
🌅 New Day Bias · One List	aus	Zu jedem neuen Handelstag der neue Bias jedes Symbols in einer Nachricht.
Message Format	Telegram	Telegram oder Plain Text , wie in equinox.
↳ Telegram Chat ID	vorbelegt	Durch deine eigene Chat-ID ersetzen.
Send A Test Report On The Next Bar Close	aus	Ein Test-Report (🧪), um die Kette zu prüfen.
Heartbeat Every Bar Close (Diagnostics)	aus	Eine ❤-Zeile pro Kerze.


Reports und Alarme

Ein Alarm reicht, genau wie bei equinox: Alarm hinzufügen → Bedingung eqx·screener· → Any alert() function call → Webhook. Entries und Ergebnisse, Report, Bias-Liste und Heartbeat gehen jeweils als eigene Nachricht hinaus, unter der Kopfzeile 🌓 eqx screener · 3m · London 09:42 — Zeitrahmen, erste Clock und die Uhrzeit der Kerze in der Display Time Zone .


Entries und Ergebnisse

Entries & Results (ab Werk an) lässt den Entry-Motor von equinox in jedem Symbol laufen, mit den Standardwerten von equinox fest eingebaut: die 7h-Frameworks in Block Opposing , CISD und die drei Signaturen nur nach einem FVG-, LQ- oder C2-Event, das nicht älter als 40 Kerzen ist, der Breakout durch die 8–9-Range, der starke Schluss, ein Entry pro Tag und Uhr, das Fenster 09:00–10:30 auf der eigenen Zeit jeder Uhr mit Übergabe, keine Entries auf Charts über 15m und keine in einen lebenden Climax, der Stop am Protected Swing und TP1 / TP2 auf der Liquiditätsleiter — die 8–9-Ranges beider Uhren, PDH / PDL, PWH / PWL, die ungenommenen Session-Level der ersten Uhr, die nahen Kanten der beiden HTF-FVG-Lagen, die der Automatic -Modus von equinox zeichnen würde, und der NWOG / NDOG. Nach TP1 arbeitet der Runner wie in equinox (Abschnitt 8).

Die Entries und Ergebnisse einer Kerze gehen als eine Nachricht im kompakten Format der Screener hinaus, gleich für alle drei R3M-Screener: eine Zeile je Ereignis. Ein Entry: 🆕, 🟢 oder 🔴, das Symbol, Richtung und Kurs, SL, TP1 und TP2 mit ihrem R, 🌓 Qualifier → Trigger, dann 🧭 der Tag — Bias und sein Zustand, die Clock, die gefeuert hat, das Framework, die Fakten des Tages — und 📈 der Record des Symbols, dieser Entry schon mitgezählt:



Die Ergebnisse folgen in eigenen Zeilen — TP1 mit dem TP2, das noch vor ihm liegt, der Stop zu dem Schluss, auf dem er gefeuert hat, jeweils mit seinem R. Zwei Ergebnisse auf einer Kerze kommen zusammen, die Symbole in der Reihenfolge der Rangliste:




Zeile	Wann
`🏆 · XAUUSD · LONG 4091.35 TP2 Hit 4101.40 (+3.09R).`	TP2 berührt.
`🏁 · GER40 · LONG 24318.5 Runner Closed 24318.5 (+0R) · break-even.`	Nach TP1 kam ein Schluss zurück durch den Entry.
`🏁 · GER40 · LONG 24318.5 Runner Closed 24359.0 (+2.34R) · day end.`	Der Runner war zur Tageseröffnung des Symbols noch offen; er schließt zum letzten Schluss des Tages.

Historie wird nie gesendet. Ein Live-Ereignis geht genau einmal hinaus, nachdem auch die eigene Kerze des Charts geschlossen hat: Ein Symbol, dessen Kerze einen Moment nach der des Charts schließt, kommt mit der nächsten Kerze — schlimmstenfalls eine Kerze zu spät, aber nicht verloren. Bei einem Symbol steht ein Ergebnis vor einem neuen Entry. Archiv und Samstags-Report lesen diese Zeilen als equinox-Trades. Ein Alarm auf dem Screener ersetzt den Watchlist-Alarm von equinox — schalte den ab, sonst kommt jeder Entry doppelt.

Der Report

Zu den beiden Report-Zeiten schickt der Screener die Top N der Rangliste als eine Nachricht, ein Eintrag pro Symbol, durch Leerzeilen getrennt, in der Lesereihenfolge der Tabelle: Richtung (🟢 bull · 🔴 bear · ⚪ doji), Symbol, 📈 der Record, 🧭 der Tag — Bias, Clock, die Übergabe, wenn die beiden Uhren uneins sind (🔄 `BEAR → BULL`), der Weg zur Projektion, Quarters, Extrem, 8–9, ADR —, 🌓 der heutige Entry mit seinem TP1 in R, seinem Status und ⏰ seiner Uhrzeit, und der Preis. Drei Zeilen für die ganze Watchlist schließen die Nachricht ab. Hier stand Report 1 auf 10:00, nach den Entries des Vormittags:



Der Status lautet ⏳ `Live`, ✅ `TP1 Hit`, 🏆 `TP2 Hit`, 🏁 `Runner Closed` oder 🛑 `Stopped`; ein Symbol ohne Entry heute trägt 🌓 `no entry today`, eines unter ↳ `Min Runs` bekommt `· young` hinter seinen Record.

Reports feuern nur auf Echtzeit-Kerzen. Startet TradingView einen Alarm neu oder legst du ihn nach der Report-Zeit an, kommt der Tagesreport beim nächsten Kerzenschluss nach — sofern der innerhalb von zwei Stunden nach der Report-Zeit liegt; später fällt der Report für diesen Tag aus. Der Report-Tag ist der Kalendertag in der `Display Time Zone`, er wechselt also dort um 00:00, nicht zur Session-Eröffnung des Symbols.


Die Fußzeilen lesen

Die drei Schlusszeilen fassen die ganze Watchlist zusammen, und weil sie mit jedem Report hinausgehen, wird dein Telegram-Verlauf zum Record über die geladenen Kerzen hinaus.

- 📈 `watchlist · 92 runs · …` — der Record aller Symbole zusammen, so wie ihn die Record-Spalten pro Symbol zeigen.
- 🧭 `flow with · 40 of 70 TP1 | against · 10 of 22 TP1` — die Entries mit dem Flow des Tages und gegen ihn, wie die Spalten `with` und `against`: wie viele TP1 erreicht haben, von wie vielen.
- 🌓 `today · 5 entries · …` — die heutigen Entries der Watchlist und wie sie stehen, dann der Bias-Record: Bias-Tage, der Anteil, an dem das 25 % gehalten hat, und der Anteil, an dem die Projektion erreicht wurde.

Die Biases des neuen Tages

Mit 🌅 `New Day Bias · One List` (ab Werk aus) schickt der Screener zum Tageswechsel eines Symbols eine Nachricht, die jedes Symbol auflistet, dessen Tag auf dieser Kerze begonnen hat — mit seinem neuen Bias und seinem 25 %, oder `doji`. Symbole mit unterschiedlichem Tagesbeginn kommen in getrennten Nachrichten; nur auf Echtzeit-Kerzen. Die equinox-Charts lassen ihren eigenen neuen Bias nur mitfahren (Abschnitt 11) — diese Liste ist der verlässliche Ort dafür:



Report, Bias-Liste und Heartbeat gehen einmal je Kerze hinaus, auch wenn TradingView eine schließende Kerze zweimal rechnet.

> **TIPP** **Drei Regeln für den Alarm**
>
> Erstens: Nach jeder Änderung am Script den Alarm löschen und neu anlegen — ein laufender Alarm rechnet mit dem Stand vom Erstellungszeitpunkt. Zweitens: Zum Prüfen der Kette gibt es `Send A Test Report On The Next Bar Close` (einmalig, 🧪) und `Heartbeat Every Bar Close (Diagnostics)` (eine Zeile pro Kerze, `♥ alive · 10/10 symbols with data · bar 09:12`) — beide nach dem Test wieder abschalten. Drittens: Die Telegram-Chat-ID ist vorbelegt; trag vor dem ersten Alarm deine eigene ein.

In der ersten Zeile des Scripts steht `calc_bars_count = 10000`, und dort bleibt es: Eine Datenabfrage rechnet sonst über die ganze Historie ihres Symbols, nicht nur über die Kerzen, die der Chart geladen hat — der Record würde dann mehr Tage zählen als equinox. `History Bars` setzt dieselbe Spanne für die Lesung jedes Slots. Das Bar-Replay hält weit mehr im Speicher als der Live-Chart: Zeigt der Screener dort „Memory limits exceeded“, senk `History Bars` fürs Replay auf 3.000–5.000 und stell es danach zurück.

18

ABSCHNITT 18

Glossar

Die Begriffe, die in der Anleitung ohne Erklärung wiederkehren — in einer Zeile.

Begriff	Bedeutung
A+ Setup	Ein Tag, dessen 25 %-Level nie auf Schlusskursbasis gebrochen wurde.
ADR	Average Daily Range — die durchschnittliche Tagesspanne der letzten 14 Tage.
Beifahrer	◑ neuer Bias, ◑◐ Übergabe, ⊘ ADR, ϟ Climax, ◌ Liquidität, ▭ neue Gaps — in der Nachricht 🌅🔄⛔⚡✂️🕳️ —, gesammelt und an die 🧭-Tageslage des nächsten Fahrers angehängt.
Bias	Die Grundrichtung des Tages, abgeleitet aus der Vortageskerze.
BO	Breakout — Entry auf den ersten Schluss durch die 8–9-Range.
C.E.	Consequent Encroachment — die Mitte einer Lücke.
C2	Sweep-and-Reclaim-Kerze, die jenseits ihrer dochtgewichteten Mitte schließt.
Checkliste	Die ✅/❌-Zeilen im Tooltip eines Entries: was sonst noch hinter dem Trigger stand. Sie filtert nicht.
CISD	Change in State of Delivery — Schluss zurück durch die Eröffnung des gegenläufigen Laufs.
Climax	ϟ — Raschkes P3-Bar: eine überbreite Kerze an einem neuen Tagesextrem, die in ihrer Gegenhälfte schließt. Solange sie lebt, ein Veto gegen Entries in ihre Richtung.
EC / IRC / RC	Die drei Umkehrsignaturen, klassifiziert am Kerzenschluss gegen die Vorkerze.
F1 – F4	Die vier Frameworks: welche Session manipuliert, welche expandiert.
First Tap	☐ — die erste Berührung einer lebenden HTF-FVG oder eines Opening Gaps, gezählt pro Lücke und Richtung; in den Nachrichten zählt sie der 👉-Pegel der Tageslage pro 7h-Block (`👉 2↓` `0↑`).
FVG	Fair Value Gap — eine Drei-Kerzen-Lücke.
HOD / LOD	High / Low of Day. Mit ✓ = ein durch 210m-Sweep-and-Reclaim bestätigtes Extrem.
HTF FVG	Eine Fair Value Gap auf einem höheren Zeitrahmen, als Box mit Tag `1H +FVG` gezeichnet.
London / New York / Asia	Die Namen der beiden Uhren (erste und zweite Session-Clock); so heißen die Lesarten in Statuszeile, Marken und Alarmen.
LQ	Liquidity — das Abräumen eines Swing-Punktes.
NDOG / NWOG	New Day / New Week Opening Gap — die Lücke zwischen Schluss und nächster Eröffnung, Tags `10/1 +NDOG` / `9/29 +NWOG` .
P1 – P4B	Die vier Profile für Tage ohne Manipulation.
PD	Previous Day — der Vortag. PDH und PDL sind sein Hoch und Tief.
PS	Protected Swing — der geschützte Swing hinter dem Stop.

Begriff	Bedeutung
PWH/PWL, PMH/PML	Hoch und Tief der Vorwoche bzw. des Vormonats, sofern noch nicht abgeräumt.
Record	Im Screener: wie die equinox-Entries eines Symbols über die geladenen Kerzen gelaufen sind — Runs, TP1, TP2, Stop, Σ R, mit und gegen den Flow des Tages.
Runner	Die zweite Hälfte eines Trades nach TP1: Stop auf dem Entry, Ziel TP2, geschlossen durch einen Schluss zurück durch den Entry oder zum Tagesende (🏁).
Schicksal	🛑 / ✅ / 🏆 / 🏁 — die Verfolgung des jüngsten Entries: gestoppt, TP1 erreicht, TP2 erreicht, Runner geschlossen — jeweils mit seinem R.
Session-Clock	Die Uhr, auf der das 18:00 / 01:00 / 08:00-Raster liegt — London (Berliner Stunden), New York oder Asia (Tokio). Sie rechnet, sie beschriftet nicht.
Session-Liquidität	Die .H / .L-Linien an Hoch und Tief jedes abgeschlossenen 7h-Blocks, verlängert, bis der Kurs sie nimmt.
Setup	Im Screener: der heutige equinox-Entry eines Symbols — Qualifier → Trigger, mit seiner Uhrzeit (since), seinem Status und seinem TP1 in R.
SMT	Smart Money Technique — Divergenz zwischen korrelierten Assets.
Tageslage	🧭 — die Lage in einer Zeile über jeder Nachricht: Richtung und Zustand, das Framework im Dienst, Weg zur Projektion, Quarters, Extrem, 8–9, ADR.
TP1 / TP2	Das erste und zweite Level auf der Liquiditätsleiter vor dem Entry, mindestens 1R vom Entry und 1R voneinander entfernt (Abschnitt 8).
Fahrer	Ein Alarmereignis, das von sich aus sendet — Frameworks gegen den Bias, 210m-Quarters, Entries — und die Beifahrer mitnimmt.
Übergabe	Die zweite Lesart übernimmt von ihrem 08:00 bis zu ihrem 18:00 die Entscheidungssession; ▸ in der Statuszeile und `◑ NY` unter der Kerze zeigen es an, der 🔄-Beifahrer in den Alarmen meldet es.
210m	Die Bestätigungsauflösung des Modells. Ein Drittel des 7h-Blocks.
7h	Ein Session-Block: Asia, London oder New York AM.

WICHTIG **Zum Schluss**

Kein Indikator erzeugt einen Vorteil. equinox nimmt dir das Nachzählen ab und hält fest, was der Markt getan hat, damit du dich auf die Entscheidung konzentrieren kannst. Handle zuerst auf Papier oder im Demokonto, bis du die Statuszeile lesen kannst, ohne diese Anleitung danebenzulegen.

ABSCHNITT 19

19 Zehn Sätze, die den Rest ersetzen

Wenn du die Anleitung einmal gelesen hast und später nur noch etwas nachschlagen willst — das hier ist die Kurzfassung.

1. **Das 25 % ist der Dreh- und Angelpunkt.** Alles andere — Frameworks, Entries, Ziele — hängt daran, ob dieses eine Level hält.
2. **Der Tag beginnt um 18:00, nicht um Mitternacht.** Und nur eine abgeschlossene 210m-Kerze zwischen 18:00 und 08:00 darf den Bias kippen.
3. **Die Level werden vom Vortagesschluss aus gemessen.** Bei bullischem Vortag sitzt das 25 % deshalb unter der Eröffnung, nicht darüber.
4. **Um 08:00 wird abgerechnet, in fester Reihenfolge.** Erst F1 prüfen, dann F2 und F3 neu lesen, zuletzt die Profile. Manipulation schlägt Trend.
5. **Unconfirmed heißt unconfirmed.** Die F4-Vorschau kann bis 11:30 die Seite wechseln. Darauf handelt man nicht.
6. **Ein Entry braucht einen Anlauf — und bringt seine Checkliste mit.** Das Ereignis muss vor dem Trigger liegen, im selben Lauf, nicht älter als 40 Kerzen. Nur der Breakout kommt ohne Anlauf aus. Die Checkliste sagt, was sonst noch dahinterstand, TP1 und TP2, was er wert ist — beides filtert nicht. Nach TP1 läuft der Rest mit dem Stop auf dem Entry.
7. **Kein Entry ist der Normalfall.** An vielen Tagen hält ein Filter, der ADR-Wächter oder ein lebender ϟ-Climax die Tür zu, und das ist der Zweck der Kette — kein Fehler.
8. **Die Session-Clock rechnet, sie beschriftet nicht.** Ein Wechsel verschiebt das Session-Raster und kann ein anderes Framework ergeben.
9. **Zwei Uhren laufen in einer Instanz.** Die zweite Clock ist immer die nächste im Zyklus London → New York → Asia und rechnet ihr eigenes Modell; auf dem Chart erscheinen nur ihre Entries und ihre 8–9-Range, sauber per Namen und Palette getrennt. Mit Übergabe gehört ihr der Nachmittag — das ▸ in der Statuszeile sagt, wer im Dienst ist.
10. **Der Indikator zählt, du entscheidest.** equinox misst, was der Markt getan hat. Was daraus folgt, steht nicht auf dem Chart.

R 3 M

equinox·

Essence Model · Bias · 7h-Profile · Entries

R3M · equinox· und eqx·screener· für TradingView (Pine Script v6) · Ausgabe Oktober 2026

Konzepte: Essence Model (rytrades), 7h-Tagesprofile (AM Trades), Session-Lesarten nach Hudson Trades, Climax nach Linda Raschke.

Diese Anleitung erklärt ein Werkzeug; sie ist keine Anlageberatung.