

Guía de uso de Winclus

Para las personas que lo usan. En lenguaje claro: cada situación dice para qué discapacidad sirve, qué hacer paso a paso y cómo se ve en pantalla. Versión 0.6.19, septiembre de 2026. Si algo no sale, escríbenos a hola@winclus.com: la culpa es del programa, no tuya.

Antes de empezar

1. Busca el botón redondo.

Está abajo a la derecha de la página (a veces a la izquierda). Tiene una W. Púlsalo y se abre el panel de Winclus.

2. Si no puedes pulsar con el ratón.

Pulsa la tecla **Tab** varias veces hasta que el botón quede marcado y luego **Intro**. Más rápido: **Alt** + **Mayúsculas** + **W** abre el panel desde cualquier sitio de la página. O di a quien esté contigo que lo abra la primera vez.

3. Empieza por lo que te pasa.

El panel se abre con una sola pregunta: «¿Qué te cuesta?», y diez botones grandes con dibujo: «Veo poco», «No veo», «Confundo los colores», «No oigo bien», «No puedo usar el ratón», «Solo puedo pulsar un botón», «No puedo hablar», «Me cuesta leer o entender», «Me cuesta escribir» y «La pantalla me mareo». Toca el tuyo (o varios): Winclus enciende lo que ayuda, el botón se pone verde con una ✓ y abajo te dice qué ha hecho. La primera vez, la voz te lo explica y los botones parpadean.

4. Para quitarlo, tócalo otra vez.

El botón pierde la ✓ y todo vuelve a como estaba antes de tocarlo. Abajo del panel hay siempre dos botones: «Volver a como estaba», que quita todo lo que hayas puesto, y «Ver más opciones», que enseña las pestañas **Ver**, **Oír**, **Cara**, **Clics**, **Escribir** y **Más** con todos los ajustes (las que nombra esta guía). «Volver a lo sencillo» las esconde otra vez.

5. Todo lo que actives se guarda.

La próxima vez que entres en la misma página, Winclus recuerda tus ajustes. Para llevarlos a otro equipo: pestaña **Más** → «Copiar enlace con mis ajustes», y abre ese enlace allí.

6. Cada opción se explica sola.

Debajo de cada interruptor hay una frase que dice qué hace y para quién sirve. Los números técnicos están plegados en «Ajustes finos»: no hace falta tocarlos salvo que algo no vaya bien. Si prefieres oírlo, cada sección tiene un botón «Léemelo» que lee en voz alta sus opciones, cómo están y qué hacen; y con el barrido a 2 segundos o más, cada interruptor se anuncia con su ayuda.

7. Si lees mejor en otro idioma.

En la primera pantalla del panel, « Otro idioma»: si el sitio está también en inglés u otra lengua, sale un botón con cada idioma y te lleva a esa versión con tus ajustes. Si solo está en español, te explica cómo traducirlo con tu navegador. También puedes escribir «quiero la página en inglés».


Winclus no guarda ni envía tu imagen ni tus datos. Todo pasa en tu navegador. Lo único que sale de tu equipo es tu voz cuando usas «Dictar» o «Escuchar órdenes», porque el reconocimiento lo hace el navegador (Google o Microsoft), y el panel te lo avisa.

Elige tu situación

- No puedo usar el ratón: con la cara o los ojos
- Solo puedo pulsar una cosa
- Quiero usarlo con la voz
- No puedo usar el teclado
- No puedo hablar
- Veo poco
- Confundo los colores
- No veo
- No oigo o oigo poco
- Me cuesta leer
- No entiendo el texto
- Me pierdo en los formularios
- Los destellos, el movimiento o los sonidos me hacen daño
- Me abruma tantas opciones

No puedo usar el ratón: con la cara o los ojos

Para: Discapacidad motriz: parálisis cerebral, ELA, lesión medular, distrofia muscular, artritis grave, amputación.



El panel en la pestaña Cara con el botón «Activar cámara»; el puntero azul de Winclus está sobre el enlace «Ver requisitos».

Activar.

Panel → pestaña **Cara** → «Activar cámara» (o en Inicio, «No puedo usar el ratón»). La primera vez te pide permiso y te explica qué hace la cámara. Acepta. El navegador también te pedirá permiso: pulsa «Permitir».

Mover.

Mueve la cabeza despacio: el puntero te sigue. Si quieres moverlo con los ojos, elige «Con los ojos» y haz la calibración de 40 segundos mirando los puntos.

Si te cuesta cada vez más mover la cabeza, o te cansas.

Pestaña **Cara** → «Ajustar el puntero a lo que puedo mover»: mueves la cabeza todo lo que puedas durante 8 segundos y Winclus hace que ese movimiento cruce la pantalla. Si ya no alcanza ni al máximo, te propone usar los ojos o un pulsador. También puedes escribir «me canso» o «muevo poco la cabeza».

Si usas tu ratón pero te tiembla la mano.

No hace falta la cámara: pestaña **Clics** → «Ayudarme a pulsar con el ratón». Si el clic cae al lado de un botón, Winclus pulsa el que tenías cerca (o te pregunta cuál), y si el dedo pulsa dos veces sin querer, el segundo clic no cuenta.

Al cambiar de página.

Si dejas la cámara encendida y abres otro enlace del mismo sitio, la cámara se vuelve a encender sola en la página nueva: no hace falta que nadie pulse nada. Winclus lo dice en pantalla y en voz alta. Si la apagas con «Apagar cámara», ya no se enciende sola. Para quitarlo del todo: pestaña **Cara** → «Seguir con la cámara al cambiar de página».

Bajar y subir.

Con la cámara en marcha salen dos señales: «▼ Bajar» abajo y «▲ Subir» arriba. Lleva el puntero a la de abajo y la página baja sola (más deprisa cuanto más pegado al borde); a la de arriba, sube. Apártalo y para. También bajas abriendo la boca y subes con las cejas, o diciendo «baja» y «sube».

Elegir sin tener que acertar.

Con los ojos es imposible dar justo en un enlace pequeño, y no hace falta: si cerca del puntero hay varias cosas, Winclus no adivina. Sale una lista con botones grandes que dice qué hay ahí («Aceptar, enlace», «Ciudad, desplegable») y eliges de ella. Si solo hay una cosa cerca, va directo a ella aunque el puntero se quedara al lado. Y lo que se va a

pulsar aparece rodeado con un marco azul antes de que hagas el gesto.

Desplegables.

Al pulsar un desplegable salen **todas** sus opciones en botones grandes, no de una en una. Eliges una, se queda puesta y Winclus la dice en voz alta.

Si el puntero no llega a las esquinas o tiembla.

Pestaña **Cara**: «Llegar a los bordes de la pantalla» (la calibración mide con margen y se queda corta en las esquinas) y «El puntero tiembla: dejarlo más quieto». Los dos son un solo interruptor.

Si el gesto de clic no te sale.

Si llevas un rato moviendo el puntero sin conseguir pulsar nada, Winclus te lo pregunta y te ofrece pulsar quedándote quieto, abriendo la boca o subiendo las cejas. También puedes cambiarlo tú en la pestaña **Clics**.

Hacer clic.

Cierra los ojos medio segundo. Si prefieres, en la pestaña **Clics** elige abrir la boca, subir las cejas o quedarte quieto encima.

Más cosas (el menú en rueda).

Cierra los ojos algo más de un segundo y aparece una rueda con clic derecho, doble clic, arrastrar, rueda, teclado, leer y pausar. Mira una opción y ciérralos otra vez, o mira «Cerrar» para salir. La primera vez que sale, Winclus te explica por voz qué es.

¿Se te abre esa rueda al hacer clic?

Es que tus cierres de ojos duran más que el tiempo del menú. Winclus lo detecta solo (si tus clics duran casi lo mismo, aparta el menú más arriba) y, si se abre dos veces sin que elijas nada, te pregunta y lo arregla en un toque. También puedes hacerlo tú: pestaña **Clics** → «Abrir

el menú de clics cerrando los ojos» para apagarlo, o «Ajustes finos» → «Cuánto hay que cerrar los ojos» para pedir más tiempo.

Calibración a tu medida.

Pestaña **Cara** → «Ajustes finos»: «Rápida» (9 puntos), «Normal» (13) o «Completa» (25), «Más tiempo en cada punto», «Punto más grande» y el «Paso final de compensación de cabeza» (miras el centro moviendo un poco la cabeza; se guarda solo si mejora y te dice cuánto). Al terminar te dice el error real en píxeles.

Si ya tienes un rastreador de mirada.

Pestaña **Cara** → «Otro aparato mueve el puntero»: Tobii, Windows Eye Control o cualquier aparato lleva el puntero y Winclus pone encima el clic por parpadeo, los gestos, el menú, el teclado y la voz. También en la aplicación de Windows.

Si la página se mueve sola.

Viene puesto que abrir la boca baja la página y subir las cejas la sube. Si al hablar, bostezar o respirar se te mueve, apaga «Usar los gestos de la cara» en la pestaña **Clics**: el gesto con el que haces clic sigue funcionando. También puedes dejar solo ese gesto en «Nada», o subir «Cuánto hay que marcar el gesto» en «Ajustes finos».

Gestos nuevos.

En la pestaña **Clics**, «Otras acciones con gestos»: también puedes guiñar un ojo o inclinar la cabeza a un lado para hacer clic derecho, bajar, subir, abrir el menú o el teclado. En la aplicación de Windows están los mismos, y si ya tienes un rastreador de mirada (Tobii, Windows Eye Control) puedes marcar «Otro aparato mueve el puntero» para que Winclus solo haga los clics y los gestos.

Si el puntero tiembla.

Pestaña **Cara** → abre «Ajustes finos» y sube «Quietud del puntero». Y deja «Imán a los botones» activado: el puntero se pega solo a lo que está

cerca.

Ponte con luz de frente, no con una ventana detrás. Si tienes gafas, evita reflejos. Cuando quieras descansar, cierra los ojos algo más de un segundo y elige «Pausar».

Solo puedo pulsar una cosa (un pulsador, una tecla, un gesto)

Para: Discapacidad motriz severa: quien solo controla un movimiento (un pulsador, una tecla, un soplo, un gesto).

winclus .com

Escribe un correo sin arroba y pulsa «Enviar»; el error se explica en lenguaje claro y el mensaje va al campo. Pulsa en un campo: «Campo 2 de 4: Correo, obligatorio».

Volver a la portada

Inicio > Trámites > Vivienda

Solicitud de subsidio de vivienda

El ciudadano interesado deberá radicar la solicitud a través de la sede electrónica de la entidad, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos establecidos en la presente convocatoria; en el evento de que la documentación se encuentre incompleta, la entidad notificará al solicitante para que proceda a subsanar en un plazo de diez días hábiles.

[Ver requisitos](#) [Contacto y Centro de Relevo](#)

Requisitos

- Ser persona natural mayor de edad.
- Diligenciar el formulario y adjuntar copia auténtica de la cédula.

Nombre completo

Correo electrónico

El barrido marca con un marco azul el enlace «Ver requisitos»; al dar la señal, se pulsa.

Activar el barrido.

Panel → pestaña **Clics** → «Barrido activado». Elige la señal: **Espacio**, **Intro**, cualquier tecla o el clic del ratón. Si usas la cámara, el gesto de clic también es la señal.

Usarlo.

Un marco azul va pasando por los botones, enlaces y campos de la página. Cuando está en lo que quieres, da la señal. Si va muy rápido o muy lento, cambia «Tiempo en cada elemento».

Escribir.

Cuando el marco llegue a un campo, da la señal: se abre el teclado. El marco pasa primero por las filas; da la señal en la fila, y luego por las teclas; da la señal en la letra.

Pausar.

Esc para el barrido; otra vez **Esc** y sigue.

Dos pulsadores.

«Cómo avanza el marco» → «Con dos pulsadores»: una señal mueve el marco y la «Señal para elegir» elige. Sin tiempos: vas a tu ritmo.

Zonas.

«Barrer por zonas»: primero se marcan las zonas (menú, contenido, pie) y, al elegir una, sus botones y enlaces. Menos pasos en páginas largas.

Cualquier punto.

«Poder tocar cualquier punto»: aparece el botón «Cualquier punto»; al elegirlo, una línea baja por la pantalla y la paras con la señal, otra cruza y la paras: ahí se hace clic. Para mapas y cosas sin botones.

Más que un clic.

«Menú de acciones al elegir»: al elegir algo sale un menú con clic, clic largo, arrastrar, leer o escribir. «Acelerar solo» baja el tiempo con cada acierto.

Quiero usarlo con la voz

Para: Discapacidad motriz y baja visión: quien prefiere hablar en vez de tocar.

Inicio · Trámites · Vivienda

winclus .com

Volver a la portada

Solicitud de subsidio de vivienda

El ciudadano interesado deberá radicar la solicitud a través de la sede electrónica de la entidad, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos establecidos en la presente convocatoria; en el evento de que la documentación se encuentre incompleta, la entidad notificará al solicitante para que proceda a subsanar en un plazo de diez días hábiles.

[ver requisitos](#) · [Contacto y Centro de Releva](#)

Requisitos

- Ser persona natural mayor de edad.
- Diligenciar el formulario y adjuntar con **11 elementos numerados** cedula.

5 **Nombre completo**

6

7 **Correo electrónico**

8

9 **Cedula**

10

11

Tras decir «números», cada botón, enlace y campo lleva una etiqueta amarilla con su número; abajo, «11 elementos numerados».

Órdenes.

Pestaña **Oír** → «Escuchar órdenes». Di «baja», «sube», «clic», «pulsas» y el nombre de un enlace, «lee», «teclado», «pausa», «explícame esta página», «dónde estoy».

Números.

Di «números»: aparece un número sobre cada botón, enlace y campo. Di «clic doce» o «escribe en tres».

Dictar.

Pulsas un campo, abre el teclado y pulsas «Dictar». Si activas «Confirmar antes de escribir», Winclus te lee lo que entendió y escribes diciendo «sí»

o borras diciendo «no».

Necesitas Chrome o Edge. Tu voz se envía al reconocedor del navegador (Google o Microsoft) mientras escuchas; cuando paras, deja de enviarse.

En la aplicación de Windows.

Página **Escribir** → «Hablarle a Winclus» → botón **Escuchar**. Vale para todo el ordenador, no solo para la página: «baja», «clic», «doble clic», «pulsas» y el nombre de un botón, «abre el bloc de notas», «busca el tiempo en Bogotá», «copia», «pega», «atrás», «lee la pantalla», «teclado», «menú», «pausa», «sigue», «calla», «deja de escuchar». Di «¿qué puedo decir?» y te lo cuenta en voz alta.

Dictar en Windows.

Di «dicta» (o pulsa **Dictar**) y lo que hables se escribe donde esté el cursor, con sus signos: di «coma», «punto», «nueva línea», «abre interrogación», «mayúscula». Para corregir: «borra eso» quita lo último, «borra palabra» la última palabra y «borra todo» vacía el campo. «Para el dictado» vuelve a las órdenes.

Si no te oye.

Winclus no se queda callado: al encender el micrófono te avisa si está en silencio o con el volumen casi a cero, y si pasan veinte segundos sin que llegue nada de sonido te dice qué mirar. El botón **Probar el micrófono** escucha cuatro segundos y te responde en voz alta: «te oigo bien» o por qué no («no me llega nada por el micrófono X», «te oigo muy bajito», «te oigo pero no entiendo lo que dices»). Debajo del estado sale siempre el nombre del micrófono que usa Windows, que es el fallo más común: hablarle a uno mientras el ordenador escucha por otro.

En Windows, las **órdenes** se reconocen dentro de tu equipo y funcionan sin internet: Winclus le da al reconocedor la lista de lo que puede oír, así acierta más y tu voz no sale de ahí. El **dictado de texto libre** es distinto:

Windows solo lo permite si enciendes «Reconocimiento de voz en línea» (Configuración → Privacidad y seguridad → Voz), y entonces es Windows quien manda tu voz a Microsoft. Winclus te lo dice en la misma pantalla y tiene un botón para abrir ese ajuste.

No puedo usar el teclado

Para: Discapacidad motriz en las manos: temblor, artritis, poca fuerza, uso de un solo dedo o del puntero facial.



Inicio › Trámites › Vivienda

Solicitud de subsidio de vivienda

Volver a la portada

El ciudadano interesado deberá radicar la solicitud a través de la sede electrónica de la entidad, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos establecidos en la presente convocatoria; en el evento de que la documentación se encuentre incompleta, la entidad notificará al solicitante para que proceda a subsanar en un plazo de diez días hábiles.

[Ver requisitos](#) · [Contacto y Centro de Relevo](#)

Requisitos

- Ser persona natural mayor de edad.
- Diligenciar el formulario y adjuntar copia auténtica de la cédula.

Nombre completo

Escrito: mar

marido

maravilloso

mary

marcha

mark

q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Borrar
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ñ	Intro
Mayús	z	x	c	v	b	n	m	,	.	?
123	até	Espacio	←	→	Decir	Frases	Dictar	Más	Ocultar	

El teclado en pantalla abajo, con lo escrito («mar») y las sugerencias marido, maravilloso, mary, marcha, mark.

Teclado en pantalla.

Pulsa en un campo de la página y luego el botón del teclado (pestaña **Escribir**, o el anillo de clics, o di «teclado»). Escribe pulsando las teclas con el puntero, con la cara, con el barrido o con **Tab** e **Intro**.

Sugerencias.


Arriba del teclado aparecen palabras que empiezan como la que escribes. Pulsa una y la completa. Winclus aprende tus palabras.

Capas.

«123» para números, «áé» para acentos, «Más» para copiar, pegar y flechas, «Frases» para tus frases guardadas.

No puedo hablar

Para: Discapacidad del habla y la comunicación: afasia, parálisis cerebral, ELA, autismo no verbal, traqueotomía.



El tablero de pictogramas: la frase «yo · necesito · ayuda» arriba, las categorías y los dibujos de ARASAAC abajo.

Frases rápidas.

Teclado → «Frases»: «Sí», «No», «Necesito ayuda», «Tengo dolor»... Pulsa una y Winclus la dice en voz alta. Cámbialas en pestaña **Oír** → «Hablar por mí».

Decir lo que escribas.

Escribe en el teclado y pulsa «Decir».

Con dibujos.

Pestaña **Oír** → «Tablero de pictogramas». Toca los dibujos («yo», «necesito», «agua») y cada uno se dice; pulsa «Decir» para la frase

entera. Winclus te sugiere el siguiente dibujo y puedes guardar tus frases.

Con tu propia voz.

Si sabes que vas a perder el habla (en la ELA pasa a menudo), graba ahora las frases que más usas: pestaña **Oír** → «Mis frases con mi voz». Escribe la frase, pulsa «Grabar», dila y pulsa otra vez. Desde entonces, cuando pulses esa frase en el teclado, en el tablero o con «Decir», sonará tu voz. Se guardan solo en tu navegador.

Pedir ayuda.

En Inicio, «Pedir ayuda a quien esté cerca»: la pantalla se pone roja con «Necesito ayuda» y suena un aviso, sin destellos. También está en el menú en rueda de los ojos y puedes escribir o decir «socorro». Cualquier tecla, clic o gesto lo para.

Veo poco

Para: Baja visión: degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética, miopía magna, cataratas.

The screenshot shows the winclus.com website with the 'Ver' (View) tab selected in the top navigation bar. The main content area displays the 'Solicitud de subsidio de vivienda' (Application for housing subsidy) page. A callout box labeled 'Toca lo que te cuesta' (Touch what costs you) points to the word 'convocatoria' in the text. On the right side, a panel of accessibility settings is open, showing options for 'Alto contraste' (High contrast), 'Modo oscuro' (Dark mode), 'Resaltar enlaces' (Highlight links), and 'Resaltar títulos' (Highlight titles). The 'Alto contraste' and 'Modo oscuro' settings are currently turned on. At the bottom of the panel, there are buttons to 'Volver a como estaba' (Return to how it was) and 'Volver a lo sencillo' (Return to simple).

La página con el texto al 150 % y alto contraste; en el panel, pestaña Ver, «Tamaño del texto», «Alto contraste» y «Cursor del ratón grande» activados.

Rápido.

En «¿Qué quieres hacer?» escribe «no veo bien»: texto más grande y más contraste.

A tu gusto.

Pestaña **Ver**: tamaño del texto (hasta el doble), alto contraste, modo oscuro, cursor grande, lupa de pantalla (hasta 16 veces, sigue al puntero), guía de lectura.

Que te lo lean.

Pestaña **Oír** → «Leer en voz alta lo que se pulsa» o «Leer la página».

Títulos y foco.

Pestaña **Ver** → «Resaltar títulos» pone fondo y borde a cada título de la página; «Resaltar dónde estás» rodea con un marco grueso el botón o el campo en el que estás.

Confundo los colores

Para: Daltonismo: protanopia, deuteranopia, tritanopia, acromatopsia.

The screenshot shows the Winclus website interface. The main content area is titled 'Solicitud de subsidio de vivienda' and contains text about the application process. A 'Ver' overlay menu is open, showing options for 'VER MEJOR' (Léemelo), 'Tamaño del texto' (100%), 'Alto contraste' (toggle), and 'Modo oscuro' (toggle). The 'Ver' menu also includes a 'Toca lo que te cuesta' button. The main page has a 'Requisitos' section with a list of requirements and input fields for 'Nombre completo', 'Correo electrónico', and 'Cédula'.

Inicio · Trámites · Vivienda

Solicitud de subsidio de vivienda

El ciudadano interesado deberá radicar la solicitud a través de la entidad, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos en la presente convocatoria; en el evento de que la documentación sea incompleta, la entidad notificará al solicitante para que proceda a completarla en el plazo de diez días hábiles.

[Ver requisitos](#) · [Contacto y Centro de Relevo](#)

Requisitos

- Ser persona natural mayor de edad.
- Diligenciar el formulario y adjuntar con **Toca lo que te cuesta**

Nombre completo

Correo electrónico

Cédula

Pestaña Ver, sección «Colores y calma»: los cinco botones de «Si confundes colores»; «No distingo el rojo» está elegido y la página se ve con los colores recalculados.

Elegir tu caso.

Pestaña **Ver** → «Si confundes colores»: elige «No distingo el rojo» (protanopia), «No distingo el verde» (deuteranopia), «No distingo el azul» (tritanopia) o «Todo en gris». Los colores de la página se recalculan para que los distingas.

No veo

Para: Ceguera y visión muy reducida.

The screenshot shows the Winclus website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Ver', 'Oír', 'Cara', 'Clics', 'Escribir', and 'Más'. The main content area is titled 'Solicitud de subsidio de vivienda' and includes a section for 'Requisitos'. A yellow box highlights the title 'Solicitud de subsidio de vivienda'. An overlay window titled 'Winclus' is visible on the right, showing the 'Oír' tab selected. The overlay contains instructions for using the screen reader and a toggle switch for 'Lector de pantalla activado'.

Sin oír.

Pestaña Oír → «Avisar en pantalla cuando algo suena» y pulsa «R» verás el aviso. Activa «Subtítulos grandes» y reproduce el vídeo.

7 Perdido en el formulario.

Escribe un correo sin arroba y pulsa «Enviar»: el error se explica en la barra de estado. Pulsa en un campo: «Campo 2 de 4: Correo, obligatorio».

Inicio › Trámites › Vivienda

Solicitud de subsidio de vivienda

El ciudadano interesado deberá radicar la solicitud en la oficina de la entidad, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos en la presente convocatoria; en el evento de que la documentación sea incompleta, la entidad notificará al solicitante para que complete el formulario en un plazo de diez días hábiles.

[Ver requisitos](#) · [Contacto y Centro de Relevo](#)

Requisitos

- Ser persona natural mayor de edad.
- Diligenciar el formulario y adjuntar copia auténtica de la cédula.

Winclus

Inicio Ver **Oír** Cara Clics Escribir Más

Para personas ciegas o con muy poca visión que no tienen instalado un lector.

Lector de pantalla activado

Lee la página con voz y se maneja con el teclado: **↓** **↑** leen, **←** **→** letra a letra, **h** encabezados, **l** enlaces, **b** botones, **f** campos, **d** zonas, **t** tablas (**Ctrl+Alt+flechas** por las celdas), **a** listas, **r** lee todo, **Ctrl+F** busca, **Intro** activa, **F1** ayuda. Dice los estados (marcado, obligatorio, no válido) y los avisos que cambian solos. Si ya usas NVDA, JAWS o VoiceOver, déjalo apagado: se pisarían.

Descargar NVDA (lector gratuito para Windows)

NVDA lee todo el sistema, no solo esta página: es gratis y de código abierto. Si lo instalas, deja apagado el lector de Winclus.

Cuánto explica el lector

[Volver a como estaba](#) [← Volver a lo sencillo](#)

El lector de Winclus marca con un recuadro amarillo el título «Solicitud de subsidio de vivienda» que está leyendo; en el panel, «Lector de pantalla activado».

Si ya usas NVDA, JAWS o VoiceOver.

Sigue con ellos: Winclus no los estorba. El panel de Winclus se maneja con **Tab**, flechas e **Intro** como cualquier página.

Si no tienes lector.

Pestaña **Oír** → «Lector de pantalla activado». Flechas **↓** **↑** leen; **h** salta por encabezados, **l** enlaces, **b** botones, **f** campos; **Intro** activa; **F1** ayuda.

Moverte por la página.

d zonas (menú, contenido, pie), **t** tablas y **Ctrl** + **Alt** + flechas por sus celdas con la cabecera, **a** listas, **c** casillas, **1** a **6** encabezados por nivel. Flechas ← → leen letra a letra, con **Ctrl** palabra a palabra; **s** deletrea; **r** lee todo desde ahí; **Ctrl** + **F** busca. En un campo escribes normal y **Esc** vuelve a leer.

Cuánto explica.

Pestaña **Oír** → «Cuánto explica el lector»: mucho (qué es, nombre y qué tecla pulsar), normal o poco. Y «Tono de la voz» para hacerla más grave o aguda.

En Windows.

En la pestaña **Oír**, «Descargar NVDA» te lleva al lector gratuito que lee todo el sistema; y el instalador de Winclus (winclus.com/instalar.ps1) ofrece instalar NVDA, el lector gratuito que lee todo el sistema; Winclus se lleva bien con él.

No oigo o oigo poco

Para: Discapacidad auditiva: sordera, hipoacusia, personas usuarias de Lengua de Señas Colombiana.

winclus .com

Inicio · Trámites · **Oír** · Ver · Cara · Clics · Escribir · Más

Está sonando: Aviso de la demostración

Winclus

Si la página hace un sonido (un aviso, una alarma), sale un cartel para que lo veas.

Subtítulos grandes en los vídeos ☒

Si el vídeo trae subtítulos, se muestran grandes y con fondo para leerlos bien.

Volumen máximo de vídeos y audios

Ningún vídeo ni audio de la página sonará más alto que esto.

Silenciar la página ☐

Deja sin sonido todos los vídeos y audios de la página, también los que arranquen después. Los vídeos incrustados de otros sitios (como YouTube) no se pueden silenciar desde aquí.

[Volver a como estaba](#) [Volver a lo sencillo](#)

Solicitud de servicio

El ciudadano interesado deberá radicar la solicitud a través de la entidad, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos en la presente convocatoria; en el evento de que la documentación sea incompleta, la entidad notificará al solicitante para que proceda a completarla en el plazo de diez días hábiles.

[Ver requisitos](#) · [Contacto y Centro de Relevo](#)

Requisitos

- Ser persona natural mayor de edad.
- Diligenciar el formulario y adjuntar copia auténtica de la cédula.

Nombre completo

Correo electrónico

Cédula

Arriba, el aviso «Está sonando: Aviso de la demostración»; en el panel, pestaña Oír, «Avisar en pantalla cuando algo suena» y «Subtítulos grandes» activados, y los botones de subtítulos en vivo y transcripción.

Avisos.

Pestaña **Oír** → «Avisar en pantalla cuando algo suena»: cada vez que un vídeo o un audio suene, verás un aviso arriba (y el móvil vibra).

Subtítulos.

«Subtítulos grandes en los vídeos» los muestra grandes y con fondo, si el vídeo los trae. «Subtítulos en vivo (micrófono)» escribe lo que se habla cerca: sirve en una videollamada o en una consulta. «Transcribir el vídeo o audio» escucha por el micrófono lo que sale por los altavoces.

Guardar lo que se dijo.

Con los subtítulos en vivo, el botón «Guardar lo escrito en un archivo» descarga todo lo que se ha dicho, con la hora de cada frase: para releer una consulta o una clase después.

Lengua de Señas.

En la misma pestaña: «Centro de Relevo» (intérprete de LSC por videollamada, gratis, de MinTIC) y «Diccionario de Lengua de Señas (INSOR)».

Si oyes algo, pero poco.

Pestaña **Oír** → «Subir el volumen por encima de lo normal» (hasta cuatro veces más fuerte, sin que se rompa el sonido) y «Voz más clara», que quita los graves y deja la voz. Sirve con los vídeos y audios de la propia página; los de otros sitios, como YouTube, no se pueden tocar.

Imágenes sin descripción.

Si una imagen del sitio no tiene texto que la describa, el lector te lo dice («Imagen sin descripción del sitio») y te da la mejor pista que haya: su pie de foto, el enlace donde está o el nombre del archivo. Nunca se inventa lo que muestra.

Me cuesta leer

Para: Dislexia y otras dificultades de lectura; fatiga visual.

Lectura limpia

Explicar en fácilLeer en voz altaCallarSílabasTipos de palabraA–A+× Cerrar

Compruébalo tú en cinco minutos

Esta página imita una sede electrónica con un trámite. Lleva Winclus instalado (el botón redondo abajo a la derecha). Sigue los pasos: cada uno demuestra algo que ningún widget de accesibilidad hace. No hace falta instalar nada ni crear cuenta.

Solicitud de subsidio de vivienda

El ciudadano interesado deberá radicar la solicitud a través de la sede electrónica de la entidad, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos establecidos en la presente convocatoria; en el evento de que la documentación se

La lectura limpia: solo el texto, grande y sin distracciones, con los botones «Explicar en fácil», «Leer en voz alta», «Callar», «Sílabas», «A–», «A+».

Lectura limpia.

Pestaña **Ver** → «Lectura limpia»: solo el texto, grande, sin anuncios ni columnas. Botón «Leer en voz alta»: la palabra que suena se resalta.

Dislexia.

«Letras y palabras más separadas», «Guía de lectura» y «Ver solo una franja» (oscurece todo menos una franja).

Tipos de palabra.

En «Lectura limpia», el botón «Tipos de palabra» pinta los nombres en azul, las acciones en verde y las cualidades en naranja (por reglas: es aproximado).

Sílabas y diccionario.

En «Lectura limpia», el botón «Sílabas» colorea cada sílaba. Pestaña **Ver** → «Diccionario al tocar una palabra»: tocas una palabra de la página (o de la lectura limpia) y sale qué significa, con un dibujo si lo hay, y Winclus lo lee. También con el puntero de la cara.

Documentos PDF.

Pestaña **Ver** → «Abrir los documentos PDF aquí»: al pulsar un PDF del sitio, se abre en la lectura limpia, grande, en voz alta y en fácil. Si es un PDF escaneado, Winclus te avisa de que no tiene texto que leer.

No entiendo el texto

Para: Discapacidad intelectual y cognitiva: síndrome de Down, daño cerebral adquirido, demencia inicial, baja alfabetización.

Lectura limpia

[Ver el original](#)[Leer en voz alta](#)[Callar](#)[Sílabas](#)[Tipos de palabra](#)[A-](#)[A+](#)[× Cerrar](#)

De qué va esta página

Compruébalo tú en cinco minutos

Lo más importante

- Esta página imita una página web oficial con un gestión.
- El ciudadano interesado deberá entregar la petición por la página web oficial de la entidad.
- Ver requisitos · Contacto y Centro de Relevó
- El vídeo es una animación silenciosa con pista de subtítulos, para probar «Subtítulos grandes».
- Hola@winclus.com · Si te comunicas en Lengua de Señas Colombiana, el botón «Centro de Relevó» del widget (pestaña Oír) te pone un intérprete gratis.
- Tres grabaciones de Chromium sin ventana sin

El texto explicado en fácil: «De qué va esta página», «Lo más importante» en frases cortas; las palabras cambiadas van subrayadas y el botón pasa a «Ver el original».

Explicar en fácil.

Abre «Lectura limpia» y pulsa «Explicar en fácil»: frases cortas, palabras corrientes y lo importante primero. Las palabras subrayadas te enseñan la palabra original al pasar el cursor. También puedes decir «explícame esta página».

En tres frases y comprobar.

La explicación en fácil trae «En tres frases» (lo esencial) y «Compruebo que lo entendí»: frases con una palabra tapada; «Ver respuesta» la enseña y la dice.

¿Dónde estoy?

Pestaña **Oír** → «¿Dónde estoy?»: te dice el título, la sección, la ruta y cuánto llevas leído.

La versión en fácil la hace un programa siguiendo reglas: si algo importa mucho, confírmalo en el texto original o pregunta a una persona.

Palabras de todos los días.

En el tablero, «Palabras»: las 300 palabras que más se usan, por colores (personas, acciones, cómo es, cosas, lugares, tiempo). Con «Frases bien dichas» (pestaña **Oír**), «yo querer comer» se dice «yo quiero comer»; en «Cuando hablo de mí» eliges masculino o femenino.

Tu propio tablero.

«Míos» → escribe un nombre y «Crear tablero»; añade dibujos de ARASAAC («Buscar», más de 12 000), fotos de tu familia o palabras. «Compartir tablero» lo guarda en un archivo (y en un enlace) para pasarlo a otra persona o a otro equipo.

Lo que más dices.

Cuando la frase está vacía, arriba salen tus frases más dichas: un toque y se dicen.

Me pierdo en los formularios

Para: Discapacidad cognitiva, TDAH, ansiedad, personas mayores, poca experiencia digital.

The screenshot shows the Winclus registration form. At the top left is the Winclus logo and name. A dark blue error message box with a red border is overlaid on the form, stating: "Hay 2 cosas por corregir. «Nombre completo» necesita al menos 3 caracteres; llevas 2. «Correo electrónico» tiene que ser un correo, por ejemplo nombre@ejemplo.com." In the top right corner, there is a button labeled "Volver a la portada". The form fields include: "Requisitos" (a list of two requirements), "Nombre completo" (a text input field containing "Ma"), "Correo electrónico" (a text input field containing "sinarroba"), "Cédula" (an empty text input field), and "Ciudad" (a dropdown menu showing "Barranquilla"). A green "Enviar" button is at the bottom left of the form area.

Al pulsar «Enviar» con errores, Winclus avisa: «Hay 2 cosas por corregir. Nombre completo necesita al menos 3 caracteres... Correo electrónico tiene que ser un correo...» y lleva el foco al primer campo.

No hay que activar nada.

Al entrar en un campo, Winclus te dice «Campo 3 de 8: Correo, obligatorio». Si envías con errores, te los explica claro («Falta rellenar Nombre», «el correo tiene que ser como nombre@ejemplo.com») y te lleva al primero. Y puedes pegar aunque la página lo bloquee.

Los destellos, el movimiento o los sonidos me hacen daño

Para: Neurodivergencia e hipersensibilidad sensorial: autismo, epilepsia fotosensible, migraña, TDAH, ansiedad.



Pestaña Ver, sección «Colores y calma»: «Modo calma» activado; debajo, la lupa de pantalla, la lectura limpia y la máscara de enfoque.

Modo calma.

Pestaña **Ver** → «Modo calma»: congela los GIF, para los vídeos que arrancan solos y baja la saturación y el brillo. «Pausar animaciones» detiene lo que se mueve. Si tu sistema ya pide «reducir movimiento», Winclus lo activa solo.

Volumen.

Pestaña **Oír** → «Volumen máximo de vídeos y audios»: nada sonará más fuerte de lo que pongas.

Silencio.

Pestaña **Oír** → «Silenciar la página»: ningún vídeo ni audio de la página suena, tampoco los que arranquen después.

Me abruman tantas opciones

Para: Personas mayores y quien usa la tecnología por primera vez.

The screenshot shows the Winclus website interface. At the top, there's a navigation bar with the Winclus logo and the text 'Inicio · Trámites · Vivienda'. Below this, the main heading is 'Solicitud de subsidio de vivienda'. The main content area contains a paragraph explaining the application process, followed by links for 'Ver requisitos', 'Contacto y Centro de Relevo', and a 'Requisitos' section with a list of requirements. Below the requirements are input fields for 'Nombre completo', 'Correo electrónico', and 'Cédula'. A dark blue overlay titled 'Winclus' is positioned on the right side of the screen. This overlay contains a search bar with the text '¿Qué quieres hacer? Dímelo con tus palabras' and a green 'Ir' button. Below the search bar are four large, light green buttons: 'Leer la página', 'Callar', 'A+ Texto más grande', and 'Alto contraste'. A small 'Toca lo que te cuesta' button is also visible near the requirements list.

El modo fácil: pocos botones grandes (Leer la página, Callar, Texto más grande, Alto contraste, Lectura limpia) y arriba la caja «¿Qué quieres hacer? Dímelo con tus palabras».

Modo fácil.

Pestaña **Inicio** → «Modo fácil»: el panel se queda con pocos botones grandes: leer, callar, texto más grande, contraste, lectura limpia, lupa, usar con la cara. Arriba, la caja «¿Qué quieres hacer?» para decirlo con tus palabras (escribiendo o con el micrófono).

Si algo no va

- La cámara no arranca: comprueba el candado de la barra de direcciones y permite la cámara; cierra otras aplicaciones que la usen.
- No me entiende la voz: usa Chrome o Edge, acerca el micrófono, habla despacio; activa «Confirmar antes de escribir».
- El texto no crece: esa página usa tamaños fijos. Usa la lupa de pantalla o el zoom del navegador (**Ctrl** y **+**).
- Quiero empezar de cero: pestaña **Más** → «Restablecer todo».
- Escribenos: hola@winclus.com. Respondemos en máximo 10 días hábiles.