# 第8章 无线局域网(WLAN)


刘 轶 北京航空航天大学 计算机学院

### 局域网技术标准(第3章的一页PPT)


- IEEE802系列局域网标准
  - IEEE 802.1a 综述与体系结构
  - IEEE 802.1b 寻址、互联、管理
  - IEEE 802.2 逻辑链路控制(LLC)
  - IEEE 802.3 CSMA/CD介质访问控制(MAC)与物理层技术规范
    - IEEE 802.3u 快速以太网(Fast Ethernet)
    - IEEE 802.3z 千兆以太网(Gigabit Ethernet)
  - IEEE 802.4 Token Bus介质访问控制与物理层技术规范
  - IEEE 802.5 Token Ring介质访问控制与物理层技术规范
  - IEEE 802.11 无线局域网介质访问控制与物理层技术规范

- 8.1 概述
- 8.2 IEEE802.11的物理层
- 8.3 IEEE802.11的MAC层
- 8.4 IEEE802.11的帧结构
- 8.5 IEEE802.11的安全性

- 802.11网络有两种使用模式
  - ① 基础设施模式/有架构模式(Infrastructure mode)
  - 每个客户端与一个接入点(AP—Access Point)连接,接入点与其他网络连接
  - 几个接入点可通过有线网络连接形成扩展的802.11网络
  - ② 自组织网络模式(ad hoc mode)
  - 多台计算机相互连接形成网络,相互间发送帧
  - 无接入点




基础设施模式(Infrastructure mode)




自组织网络模式(ad hoc mode)

- 基础设施模式/有架构模式(Infrastructure mode)
  - 基本服务集(BSS, Basic Service Set):
    - 一个基站(即AP) + 若干个移动站
  - BSS内的站之间可通信,与BSS外的通信需通过基站进行
  - 每个AP分配一个≤32 字节的服务集标识符SSID和一个信道
     SSID: Sevice Set Identifier ←相当于该基本服务集的名字



- 关联(association): 移动站与AP建立连接,加入该基本服务集
- 移动站与AP建立关联的方法
  - ① 被动扫描
  - 移动站等待接收AP周期性发出的信标帧(beacon frame)
  - 信标帧中包含有若干系统参数(如服务集标识符 SSID 以及支持的速率等)
  - ② 主动扫描
  - 移动站主动发出探测请求帧(probe request frame),等待 AP 发回的探测响应帧(probe response frame)
- 重新关联(Reassociation): 移动站改变其首选AP, 即加入另一BSS
  - 移动站从一个BSS漫游至另一个BSS时




# Wi Fi ™

### • Wi-Fi与802.11

- Wireless fidelity(无线保真)的缩写
- 是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟 (Wi-Fi Alliance)拥有
- 目的 改善基于IEEE 802.11的无线网络产品之间的互通性
- 一般认为,使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称 为Wi-Fi
- 热点(Hotspot) 在公共场所提供Wi-Fi接入Internet服务的地点

- 802.11协议栈 (与其他IEEE802协议类同)
  - 客户端和AP的协议相同
  - MAC子层决定如何分配信道
  - LLC子层屏蔽IEEE802协议之间的差异,同时承上启下




IEEE802.11协议栈

# 8.2 IEEE802.11的物理层

### 8.2 IEEE802.11 的物理层

### • 无线频段

- 多数无线频段由政府管理和分配,需license才可使用
- 预留了无需许可即可免费使用的频段
  - ISM频段: ISM---Industrial, Scientific, Medical
  - 限制: 发射功率 < 1Watt (WLAN一般不超过50mW)



未来可能增加 60GHz频段用 于家庭和个人 无线应用

### 8.2 IEEE802.11 的物理层

- 802.11物理层的几种实现方法:
  - ① 红外IR 早期,已很少使用
  - ② 2.4GHz跳频扩频FHSS 早期,已很少使用
  - ③ 直序扩频DSSS IEEE80211b,速率11Mbps,广泛应用
  - ④ 正交频分复用(OFDM) 2003年,IEEE802.11g,速率54Mbps
  - ⑤ 多入多出(MIMO)+OFDM 2009年,IEEE802.11n,速率600Mbps

# 8.2 IEEE802.11 的物理层

标准	频段	数据速率	物理层	优缺点				
802.11b	2.4GHz	最高 11 Mb/s	HR-DSSS	数据速率较低 信号传播距离远,不易受阻碍				
802.11a	5 GHz	最高 54 Mb/s	OFDM	数据速率较高 支持更多用户同时上网 信号传播距离较短,易受阻碍				
802.11g	2.4GHz	最高 54 Mb/s	OFDM	数据速率较高 支持更多用户同时上网 信号传播距离远,不易受阻碍				
802.11n	2.4GHz 5GHz	最高 600Mb/s	MIMO + OFDM	数据速率最高				



#### TP-LINK WDR6500

- 无线路由器
- 无线标准: IEEE 802.11b/g/n/...
- 无线传输速率(最高): 1300Mbps
- 1个10/100/1000M WAN口
- 4个10/100/1000M LAN口



#### 华为E5573s-853

- 4G无线路由器(移动WiFi)
- 联通4G/电信4G
  - LTE/TD-SCDMA, 最高150Mbps
- 无线标准: IEEE 802.11n
- 无线传输速率: 150Mbps
- 产品净重: 75g

# 8.3 IEEE802.11的MAC层

### 8.3 IEEE802.11 的MAC层


- 以太网的CSMA/CD协议取得了巨大的成功
- WLAN与以太网同属IEEE802系列标准
- 无线网络的特点使得WLAN不能简单照搬CSMA/CD:
  - 无线网络适配器的接收信号强度远小于发送信号强度,像 CSMA/CD协议那样进行碰撞检测(边发送边听)比较困难
  - ─ 无线信号覆盖范围有限,即使能够进行碰撞检测,也可能检测不到碰撞 → 隐蔽站问题
- WLAN使用CSMA/CA协议

#### CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance

- 由于无线网络的特性,难以像有线网络那样检测冲突,因此着眼于避免冲突
- 比CSMA/CD复杂得多


#### 无线网络的隐藏站和暴露站问题使得无法沿用以太网的CSMA/CD协议

### 隐藏站问题 (hidden station problem)




• A、C都向B发送数据,在B站发 生碰撞,但A、C检测不到

### 暴露站问题 (exposed station problem)




- B正向A发送时,C向D发送
- C检测到传输介质上有信号,于 是等待
- C本不必等待

- 一个发送帧的时序例子:
  - ① A正在向D发送帧,此时B、C也准备发送,它们检测到信道忙,于是等待
  - ② A收到来自D的确认帧(ACK), 信道变为空闲
  - ③ B、C不是立即发送导致冲突,而是先执行退避算法
  - ④ C退避时间较短,先开始发送,B退避完成后发现信道忙,继续等待、退避
- 与CSMA/CD的两个重要区别:
  - 退避在前,有助于避免冲突 ← 无线网中冲突代价较大
  - 利用确认帧推断是否发生冲突 ← 无线网中检测冲突很困难



### 8.3 IEEE802.11 的MAC层

- 802.11的MAC层提供两种服务
  - 分布协调功能 DCF: 各站按照CSMA/CA协议竞争使用信道
  - 点协调功能 PCF:集中控制方法,由AP逐个轮询各站发送数据,避免了碰撞的产生
- 在实际应用中,DCF使用较多
  - DCF需要考虑的问题:如何尽可能减少冲突




# 8.3 IEEE802.11 的MAC层


- 802.11的载波监听机制
  - ① 物理载波监听:简单地检查信道看是否存在有效的信号
  - ② 虚拟载波监听: 802.11特有的机制
- 虚拟载波监听(Virtual Carrier Sense)
  - − 发送站将它要占用信道的时间放在发送帧中,其他站在收到该信息后, 将不在这一段时间内发送数据 → 冲突概率大大减少
  - 该时间放置在MAC帧 "持续时间(Duration)"字段
    - 本帧结束后还要占用信道多少时间(单位: 微秒),包括确认帧所需时间
  - "虚拟载波监听"的意思是:其他站并没有监听信道,而是在收到发送站的通知后才不发送数据
- 网络分配向量 NAV (Network Allocation Vector)
  - 当一个站检测到正在信道中传送的 MAC 帧首部的"持续时间"字段时 ,就调整自己的网络分配向量 NAV (Network Allocation Vector)
  - NAV 指出了必须经过多少时间才能完成数据帧的这次传输,才能使信道 转入到空闲状态。

### • 使用CSMA/CA的虚拟信道监听

- RTS/CTS机制与NAV配合使用,防止隐藏站在同一时间发送,减少冲突
- ① A向B发送数据帧之前,先发送一个RTS帧(请求发送)
- ② B如果收到此请求,返回一个CTS帧(允许发送)
- ③ A开始发送数据帧,并启动一个ACK计时器
- ④ B收到数据帧后,返回一个ACK
- ⑤ 如果ACK计时器超时而未收到ACK,则认为发生了冲突,后退后重新启动发送
- 如果C、D是隐藏站,就会收到RTS或CTS,由此更新自己的NAV,并在此段时间内停止发送



- 帧间间隔(InterFrame Space)
  - IEEE 802.11e, 2005年, 扩展了CSMA/CA
  - 一帧发出后,需要保持一段时间的空闲,任何站才可以发送帧
  - 为不同类型的帧定义了不同的时间间隔
    - ① SIFS: Short IFS,短帧间间隔,用于CTS、ACK等帧
    - ② DIFS: DCF IFS, DCF帧间间隔,用于DCF模式下数据帧
    - ③ AIFS1/AIFS4: Arbitration IFS,不同优先级的帧
    - ④ EIFS: Extended IFS, 收到坏帧时报告问题
  - 帧间间隔机制使得在竞争式发送时, 高优先级帧可以优先发送




### 8.3 IEEE802.11 的MAC层

- CSMA/CA的退避算法
  - 一个站要发送数据时,检测到信道空闲后,退避一段时间再 检测信道并发送 (注:退避时间与帧间间隔不同)
  - 使用二进制指数退避算法:

第i次退避:在 $2^{2+i}$ 个时隙中随机选择,即: $\{0,1,...,2^{2+i-1}\}$ 

- 第1次退避: 退避时间0—7个时隙
- 第2次退避: 退避时间0—15个时隙
- 站点每过一个时隙就检测一次信道:
  - 若检测到信道空闲, 退避计时器就继续倒计时
  - 若检测到信道忙,就冻结退避计时器的剩余时间,重新等待信道变为 空闲并再经过时间DIFS后,从剩余时间开始继续倒计时

#### CSMA/CA发送的基本流程图




### 8.3 IEEE802.11 的MAC层

- CSMA/CA主要特性总结
  - 发送前退避
    - → 同时检测到信道空闲的站退避时间长度不同
  - 发送站/接收站之间RTS/CTS握手
    - → 使隐藏站得知数据传输
  - 虚拟载波监听与NAV配合使用
    - → 等待站无须持续监听信道
  - 接收站正确接收数据帧后,需返回ACK帧
    - → 使发送站知道是否发生冲突
  - 不同类型的帧设置不同的帧间间隔
    - → 控制帧等高优先级帧能更快地发送出去

问:按照CSMA/CA协议,网络中是否可能发生冲突?

# 8.4 IEEE802.11的帧结构

- 802.11的帧分为三种类型: 数据帧、控制帧、管理帧
- 帧控制(Frame control): 包含11个子字段
  - Version: 协议版本
  - Type和Subtype: 帧类型(数据、控制、管理)和子类型(如RTS、CTS等)
  - To DS和From DS: 该帧是发送到或是来自于AP连接的网络
  - More Fragment: 分片传输用
  - Retry: 是否是重传帧
  - Power management: 指明发送方进入节能模式
  - More data: 发送方还有更多的帧需要发送
  - Protected frame: 该帧数据部分是否被加密
  - Order: 告诉接收方高层是否按顺序处理帧序列




### • 持续时间(Duration)

- 本帧及ACK帧将占用信道时间(单位:微秒)
- 其它站根据该字段调整NAV,进行虚拟载波监听

#### • 地址(Address):

- 连续3个字段,802标准地址(即MAC地址)
- 网内两个站之间通信需通过AP,涉及三个地址


到 DS	从 DS	Address 1	Address 2	Address 3
0	1	目的地址	AP地址	源地址
1	0	AP地址	源地址	目的地址



Bytes	2	2	6		6		6	2	2	0–2312		4
	Frame control	Duration	Address 1 (recipient)		Address 2 (transmitter)		Address 3 Seq		ence	Data	s	Check equence
	Version = 00	Type = 10	Subtype = 0000	To DS	From DS	More frag.	Retry	Pwr. mgt.	More data	Protected	Order	
Bits	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-

### 8.4 IEEE802.11 的烦结构

- 帧序号(Sequence): 2字节,用于重复帧的检测
- 数据(Data): 帧的有效载荷
  - 帧中数据最多2312字节
  - 一般小于1500字节
- 帧校验(Frame check sequence): 32位CRC校验
- 管理帧格式与数据帧相同,数据内容依管理帧类型而不同
- 控制帧较短,只有一个地址,没有数据



# 8.5 IEEE802.11的安全性

### 8.5 IEEE802.11 的安全性

- 第一代安全协议: WEP(Wired Equivalent Privacy)
  - 各方面安全性都存在缺陷
    - 通过异或操作加密数据,密钥分配较弱导致输出经常重复
    - 通过32位CRC实现完整性保护,防攻击能力很弱
  - 2002年被首次攻破
  - 目前使用免费软件可在很短时间内破解WEP
- 在此背景下,802.11i组仓促上马
  - 2003年推出WPA(WiFi Protected Access)
  - 2004年推出WPA2,成为正式标准
  - WPA是802.11i的子集
- 同一时期,中国推出了WAPI(Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure),强制性国家标准→原理与802.11i相似

### 8.5 IEEE802.11 的安全性

- 移动站在通过AP发送帧之前须进行认证(authentication)
  - 如果802.11网络是开放(open)的
    - 可直接通信,无需认证
  - 否则必须进行认证
- WPA2的两种认证方式
  - ① 有认证服务器
  - 配置认证服务器,存有用户名和口令数据库
  - 使用802.1x实现认证
  - 适用于企业
  - ② 无认证服务器
  - 移动站和AP间使用预共享密钥(preshared key)进行认证
  - 适用于家庭和小型应用场合

- 认证握手过程: 4次握手
  - ① AP发出一个随机数(nonce)用于识别(nonce: 仅使用一次的临时值)
  - ② 客户端选取自己的临时值nonce,并用其nonce、MAC地址、AP的MAC地址、主密钥作为参数计算会话密钥 $K_S$ ,客户端将自己的临时值和消息完整性检查值(MIC)发送给AP
  - ③ AP分发一个组密钥 $K_G$ ,用于后续的广播和组播
  - ④ 客户端确认组密钥
- 后续的通信使用AES算法加密,密钥为会话密钥 $K_S$

