Оглавление

Архитектура и принципы распределенного подхода.	4
<u>Репликация</u>	5
Набор требований к распределённой бд:	6
Типы распределенных архитектур (по возможности репликации данных)	8
Синхронизация доступа к данным.	9
<u>Транзакции</u>	10
Модели непротиворечивости.	11
Протоколы непротиворечивости	13
На базе первичной копии.	13
Протокол на базе первичной копии с удалённой записью.	13
Протокол на базе первичной копии с локальной записью.	15
Протоколы непротиворечивости на базе реплицирующих записей	16
<u>Протокол Кворума.</u>	17
<u>Выводы:</u>	18
Физическая модель распределенной информационной системы.	19
<u>Беспроводные сети.</u>	19
<u>Архитектура беспроводной компьютерной сети.</u>	20
<u>Централизованная.</u>	20
<u>Децентрализованная архитектура.</u>	21
<u>Локальные вычислительные сети стандарта рабочей группы</u>	22
<u>Основные понятия сетевой терминологии</u>	23
<u>Проектирование сетей рабочей группы (инженерный подход)</u>	25
Тонкий коаксильный кабель (диаметр до 5 мм)	25
Толстый коаксиальный кабель (диаметр до 10 мм)	26
Кабель с витыми парами	27
<u>Тестирование витой пары</u>	28
<u>Оптоволоконный кабель</u>	29
<u>Расширение сети</u>	31

Средства управления ЛВС	32
Оценочный коэффициент насыщенности коллизионной области сети	33
Способы и средства увеличения пропускной способности ЛВС	33
Защита информации и повышение безопасности работы в ЛВС	36

Лекция по бд № 1 от 9 сентября 2009 г.

В последнее время информационные системы стали меняться, потому что большую популярность приобрели сетевые различных взаимодействия программных систем (в отличие от моносистем, работающих только на 1 компьютере). Современные программы работают в тех или иных сетях (интернет, корпоративные сети – большие и маленькие). Идея состоит в том, чтобы разделить функции системы между различными компьютерами (к примеру, один хранит данные, а другой считает).

В моносистемах было 3 уровня модели данных: концептуальная, логическая и физическая. Существует 3 базовых модели данных: реляционная, сетевая и иерархическая (но также существуют и промежуточные варианты). Из этих 3 моделей самой распространённой является реляционная, так как в основе реляционной модели лежит реляционная алгебра, а значит можно делать различные операции, имея под собой мощную математическую базу. Реляционная модель полностью детерминированная, это значит, что в ней нет тупиковых ситуаций, как, например, в иерархической (можно потерять связи при удалении записи). Сейчас реляционная модель притерпевает изменения к объектости. Это означает, что в поле таблицы находится некий объект. Как следствие, появляется проблема: необходимо добавить поле, которое служит описанием того, что этот объект из себя представляет (или даже какие-то программы для его обработки). В этих условиях полезно распределить функции.

В распределенной системе необходима взаимосвязь и синхронизация, поэтому необходим некотрый коммуникационный узел.

Проблемы распределённых систем:


- Сеть имеет конечную пропускную способность (даже если само оборудование очень хорошее, оно может быть соединено чем-то, что имеет низкую пропускную способность)
- Взаимодействие информационных потоков
- Проблемы аппаратного характера (выход узлов из строя)

Таким образом, самая сложная задача состоит даже не в сохранении целостности данных, а в поддержке их актуального состояния. Системы управления базами данных делятся на профессиональные (которые умеют работать с сетью) и для домашнего использования (которые не обязаны уметь работать с сетью).

Архитектура и принципы распределенного подхода.

- 1) Базовая модель распределенной системы является реляционной.
- 2) Распределённые системы не поддерживают независимость данных от способа их хранения и обработки (из-за того, что канал передачи информации не считается надёжным).

АРМ – автоматизированное рабочее место (кассы, пк и т.д.)



В распределенных системах существует проблема репликации данных (Пример: если эта система представляет собой систему для продажи жд билетов, то в случае разрыва связи Локальной БД1 и Локальной БД2, один и тот же билет могут купить 2 разных человека).

Репликация

<u>Репликация</u> – размещение нескольких копий одних и тех же данных (реплик), к которым осуществляется доступ со стороны одного или более процессов.

Цели репликации:

- Повышение надёжности системы
- Повышение производительности системы

<u>Полная репликация</u> – все данные Центральной БД хранятся на всех APMax. (Для большой дб эта операция сложная, поэтому делают кустовую репликацию).

Набор требований к распределённой бд:

- 1) Она должна обладать локальными и глобальными средствами доступа к данным
- 2) Единообразная логика всех систем на армах куста
- 3) Малое время реакции системы на запрос пользователей
- 4) Достоверно высокая степень надёжности, которая исключает разрушение данных при выходе из строя отдельных компонентов системы
- 5) Достаточная степень открытости, позволяющая наращивать число армов в локальной бд
- 6) Должна существовать система восстановления данных после сбоев и аварий
- 7) Высокая степень защищенности
- 8) Высокая эффективность за счёт использования эффективности алгоритмов использования сетевых ресурсов
- 9) Механизм репликации и обновления множественных копий

При составлении технических заданий к распределённой бд необходимо учитывать след. Элементы:

I.

- 1) Требования к количеству данных (в распределенных системах они измеряются терабайтами)
- 2) Типы запросов (есть класс типовых запросов)
- 3) Кластеризация типовых запросов по критериям
- 4) Количество аппаратных ресурсов
- 5) Величины затрат (на прокладку коммуникаций и т.д.)

Лекция по бд № 2 от 9 сентября 2009 г.

Основные проблемы на этапе проектирования распределенных систем:

- Проблема репликации
- Проблема транзакций

Принципы построения распределенных систем:

- 1) Минимизация интенсивности обмена данными (в рамках куста существует некий трафик, межкустовой трафик трафик в степени N)
- 2) Оптимальное размещение приложений (какая часть бд должна быть на армах? Вообще необходимо уменьшить число программ, передаваемых по сети из соображений безопасности)
- 3) Декомпозиция данных (распределение данных между узлами)
- Периодическое выполнение действий, обеспечивающих целостность данных (арбитраж: проверка поступления информации и её целостности по специальным правилам, пользовательский арбитраж – есть внутренние и внешние процедуры)

При построении распределённой системы необходимо написание технического задания.

Требования к тех. заданию:

- 1) надо учитывать количество узлов в сети
- 2) Учитывать кластеризацию самих узлов(из отдельных компьютеров формируется сеть, которая подчиняется единым принципам маршрутизации, есть сервер, есть клиент), моделировать предполагаемый сетевой трафик, локальную сеть надо правильно коммутировать в глобальную сеть
- 3) Декомпозиция элементов данных и программ обработки между разными узлами
- 4) Разработка механизмов приведения армов к непротиворечивому состоянию

Типы распределенных архитектур (по возможности репликации данных)

- 1. Недублирующее разбиение (использует большой объем часто меняющихся данных).
- 2. Системы с частичной репликацией (используют небольшой объём часто меняющихся данных). Так работают всякие новостные системы.
- 3. Полное дублирование данных (небольшой объём редко меняющейся информации). Полученная информация тут же дублируется на куе узлов.

Реальные распределенные системы обычно колеблются между этими 3 крайностями.

Синхронизация доступа к данным.

- 1. Необходимо управлять данными быстро
- 2. Необходима система, обеспечивающая целостность операций синхронизации
- 3. ... *(тут Дэн непонятно написал)* спецификации. Тут важно построить критерий вероятности того, что информация будет нормально передаваться.

Для распределенных систем большое значение имеет словарь данных :

- 1. Позиция ... (тут тоже непонятно)
- 2. Спецификация (настроечные переменные)
- 3. Необходимый информационный поток, который нужен данному арму
- 4. Режим доступа к данным:
 - Чтение, запись, добавление низкоуровневый режим
 - Удаление, изменение высокоур. режим
- 5. Полномочия пользователя данного узла

Лекции 3, 4. (первый абзац с intuit.ru)

Транзакции

Транзакция – логическая единица работы в базе данных, а так же единица восстановления информации при сбое СУБД. При фиксации изменений в базе данных гарантируется сохранение либо всех изменений, либо ни одного. Более того, выполняются все правила и проверки, обеспечивающие целостность данных.

Транзакции базы данных обладают свойствами, сокращенно называемыми ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).

- Неделимость (Atomicity). Транзакция либо выполняется полностью, либо не выполняется.
- Согласованность (Consistency). Транзакция переводит базу данных из одного согласованного состояния в другое.
- Изолированность (Isolation). Результаты транзакции становятся доступны для других транзакций только после ее фиксации.
- Продолжительность (Durability). После фиксации транзакции изменения становятся постоянными.

Модели непротиворечивости.

1) Строгая непротиворечивость.

Появляются данные -- они сразу копируются на все узлы. Но в такой модели время между чтением элемента X и его записью растёт экспоненциально в зависимости от числа узлов сети. Мы не можем прочитать X, пока мы его не скопировали на все узлы.

2) Линеаризованная модель непротиворечивости.

Чтение и запись элемента X здесь происходит в некоторой последовательности.

T_{op1}(X) < T_{op2}(X), где op1(X) и op2(X) – операции чтения или записи элемента данных X. Тогда операция op1(X) предшествует операции op2(X). Механизм реализации – синхронизация времени (Но нельзя делать синхронизация во время сеанса репликации).

3) Последовательная непротиворечивость.

Чтение и запись элемента X производятся в некоторой последовательности, определяемой программой (Например, запишем несколько блоков элемента X, сообщим об этом остальным узлам, они тоже запишут).

4) Причинная непротиворечивость.

Операция записи имеет причинно-следственную связь с операцией чтения. Здесь перед какой-либо операцией сообщается всем узлам о том, что сейчас произойдёт эта операция (посылается пакет), в результате, узлы уже готовы к ней. Недостаток: необходима служба, которая будет ловить пакеты, она должны всё время быть в оперативной памяти (пример: процесс прослушивания сети у Oracle).

5) Fifo модель.

Отличается от причинной непротиворечивости тем, что есть специальный стек, куда помещаются эти пакеты.

6) Модель слабой непротиворечивости.

Это модель, в которой есть некоторая синхронизирующая переменная, с которой ассоциируется реплика.

Назовём эту переменную S. Над S может выполняться только операция синхронизации (По умолчанию S = 0. Проходит изменение значения X на некотором узле \longrightarrow (S = 1) \longrightarrow вызывается алгоритм копирования X на другие узлы. Когда S = 0, переменная X реплицирована на всех узлах).

3 основные свойства модели слабой непротиворечивости:

- Доступ к S должен выполняться на условиях последовательной непротиворечивости (S = S1 S2 S3 ...)
- С S не может быть произведена ни одна операция до полного завершения предшествующей операции чтения или записи.
- С элементом данных X не может быть выполнена ни одна операция до полного завершения репликации.

Недостатки это модели:

- Недоступность X до окончания репликации
- Распространение неправильных данных в случае ошибки по всей сети.
- Если происходит разрыв связи хотя бы с 1 узлом, то S = 1 до тех пор, пока связь с узлом не наладится.

7) Свободная непротиворечивость.

Синхронизация делится на 2 этапа: захват и освобождение. Захват(S) импортирует изменения из всех копий в локальную копию. В данном случае S – это список. Изменить X можно сразу же после предшествующего изменения, тогда создастся ещё один список (список ещё называется карантином, потому что там все данные на время блокируются).

Освобождение(S) – распространение всех изменений из локальной копии на ассоциированные узлы. Из всех вариантов значения X надо найти те, которые могут быть достоверными. Надо выбрать одно из них. Тут есть несколько способов, но ни один из них не гарантирует достоверности X: спросить администратора БД, расставить приоритет узлов и выбрать X с главного узла, признать достоверным последнее значение X.

http://jonni3.narod.ru/l Progr/gl4/gl4.html#9

Лекция 5

Протоколы непротиворечивости


На базе первичной копии.

Первичная копия – достоверные данные. Менять информация на первичной копии можно только после завершения изменения данных на других узлах.

Протокол на базе первичной копии с удалённой записью.

S_i – сервера, PS – первичный сервер, SR – сервер резерва (обеспечивает хранение дополнительной информации с целью восстановления данных после сбоя, здесь хранятся, в частности, удалённые данные), К1 и К2 – клиенты.

Допущение: все операции и сигналы распространяются мгновенно.



- W1 запрос на запись;
- W2 пересылка запроса на PS;
- W3 сигнал на обновление резервных копий. Он активирует серверы S2 и SR. Активация происходит, пока не начнётся таймаут. Если оп каким-либо причинам не удаётся активировать S2 и SR, то операция записи не пройдёт.
- W4 подтверждение готовности выполнения обновления элемента X. Блокирует элемент X.

- W5 сигнал того, что обновление успешно проходит, запись X на S1.
- R1 запрос на чтение элемента X:
- R2 чтение элемента X.


Достоинства: повышение надёжности системы и увеличение производительности на стадии записи (за счёт отсутствия откатов).

Недостатки:

- Отсутствие реального механизма контроля связи сети. Здесь работает только таймаут (таймаут может быть разным в зависимости от физического соединения узлов. Например, в оптоволоконных сетях данные передаются быстрее, поэтому таймаут меньше).
- Между W3, W4, W5 нет механизма контроля данных, особенно на сервере PS, который подвержен хакерским атакам.
- К2 может длительное время находиться в состоянии ожидания чтения элемента X.

Протокол на базе первичной копии с локальной записью.

OLD S – старый сервер (содержит устаревшие данные). Теперь Si – первичные сервера.



- К2 подаёт сигнал W1 на S2 (сигнал на запись).
- W2 перемещение элемента X на новый первичный сервер S2 с OLD S.
- W3 подтверждение записи на S2.
- W4 сигнал на обновление резервных копий.
- W5 подтверждение обновления.

Достоинства: локальный сервер кочует в сети — повышена безопасность. Локальные серверы могут быть виртуальными.

Недостатки:

- Если один из серверов не ответит на W4 (S2 уже обновился, а какие-либо другие серверы не обновились), то происходит откат репликации.
- Копирование элемента X с OLD S на S2 может занять время и место на сервере S2 канал между S2 и OLD S должен быть быстрым и устойчивым к хакерскому вмешательству.


Отложенная репликация – такая репликация, которая может производиться не сразу на каком-либо сервере, если ему не очень нужны реплицированные данные.

Первая модель характерна для банков. Вторая – для мобильных операторов.

Лекция 6

Протоколы непротиворечивости на базе реплицирующих записей

Основная идея: с операцией репликации ассоциируется несколько реплик.



Способы:

1) Хабовский. Передача избыточной информации.

Недостаток: избыточность. Достоинство: простота.

- 2) Фильтрация Si: собрать в пул реплик только те реплики, которые принадлежат одинаковым серверам и направить в сеть.
 - **Достоинства:** разгружается сеть, используются только те серверы, которые необходимы для репликации.
 - **Недостатки:** загружается сервер Si дополнительной работой. Они должны знать, на какие узлы что загружать.
- 3) Программно-аппаратная фильтрация серверов. Заставить программу выполнять алгоритм фильтрации серверов, а не сами сервера.

Протокол Кворума.

Кворум – обобщённый сетевой ресурс. N – число реплик на некотором узле, Nr – число реплик, которые отданы в кворум чтения, Nw – число реплик, которые отданы в кворум записи. Если (Nr + Nw) > N, то при опросе Nr серверов хотя бы 1 содержит последнюю версию обновляемых данных. Если Nw > N/2, не существует одних и тех же данных, имеющих одинаковую версию.

Выводы:

- 1) Модели репликации данных являются фундаментальной основой распределенных информационных систем.
- Протоколы репликации реализуют те или иные гипотетические модели о отображают их на алгоритмы.
- 3) Компоненты репликации и алгоритмы репликации участвуют в программноаппаратном кворуме распределенной информационной системы.

Физическая модель распределенной информационной системы.

Сетевой узел – любой электронный элемент, имеющий свой собственный адрес. Адрес обеспечивает идентификацию в сети.

Сегмент – некоторая сетевая последовательность узлов и их соединений, выполненная на одинаковом уровне соединения (с одинаковым типом соединения).

- кабель (кабель, оптоволокно).
- некабельное соединение (радиосоединение). Например, IRDA инфракрасное соединение.
- бескабельное соединение (w-less).

Беспроводные сети.

- 1) ИК-диапозон (IRDA). Расстояние 10-15 м.
 - Достоинства: простота, дешевизна.
 - **Недостатки:** малое расстояние, не умеет преодолевать преграды (прямая видимость). принтер, пульты и т.д.
- 2) Bluetooth.
 - **Достоинства**: расширяется частотный диапазон —>более мощный сигнал, умеет преодолевать препятствия, быстрота.
 - Недостаток: энергозависимость.
- 3) IEEE 802.11 WiFi.

Мощность сигнала зависит от расстояния.

Если мощность сигнала плохая, то зарядка быстро садится.


Архитектура беспроводной компьютерной сети.

Централизованная.

- Базовая станция (БС) набор специальных серверов, с помощью которых происходит передача данных + компьютерная поддержка.
- ЦК центральный коммутатор.

Такая архитектура используется в сотовых телефонах, в удалённых системах (мониторинг нефтяных вышек, например)

БС, ЦК и точки доступа связаны кабельными сегментами, а вот МТ (мобильные терминалы) связываются с точками доступа беспроводной связью.




Достоинства:

- Высокая эффективность
- Высокая дальность сигнала

Недостатки:

• Все устройства привязаны к ЦК, т.е. при сбое ЦК МТ тоже отключаются.

Децентрализованная архитектура.



В пределах сети существует дискретное количество диапазонов. 1 МТ выделается в качестве БС, остальные автоматически настраиваются на частоту БС.

Достоинства:

- Защита системы от несанкционированного доступа
- Широкое применение

Недостатки:

- С увеличением числа энергоносителей увеличивается время работы. Также увеличивается количество коллизий, если вещание в широком диапазоне.
- Ограниченная дальность.

Локальные вычислительные сети стандарта рабочей группы

В настоящее время в области телекоммуникационных технологий высокопроизводительные компьютерные сети - наиболее динамично развивающееся звено. Сейчас, практически в любом офисе, организации компьютеры объединены в локальные сети, многие – имеют выходы в глобальную мировую сеть по интернетовскому протоколу или другим LAN протоколам.


В данном курсе мы ограничимся рассмотрением наиболее популярной и распространенной сети стандарта Ethernet и ей подобных в контексте проектирования и реализации систем распределённых БД. На рисунке приведены подсемейства Ethernet с разной скоростью передачи данных и *HEKOTOPЫE* стандарты кабельных соединений.



Важное свойство сетей семейства Ethernet декларирует сходство в правилах построения сетевых топологий.

Основные понятия сетевой терминологии

- 1. Устройство, являющееся источником/приемником сетевого трафика называется **узлом**. Узел всегда имеет сетевой адрес. Примеры узлов: компьютер, принтер, маршрутизатор, HUB.
- 2. **Кабелем** называется несколько проводников, объединённых общей защитной оболочкой. Проводниками могут быть как медные или стальные провода, так и стекловолокна.
- 3. Участок сети, выполненный из кабеля одного типа, называется **кабельным сегментом**.
- 4. Подсоединение узлов по длине коаксиального сегмента называется **шинной топологией**.



- 5. Подсоединение узлов к центральному концентратору (многопортовому повторителю) посредством витой пары или оптоволоконного кабеля точечного сегмента называется звездообразной топологией.
- 6. **Концентратор** (HUB) устройство, повторяющее все сигналы (в том числе и коллизионные) по всем портам.
 - простое решение
 - нет анализа поступающих пакетов
 - нет фильтрации
- 7. **Маршрутизатор** устройство, позволяющее определять и назначать маршрут следования сигналов.

8. **Мост** – устройство, позволяющее фильтровать сигналы сети и пропускать определённые пакеты.

Есть 2 режима работы: режим обучения & режим фильтрации

9. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) - это набор соединённых кабельным сегментом устройств, которые получают одни и те же пакеты данных (трафик) в виде стандартных сигналов.

Итак, в сети все устройства посылают пакеты и «слушают» друг друга.

10. Появление на некотором узле пакетов от разных адресатов в один и тот же момент времени называется коллизией. Попавшие в неё узлы через случайно выбранный промежуток времени повторяют попытку послать пакет. Отсутствие коллизий указывает узлу на успешное прохождение пакета. Несложно определить максимальный период кругового обращения пакета — это время прохождения коллизионного пакета между двумя наиболее удаленными узлами сети (туда и обратно). Тогда коллизионной областью называется зона оповещения (о коллизии) всех узлов сети в течение максимального периода кругового обращения.

Стандарт IEEE 802.х определяет ЛВС как коллизионную область.

Проектирование сетей рабочей группы (инженерный подход)

Обычно начинается с выбора кабельных систем. Рассмотрим некоторые, наиболее используемые в практической области, виды кабелей.

Тонкий коаксильный кабель (диаметр до 5 мм)

Выполняется с оболочкой из:

- поливинилхлорида (PVC-кабель)
- тефлона (FEP-кабель)

Пропускная способность: 10 Мбит/сек.

Подключение узлов в шинной топологии через Т-образные BNC-соединители

Минимальная длина сегмента: 0.5 м

Максимальная длина сегмента: 185 м

Максимальное число подключений узлов к одному кабельному сегменту: 30

Особенности:

- требует концевых 50-омных заглушек
- не требует заземления.

Толстый коаксиальный кабель (диаметр до 10 мм)

Выполняется с оболочкой из:

- поливинилхлорида (РVС-кабель)
- тефлона (FEP-кабель).

Пропускная способность: 10 Мбит/сек.

Соединительные элементы: разъём N-series (с возможным переходником на AUI порт)

Минимальная длина сегмента: 2.5 м.

Максимальная длина сегмента: 500 м.

Максимальное число подключений узлов к одному кабельному сегменту: 100

Особенности:

- требует установки концевых заглушек
- требует заземления в одной точке

Кабель с витыми парами

Выполняется в виде:

- 4-х парного кабеля
- кабельного жгута из 25 и более пар

Бывает экранированный (STP,FTP) и неэкранированный (UTP).

Делится на следующие категории по полосе пропускания:

- 3-категория(level 3) 15МГц STP, FTP, UTP
- 4-категория(level 4) 20МГц STP, FTP, UTP
- 5-категория(level 5) 100 МГц STP, FTP, UTP
- 5е-категория (улучшенная level 5) 100 МГц STP, FTP, UTP
- 6-категория (класс E) 200 МГц STP, FTP, UTP
- 7-категория (класс F) 600 МГц S-STP

Пропускная способность:

- 10 Мбит/с все категории
- 100 Мбит/с 5,5e,6,7 категории
- 1000 Мбит/с 5e,6,7 категории

Соединительные элементы: розетки и вилки

- 8 контактные RJ-45 3,4,5,5e,6 категории
- гибридные RJ-45 7 категории
- 50 контактный разъём Telco

Максимальная длинна сегмента:

- без усиления сигнала до 150 м;
- с усилителем сигнала- до 225 м (level 5 и выше)

Тестирование витой пары

- 1. Схема соединений
- 2. Длина сегмента
- 3. Погонное затухание (ослабление сигнала с удалением от источника)
- 4. Переходное (наведённое) затухание на ближнем/дальнем конце (влияние сигнала одной пары на другую)
- 5. Сигнал-шум

Факторы увеличения пропускной способности

- Чистота металла (меди)
- Медная проволока увеличенного диаметра (снижает погонное затухание)
- Применение специальных разделителей между парами

Оптоволоконный кабель

Обычно состоит из двух пучков оптоволокна, но может быть и один световод. Соотношения диаметров сердцевины световедущей жилы/окружающего слоя 50/125 микрон, 62/5.125 микрон для многомодового кабеля и 8/125 - для одномодового.

Многомодовое и одномодовое оптоволокно отличается емкостью и способом прохождения сигнала.

Так для многомодового оптоволокна по независимым световым путям (модам) может передаваться сигналы с различными длинами волн или фазами. Диаметр светопроводящей жилы (50 или 62.5 микрона) выбирается из соображений минимальной дисперсии отраженного от поверхности серцевины луча. Пропускная способность многомодового оптоволокна может изменяться в пределах от 2.5 до 10 Гбит/сек.

Одномодовое оптоволокно передает сигнал только с одной длиной волны или фазой. Малый диаметр световода (8 микрон) обеспечивает меньшую отраженную дисперсию, что в свою очередь увеличивает длину сегмента до 2 км. Пропускная способность одномодового оптоволокна > 10 Гбит/сек (30-60 Гбит/сек). Электронно оптические компоненты одномодового оптоволокна дороже многомодового.

Топология сети - звезда или кольцо.

Оптоволоконный жгут может содержать произвольное число световодов (обычно кратное 6). Стандарт не оговаривает их количество, поэтому проектировщик должен сам определить сколько ему необходимо многомодовых и одномодовых пар.

Кабель, в котором часть световодов — одномодовая (~25%), а другая — многомодовая (~75%), назывется *гибридным*.

При выборе оптоволоконного кабеля необходимо учитывать:

- 1. Длину (нельзя ошибаться в меньшую сторону, так как оптоволоконный кабель дорого, не надежно и трудоемко соединять)
- 2. Диаметр световодов (обычно 62.5 микрона для многомодового и 8 микрон для одномодового)
- 3. Оптическое окно длину волны лазерного оборудования (850, 1300, 1310, 1550 нм)
- 4. Затухание (аналог сопротивления для медного кабеля)
- 5. Пропускную способность принимающего/передающего оборудования
- 6. Качество оптоволокна (стандартное, высококачественное, премиумное)


Соединительные штекеры:

- 1. ST (штыковидные);
- 2. SC (двухсторонние защелкивающиеся)
- 3. SMA.


Расширение сети

Под расширением сети понимается увеличение числа рабочих мест.

Расширение при топологии «звезда» производится через специальный порт маршрутизаторов:



Соединение шинных сегментов:



Возможна также смешанная топология. При этом коммутационное оборудование должно поддерживать режим dual speed.

Средства управления ЛВС

Управление сетью разделяется на:

- управление устройствами
- управление трафиком

Средства:

- Агенты SNMP (Simple Network Multiply Protocol)
- Агенты среды анализа трафика
- Внутриполостное наблюдение
- Внеполосное наблюдение
- Распределенное наблюдение

Программно-аппаратная поддержка:

- Терминальная консоль (прямое подключение, режим VT100, управление через консольные порты)
- Консоль управления цепочкой (ПЭВМ, ОС, специальное программное обеспечение, соединение с концентратором 0-модемным или коаксиальным кабелем)
- Консоль сетевого трафика (ПЭВМ, ОС, развитое программное обеспечение, соединение с концентратором через стандартный порт RJ45)

Оценочный коэффициент насыщенности коллизионной области сети


 $LAN = 100\% * (число бит) / ((число секунд) * (скорость)*<math>10^6$)

Способы и средства увеличения пропускной способности ЛВС


Увеличение пропускной способности ЛВС может осуществляться:

- пассивно за счет замены оборудования и увеличения скорости сетевого обмена с 10 до 100 или 1000 мбит/сек
- активно за счет деления коллизионной области с помощью маршрутизаторов, мостов и коммутаторов в соответствии со схемами трафика, обеспечивая этим наилучшее использование ширины полосы пропускания сигналов.


Рассмотрим точечный сегмент Ethernet.




Сеть работает медленно при слабом насыщении коллизионной области (LAN << 40%) Критическое место – *сервер*, требуется разделить его функции и часть портировать на новое оборудование.




Сеть работает медленно при LAN ~ 40%, тогда можно *разделить сегмент на два подсегмента*, соединив их мостом или маршрутизатором. При этом в каждой коллизионной области имеется свой сервер.



Если всем клиентам сети при LAN >> 40% необходим online доступ к различными серверами, то при условии сбалансированного трафика, рекомендуемым решением увеличения пропускной способности сети является установка коммутатора.



Если имеется несколько коллизионных областей с высоким уровнем локального трафика и одновременно требующих разнообразного серверного обслуживания, то для увеличения пропускной способности сети *используются маршрутизаторы*.



Защита информации и повышение безопасности работы в ЛВС

Защита может быть:

- физической закладывается при проектировании сети и включает меры, ограничивающие непосредственный доступ к сетевым устройствам (закрывающиеся монтажные шкафы, специальные короба, сервернокоммутационные зоны и т.п.)
- логической на программно-аппаратном уровне коммутаторов, маршрутизаторов и мостов.

В любой сети передачи данных важно, прежде всего, *ограничить физический доступ* к сетевому оборудованию и линиям связи.

Защита сетевого оборудования осуществляется посредством решения следующих задач:

- выбор правильной конфигурации оборудования и политики контроля. Следует разработать план политики защиты сети в отношении сетевого оборудования и линий связи. Регулярно выполнять проверки состояния защиты, чтобы гарантировать требуемый уровень физической защиты.
- ограничение доступа к оборудованию и обеспечение надежности его электропитания и охлаждения.
- контроль прямого доступа ко всему сетевому оборудованию
- обеспечение защиты линий связи. Все коммуникационные линии и сетевые провода должны быть защищены от прослушивания.
- разработка плана восстановления системы в случае взлома

На уровне защиты административного интерфейса сетевых устройств применяются следующие меры:

- защита доступа к консоли
- использование шифрования паролей
- тщательная настройка параметров линий связи
- использование многоуровневой системы привилегий доступа
- использование информационных баннеров устройств

- управление доступом Telnet
- управление доступом SNMP (Simple Network Management Protocol простой протокол сетевого управления)

Безопасность сети на *программном уровне* обеспечивается следующими мерами:

- 1. Доступ к сетевым ресурсам предоставляется только зарегистрированным пользователям
- 2. Ведение грамотной политики паролей для учетных записей:
 - задание минимальной длины пароля
 - задание срока действия пароля
 - блокировка учетной записи при некотором числе неудачных попыток ввода
- 3. Использование брандмауэров (аппаратные или программные средства ограничения и фильтрации трафика на стыке двух сетевых сегментов)
- 4. Использование фильтрования пакетов маршрутизаторами (фильтрование производится на основе заголовков протоколов)
- 5. Использование NAT (Network Addres Translation) позволяет компьютерам сети не передавать свои IP-адреса, а пользоваться одним IP-адресом шлюзового компьютера для выхода в другой сегмент сети.
- 6. Использование прокси-серверов. Прокси-сервер действует на прикладном уровне модели OSI в отличие от NAT(сетевой уровень) и выполняет функцию ретрансляции данных, скрывая IP-адрес клиента.
- 7. Использование безопасных протоколов, шифрующих передаваемую информацию.
 - Ipsec(состоит из двух протоколов AH(Authentication Header) и ESP(Encapsulating Security Payload) выполняющих транспортную функцию и шифрование соответственно)
 - L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol) создает туннели в виртуальных частных сетях и для шифрования использует средства Ipsec
 - SSL(Secure Sockets Layer) Состоит из двух частей-SSLHP и SSLRP первая отвечает за проверку подлинности вторая за шифрование.(система сертификатов)

• Kerberos используется службами каталога, чтобы предоставить пользователю единую точку входа в сеть т.е. пользователь получает доступ ко всем ресурсам сети (Active Directory) если доступ разрешен, система передачи билетов TGT, ST.