

同步原语

董明凯

IPADS · 上海交通大学


版权声明

- 本内容版权归上海交通大学并行与分布式系统研究所所有
- 使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
- 使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源
 - 内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
- 对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者，将依法保留追究权
- 本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
 - 完整文本：<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

大纲

- 多线程问题：竞争条件
- 四种同步原语
 - 互斥锁：保证互斥访问
 - 条件变量：提供睡眠/唤醒
 - 信号量：资源管理
 - 读写锁：区分读者以提高并行度
- 同步原语带来的问题
 - 死锁的检测、预防与避免

多核不是免费的午餐



网图：多核的真相

假设现在需要建房子：

- 工作量 = 1000人/年
- 工头找了10万人，需要多久？

面临的两个问题：

1. 工人多手杂，不听指挥，导致施工事故（**正确性问题**）
2. 工具有限，大部分工人无事可干（**性能可扩展性问题**）



并发带来的同步问题：竞争条件 (RACE CONDITION)

多线程计数实例

注意：多个**进程**操作**共享内存**中的变量，同样存在该问题

创建3个线程，同时执行下面程序：

```
unsigned long a = 0;
void *routine(void *arg) {
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        a++;
    }
    return NULL;
}
```

3个线程同时执行

输出结果是多少？ 理论上的结果： $1000000000 * 3 = 3000000000$

实际在Intel 10代6核i7中： 1040186238 （结果不唯一）

多线程计数中的数据竞争

线程1

a++;

线程2

a++;

a的初始值为3，结果应当为5

T0 reg_a = a; (3)

T1 reg_a = reg_a + 1; reg_a = a; (3)


T2 a = reg_a; (4) reg_a = reg_a + 1;

a = reg_a; (4)

最后结果a为4：线程1的"+1"操作丢失了

竞争条件 Race Condition

如何确保他们不会将新产生的数据放入到同一个缓冲区中，造成数据覆盖？



此时产生了竞争条件（又称竞争冒险、竞态条件）：

- 当2个或以上线程同时对共享的数据进行操作，其中至少有一个写操作
- 该共享数据最后的结果依赖于这些线程特定的执行顺序



生产者消费者 → 多生产者消费者

生产者消费者问题的基础实现

- 基础实现：生产者


```
while (true) {  
    /* Produce an item */  
    while (prodCnt - consCnt == BUFFER_SIZE)  
        ; /* do nothing -- no free buffers */  
    buffer[prodCnt % BUFFER_SIZE] = item;  
    prodCnt = prodCnt + 1;  
}
```

生产者消费者问题的基础实现

- 基础实现：消费者

```
while (true) {  
    while (prodCnt == consCnt)  
        ; /* do nothing */  
    item = [consCnt % BUFFER_SIZE] ;  
    consCnt = consCnt + 1;  
}
```

生产者消费者问题方案总结




多生产者消费者问题

```
while (prodCnt - consCnt == BUFFER_SIZE)
    ; /* do nothing -- no free buffers */
buffer[prodCnt % BUFFER_SIZE] = item;
prodCnt = prodCnt + 1;*
```



prodCnt = 3;
buffer[3] = pkg1;
prodCnt = 4;




prodCnt = 3;
buffer[3] = pkg2;
prodCnt = 5;

如何确保他们不会将新产生的数据放入到同一个缓冲区中，防止数据覆盖？

新的抽象：临界区（CriticalSection）

```
while(TRUE) {
```



任意时刻，有且只有一个线程
可以进入临界区执行

```
}
```

实现临界区抽象的三个要求

- **互斥访问**: 在同一时刻，有且仅有一个线程可以进入临界区
- **有限等待**: 当一个线程申请进入临界区之后，必须在**有限的时间内**获得许可进入临界区而不能无限等待
- **空闲让进**: 当没有线程在临界区中时，必须在申请进入临界区的线程中选择一个进入临界区，保证执行临界区的进展

```
while(TRUE) {
```

申请进入临界区

临界区部分

通知退出临界区

其他代码

```
}
```

什么是同步原语？

同步原语（Synchronization Primitives）是一个平台（如操作系统）提供的用于帮助开发者实现线程之间同步的软件工具

在生产者/消费者例子中：

有限的共享资源上
正确的协同工作



有限的共享缓冲区；
生产者/消费者能有序地从
共享缓冲区中存放/拿取数据



互斥锁

互斥锁的接口：拿锁和放锁

- 互斥锁（Mutual Exclusive Lock）接口
 - Lock(lock): 尝试拿到锁“lock”
 - 若当前没有其他线程拿着lock，则拿到lock，并继续往下执行
 - 若lock被其他线程拿着，则不断循环等待放锁（busy loop）
 - Unlock(lock)
 - 释放锁
- 保证同时只有一个线程能够拿到锁

用互斥锁解决多生产者消费者问题

```
while (prodCnt - consCnt == BUFFER_SIZE)
```

```
    ; /* do nothing -- no free buffers */
```

```
lock(&buffer_lock); // 申请进入临界区
```

```
buffer[bufCnt % BUFFER_SIZE] = item;  
bufCnt = bufCnt + 1;
```


临界区

```
unlock(&buffer_lock); // 通知离开临界区
```

```
prodCnt = prodCnt + 1;*
```

用互斥锁解决多生产者消费者问题

```
lock(&buffer_lock);
buffer[bufCnt % BUFFER_SIZE] = item;
bufCnt = bufCnt + 1;
unlock(&buffer_lock);
```



(bufCnt = 3)
lock(&buffer_lock);
buffer[3] = pkg1;

获取互斥锁
进入临界区




(bufCnt = 3)
lock(&buffer_lock);

没有获取互斥锁，
在原地等待

用互斥锁解决多生产者消费者问题

```
lock(&buffer_lock);
buffer[bufCnt % BUFFER_SIZE] = item;
bufCnt = bufCnt + 1;
unlock(&buffer_lock);
```



(bufCnt = 3)
lock(&buffer_lock);
buffer[3] = pkg1;
bufCnt = 4
unlock(&buffer_lock);

获取互斥锁
进入临界区



(bufCnt = 4)
lock(&buffer_lock);

没有获取互斥锁，
在原地等待

用互斥锁解决多生产者消费者问题

```
lock(&buffer_lock);
buffer[bufCnt % BUFFER_SIZE] = item;
bufCnt = bufCnt + 1;
unlock(&buffer_lock);
```



(bufCnt = 3)
lock(&buffer_lock);
buffer[3] = pkg1;
bufCnt = 4
unlock(&buffer_lock);



(bufCnt = 4)
lock(&buffer_lock);
buffer[4] = pkg2;

获取互斥锁
进入临界区

用互斥锁解决多线程计数问题

创建3个线程，同时执行下面程序：

```
unsigned long a = 0;
void *routine(void *arg) {
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        pthread_mutex_lock(&global_lock);
        a++;
        pthread_mutex_unlock(&global_lock);
    }
    return NULL;
}
```

pthread库提供的互斥锁实现

输出结果为： 3000000000



条件变量

条件变量

条件变量：利用睡眠/唤醒机制，避免无意义的等待

之前互斥锁的实现中：

让操作系统的调度器调度其他进程/线程执行

```
while(locked)  
    /* busy waiting */;
```

条件变量：利用睡眠/唤醒机制，避免无意义的等待

线程-0
if(!some_condition)
 wait(condition);

调度到其他线程执行

Wake up and check condition
again

线程-1
update(some_condition);
signal(condition);

条件变量的接口

提供的两个接口：

等待的接口： 等待需要在临界区中

```
void cond_wait(struct cond *cond, struct lock *mutex);
```

1. 放入条件变量的等待队列
2. 阻塞自己同时释放锁：即调度器可以调度到其他线程
3. 被唤醒后重新获取锁

唤醒是否需要在临界区中？也需要的。
为什么？下节课讲实现的时候再揭晓

唤醒的接口：

```
void cond_signal(struct cond *cond);
```

1. 检查等待队列
2. 如果有等待者则移出等待队列并唤醒

条件变量的使用示例

等待空位代码

```
1. ...
2. /* Wait empty slot */
3. lock(empty_cnt_lock);
4. while (empty_slot == 0)
5.     cond_wait(empty_cond,
6.                empty_cnt_lock);
7. empty_slot--;
8. unlock(empty_cnt_lock);
9. ...
```

生产空位代码

```
1. ...
2. /* Add empty slot */
3. lock(empty_cnt_lock);
4. empty_slot++;
5. cond_signal(empty_cond);
6. unlock(empty_cnt_lock);
7. ...
```

思考：为什么这里要用while？

条件变量的使用示例

思考：为什么这里要用while？

线程 1

```
lock(empty_cnt_lock);
if (empty_slot == 0)
    cond_wait(empty_cond,
              empty_cnt_lock);


empty_slot--;
unlock(empty_cnt_lock);
empty_slot = -1
```

线程 2

有新的空位，唤醒
empty_slot = 1

```
lock(empty_cnt_lock);
empty_slot--;
unlock(empty_cnt_lock);...
empty_slot = 0
```

重新拿到锁



信号量 (SEMAPHORE)

生产者消费者问题的另一种实现

生产者：

```
while(true) {  
    new_msg = produce_new();  
    while (empty_slot == 0)  
        ; /* No more empty slot. */  
    empty_slot--;  
    buffer_add(new_msg);  
    filled_slot++;  
}
```

思考：为了保护计数器并发正确，需要在哪里加锁？为了避免忙等，在哪里用条件变量？

消费者：

```
while(true) {  
    while (filled_slot == 0)  
        ; /* No new data. */  
    filled_slot--;  
    cur_msg = buffer_remove();  
    empty_slot++;  
    handle_msg(cur_msg);  
}
```

生产者消费者问题的另一种实现

生产者： 使用 **互斥锁** 搭配 **条件变量** 完成资源的等待与消耗

```
while(true) {  
    new_msg = produce_new();  
    ➔ lock(&empty_slot_lock);  
    while (empty_slot == 0)  
        ➔ cond_wait(&empty_cond, &empty_slot_lock);  
    empty_slot--;  
    ➔ unlock(&empty_slot_lock);  
  
    buffer_add(new_msg);  
    // ...  
}
```

当前实现：需要单独创建互斥锁与条件变量，并手动通过计数器来管理资源数量

为何不提出一种新的同步原语，便于在多个线程之间管理资源？

信号量 (PV原语)

信号量：协调（阻塞/放行）

多个线程共享有限数量的资源

语义上：信号量的值cnt记录了当前可用资源的数量

提供了两个原语 P 和 V 用于等待/消耗资源

P操作：消耗资源


```
void sem_wait(sem_t *sem) {  
    while(sem->cnt <= 0)  
        /* Waiting */;  
    S--;  
}
```

cnt代表剩余资源数量

V操作：增加资源

```
void sem_signal(sem_t *sem) {  
    sem->cnt++;  
}
```

注意：此处代码只展示语义，并非真实实现



Edsger W. Dijkstra

P操作：荷兰语Passeren，相当于pass

V操作：荷兰语Verhoog，相当于increment

信号量的使用

使用信号量可以将其压缩到一行代码

```
void producer(void) {  
    new_msg = produce_new();  
    sem_wait(&empty_slot_sem);  
    buffer_add(new_msg);  
    // ...  
}
```

```
while(true) {  
    new_msg = produce_new();  
    lock(&empty_slot_lock);  
    while (empty_slot == 0)  
        cond_wait(&empty_cond,  
                  &empty_slot_lock);  
    empty_slot --;  
    unlock(&empty_slot_lock);  
  
    buffer_add(new_msg);  
    // ...  
}
```

消耗empty_slot

信号量的使用

```
void producer(void) {  
    new_msg = produce_new();  
    sem_wait(&empty_slot_sem);           消耗empty_slot  
    buffer_add(new_msg);  
    sem_signal(&filled_slot_sem);       增加filled_slot  
}  
  
void consumer(void) {  
    sem_wait(&filled_slot_sem);          消耗filled_slot  
    cur_msg = buffer_remove();  
    sem_signal(&empty_slot_sem);        增加empty_slot  
    handle_msg(cur_msg);  
}
```

二元信号量与计数信号量

```
void sem_init(sem_t *sem, int init_cnt) {  
    sem->cnt = init_cnt;  
}
```



当初始化的资源数量为1时，为**二元信号量**

其计数器 (counter) 只有可能为0、1两个值，故被称为**二元信号量**

同一时刻只有一个线程能够拿到资源

当初始化的资源数量大于1时，为**计数信号量**

同一时刻可能有多个线程能够拿到资源



读写锁

公告栏问题



写者



思考：多个读者如果希望读公告栏，他们互斥吗？



思考：如何避免读者看到一半就被写者撤走了，我们怎么办？

公告栏问题



写者




读者

思考：多个读者如果希望读公告栏，他们互斥吗？

不互斥

思考：如何避免读者看到一半就被写者撤走了，我们怎么办？

使用互斥锁
且读者也要用互斥锁



读写锁的使用示例

```
struct rwlock *lock;
char data[SIZE];

void reader(void) {
    lock_reader(lock);
    read_data(data)
    unlock_reader(lock);
}

void writer(void) {
    lock_writer(lock);
    update_data(data);
    unlock_writer(lock);
}
```

读写锁


互斥锁：所有的线程均互斥，同一时刻只能有一个线程进入临界区

对于部分只读取共享数据的线程过于严厉

读写锁：区分读者与写者，允许读者之间并行，读者与写者之间互斥

使用reader_lock

读者
读者可以进入
临界区



使用writer_lock

写者
写者不能进入
临界区

*读/写临界区不同，这里指向一个为示意

读写锁

互斥锁：所有的线程均互斥，同一时刻只能有一个线程进入临界区

对于部分只读取共享数据的线程过于严厉

读写锁：区分读者与写者，允许读者之间并行，读者与写者之间互斥

使用reader_lock

读者

X


读者不能进入
临界区

使用writer_lock

写者

X

写者不能进入
临界区



*读/写临界区不同，这里指向一个为示意



不同同步原语之间的比较

同步原语对比：互斥锁/条件变量/信号量

只允许0与1的信号量：只有一个资源，即互斥锁



- 互斥锁与二元信号量功能类似，但抽象不同：
 - 互斥锁有拥有者的概念，一般同一个线程拿锁/放锁
 - 信号量为资源协调，一般一个线程signal，另一个线程wait

```
sem_init(&s, 1);
```

sem_wait



lock

通常可直接替换

sem_signal



unlock

同步原语对比：互斥锁/条件变量/信号量

只允许0与1的信号量：只有一个资源，即互斥锁



- 互斥锁与二元信号量功能类似，但抽象不同：

- 互斥锁有拥有者的概念，一般同一个线程拿锁/放锁
- 信号量为资源协调，一般一个线程signal，另一个线程wait

Thread 0

lock(&lock0);

Thread 0

sem_wait(&s0);

Thread 1

另一个线程

同一线程

unlock(&lock0);

sem_signal(&s0);

同步原语对比：互斥锁/条件变量/信号量

只允许0与1的信号量：只有一个资源，即互斥锁



- 互斥锁与二元信号量功能类似，但抽象不同：
 - 互斥锁有拥有者的概念，一般同一个线程拿锁/放锁
 - 信号量为资源协调，一般一个线程signal，另一个线程wait
- 条件变量用于解决不同问题（睡眠/唤醒），需要搭配互斥锁使用

```
lock(&empty_slot_lock);
while (empty_slot == 0)
    cond_wait(&empty_cond,
              &empty_slot_lock);
empty_slot--;
unlock(&empty_slot_lock);
```


搭配互斥锁+计数器
可以实现与信号量相
同的功能

`sem_wait(&empty_slot_sem);`

同步原语对比：互斥锁 vs 读写锁

- 接口不同：读写锁区分读者与写者
- 针对场景不同：获取更多程序语义，标明只读代码段，达到更好性能
- 读写锁在读多写少场景中可以显著提升读者并行度
 - 即允许多个读者同时执行读临界区
- 只用写者锁，则与互斥锁的语义基本相同


同步原语对比：互斥锁 vs 读写锁





同步带来的问题：死锁

死锁



十字路口的“困境”

```
void proc_A(void) {  
    lock(A);  
    /* Time T1 */  
    lock(B);  
    /* Critical Section */  
    unlock(B);  
    unlock(A);  
}
```

```
void proc_B(void) {  
    lock(B);  
    /* Time T1 */  
    lock(A);  
    /* Critical Section */  
    unlock(A);  
    unlock(B);  
}
```

T1时刻的死锁

死锁产生的原因

- **互斥访问**

同一时刻只有一个线程能够访问

```
void proc_A(void) {  
    lock(A);  
    /* Time T1 */  
    lock(B);  
    /* Critical Section */  
    unlock(B);  
    unlock(A);  
}
```

```
void proc_B(void) {  
    lock(B);  
    /* Time T1 */  
    lock(A);  
    /* Critical Section */  
    unlock(A);  
    unlock(B);  
}
```

T1时刻的死锁

死锁产生的原因

- 互斥访问
- 持有并等待

一直持有一部分资源并等待另一部分
不会中途释放（如proc_A不会放锁A）

```
void proc_A(void) {  
    lock(A);  
    /* Time T1 */  
    lock(B);  
    /* Critical Section */  
    unlock(B);  
    unlock(A);  
}
```

```
void proc_B(void) {  
    lock(B);  
    /* Time T1 */  
    lock(A);  
    /* Critical Section */  
    unlock(A);  
    unlock(B);  
}
```

T1时刻的死锁

死锁产生的原因

- 互斥访问
- 持有并等待
- 资源非抢占

即proc_B不会抢proc_A已经持有的锁A

```
void proc_A(void) {  
    lock(A);  
    /* Time T1 */  
    lock(B);  
    /* Critical Section */  
    unlock(B);  
    unlock(A);  
}
```

```
void proc_B(void) {  
    lock(B);  
    /* Time T1 */  
    lock(A);  
    /* Critical Section */  
    unlock(A);  
    unlock(B);  
}
```

T1时刻的死锁

死锁产生的原因

- **互斥访问**
- **持有并等待**
- **资源非抢占**
- **循环等待**
A等B， B等A

```
void proc_A(void) {  
    lock(A);  
    /* Time T1 */  
    lock(B);  
    /* Critical Section */  
    unlock(B);  
    unlock(A);  
}
```

```
void proc_B(void) {  
    lock(B);  
    /* Time T1 */  
    lock(A);  
    /* Critical Section */  
    unlock(A);  
    unlock(B);  
}
```


T1时刻的死锁

如何解决死锁？

- 解决死锁 {
- 出问题再处理：死锁的检测与恢复
 - 设计时避免：死锁预防
 - 运行时避免死锁：死锁避免

检测死锁与恢复

找到环：循环等待



资源分配表

进程号	资源号
P1	O1
P3	O2
P4	O3

进程等待表

进程号	资源号
P1	O2
P2	O1
P3	O3

资源分配图

- 直接kill所有循环中的线程

如何恢复？打破循环等待！

- Kill一个，看有没有环，有的话继续kill
- 全部回滚到之前的某一状态


如何解决死锁？

解决死锁 {

- 出问题再处理：死锁的检测与恢复
- 设计时避免：死锁预防
- 运行时避免死锁：死锁避免

死锁预防：四个方向

- 1、避免互斥访问：通过其他手段（如代理执行）



*代理锁 (Delegation Lock) 实现了该功能

死锁预防：四个方向


- 1、避免互斥访问：通过其他手段（如代理执行）
- 2、不允许持有并等待：一次性申请所有资源

```
while (true) {  
    if(trylock(A) == SUCC)  
        if(trylock(B) == SUCC) {  
            /* Critical Section */  
            unlock(B);  
            unlock(A);  
            break;  
        } else  
            unlock(A);  
}
```

trylock 非阻塞
立即返回成功或失败

无法获取B，那么释放A

避免死锁带来的活锁 Live Lock



如此往复...

死锁是无法恢复的，但是活锁可能自己恢复

死锁预防：四个方向

- 1、避免互斥访问：通过其他手段（如代理执行）
- 2、不允许持有并等待：一次性申请所有资源
- 3、资源允许抢占：需要考虑如何恢复

需要让线程A正确回滚到拿锁A之前的状态

```
void proc_A(void) {  
    lock(A);  
    /* Time T1 */  
    lock(B);  
    /* Critical Section */  
    unlock(B);  
    unlock(A);  
}  
  
void proc_B(void) {  
    lock(B);  
    /* Time T1 */  
    lock(A);  
    /* Critical Section */  
    unlock(A);  
    unlock(B);  
}
```

抢占锁A

死锁预防：四个方向

- 1、避免互斥访问：通过其他手段（如代理执行）
- 2、不允许持有并等待：一次性申请所有资源
- 3、资源允许抢占：需要考虑如何恢复
- 4、打破循环等待：按照特定顺序获取资源
 - 对所有资源进行编号
 - 让所有线程递增获取

```
void proc_A(void) {  
    lock(A);  
    /* Time T1 */  
    lock(B);  
    /* Critical Section */  
    unlock(B);  
    unlock(A);  
}
```

```
void proc_B(void) {  
    lock(B);  
    /* Time T1 */  
    lock(A);  
    /* Critical Section */  
    unlock(A);  
    unlock(B);  
}
```

A: 1号 B: 2号：必须先拿锁A，再拿锁B

任意时刻：获取最大资源号的线程可以继续执行，然后释放资源

如何解决死锁？

解决死锁 {

- 出问题再处理：死锁的检测与恢复
- 设计时避免：死锁预防
- 运行时避免死锁：死锁避免

死锁避免：银行家算法

死锁避免：运行时检查是否会出现死锁

银行家算法的核心：

- 所有线程获取资源需要通过**管理者**同意
- 管理者预演会不会造成死锁
 - 如果会造成：阻塞线程，下次再给
 - 如果不会造成：给线程该资源

死锁避免：银行家算法

如何预演判断？将系统划分为两个状态

对于一组线程 $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$:

- 安全状态

能找出至少一个执行序列，如 $P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_5 \dots$ 让所有线程需求得到满足

- 非安全状态

不能找出这个序列，必定会导致死锁

安全性检查算法

银行家算法：保证系统一直处于安全状态，且按照这个序列执行

银行家算法：安全性检查

四个数据结构：M个资源 N个线程

- 全局可利用资源：Available[M]
- 每线程最大需求量：Max[N][M]
- 已分配资源：Allocation[N][M]
- 还需要的资源：Need[N][M]

银行家算法安全性检查：一个例子

安全序列：

	Max		Allocation		Need		Available	
	A	B	A	B	A	B	A	B
P1	5	10	2	8	3	2	3	1
P2	3	1	0	1	3	0		
P3	10	11	5	1	5	10		

某时刻系统状态

分配给能满足其全部需求的线程

银行家算法安全性检查：一个例子

安全序列： P2 ->

	Max		Allocation		Need		Available	
	A	B	A	B	A	B	A	B
P1	5	10	2	8	3	2	3	2
P2								
P3	10	11	5	1	5	10		

模拟P2执行完成

分配给能满足其全部需求的线程

银行家算法安全性检查：一个例子

安全序列： P2 -> P1 ->

	Max		Allocation		Need		Available	
	A	B	A	B	A	B	A	B
P1							5	10
P2								
P3	10	11	5	1	5	10		

模拟P1执行完成

分配给能满足其全部需求的线程

银行家算法安全性检查：一个例子

安全序列： P2 -> P1 -> P3

	Max		Allocation		Need		Available	
	A	B	A	B	A	B	A	B
P1							10	11
P2								
P3								

模拟P3执行完成

分配给能满足其全部需求的线程

银行家算法安全性检查：一个例子

安全序列： P2 -> P1 -> P3

	Max		Allocation		Need		Available	
	A	B	A	B	A	B	A	B
P1	5	10	2	8	3	2	3	1
P2	3	1	0	1	3	0		
P3	10	11	5	1	5	10		

通过安全性检查：处于安全状态！

新来请求： P1请求资源， 需要A资源2份， B资源1份

银行家算法安全性检查：一个例子

安全序列： P2 -> P1 -> P3

	Max		Allocation		Need		Available	
	A	B	A	B	A	B	A	B
P1	5	10	4	9	1	1	3→1	1→0
P2	3	1	0	1	3	0		
P3	10	11	5	1	5	10		

新来请求：P1请求资源，需要A资源2份，B资源1份

假设分配给它，运行安全检查：无法通过

采取行动：阻塞P1，保证系统维持在安全状态