

## Einführung der Gesundheitskarte

# Spezifikation Konnektor Signaturproxy

Version: 1.2.0

Revision: \main\rel\_opb1\_r1.6.3\rel\_opb1\22

Stand: 21.04.2017 Status: freigegeben

Klassifizierung: öffentlich

Referenzierung: gemSpec\_Kon\_SigProxy

gemSpec\_Kon\_SigProxy\_V1.2.0.docx Seite 1 von 51

Version: 1.2.0 © gematik – öffentlich Stand: 21.04.2017



## **Dokumentinformationen**

## Änderungen zur Vorversion

Einarbeitung It. Änderungslist

#### **Dokumentenhistorie**

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise Bearbeitur	
			Initiale Version	gematik
1.0.0	06.02.17		freigegeben	gematik
			Einarbeitung lt. Änderungsliste	
1.2.0	21.04.17		freigegeben	gematik



## Inhaltsverzeichnis

Dokume	entinformationen	2
Inhaltsv	erzeichnis	3
1 Eino	ordnung des Dokumentes	5
	Zielsetzung	
	Zielgruppe	
	Geltungsbereich	
	Abgrenzungen	
	Methodik	
1.5.1	Hinweis auf offene Punkte	0
2 Syst	emüberblick	7
2.1 F	Funktion des Signaturproxy	7
	Deployment des Signaturproxy	
	Zielstellung für den Signaturproxy	
	Schnittstellen des Signaturproxy	
2.4.1		
2.4.2	·	
2.5	Anwendungsfälle	
	Abläufe (exemplarisch)	
3 Übei	rgreifende Festlegungen	13
4 Funi	ktionsmerkmale	29
4.1	Signaturdienst	29
4.1.1	Operation SignDocument	29
4.1.2	Operation VerifyDocument	34
4.2	Dienstverzeichnisdienst	36
4.3 E	Betriebsaspekte	37
4.3.1		
4.3.2	•	
Anhang	A – Verzeichnisse	39
A1 – Al	bkürzungen	39



A2 - Glossar	39
A3 – Abbildungsverzeichnis	40
A4 – Tabellenverzeichnis	40
A5 – Referenzierte Dokumente	40
A5.1 – Dokumente der gematik	40
A5.2 – Weitere Dokumente	41
Anhang B - Profilierung der Signatur- und Verschlüsselungsformate (normativ)	43
B1 – Profilierung der Signaturformate	43
B2 – Profilierung der Transformation von XML-Dokumenten für die Anzeige	44
Anhang C - QES-Dokumentenformate und -Signaturrichtlinien (normativ	)50
C1 – Dokumentenformat DF_BV_PDFA	50
C2 - Dokumentenformat DF_BV_TIFF	50
Anhang D - Fehlercodes	51



## 1 Einordnung des Dokumentes

#### 1.1 Zielsetzung

Die vorliegende Spezifikation definiert die Anforderungen zu Herstellung, Test und Betrieb des Konnektor Signaturproxy.

Der Signaturproxy ist eine Komponente, die zwischengeschaltet auf der Kommunikationsstrecke zwischen Client-System und Konnektor dafür sorgt, dass die zu signierenden oder zu prüfenden Dokumente dem Nutzer angezeigt werden.

Herstellern von Primärsystemen ist es freigestellt, die Ansichtsfunktion umzusetzen, und auf die Verwendung des Signaturproxy zu verzichten. Bei der Umsetzung der Ansichtsfunktion im Primärsystem sollte sich der Primärsystemhersteller an der Spezifikation des Signaturproxy richten.

#### 1.2 Zielgruppe

Das Dokument ist maßgeblich für die Hersteller von Konnektoren und für die Primärsystemhersteller.

#### 1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungs- oder Abnahmeverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

#### 1.4 Abgrenzungen

Spezifiziert werden in dem Dokument die von dem Konnektor Signaturproxy bereitgestellten (angebotenen) Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in



der Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert (siehe auch Anhang A5).

Die vollständige Anforderungslage für den Konnektor Signaturproxy ergibt sich aus weiteren Konzept- und Spezifikationsdokumenten, diese sind in dem Produkttypsteckbrief des Produkttyps Konnektor verzeichnet.

#### 1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

#### 

Text / Beschreibung <

✓

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

#### 1.5.1 Hinweis auf offene Punkte

Vollständig anzeigbare XML-Formate (Signaturrichtlinien) sind aktuell nicht vorgesehen, könnten aber z.B. mit NFDM ergänzt werden.



## 2 Systemüberblick

#### 2.1 Funktion des Signaturproxy

Der Signaturproxy hat zwei Hauptaufgaben: die erste Aufgabe besteht darin, eine lokale und optionale Anzeige für die Signaturerstellung und Signaturprüfung zur Verfügung zu stellen, die zweite Aufgabe ist die Weiterleitung des Signaturauftrages an den Konnektor und der Signaturantwort an das Primärsystem.

Um die lokale Anzeige für die Signaturerstellung und Signaturprüfung zu realisieren, ermittelt der Signaturproxy alle Informationen, die für die Anzeige notwendig sind und bereitet die Informationen sowie das Dokument zur Anzeige auf. Im Rahmen der Anzeige bietet der Signaturproxy dem Anwender Möglichkeiten, mit dem Signaturvorgang zu interagieren.

Der Signaturproxy stellt dabei keine "sichere" Anzeige im Sinne des Signaturgesetzes (SigG/SigV) bereit, wie es der sicherheitsbestätigte xTV in älteren Versionen der Konnektorspezifikation getan hat. Erhalten geblieben sind die beiden Qualitätsniveaus der Anzeige, die jetzt als einfache und vollständige Anzeige bezeichnet werden.

Da durch die aktuelle Gesetzeslage (eIDAS-Verordnung) für die Erstellung einer QES keine sichere Anzeigekomponente notwendig ist, kann sich der Anwender auch mit anderen Mitteln als dem hier spezifizierten Signaturproxy eine hinreichende Sicherheit über den Gegenstand seiner Signatur verschaffen. Der Einsatz des Signaturproxy ist für den Leistungservbringer/Primärsystemhersteller optional und die Anzeigefunktion kann im aufrufenden Primärsystem realisiert werden. Die Bereitstellung des Signaturproxy ist für den Konnektorhersteller obligatorisch.

Um die Weiterleitung des Signaturauftrages an den Konnektor zu implementieren, befindet sich der Signaturproxy im Informationsfluss zwischen dem aufrufenden Primärsystem und dem Konnektor. Der Signaturauftrag wird so vom Primärsystem an den Signaturproxy übergeben und von dem Signaturproxy an den Konnektor. Die Antwort des Konnektors wird genauso über den Signaturproxy an das Primärsystem zurückgemeldet.

#### 2.2 Deployment des Signaturproxy

Der Signaturproxy ist als lokale Anzeigesoftware zum Einsatz auf dem Clientrechner vorgesehen. Daher sollen seine Schnittstellen zum Clientsystem nur auf dem lokalen Interface (localhost) zur Verfügung stellen. Für den Konnektor stellt sich der Signaturproxy wie ein Clientsystem dar. Da der Signaturproxy den Kontext (Clientsystem-ID, Arbeitsplatz-ID, Mandant) aus dem Aufruf weiterreicht, hat der Signaturproxy keine eigene Entität im Informationsmodell des Konnektors.



## 2.3 Zielstellung für den Signaturproxy

Durch die in diesem Dokument beschriebene Definition des Signaturproxy soll vor allem erreicht werden, dass die Anzeigefunktionalität für die zu signierenden Dokumente sowie bestimmte Validierungsaspekte dieser Dokumente aus dem Konnektor entfernt und in den externen Signaturproxy verlagert werden. In diesem Zusammenhang wird die Komplexität des Konnektors reduziert, die Performance des Signaturvorgangs verbessert und der Evaluierungsaufwand für den Konnektor verringert.

#### 2.4 Schnittstellen des Signaturproxy

In der Abbildung 1 sind sowohl die am Signaturproxy angebotenen als auch die vom Signaturproxy benutzten Schnittstellen dargestellt. Die Zuordnung der einzelnen Operationen zu den entsprechenden Schnittstellen erfolgt in den Kapiteln 2.4.1 und 2.4.2.

#### Abbildung 1: Schnittstellen des Signaturproxy

#### 2.4.1 Genutzte Logische Operationen

Folgende Operationen des Konnektors werden vom Signaturproxy verwendet:

- Schnittstelle I\_Sign\_Operations
  - o I\_Sign\_Operations::sign\_Document
  - I\_Sign\_Operations::verify\_Document
  - o I\_Sign\_Operations::get\_Certificate
  - I\_Sign\_Operations::get\_Jobnummer
  - I\_Sign\_Operations::stop\_signatur
- Schnittstelle I\_SAK\_Operations
  - I\_SAK\_Operations::sign\_Document\_QES
  - I\_SAK\_Operations::verify\_Document\_QES
- Schnittstelle I\_Reg\_Notification
  - o I\_Reg\_Notification::register\_for\_Notifications
- Schnittstelle I\_Cert\_Verification
- I\_Cert\_Verification::verify\_CertificateSchnittstelle I\_Poll\_System\_Information
  - o I\_Poll\_System\_Information::Get\_Ressource\_Information

Der Notification-Mechanismus ist für alle Clientsysteme (einschließlich Signaturproxy) gleich: Beim Erstellen einer Subscription wird die Senke für die Events dieser Subscription angegeben. Dadurch kann der Konnektor die Events an die entsprechenden Systeme zustellen, z.B. an das Primärsystem oder an den Signaturproxy.


#### 2.4.2 Angebotene Logische Operationen

Folgende Operationen vom Signaturproxy angeboten:



- Schnittstelle I\_Notification
  - o I\_Notification::notify
- Schnittstelle I\_TV\_User\_Interaction
  - o I\_TV\_User\_Interaction::display\_Document
  - o I\_TV\_User\_Interaction::display\_Metadata
  - o I\_TV\_User\_Interaction::request\_Confirmation
- Schnittstelle I\_Sign\_Operations
  - I\_Sign\_Operations::sign\_Document
  - I\_Sign\_Operations::verify\_Document
- Schnittstelle I\_SAK\_Operations
  - o I\_SAK\_Operations::sign\_Document
  - I\_SAK\_Operations::verify\_Document

#### 2.5 Anwendungsfälle



Seite 9 von 51

Version: 1.2.0 © gematik – öffentlich



#### Abbildung 2: Anwendungsfälle für den Signaturproxy

Die in der Abbildung 2 dargestellten interaktiven Anwendungsfälle werden durch folgende logische Operationen umgesetzt:

#### Sign\_Document(\_QES):

#### a. Signaturauftrag freigeben:

Der Signaturauftrag wird nach Prüfung in der Anzeige zur Erstellung der Signatur freigegeben.

#### b. Signaturauftrag ablehnen

Der Signaturauftrag wird nach Prüfung in der Anzeige abgebrochen. Es wird ein Fehler an das aufrufende System gemeldet

#### c. Dokument aus Signaturstapel entfernen

Aus einem Stapelsignaturauftrag wird ein Dokument entfernt. Der geänderte Signaturauftrag kann dann freigegeben werden.

#### d. Signaturfortschritt einsehen

Der Fortschritt eines Stapelsignaturauftrags wird dem Anwender angezeigt. Die erfolgreiche Erstellung der Signatur wird dem Benutzer angezeigt. Die Anzeige wird vom Benutzer oder nach Zeitablauf gelöscht.

#### e. Stapelsignatur abbrechen

Ein Stapelsignaturauftrag wird abgebrochen. Bereits signierte Dokumente werden zurückgeliefert.

#### Verify\_Document(\_QES):

#### f. Signaturprüfung freigeben

Eine Signaturprüfung mit Warnungen wird von dem Benutzer als gültig akzeptiert und mit Status "OK" an das führende System zurückgemeldet.

#### g. Signaturprüfung ablehnen

Eine Signaturprüfung mit Warnungen wird von dem Benutzer als ungültig eingestuft und mit Status "Fehler" an das führende System zurückgemeldet.

#### 2.6 Abläufe (exemplarisch)

Die in diesem Kapitel enthaltenen Ablaufdiagramme haben einen informativen Charakter. Die abgebildeten Parameter können eine Untermenge aller erlaubten Parameter darstellen. Die Aufrufe der spezifizierten Methoden sind mit dem definierten Namen identifiziert, alle übrigen Abläufe sind rein informativ umschrieben.






Abbildung 3: Ablauf der Operation sign\_Document

Seite 11 von 51

Stand: 21.04.2017






Abbildung 4: Ablauf der Operation verify\_Document

Seite 12 von 51

Stand: 21.04.2017



## 3 Übergreifende Festlegungen

#### **Dokumentformate**

Mit dem Aufruf einer Operation, die Dokumente verarbeitet, muss durch den Aufrufer festgelegt werden können, um welches Dokumentenformat es sich handelt, damit die unterschiedlichen Formate zur Verarbeitung und etwaigen Anzeige unterschieden werden können. Die nicht-XML-Formate werden dabei nach MIME-Typ-Klassen unterschieden:

- "PDF/A" für MIME-Typ "application/pdf-a" gemäß [ISO 19005],
- "Text" für MIME-Typ "text/plain",
- "TIFF" für MIME-Typ "image/tiff" gemäß [TIFF6]
- "Binär" für alle übrigen MIME-Typen.

Folgende Bezeichner werden verwendet:

Alle\_DocFormate: XML, PDF/A, Text, TIFF, Binär

nonQES\_DocFormate: XML, PDF/A, Text, TIFF, Binär

QES\_DocFormate: XML, PDF/A, Text, TIFF

Für nonQES\_DocFormate wird, trotz Gleichheit zu Alle\_DocFormate, ein eigener Referenzbezeichner verwendet, da sich diese Liste noch ändern könnte. TIFF wird durch [gemKPT\_Arch\_TIP] nicht für die nonQES verlangt. Die Unterstützung dieses Formats für nonQES bedeutet jedoch keinen Mehraufwand, da die Routinen durch QES bereits implementiert sind und nachgenutzt werden können.

Die QES\_DocFormate müssen hinsichtlich ihrer Anzeigequalität im Signaturproxy weiter verfeinert werden:

• QES\_DF\_BestView: Dokumentformate, die im Signaturproxy vollständig

angezeigt werden können

◆ DF\_BV\_PDFA: PDF/A-2b [PDF/A-2] unter Beachtung der in Anhang C

festgelegten Einschränkungen

• DF\_BV\_Text: Text-Dokument (Zeichensatz ISO-8859-15 oder UTF-8)

• DF\_BV\_TIFF: TIFF 6.0: Part 1 Baseline TIFF [TIFF6] unter Beachtung der

in Anhang C festgelegten Einschränkungen

• DF BV XML: Liste aller vollständig anzeigbaren XML-Dokumentformate.

Aktuell wird für keine XML-Formate die vollständige

Anzeigbarkeit garantiert.

QES\_DF\_View: Dokumentformate, die im Signaturproxy ohne den Anspruch auf

Korrektheit und Vollständigkeit angezeigt werden können (bestmögliche Darstellung mit entsprechendem Warnhinweis, siehe TIP1-A\_4650 TUC\_SIG\_153). Dies umfasst alle Dokumente, die



zwar zur Gruppe der QES\_DocFormate gehören, aber im Einzelfall in konkreten Teilen von den unter QES DF BestView benannten Formaten abweichen (beispielsweise unerlaubte Subelemente beinhalten).

#### $\boxtimes$ TIP1-A 5150 SigProxy: Anzeige definierter Dokumentenformate im Signaturproxy

Der Signaturproxy MUSS bei der QES-Erstellung und QES-Prüfung grundsätzlich alle gemäß QES\_DocFormate definierten Dokumentformate anzeigen können.

Der Signaturproxy MUSS Dokumentformate gemäß QES\_DF\_BestView vollständig anzeigen können.

Bei der Anzeige von QES\_DF\_View Dokumenten MUSS der Signaturproxy zusätzlich eine Warnung anzeigen, dass das aktuell angezeigte Dokument nicht vollständig angezeigt werden kann. 🖾

#### $\boxtimes$ TIP1-A\_5531 SigProxy: PDF-Anzeige von XML-Dokumenten

Der Signaturproxy MUSS für die Anzeige von XML-Dokumenten einen XSL-Transformationsprozess bereitstellen, der aus einem XML-Dokument und mindestens einem XSL-Stylesheet ein PDF-Dokument für die Anzeige erzeugt. Der Signaturproxy KANN einen Transformationsprozess auf der Basis mehrerer anstelle eines Stylesheets anbieten.

Der Default-Fall ist das Erstellen von PDF-Dateien.

Der Erstellungsprozess der PDF-Dateien ist zweistufig. Aus dem XML-Dokument wird mit Hilfe des Stylesheets ein neues XML-Dokument erzeugt, welches einen FormatingObjekt-Baum im Namensraum <a href="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">http://www.w3.org/1999/XSL/Format</a> erzeugt. Aus diesem Baum wird im zweiten Schritt über einen Formating Objects Processsor (z.B. Apache FOP) eine PDF-Datei erzeugt.

Im Fall der HTML-Generierung liegt es in der Verantwortung des Herstellers, für eine geeignete Dokumentierung des optionalen Features zu sorgen, die eine Nutzung ermöglicht.

#### TIP1-A\_5687 SigProxy: Unterstützte Versionen bei PDF-Anzeige von XML- $\boxtimes$ Dokumenten

Der Signaturproxy MUSS

- o XSLT in der Version 2.0 [XSLT], Conformance "basic XSLT processor",
- XPath in der Version 2.0 [XPath],
- Von den XSL-FO-Objects und -Properties aus XSL 1.1 mindestens die in Tabelle TAB\_SIG\_801 aufgeführten

unterstützen. 🖾

#### $\boxtimes$ TIP1-A\_5688 SigProxy: XSL-FO bei PDF-Anzeige von XML-Dokumenten

Der Signaturproxy SOLL XSL-FO gemäß XSL 1.1 [XSL] unterstützen.

Seite 14 von 51 Version: 1.2.0 © gematik – öffentlich Stand: 21.04.2017



#### 

Der Signaturproxy MUSS den vom Clientsystem übergebenen Kurztext (ShortTextClientsystem) zur Identifikation des Dokuments anzeigen. ☑

#### **IDIO** TIP1-A\_5532 SigProxy: HTML/CSS-Anzeige von XML-Dokumenten

Der Signaturproxy KANN die Anzeige von XML-Dokumenten per HTML/CSS anbieten. Hierfür muss er einen XSL-basierten Transformationsprozess bereitstellen, der aus einem XML-Dokument und einem oder mehreren Stylesheets die HTML/CSS-Darstellung erzeugt.

#### 

Die Anforderungen an die Stylesheets für die HTML/CSS-Darstellung MÜSSEN so dokumentiert werden, dass eine Erstellung der Stylesheets auf Basis der Dokumentation erfolgen kann, falls der Signaturproxy die Anzeige von XML-Dokumenten per HTML/CSS anbietet. ☒

#### 

Der Signaturproxy MUSS für alle Aufrufe beim Konnektor den Context (Clientsystem-ID, Arbeitsplatz-ID, Mandant, ggf. User) verwenden, den er vom Clientsystem erhalten hat.⊠

#### 

Der Signaturproxy MUSS in der Verbindung zum Primärsystem ausschließlich auf dem localhost-Interface des Primärsystems lauschen. ☑

#### **IP1-A\_5686 SigProxy: Keine Transportsicherung am Signaturproxyinterface**

Der Signaturproxy MUSS Verbindungen auf dem localhost-Interface des Primärsystems ohne Transportsicherung vom Clientsystem annehmen. ☑

Der Proxy muss zusammen mit dem aufrufenden Clientsystem auf einer Hardware installiert werden. Dadurch soll sowohl die lokale Anzeige sichergestellt werden, als auch eine sichere und effiziente Übergabe des Signaturauftrags vom Clientsystem an den Signaturproxy. Das Interface des Signaturproxy darf nicht über NAT/PAT anderen Systemen zugänglich gemacht werden.

Durch die localhost-Bindung laufen Clientsystem und Signaturproxy auf dem gleichen System und innerhalb eines Rechners ist eine TLS-Absicherung unnötig. Explizit ausgeschlossen wird sie nicht. Die LE-Umgebung wird als nicht kompromittiert angenommen. Daher ist auch eine Authentifizierung unnötig.

#### **IP1-A\_4634 SigProxy: Verbindung zwischen Konnektor und Signaturproxy**

Der Signaturproxy MUSS in der Verbindung zum Konnektor alle Verbindungseinstellungen und Authentifizierungsmechanismen unterstützen, die vom Konnektor an den verwendeten Schnittstellen angeboten werden. ☑



#### ☑ TIP1-A\_5692 SigProxy: Installation des Signaturproxy

Der Vertrauensanker für die TLS-Verbindungen zum Konnektor MUSS während der Installation vom Signaturproxy mit installiert werden (Ausstellerzertifikate von ID.AK.AUT). ☑

#### **IDION STATE STAT**

Beim Vertrauensankerwechsel MUSS der Hersteller des Signaturproxy eine Installationsroutine herausbringen, die den neuen Vertrauensanker unter Erhalt der bestehenden Konfiguration auf den Clientsystemen installiert. ☒

Falls der Administrator keine Transportsicherung im LAN einschaltet, so gilt dieses auch für Verbindung zwischen Signaturproxy und Konnektor.

Da in dieser Verbindung der Konnektor der Server ist, wird die TLS-Verbindung über die Anforderungen an den Konnektor geregelt.

Für den Signaturproxy gelten die gleichen Authentisierungsverfahren wie für alle Clientsysteme. Wenn der Administrator TLS mit Clientauthentifizierung auswählt, muss er entsprechende Zertifikate im Signaturproxy konfigurieren.

#### ☑ TIP1-A\_5670 SigProxy: Information zur Anbindung Signaturproxy

Der Hersteller des Signaturproxy MUSS im Handbuch den Administrator darüber informieren, dass die qualifizierte Signatur auch dann rechtlich verbindlich bleibt, wenn die Verbindung zwischen Signaturproxy und Konnektor nicht durch Verschlüsselung und gegenseitige Authentisierung gesichert ist. Der Hersteller des Signaturproxy MUSS im Handbuch den Administrator über die daraus folgenden Risiken informieren.

#### 

Der Signaturproxy MUSS den technischen Use Case TUC\_SIG\_153 "Dokumentenliste im Signaturproxy anzeigen" umsetzen.

Tabelle 1: TAB\_SIG\_131 - TUC\_SIG\_153 "Dokumentenliste im Signaturproxy anzeigen"

Element	Beschreibung	
Name	TUC_KON_153 "Dokumentenliste im Signaturproxy anzeigen"	
Beschreibung	Die zu signierenden Dokumente werden als Liste in der Anzeigekomponente dargestellt. Der Anwender kann sich die Dokumenteninhalte und Zertifikate von der Signaturkarte anzeigen lassen und gegebenenfalls Dokumente vom weiteren Signaturvorgang ausschließen.	
Auslöser	Operation SignDocument	
Vorbedingungen	Keine	
Eingangsdaten	Zu signierendes Dokument bzw. zu signierende Dokumente und pro Dokument:	
	<ul> <li>ShortTextClientsystem</li> </ul>	
	<ul> <li>Zu signierende Eigenschaften, insbesondere</li> </ul>	



Element	Beschreibung	
	Attributzertifikate	
	Für XML-Dokumente:	
	o XmlSchemas (optional)	
	<ul> <li>XslStylesheets (optional)</li> </ul>	
	Zertifikate von der Signaturkarte	
	Jobnummer	
	TvMode (Confirmed / Unconfirmed)	
Komponenten	Signaturproxy	
Ausgangsdaten	Liste der zu signierenden Dokumente	
	- Eloto doi 2d digiliorondon Dokumento	
Standardablauf	<ol> <li>Die Jobnummer des Signaturauftrags wird angezeigt Die Liste der zu signierenden Dokumente wird angezeigt. Für jedes Dokument der Liste wird der Kurztext ShortTextClientsystem zur Identifikation des Dokuments angezeigt.</li> <li>Auf Wunsch des Nutzers werden die Inhalte einzelner Dokumente, die Zertifikate und alle zu signierenden Eigenschaften dargestellt. Für XML-Dateien, für die dem Signaturproxy keine XSL- Transformationsdatei zur Verfügung steht (keine wurde übergeben), zeigt der Signaturproxy unveränderte XML-Daten an, die zur Erhöhung der Lesbarkeit formatiert sein können. Für QES verpflichtend: Dokumente, die nicht auf vollständige Anzeigbarkeit geprüft sind oder nicht vollständig anzeigbar sind ("BestView = no"), werden in der Liste mit der entsprechenden Warnmeldung versehen. Der Nutzer muss die Prüfung wenn möglich anstoßen können. Je nach Modus für die Anzeige verhält sich der Signaturproxy folgendermaßen:</li></ol>	
	Falls bei der Prüfung vorhandener Signaturen aus den bisherigen Prüfschritten das VerificationResult INCONCLUSIVE bzw. INVALID gemäß TAB_KON_593 bestimmt wurde, muss der Signaturproxy automatisch in den Confirmed-Mode wechseln und auf die Bestätigung des Nutzers warten.  Ist bei der Prüfung einer Signatur das VerificationResult	



Seite 18 von 51

Element	Beschreibung	
	INVALID so muss der Signaturproxy den Benutzer darauf hinweisen, dass bei der Prüfung enthaltener Signaturen Fehler aufgetreten sind und die Erstellung der Gegensignatur nicht empfohlen wird.	
	Bei der Anzeige des Dokumenteninhalts eines nicht vollständig anzeigbaren Dokuments muss dem Benutzer ein Warnhinweis ausgegeben werden, dass es sich um eine unvollständige Anzeige handelt.	
	(siehe auch TIP1-A_4664 Ansichtsmodus: Allein die PIN- Eingabe am Kartenterminal ist maßgeblich).	
Varianten/Alternativen	Der Nutzer kann den gesamten Signaturvorgang während der Anzeige des Signaturproxy abbrechen. Hierbei sind die gleichen Regeln anzuwenden wie im Fehlerfall.	
Fehlerfälle	(-> 2) <sup>1</sup> Fehler bei Anzeige im Signaturproxy: 4122	
	Weitere Fehlerfälle sind Timeout bei der Bestätigung im Signaturproxy oder Abbruch durch den Benutzer.	
Nichtfunktionale Anforderungen	keine	
Zugehörige Diagramme	keine	

Tabelle 2: TAB\_SIG\_589 Übersicht Fehlercodes für "Dokumentenliste im Signaturproxy anzeigen"

Fehlercode	ErrorType	Severity	Fehlertext	
	Neben den Fehlercodes der aufgerufenen technischen Use Cases können folgende weitere Fehlercodes auftreten:			
4122 Security Error Fehler bei Anzeige im Signaturproxy				

(XI

#### $\boxtimes$ TIP1-A\_4656 SigProxy: Anzeige der Parameter bei QES-Signaturerstellung

Die Anzeige bei einer QES-Signaturerstellung MUSS folgende Inhalte umfassen:

- (a) den anstehenden Signaturvorgang,
- (b) im Fall einer QES-Signatur die Job-Nummer des Vorganges,
- (c) die Identität des Benutzers, abgeleitet aus dem CN-Feld (Common Name) des Zertifikats auf dem beruhend signiert werden soll,
- (d) die Daten auf die sich die Signatur bezieht (einen oder mehrere Kurztexte, welche das zu signierende Dokument kennzeichnet),
- (e) das Dokumentenformat,

Version: 1.2.0 © gematik - öffentlich Stand: 21.04.2017

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es handelt sich um eine Fehlermeldung des 2. Schrittes im Standardablauf.



- (f) die Signaturart (QES),
- (g) den Signaturtyp: XML-Signatur, PDF-Signatur, CMS-Signatur,
- (h) die Unterscheidung nach einfacher Dokumentensignatur (ohne Parallel- und Gegensignatur), Parallelsignatur, dokumentinkludierender Gegensignatur und dokumentexkludierende Gegensignatur,
- (i) im Fall der Gegensignatur das Prüfergebnis der gegenzuzeichnenden Signatur und, sofern der Benutzer es wünscht (per Benutzerinteraktion):
- (j) den Inhalt des Zertifikates auf dem beruhend signiert werden soll,
- (k) den Inhalt der zu signierenden Daten (das zu signierende Dokument, zu signierende Signaturen, zu signierende Attributzertifikate, weitere zu signierende Eigenschaften). ☑

Hinweis zu Punkt (h): Die Eigenschaft ergibt sich direkt aus dem Aufrufparameter dss:ReturnUpdatedSignature:

- Parallelsignatur, falls dss:ReturnUpdatedSignature = http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/parallel
- Dokumentinkludierende Gegensignatur, falls dss:ReturnUpdatedSignature = http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documentincluding
- Dokumentexkludierende Gegensignatur, falls dss:ReturnUpdatedSignature = http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documentexcluding

#### 

Der Signaturproxy MUSS dem Benutzer bei QES-Signaturerstellung die Jobnummer unabhängig vom Parameter TvMode immer anzeigen.

Der Signaturproxy DARF dem Benutzer bei nonQES-Signaturerstellung die Johnummer NICHT anzeigen, wenn der Parameter TvMode=NONE ist.

Der Signaturproxy MUSS sich eine Jobnummer vom Konnektor holen, wenn er keine als Parameter vom Primärsystem bekommen hat. ☒

#### 

Der Signaturproxy MUSS dem Benutzer einen Hinweis auf eine verminderte Vertrauenswürdigkeit der Algorithmen einer Signatur anzeigen, so wie sie im VerificationReport des Konnektors übermittelt wurde. ☒

#### 

Bei der Erstellung einer Stapelsignatur im Ansichts- oder Bestätigungsmodus (Parameter TvMode=UNCONFIRMED bzw. CONFIRMED) MUSS der Signaturproxy dem Benutzer eine Liste der zu signierenden Daten und Dokumententypen anzeigen. Der Signaturproxy MUSS im Bestätigungsmodus dem Benutzer die Möglichkeit einer Deselektion von einzelnen Daten anbieten. Deselektierte Daten MÜSSEN von der Signaturerstellung ausgenommen werden.

gemSpec\_Kon\_SigProxy\_V1.2.0.docx
Seite 19 von 51
Version: 1.2.0
© gematik – öffentlich
Stand: 21.04.2017



#### 

Bei einer Stapelsignatur im Bestätigungs- und Ansichtsmodus (Parameter TvMode=CONFIRMED oder TvMode=UNCONFIRMED) MUSS der Signaturproxy den Fortschritt bei der Signaturerzeugung erkennen lassen. Der Signaturproxy muss hierzu das Event SIG/SIGNDOC/NEXT\_SUCCESSFUL abonnieren.

#### 

Die zu signierenden Dokumente einer Stapelsignatur MÜSSEN an den Konnektor in derselben Reihenfolge geschickt werden, in der sie in der Liste der zu signierenden Dokumente in dem Signaturproxy angezeigt werden. ◀

#### **IP1-A\_4661 SigProxy: Kennzeichnung unterschiedlicher Dokumententypen**

Sind in der Liste der zu signierenden Daten bei der Erstellung einer Stapelsignatur unterschiedliche Dokumententypen vorhanden, so SOLL der Signaturproxy diese Daten so kennzeichnen, dass eine Unterscheidung der vorhandenen Dokumententypen des Stapels optisch leicht möglich ist. 🗵

#### **ID1-A\_4662 SigProxy: Bestätigungsmodus: Warten auf Freigabe ID1-A\_4662 SigProxy: Bestätigungsmodus: Warten auf Freigabe**

Wird der Signaturproxy im Bestätigungsmodus betrieben, so MUSS der Signaturproxy auf eine Freigabe des Signaturvorganges durch Anwender warten, bevor der Signaturauftrag an den Konnektor gesendet wird. Wird die Freigabe des Signaturvorganges über den Signaturproxy nicht während der konfigurierten Zeitspanne durch den Benutzer erteilt, so MUSS die der Signaturproxy die Signaturerzeugung abbrechen.

#### 

Der Signaturproxy MUSS im Bestätigungsmodus dem Benutzer vor Beginn des Signaturvorganges die Möglichkeit zum Abbruch des Vorganges bieten. ◀

#### ☑ TIP1-A\_5671 SigProxy: Abbruchmöglichkeit bei Stapelsignaturverarbeitung

Der Signaturproxy MUSS während der Stapelsignaturverarbeitung im Bestätigungsund Ansichtsmodus (Parameter TvMode=CONFIRMED oder TvMode=UNCONFIRMED) dem Benutzer die Möglichkeit zum Abbruch des Vorganges bieten.∕⊠

#### ☑ TIP1-A\_5680 SigProxy: Löschen von Anzeigen nach Zeitablauf

Anzeigen im Signaturproxy MÜSSEN nach einem konfigurierbaren Zeitablauf gelöscht werden. Nach jeder Benutzerinteraktion MUSS der Timer neu gestartet werden. Wertebereich für den Timer: 10-300 sec. Defaultwert 30s. Für unterschiedliche Ansichten KÖNNEN unterschiedliche Timer verwendet werden.

#### ▼ TIP1-A\_5681 SigProxy: Löschen von Anzeigen durch Benutzerinteraktion

Der Benutzer MUSS jede Anzeige durch eine Benutzerinteraktion löschen können. ☑



# **➣** TIP1-A\_4664 SigProxy: Ansichtsmodus: Allein die PIN-Eingabe am Kartenterminal ist maßgeblich

Im Ansichtsmodus ist allein die PIN-Eingabe am Kartenterminal maßgeblich für die Bestätigung des Signaturvorganges. Das zu signierende Dokument MUSS im Signaturproxy solange für den Benutzer einsehbar bleiben, bis der Signaturauftrag vom Konnektor beantwortet wurde oder bis der Timer abgelaufen ist. Entscheidend ist dabei, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt.

## **▼** TIP1-A\_4665 SigProxy: Ansichtsmodus: Muss darin verbleiben wenn alles anzeigbar

Wird der Signaturproxy im Ansichtsmodus betrieben und alle Kurztexte aus der Liste der zu signierenden Dokumente können in dem Signaturproxy ohne Benutzerinteraktion auf einen Blick angezeigt werden, dann MUSS der Signaturproxy im angeforderten Ansichtsmodus bis zum konfigurierbaren Löschzeitpunkt der Anzeige verbleiben. ⋖

# **▼** TIP1-A\_4666 SigProxy: Ansichtsmodus: Muss in Bestätigungsmodus umschalten wenn nicht alles anzeigbar

Passen nicht alle Kurztexte auf den Bildschirmbereich des Signaturproxy, so MUSS der Signaturproxy automatisch aus dem Ansichtsmodus in den Bestätigungsmodus umschalten. ◀

#### 

Nach der Signaturerzeugung MUSS der Signaturproxy im Bestätigungs- und Ansichtsmodus das Ergebnis der Signaturerzeugung anzeigen. Im Bestätigungs- und Ansichtsmodus MUSS im Fehlerfall eine Bestätigung des Fehlers durch den Benutzer erfolgen. Der Benutzer MUSS sich im Bestätigungsmodus über den Signaturproxy die erzeugte(n) Signatur(en) anzeigen lassen können.

#### 

Die Anzeige im Falle der Signaturprüfung MUSS folgende Inhalte umfassen:

- (a) die Daten, auf die sich die Signatur bezieht (Kurztext, welcher das signierte Dokument kennzeichnet),
- (b) den Inhalt des Zertifikates auf dem beruhend signiert wurde sowie den Inhalt in die Signatur eingefügter Attributzertifikate,
- (c) das Ergebnis der Signaturprüfung und Zertifikatsprüfung,
- (d) einen aussagekräftigen Hinweis darauf, ob einer der bei der Signaturprüfung identifizierten Algorithmen nicht durch den Signaturdienst unterstützt wird und aus diesem Grund die Signatur nicht geprüft werden kann,
- (e) die Signaturart (QES / nonQES),
- (f) im Fall einer Gegensignatur, die Kennzeichnung als Gegensignatur und den Verweis auf die gegensignierte Signatur,
- (g) den zur Prüfung der Signatur verwendeten Signaturzeitpunkt als Lokalzeit
- (h) und, sofern der Benutzer es wünscht (per Benutzerinteraktion):



(i) den Inhalt der signierten Daten (das signierte Dokument, signierte Signaturen, signierte Attributzertifikate, weitere signierte Eigenschaften), wobei binäre Dokumente nicht angezeigt werden.⊠

#### ▼ TIP1-A\_5405 SigProxy: Anzeige Kurztext bei Signaturprüfung

Der Signaturproxy MUSS im Bestätigungs- und Ansichtsmodus (Parameter TvMode=CONFIRMED oder TvMode=UNCONFIRMED) den vom Clientsystem übergebenen Kurztext (ShortTextClientsystem) zur Identifikation des Dokuments anzeigen.

Der Signaturproxy MUSS den in der Signatur enthaltenen Kurztext (ShortTextSignature) extrahieren. Ist der ShortTextSignature nicht gleich dem ShortTextClientsystem, MUSS er im Bestätigungs- und Ansichtsmodus (Parameter TvMode=CONFIRMED) oder TvMode=UNCONFIRMED) als Zusatzinformation angezeigt werden. 🖾

#### ☑ TIP1-A\_5690 SigProxy: Basisdienst Signaturdienst (nonQES und QES)

Der Signaturproxy MUSS Clientsystemen den Basisdienst Signaturdienst (nonQES und QES) anbieten.

Tabelle 3: TAB\_SIG\_197 Basisdienst Signaturdienst (nonQES und QES)

Name	SignatureService	
Version (KDV)	Siehe Anhang D in der Konnektorspezifikation (WSDL-Version)	
Namensraum	Siehe Anhang D in der Konnektorspezifikation	
Namensraum- Kürzel	SIG für Schema und SIGW für WSDL	
Operationen	Name	Kurzbeschreibung
	SignDocument	Dokument signieren
	VerifyDocument	Signatur verifizieren
WSDL	SignatureService.wsdl	
Schema	SignatureService.xsd	

 $\otimes$ 

#### 

Der Signaturproxy MUSS Clientsystemen die Basisanwendung Dienstverzeichnisdienst anbieten.

Tabelle 4: TAB SIG 846 Basisanwendung Dienstverzeichnisdienst

Name	SignaturproxyServiceDirectory
Version	Siehe Anhang D in der Konnektorspezifikation



Namensraum	Siehe Anhang D in der Konnektorspezifikation
Namensraum-Kürzel	CONN
Operationen	Lesen der vom Konnektor und Signaturproxy unterstützten Dienste
WSDL	Keine
Schema	ServiceDirectory.xsd

 $\otimes$ 

## **ID1-A\_5673 SigProxy: TUC\_SIG\_192 "Dokumentenvalidierung"**

Der Signaturproxy MUSS den technischen Use Case TUC\_SIG\_192 "Dokumentenvalidierung" umsetzen.

Tabelle 5: TAB\_SIG\_854 - TUC\_SIG\_192 "Dokumentenvalidierung"

Element	Beschreibung	
Name	TUC_SIG_192 "Dokumentenvalidierung"	
Beschreibung	Dieser TUC validiert Dokumente der Dokumentenformate XML, PDF/A, Text und TIFF.	
Auslöser	Aufruf durch Signaturdienst	
Vorbedingungen	Keine	
Eingangsdaten	<ul> <li>Zu validierendes Dokument.</li> <li>Formatangabe für das Dokument (Dokumentformat)</li> <li>Optional für XML-Dokumente:</li> <li>XML-Schema und ggf. weitere vom Hauptschema benutzte Schemata</li> </ul>	
Komponenten	Signaturproxy	
Ausgangsdaten	Keine	
Standardablauf	Validierung der Dokumente auf Typkonformität  Der Signaturproxy führt je nach Format des Dokuments eine der folgenden Prüfungen durch:	
	<ul> <li>A) XML-Dokumentvalidierung</li> <li>Im Fall eines XML-Dokuments prüft der Signaturproxy:         <ul> <li>Die XML-Wohlgeformtheit des Dokumentes</li> </ul> </li> <li>Falls ein XML-Schema übergeben wurde, validiert der Signaturproxy das XML-Schema selbst und prüft die Validität des XML-Dokuments in Bezug auf das XML-Schema.</li> </ul>	
	B) PDF/A-Dokumentvalidierung  Über das XMP-Element <pdfaid:part xmlns:pdfaid="http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/"> in den Metadaten des Dokuments wird die behauptete PDF/A Version</pdfaid:part>	



Element	Beschreibung	
bestimmt. Zu dieser PDF/A Version wird das Level B ohne w Einschränkungen geprüft (MUSS für PDF/A Version 1 und 2, PDF/A Version 3).		
	C) TIFF-Dokumentvalidierung	
	Der Signaturproxy prüft, ob das Dokument konform zu TIFF 6.0 [TIFF6], Part 1 Baseline TIFF ohne Einschränkungen ist.	
	D) Text-Dokumentvalidierung	
	Der Signaturproxy prüft die Konformität zum im Dokumentenformat vorgegebenen Character-Encoding.	
	Der Signaturproxy prüft, dass keine Werte im Dokument enthalten sind, die gemäß übergebenem Dokumentformat nicht definiert sind.	
	Für Binärdokumente findet keine Validierung statt.	
	Hinweis: Byte-order-marks (BOM) sind im Rahmen von UTF-8 kodierten Dokumenten gemäß UTF8 Standard ([RFC3629], Kapitel 6) erlaubt, aber nicht notwendigerweise im Dokument vorhanden.	
Nachbedingungen	Keine	
Varianten/Alternativen	Keine	
Fehlerfälle (→A) Fehlerfälle bei XML-Dokumentvalidierung		
	Wenn eines der übergebenen Schemata selbst nicht wohlgeformt oder invalide ist, wird Fehlercode 4026 gemeldet.	
	Wenn das XML-Dokument nicht wohlgeformt ist, wird Fehlercode 4022 gemeldet.	
	Das XML-Dokument ist nicht valide in Bezug auf das zur Validierung benutzte Schema: Fehlercode 4023.	
	(→B) Fehlerfälle bei PDF/A-Dokumentvalidierung	
	Bei fehlgeschlagener Validierung: Fehlercode 4024, Dokumentformat = PDF/A	
	(→C) Fehlerfälle bei TIFF-Dokumentvalidierung	
	Bei fehlgeschlagener Validierung: Fehlercode 4024, Dokumentformat = TIFF	
	(→D) Fehlerfälle bei Text-Dokumentvalidierung	
	Bei fehlgeschlagener Validierung: Fehlercode 4024, Dokumentformat = Text	
Nichtfunktionale Anforderungen	Keine	
Zugehörige Diagramme	Keine	

Tabelle 6: TAB\_SIG\_847 Fehlercodes TUC\_SIG\_192 "Dokumentenvalidierung"

Fehlercode	ErrorType	Severity	Fehlertext
Neben den Fehlercodes der aufgerufenen technischen Use Cases können folgende weitere Fehlercodes auftreten:			
4022	Security	Error	XML-Dokument nicht wohlgeformt



Fehlercode	ErrorType	Severity	Fehlertext
4023	Security	Error	XML-Dokument nicht valide in Bezug auf XML-Schema
4024	Security	Error	Formatvalidierung fehlgeschlagen ( <dokumentformat>) Der Parameter Dokumentformat kann die Werte XML, PDF/A, TIFF und Text annehmen.</dokumentformat>
4026	Security	Error	XML-Schema nicht valide

 $\otimes$ 

# **▼** TIP1-A\_5699 SigProxy: TUC\_SIG\_193 "Anzeigbarkeit des Dokuments prüfen und herstellen"

Der Signaturproxy MUSS den technischen Use Case TUC\_SIG\_193 "Anzeigbarkeit des Dokuments prüfen und herstellen" umsetzen.

Tabelle 7: TAB\_SIG\_856 - TUC\_SIG\_193 "Anzeigbarkeit des Dokuments prüfen und herstellen"

Element	Beschreibung		
Name	TUC_SIG_193 "Anzeigbarkeit des Dokuments prüfen und herstellen"		
Beschreibung	Dieser TUC prüft für die QES_DocFormate, ob der Dokumenteninhalt Signaturproxy vollständig angezeigt werden kann (d.h. ob es sich um ein QES_DF_BestView-Dokument handelt). Für XML-Dokumente wird im Falle eine übergebenen XSL-Stylesheets ein PDF für die Anzeige erstellt.		
Auslöser	Aufruf durch Signaturdienst		
Vorbedingungen	Keine		
Eingangsdaten	<ul> <li>Zu validierendes Dokument.</li> <li>Formatangabe für das Dokument (Dokumentformat)</li> <li>Optional für XML-Dokumente:</li> <li>XSL-Stylesheet und ggf. weitere vom Haupt-Stylesheet benutzte Stylesheets</li> </ul>		
Komponenten	Signaturproxy		
Ausgangsdaten	<ul> <li>Ergebnis, ob das Dokument als BestView = yes angezeigt werden kann.</li> <li>Prüfprotokoll (DocumentValidation)         Das Prüfprotokoll informiert im Fall BestView = no über den Grund, wieso nicht vollständig angezeigt werden kann. Die Ausprägung dieses internen Parameters erfolgt herstellerspezifisch. Das Prüfprotokoll wird dem Benutzer nicht angezeigt, sondern kann vom Benutzer lediglich für Debug-Zwecke abgespeichert werden.     </li> <li>Ergebnis der Transformation (XSLT / XSL-FO)</li> </ul>		
Standardablauf	Diese Prüfungen weisen nach, dass das konkrete Dokument zur Gruppe QES_DF_BestView gehört. Dabei werden neben den hier ausgewiesenen Prüfungen weitere Vorgaben bezüglich der einzelnen Dokumentformate in Anhang C getroffen.		



Element	Beschreibung
Element	A) XML-Dokumentprüfung und XSL-Transformation Die Konformität des XML-Dokuments zu DF_BV_Text wird geprüft. Ist diese Prüfung erfolgreich, kann das XML-Dokument vollständig angezeigt werden. Wenn ein XSL-Stylesheet übergeben wurde, führt der Signaturproxy die XSL-Transformation durch.  B) PDF/A-Dokumentprüfung Die Konformität des PDF/A-Dokument zu DF_BV_PDFA wird geprüft. Ist diese Prüfung erfolgreich, kann das PDF/A-Dokument vollständig angezeigt werden.  C) TIFF-Dokumentprüfung Die Konformität des TIFF-Dokuments zu DF_BV_TIFF wird geprüft. Ist diese Prüfung erfolgreich, kann das TIFF-Dokument vollständig angezeigt werden.  D) Text-Dokumentvalidierung
	Die Konformität des Text-Dokuments zu DF_BV_TEXT wird geprüft. Ist diese Prüfung erfolgreich, kann das Text-Dokument vollständig angezeigt werden.
Nachbedingungen	Keine
Varianten/Alternativen	Keine
Fehlerfälle	Bei der Dokumentenvalidierung protokolliert der TUC alle aufgetretenen Fehler im Rückgabewert DocumentValidation.  (→A) Fehlerfälle bei XML-Dokumentvalidierung und XSL- Transformation  Bei fehlgeschlagener Validierung: Fehlercode 4024, Dokumentformat = XML  Wenn die XSL-Transformation nicht durchgeführt werden konnte: Fehlercode 4195  (→B) Fehlerfälle bei PDF/A-Dokumentvalidierung  Bei fehlgeschlagener Validierung: Fehlercode 4024, Dokumentformat = PDF/A  (→C) Fehlerfälle bei TIFF-Dokumentvalidierung  Bei fehlgeschlagener Validierung: Fehlercode 4024, Dokumentformat = TIFF  (→D) Fehlerfälle bei Text-Dokumentvalidierung  Bei fehlgeschlagener Validierung: Fehlercode 4024, Dokumentformat = Text
Nichtfunktionale Anforderungen	Keine
Zugehörige	Keine



Element	Beschreibung
Diagramme	

Tabelle 8: TAB\_SIG\_857 Fehlercodes TUC\_SIG\_193 "Anzeigbarkeit des Dokuments prüfen und herstellen"

Fehlercode	ErrorType	Severity	Fehlertext	
Neben den Fehlercodes der aufgerufenen technischen Use Cases können folgende weitere Fehlercodes auftreten:				
4024	Security	Error	Formatvalidierung fehlgeschlagen ( <dokumentformat>) Der Parameter Dokumentformat kann die Werte XML, PDF/A, TIFF und Text annehmen.</dokumentformat>	
4195	Security	Error	Fehler bei XSL-Transformation	

(XI

#### 

Der Signaturproxy MUSS als Anzeigekomponente auf dem Arbeitsplatz des Benutzers einsetzbar sein.

Der Signaturproxy MUSS die folgenden Betriebssysteme (32- und 64-Bit-Varianten) in allen durch deren Hersteller gepflegten Versionen zum Zeitpunkt der Zulassung (Festlegung der Betriebssystemversionen wird im Rahmen der Zulassung getroffen) unterstützen:

- o Windows
- Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- Suse Linux Enterprise
- o Ubuntu Linux LTS
- o MAC OS X

Es MUSS eine Terminal-Server-Lösung unterstützt werden. 

✓

Für den Fall, dass die Lösung zur Unterstützung der geforderten Clientsysteme auf einer betriebssystemabstrahierenden Schicht aufsetzt (z.B. Java SE), liegt die Bereitstellung der abstrahierenden Schicht als Teil der Lösung in der Verantwortung des Herstellers. Es kann beispielsweise nicht davon ausgegangen werden, dass in den Arztpraxen eine bestimmte Java-Laufzeitumgebung (JRE) installiert ist.

Da der Signaturproxy eine optionale Komponente ist, kann die Ansichtsfunktion auch im Primärsystem umgesetzt werden.

Bei der hier vorgeschlagenen Lösung wird der Signaturproxy vom Primärsystem unter Angabe des vom Primärsystem vorgegebenen und verwalteten Listener-Port gestartet. Somit verwaltet das Primärsystem die Ports.



#### **IDIO** ■ TIP1-A\_5685 SigProxy: Softwareergonomie

Der Signaturproxy MUSS sich bei der Softwareergonomie nach der DIN EN ISO 9241 richten. ☒

#### 

Der Signaturproxy KANN SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) gemäß [MTOM] unterstützen.

Wenn der Signaturproxy MTOM unterstützt, MUSS MTOM per Konfiguration an und abschaltbar sein.

Wenn der Signaturproxy MTOM unterstützt, MUSS er, vergleichbar dem Einsatz des Attributs wsp:Optional="true" einer MTOM Serialization Policy Assertion [WS-MTOMPolicy], genau dann MTOM für die Antwortnachricht verwenden, wenn entweder

- die Aufrufnachricht eine application/xop+xml Nachricht ist
- oder der Accept HTTP header der Aufrufnachricht folgenden Wert hat: multipart/related; type=application/xop+xml

 $\otimes$ 



#### 4 Funktionsmerkmale

#### 4.1 Signaturdienst

### **IDIO** TIP1-A\_5684 SigProxy: SOAP-Faults melden

Der Signaturproxy MUSS Fehlermeldungen, die im Rahmen einer Operation auftreten, an das Client-System mittels gematik-SOAP-Faults melden. ☑

#### ☑ TIP1-A\_5691 SigProxy: Protokollierung spezifizierter Fehler

Der Signaturproxy MUSS spezifizierte Fehler protokollieren können.

#### 4.1.1 Operation SignDocument

#### ☑ TIP1-A\_5674 SigProxy: Operation SignDocument (nonQES und QES)

Der Signaturdienst des Signaturproxy MUSS an der Clientschnittstelle eine an [OASIS-DSS] angelehnte Operation SignDocument anbieten.

Tabelle 9: TAB\_SIG\_848 Operation SignDocument (nonQES und QES)

Name	SignDocument	
Beschreibung	Die Funktionalität der Methode ist identisch zu der Funktionalität von TAB_KON_065 aus der Konnektorspezifikation.	
Aufrufparameter	Die Parameter der Methode sind identisch mit den Parametern von TAB_KON_065 aus der Konnektorspezifikation.  Die Unterschiedliche Interpretation bestimmter Parameter wird nachfolgend erläutert.	
	Name	Beschreibung
		Legt das Verhalten des Signaturproxy für den SignRequest- Stapel fest.
		Erlaubte Werte:
		CONFIRMED (Bestätigungsmodus): Unter Nutzung des ShortText-Attributes aus den SIG:Document-Elementen werden die zu signierenden Dokumente im Signaturproxy angezeigt. Der Benutzer kann Dokumente durch Deselektion von der Signatur ausschließen und sich den Inhalt einzelner zu signierender Dokumente anzeigen lassen. Der Signaturvorgang wird erst nach einer Bestätigung durch den Benutzer im Signaturproxy gestartet.
		UNCONFIRMED (Ansichtsmodus): Im Vergleich zum Bestätigungsmodus wird nicht auf eine Bestätigung des Signaturvorgangs durch den Benutzer im Signaturproxy gewartet. Eine Deselektion einzelner zu signierender Dokumente durch den Benutzer ist nicht möglich.



	,
	NONE Keine Anzeige im Signaturproxy. Dieser Wert ist nur für nonQES erlaubt. Wenn der Parameter bei QES auf NONE gesetzt wird, gibt der Signaturproxy einen Fehler 4248 zurück.
	(siehe weitere Anzeige gemäß TIP1-A_4656: Anzeige verpflichtender Parameter bei Signaturerstellung).
SIG: JobNumber	Optional: Die Nummer des Jobs, unter der der nächste Signaturvorgang gestartet wird.
dss:Signature Type	Durch dieses in [OASIS-DSS] (Abschnitt 3.5.1) beschriebene Element kann der generelle Typ der zu erzeugenden Signaturen spezifiziert werden. Hierbei MÜSSEN folgende Signaturtypen unterstützt werden:
	XML-Signatur     Durch Übergabe der URI <u>urn:ietf:rfc:3275</u> wird die Erstellung von XML-Signaturen gemäß [RFC3275], [XMLDSig] angestoßen.     Das zu verwendende Profil ist XAdES-BES ([XAdES]).
	Die Rückgabe einer solchen Signatur erfolgt als ds:Signature-Element.
	CMS-Signatur     Durch Übergabe der URI <u>urn:ietf:rfc:5652</u> wird eine     CMS-Signatur gemäß [RFC5652] angestoßen. Das zu     verwendende Profil ist CAdES-BES ([CAdES]).     Die Signatur wird als dss:Base64Signature mit der     oben genannten URI als Type zurückgeliefert.
	S/MIME-Signatur     Durch Übergabe der URI <u>urn:ietf:rfc:5751</u> wird eine S/MIME-Signatur gemäß [RFC5751] angestoßen.
	Der Signaturtyp S/MIME-Signatur wird vom Signaturproxy ausschließlich für den TvMode=NONE unterstützt.
	Die CMS-Signatur der übergebenen MIME-Nachricht erfolgt konform der Vorgaben zur CMS-Signatur. Das Rückgabedokument ist eine MIME-Nachricht vom Typ "application/pkcs7-mime" mit einer CMS-Struktur vom Typ_SignedData.
	Ist das übergebene Dokument keine MIME-Nachricht, so wie der Fehler 4111 (Ungültiger Signaturtyp oder Signaturvariante) zurückgeliefert.
	PDF-Signatur  Durch Übergabe der URI <a href="http://uri.etsi.org/02778/3">http://uri.etsi.org/02778/3</a> wird die Erzeugung einer PAdES-Basic Signatur gemäß [PAdES-3]angestoßen, wobei das Dokument mit der integrierten Signatur als <a href="mailto:dss:Base64Signature">dss:Base64Signature</a> mit der oben genannten URI als Type zurückgeliefert wird.
	Handelt es sich beim übergebenen Dokument nicht um ein



		Base64Data-Element mit MIME-Type "application/pdf-a", so wird ein Fehler 4111 (Ungültiger Signaturtyp oder Signaturvariante) zurückgeliefert.
		Andere SignatureType-Angaben führen zu einer Fehlermeldung 4111 (Ungültiger Signaturtyp oder Signaturvariante).
		Die Signaturtypen "XML-Signatur, CMS-Signatur, PDF-Signatur, S/MIME-Signatur" DÜRFEN für QES der HBAx nur mit dem QES-Zertifikat erfolgen, für nonQES nur mit dem OSIG-Zertifikat der SM-B. In jedem diese Anforderung verletzenden Fall MUSS der Fehler 4058 (Aufruf nicht zulässig) zurückgeliefert werden.
		Fehlt dieses Element, so wird der Signaturtyp gemäß TAB_KON_583 – Default-Signaturverfahren aus der Konnektorspezifikation. aus dem Dokumententyp abgeleitet.
	SIG:ViewerInf o	Enthält Informationen zur Anzeigeaufbereitung in Form von Stylesheets.
		Für definierte XML-Formate gemäß DF_BV_XML DARF dieses optionale Element NICHT vorhanden sein. Das zur Anzeige zu verwendende Stylesheet wird hierbei vom Signaturproxy durch das erkannte Format des XML-Dokuments bestimmt.
ViewerInfo SIG:XsIStyleSheets		SIG:XsIStyleSheets
	SIG:XslStyles heets	Optionale Liste von XSL-Stylesheets zur Aufbereitung des XML-Dokuments für die Anzeige. Hierbei MUSS das Haupt-Stylesheet als erstes Element übergeben werden.
	SIG:XsIStyleSheets	COIIII:XslStylesheet
		AttachmentType
	XslStylesheet 🖃	ECONN:RefURI
	CONN:XslStyle sheet	Dieses Element enthält ein base64-codiertes Stylesheet im CONN: Data-Element und eine das Stylesheet identifizierende URI im CONN: Refuri-Element.
Rückgabe	TAB_KON_065 aus	e der Methode sind identisch mit den Rückgabewerten von sider Konnektorspezifikation. ne Interpretation bestimmter Rückgabewerte wird nachfolgend
	erläutert.	
	SIG:SignRespo nse	Für Dokumente, die vom Benutzer durch Deselektion von der Signaturerzeugung ausgeschlossen wurden, wird ebenfalls ein Element SignResponse zurückgegeben, wobei enthalten ist: kein SIG:OptionalOutputs, kein



		dss:SignatureObject, CONN:Status/CONN:Result = "Warning", CONN:Status/CONN:Error mit einem Fehlereintrag Fehlercode 4249.
Vorbedingunge n	Keine	
Nachbedingung en	Keine	

Der Ablauf der Operation SignDocument ist in Tabelle 10: TAB\_SIG\_849 Ablauf Operation SignDocument (nonQES und QES) beschrieben:

Tabelle 10: TAB\_SIG\_849 Ablauf Operation SignDocument (nonQES und QES)

Nr.	Aufruf Technischer Use Case oder Interne Operation	Beschreibung		
1.	checkArguments	Alle übergebenen Parameterwerte werden auf Konsistenz und Gültigkeit überprüft.		
		Treten hierbei Fehler auf, so bricht die Operation mit Fehler 4000 ab.		
2.	Aufruf der Operation GetResourceInformat	Es wird der Kartentyp beim Konnektor anhand des CardHandle abgefragt.		
	ion am Konnektor	Anhand des Kartentyps wird ermittelt, ob eine QES oder eine nonQES erzeugt werden soll.		
		Der Kartentyp wird weiter benötigt, um das richtige Zertifikat beim Konnektor abzufragen (siehe Tabellen TAB_KON_758 und TAB_KON_759 in der Konnektorspezifikation).		
		Tritt beim Lesen ein Fehler auf, bricht die Operation mit Fehlercode aus GetResourceInformation ab.		
Bei Tvl	Mode= Confirmed oder l	Jnconfirmed wird Schritte 3 ausgeführt		
3.	Aufruf der Operation     ReadCardCertificate     am Konnektor	Es wird das im Schritt 2 identifizierte Zertifikat beim Konnektor abgefragt, mit dem anschließend das Signieren erfolgt.		
		Tritt beim Lesen ein Fehler auf, bricht die Operation mit Fehlercode aus ReadCardCertificate ab.		
Wenn I	keine Jobnummer mit Si	gnDocument übergeben wurde, wird Schritt 4 ausgeführt		
4.	Aufruf der Operation GetJobNumber am	Ermittle Jobnummer für das Signieren, um sie beim Anzeigen des Dokumentes einblenden zu können.		
	Konnektor	Tritt beim Holen der Jobnummer ein Fehler auf, bricht die Operation mit Fehlercode aus GetJobNumber ab.		
	Für jedes Dokument wird Schritt 5. und bei einer angeforderten Gegensignatur Schritt 6. ausgeführt			
5.	Prüfung der	TUC_SIG_192 "Dokumentenvalidierung"		
	Typkonformität	Für jedes Dokument findet eine Prüfung der Konformität zum behaupteten Typ statt. Wenn hierbei ein Fehler auftritt, wird die Verarbeitung für das jeweilige Dokument abgebrochen. Für das Dokument wird eine SignResponse in SignDocumentResponse aufgenommen, mit CONN:Status/CONN:Result=Warning und dem Abbruchfehler unter		



Nr.	Aufruf Technischer Use Case oder Interne Operation	Beschreibung	
		CONN:Status/GERROR:Error/GERROR:Trace	
6.	Aufruf der Operation VerifyDocument am Konnektor	Die Prüfung der gegenzusignierenden Signaturen erfolgt durch den Aufruf von VerifyDocument mit dem gleichen Dokument. Die vom Konnektor erzeugten Elemente VerificationReport/IndividualReport werden unter SignResponse/OptionalOutputs/VerficationReports/IndividualReport in der Antwortnachricht eingebettet.	
Bei Tvľ	Mode= Confirmed oder U	Jnconfirmed werden Schritte 7 und 8 ausgeführt.	
	7 muss dabei für jedes [ ent dem Benutzer angez	Dokument erst dann ausgeführt werden, wenn das jeweilige zeigt wird.	
7.	Anzeige Aufbereiten	TUC_SIG_193 "Anzeigbarkeit des Dokuments prüfen und herstellen"	
		Das Anzeigen des Dokuments wird vorbereitet.	
8.	Nutzeranzeige	TUC_SIG_153 "Dokumentenliste im Signaturproxy anzeigen" Das Dokument wird angezeigt. Die Anzeige beinhaltet:  Dokument Jobnummer Zertifikat	
		<ul> <li>Prüfergebnis von Vorsignaturen bei Gegensignatur</li> <li>Für XML-Dateien, für die dem Signaturproxy keine XSL- Transformationsdatei zur Verfügung steht (keine wurde übergeben), zeigt der Signaturproxy unveränderte XML-Daten an, die zur Erhöhung der Lesbarkeit formatiert sein können.</li> </ul>	
9.	Aufruf der Operation SignDocument am	Der Signaturauftrag wird entsprechend der Bearbeitung durch den Benutzer an den Konnektor übergeben.	
	Konnektor	Stylesheets werden nicht an den Konnektor übermittelt. Schemata werden wie im Aufruf enthalten vom Signaturproxy an den Konnektor übermittelt.	
		Tritt bei der Prüfung ein Fehler auf, bricht die Operation mit Fehlercode aus SignDocument ab.	
Bei Tvľ	Bei TvMode= Confirmed oder Unconfirmed werden Schritte 10 und 11 ausgeführt.		
10	Fortschrittsanzeige	Getriggert durch die Fortschrittsevents des Konnektors wird dem User der Fortschritt des Signierens im Falle einer Stapelsignatur präsentiert.	
11.	Ergebnisanzeige	Das Ergebnis der Prüf- und Signaturschritte wird dem Nutzer präsentiert.	

## Tabelle 11: TAB\_SIG\_850 Übersicht Fehler Operation SignDocument (nonQES und QES)

Fehlercode	ErrorType	Severity	Fehlertext		
Neben den Fehlercodes der aufgerufenen Operationen können folgende weiteren Fehlercodes auftreten:					
4000	Technical	Error	Syntaxfehler		



Fehlercode	ErrorType	Severity	Fehlertext
4244	Technical	Error	Fehler beim Aufbereiten der Anzeige
4245	Technical	Error	Fehler bei der Anzeige
4248	Technical	Error	TvMode = NONE nicht erlaubt bei QES
4249	Technical	Warning	Dokument wurde deselektiert
4250	Technical	Error	Verbindung zum Konnektor ist gestört

Die zulässigen Zertifikate und Schlüssel für die nonQES sind in der Tabelle TAB\_KON\_758 Zertifikat und privater Schlüssel je Karte für Sign/VerifyDocument (nonQES) in der Konnektorspezifikation aufgeführt.

Die zulässigen Zertifikate und Schlüssel für die QES sind in der Tabelle TAB\_KON\_759 Zertifikat und privater Schlüssel je Karte für Sign/VerifyDocument (QES) in der Konnektorspezifikation aufgeführt. ⊠

#### 4.1.2 Operation VerifyDocument

#### **IP1-A\_5675 SigProxy: Operation VerifyDocument (nonQES und QES) IP1-A\_5675 SigProxy: Operation VerifyDocument (nonQES und QES)**

Der Signaturdienst des Signaturproxy MUSS an der Clientschnittstelle eine an [OASIS-DSS] angelehnte Operation VerifyDocument (nonQES und QES) anbieten.

Tabelle 12: TAB\_SIG\_851 Operation VerifyDocument (nonQES und QES)

Name	VerifyDocument			
Beschreibung	Die Funktionalität der Methode ist identisch zu der Funktionalität von TAB_KON_066 aus der Konnektorspezifikation.			
Aufrufparamet er	Die Parameter der Methode sind identisch mit den Parametern von TAB_KON_066 aus der Konnektorspezifikation.  Die unterschiedliche Interpretation bestimmter Parameter wird nachfolgend erläutert.			
	Name	Beschreibung		
	TvMode	Der optionale Parameter legt das Verhalten des Signaturproxy fest.		
		Erlaubter Wert für TvMode		
		UNCONFIRMED (Ansichtsmodus):		
		Dem Benutzer wird das Ergebnis der Signaturprüfung angezeigt. Der Benutzer kann sich den Inhalt des signierten Dokuments und des Zertifikats im Signaturproxy anzeigen lassen.		
NONE Keine Anzeige im Signaturp		NONE Keine Anzeige im Signaturproxy.		
		(siehe weitere Anzeige gemäß TIP1-A_4673 Anzeige verpflichtender Parameter bei Signaturprüfung und Beschreibung Parameter TvMode bei Operation SignDocument).  default: UNCONFIRMED		



dss:Schemas	ausschließlich für den TvMode=NONE unterstützt.  Durch das in [OASIS-DSS] (Abschnitt 2.8.5) definierte Element können eine Menge von XML-Schematas übergeben werden, die zur Validierung des übergebenen XML-Dokumentes verwendet werden können. Zur Struktur dieses Elements siehe Beschreibung des
	PKCS#1-Signatur     urn:ietf:rfc:3447  Die Prüfung von S/MIME-Signaturen wird vom Signaturproxy ausschließlich für den TyMode-NONE unterstützt.
	PDF-Signatur <a href="http://uri.etsi.org/02778/3">http://uri.etsi.org/02778/3</a>
	<ul><li>urn:ietf:rfc:5652</li><li>S/MIME-Signatur urn:ietf:rfc:5751</li></ul>
dss:Signature Object	Enthält die zu prüfende Signatur, wenn sie nicht im Dokument selbst eingebettet ist ([OASIS-DSS] Kapitel 4.1). Hierbei werden XML-Signaturen als ds:Signature Element und alle anderen Signaturen als dss:Base64Signature mit entsprechend gesetztem Type-Attribut (siehe SignatureType, Operationen SignDocument und ExternalAuthenticate) übergeben, wobei die nachfolgenden Werte unterstützt werden müssen:  • CMS-Signatur
SIG: Document	Enthält im Fall der Prüfung von detached oder enveloped Signaturen das zur Signatur gehörende bzw. das diese umschließende Dokument (siehe [OASIS-DSS] Section 2.4.2 und oben), das für die Darstellung ein ShortTextClientsystem-Attribut enthalten muss. Das ShortTextClientsystem-Attribut dient der Identifikation des jeweiligen Dokuments durch den Benutzer.

## Tabelle 13: TAB\_SIG\_852 Ablauf Operation VerifyDocument (nonQES und QES)

Nr.	Aufruf Technischer Use Case oder Interne Operation	Beschreibung
	interne operation	



Nr.	Aufruf Technischer Use Case oder Interne Operation	Beschreibung		
1.	Aufruf der Operation VerifyDocument am Konnektor	Es wird Das Document zur Prüfung an den Konnektor übertragen. Der optionale Parameter vr:ReturnVerificationReport wird auf allDetails gesetzt.		
3.	Anzeige Aufbereiten	URI und Hashwerte von eventuell übergebenen Schemata werden mit den korrespondierenden Werten in der Signatur verglichen und auf das Document angewendet.		
		Für XML-Dateien, für die dem Signaturproxy keine XSL- Transformationsdatei zur Verfügung steht (keine wurde übergeben), zeigt der Signaturproxy unveränderte XML-Daten an, die zur Erhöhung der Lesbarkeit formatiert sein können.		
		Die VerifyDocumentResponse des Konnektors wird zur Anzeige aufbereitet.		
4.	Nutzeranzeige	Das Ergebnis wird angezeigt.		

Tabelle 14: TAB\_SIG\_853 Übersicht Fehler Operation VerifyDocument (nonQES und QES)

Fehlercode	ErrorType	Severity	Fehlertext	
Neben den Fehlercodes der Operationen können folgende weiteren Fehlercodes auftreten:				
4246	Technical	Error	Fehler bei der Anzeige des Verifikationsergebnisses	
4250	Technical	Error	Verbindung zum Konnektor ist gestört	

 $\otimes$ 

#### 4.2 Dienstverzeichnisdienst

Der Dienstverzeichnisdienst des Signaturproxy ist identisch mit dem Dienstverzeichnisdienst des Konnektors bis auf die Anforderung TIP1-A\_4528 (vergl. Konnektorspezifikation), die im Folgenden für den Signaturproxy durch TIP1-A\_5676 ersetzt wird.

Die Endpunkte der Basisdienste werden in WSDL spezifiziert. Diese Endpunkte und weitere konnektormodellspezifische Informationen werden dem Clientsystem in Form eines Dienstverzeichnisdienstes gesammelt angeboten.

Der prinzipielle Ablauf sieht dabei folgendermaßen aus:

Der Signaturproxy ruft beim Initialisieren des Systems mit HTTP-GET die vordefinierte URL: https://<ANLW\_LAN\_IP\_ADDRESS oder

MGM\_KONN\_HOSTNAME>/connector.sds oder http://<ANLW\_LAN\_IP\_ADDRESS oder MGM\_KONN\_HOSTNAME>/connector.sds des Konnektors auf.

Der Konnektor stellt die Liste der Dienste, der Versionen und die Endpunkte der Dienste in einem XML-Dokument zusammen (vergl. Kapitel 4.1.3.1 in der Konnektorspezifikation).



Der Signaturproxy ersetzt in der vom Konnektor empfangenen Datei connector.sds die Einträge der von ihm angebotenen Dienste entsprechend. Die so erstellte Liste der Dienste wird als Antwort an das Clientsystem übergeben, wenn das Clientsystem initialisiert und die Liste vom Signaturproxy abgeholt wird.

Das Clientsystem prüft, ob die gewünschten Dienste und Versionen unterstützt werden und merkt sich die Endpunkte der Dienste für die späteren Aufrufe. Danach kann das Clientsystem diese Dienstendpunkte nach Bedarf aufrufen.

#### **IDITION STATE OF ST**

Der Signaturproxy MUSS den Dienstverzeichnisdienst anbieten. Der Dienstverzeichnisdienst MUSS veröffentlichen auf:

http://localhost:HTTP PORT/connector.sds oder

https://localhost:HTTPS\_PORT/connector.sds. **☒** 

Bei HTTP\_PORT und HTTPS\_PORT handelt es sich um Konfigurationswerte, die bei der Installation oder gemäß TIP1-A\_5679 beim Starten des Signaturproxy gesetzt werden können.

Da auf dem Clientsystem noch andere Anwendungen laufen und der Signaturproxy nicht privilegiert im user-Kontext laufen kann, kann die Verwendung von Standard-Ports nicht verlangt werden.

#### 4.3 Betriebsaspekte

#### 4.3.1 Protokollierung

Die Häufigkeit und der Inhalt der protokollierten Informationen sind herstellerspezifisch.

#### 

Der Signaturproxy DARF medizinische Daten NICHT in die Protokolldateien schreiben.

Personenbezogene Daten und ICCSN DÜRFEN NICHT in Protokolleinträgen gespeichert werden, es sei denn, sie sind zur Analyse von (Sicherheits-)Vorfällen erforderlich. ☑

#### **IDIO** TIP1-A\_5678 SigProxy: Keine Protokollierung vertraulicher Daten

Der Signaturproxy DARF vertrauliche Daten, wie Dokumente und Kurztexte, NICHT in die Protokolldateien schreiben. ☑

#### 4.3.2 Terminal-Server-Umgebungen

In Terminal-Server-Umgebungen müssen viele Instanzen des Signaturproxy parallel in unterschiedlichem User-/Arbeitsplatz-Kontext laufen können und durch Clientsystem explizit angesprochen werden können. Diese Ansprache erfolgt durch dedizierte Ports.



Um dem Clientsystem die Zuordnung dieser Ports zu ermöglichen gilt folgende Anforderung:

#### 

Der Signaturproxy SOLL es dem Clientsystem ermöglichen, eine Instanz des Signaturproxy mit einem spezifischen User-Kontext und Listener-Port zu starten. ☑

Mit Terminal-Server-Umgebungen sind solche Umgebungen gemeint, in denen an jedem Arbeitsplatz nur ein Thin-Client läuft, welcher die Anzeige von einem Server (Terminal-Server) übernimmt und Eingaben an diesen Terminal-Server weiterleitet (z.B RDP-Protokoll). Auf dem Server läuft dann für jeden Arbeitsplatz eine Sitzung mit einem spezifischen User-Kontext. Das Primärsystem läuft auch auf dem Terminal-Server.

Das Konzept geht davon aus, dass der Signaturproxy innerhalb dieser Sitzung auf dem Terminal-Server läuft und nicht auf dem Thin-Client. Somit kann das Primärsystem den Signaturproxy auf Localhost ansprechen.

Für den Signaturproxy wird mit der Anforderung gefordert, dass der Signaturproxy durch einen Systemaufruf im Kontext einer Sitzung mit User-Kontext gestartet werden kann und dass in diesem Systemaufruf die Listener-Ports (SOAP und CEPT) festgelegt werden.

Von der SOLL-Anforderung darf abgewichen werden, wenn durch einen anderen Mechanismus für das Primärsystem eine korrekte Zuordnung von Port zum Arbeitsplatz möglich ist.



## **Anhang A – Verzeichnisse**

### A1 – Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
CMS	Card Management System, Kartenmanagementsystem
CSS	Cascading Stylesheet
HTML	Hypertext Markup Language
ID	Identifier
JRE	Java Runtime Envirnonment
LE	Leistungserbringer
МТОМ	Message Transmission Optimization Mechanism
NAT	Network Adress Translation
PAT	Port Address Translation
PIN	Personal Identification Number, persönliche Identifikationsnummer
QES	Qualifizierte Elektronische Signatur / Qualified Electronic Signature
SAK	Signaturanwendungskomponente
TLS	Transport Layer Security
TUC	Technischer Use Case
WSDL	WebService Description Language
XML	Extensible Markup Language
xTV	Extended Trusted Viewer

#### A2 - Glossar

Begriff	Erläuterung
Funktionsmerkmal	Der Begriff beschreibt eine Funktion oder auch einzelne, eine logische Einheit bildende Teilfunktionen der TI im Rahmen der funktionalen Zerlegung des Systems.

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.



### A3 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schnittstellen des Signaturproxy	8
Abbildung 2: Anwendungsfälle für den Signaturproxy	10
Abbildung 3: Ablauf der Operation sign_Document	11
Abbildung 4: Ablauf der Operation verify_Document	12

#### A4 - Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: TAB_SIG_131 - TUC_SIG_153 "Dokumentenliste im Signaturproxy anzeigen"16
Tabelle 2: TAB_SIG_589 Übersicht Fehlercodes für "Dokumentenliste im Signaturproxy anzeigen"18
Tabelle 3: TAB_SIG_197 Basisdienst Signaturdienst (nonQES und QES)22
Tabelle 4: TAB_SIG_846 Basisanwendung Dienstverzeichnisdienst
Tabelle 5: TAB_SIG_854 - TUC_SIG_192 "Dokumentenvalidierung"23
Tabelle 6: TAB_SIG_847 Fehlercodes TUC_SIG_192 "Dokumentenvalidierung"24
Tabelle 7: TAB_SIG_856 - TUC_SIG_193 "Anzeigbarkeit des Dokuments prüfen und herstellen"25
Tabelle 8: TAB_SIG_857 Fehlercodes TUC_SIG_193 "Anzeigbarkeit des Dokuments prüfen und herstellen"27
Tabelle 9: TAB_SIG_848 Operation SignDocument (nonQES und QES)29
Tabelle 10: TAB_SIG_849 Ablauf Operation SignDocument (nonQES und QES)32
Tabelle 11: TAB_SIG_850 Übersicht Fehler Operation SignDocument (nonQES und QES)
Tabelle 12: TAB_SIG_851 Operation VerifyDocument (nonQES und QES)34
Tabelle 13: TAB_SIG_852 Ablauf Operation VerifyDocument (nonQES und QES)35
Tabelle 14: TAB_SIG_853 Übersicht Fehler Operation VerifyDocument (nonQES und QES)
Tabelle 15: TAB_SIG_779 "Profilierung der Signaturformate"43
Tabelle 16: TAB_SIG_801 "Zu unterstützende XSL-FO-Objects und -Properties"44
Tabelle 17 - TAB_SIG_855 Fehlercodes des Signaturproxy51

#### A5 – Referenzierte Dokumente

#### A5.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und



Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemGlossar]	gematik: Glossar der TI
[gemSpec_Kon]	Gematik: Spezifikation Konnektor

#### **A5.2 – Weitere Dokumente**

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[XAdES]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Technical Specication XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). ETSI Technical Specication TS 101 903, Version 1.4.2, 2010
[XAdES Baseline Profile]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructure (ESI); XAdES Baseline Profile; ETSI Technical Specification TS 103 171, Version 2.1.1, 2012-03
[CAdES]	ETSI: <i>Electronic Signature Formats</i> , Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Technical Specification, ETSI TS 101 733 V2.2.1, 2008-07, via <a href="http://www.etsi.org">http://www.etsi.org</a>
[CAdES Baseline Profile]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructure (ESI); CAdES Baseline Profile; ETSI Technical Specification TS 103 173, Version 2.2.1, (2013-04)
[PAdES Baseline Profile]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructure (ESI); PAdES Baseline Profile; ETSI Technical Specification TS 103 172, Version 2.2.2, (2013-04)
[PAdES-1]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 1: PAdES Overview – a framework document for PAdES, ETSI TS 102 778-1 V1.1.1, Technical Specification, 2009
[PAdES-3]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced – PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles, ETSI TS 102 778-3 V1.1.2, Technical Specification, 2009
[PAdES-4]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 4: PAdES Long Term – PAdES-LTV Profile, ETSI TS 102 778-4 V1.1.2, Technical Specification, 2009
[XSL]	W3C Recommendation (05.12.2006): Extensible Stylesheet language (XSL) Version1.1 <a href="http://www.w3.org/TR/2006/REC-xsl11-20061205/">http://www.w3.org/TR/2006/REC-xsl11-20061205/</a>



[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[XSLT]	W3C Recommendation (23 January 2007)
	XSL Transformations (XSLT) Version 2.0
	http://www.w3.org/TR/2007/REC-xslt20-20070123/
[PDF/A-2]	ISO 19005-2:2011 – Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2)
[MTOM]	W3C Member Submission 05 April 2006
	SOAP 1.1 Binding for MTOM 1.0
	https://www.w3.org/Submission/soap11mtom10/
[WS-	W3C Member Submission 18 November 2007
MTOMPolicy]	MTOM Serialization Policy Assertion 1.1



### Anhang B - Profilierung der Signatur- und Verschlüsselungsformate (normativ)

### **B1 – Profilierung der Signaturformate**

Tabelle 15: TAB\_SIG\_779 "Profilierung der Signaturformate"

Aspekt (QES/nonQES)	Festlegung (XML-Signatur/CMS-Signatur/PDF-Signatur)
Zertifikatsreferenz (QES und nonQES)	XML-Signatur  Bei der Signaturerstellung ist das XML-Element SigningCertificate gemäß den Vorgaben aus XAdES Kapitel 7.2.2 "The SigningCertificate element" anzulegen. Bei der Signaturprüfung ist es gemäß XAdES Kapitel G.2.2.5 "Verification technical rules" [XAdES] zu prüfen. Grundsätzlich sind auch Signaturen zu prüfen, die keine Zertifikatsreferenz enthalten. Das Prüfergebnis muss dann widerspiegeln, dass diese Sicherheitsfunktion nicht enthalten war.  CMS-Signatur  Bei der Signaturerstellung ist das Attribut signing certificate reference gemäß CAdES Kapitel 5.7.3 "Signing Certificate Reference Attributes" [CAdES] anzulegen. Bei der Signaturprüfung ist es gemäß CAdES Kapitel 5.6.3 "Message signature verification process" [CAdES] zu prüfen. Grundsätzlich sind auch Signaturen zu prüfen, die keine Zertifikatsreferenz enthalten. Das Prüfergebnis muss dann widerspiegeln, dass diese Sicherheitsfunktion nicht enthalten war.  PDF-Signatur  Bei der Signaturerstellung ist das Attribut signing certificate reference gemäß den Vorgaben aus PAdES Kapitel 4.4.3 "Signing Certificate Reference Attribute" anzulegen. Bei der Signaturprüfung ist es gemäß PAdES Kapitel 4.6.1 "Signing Certificate Reference Validation" zu prüfen. Grundsätzlich sind auch Signaturen zu prüfen, die keine Zertifikatsreferenz enthalten. Das
	Prüfergebnis muss dann widerspiegeln, dass diese Sicherheitsfunktion nicht enthalten war.
Parallelsignatur (QES und nonQES)	XML-Signatur  Parallele Signaturen werden durch je ein ds:signature-Element pro Signatur abgebildet. Für die Signaturvariante "eveloping" werden parallele Signaturen nicht angeboten.  CMS-Signatur:  Parallele Signaturen werden durch je einen SignerInfo-Container pro Signatur realisiert.  PDF-Signatur:  Parallele Signaturen werden nicht angeboten.
Dokumentexkludierende	XML-Signatur



Aspekt (QES/nonQES)	Festlegung (XML-Signatur/CMS-Signatur/PDF-Signatur)
Gegensignatur (QES und nonQES)	Die Implementierung erfolgt mittels Countersignature gemäß [XAdES], Kapitel 7.2.4. Jede vorhandene Parallel-Signatur wird gegensigniert.
	CMS-Signatur:
	Die Implementierung erfolgt mittels der Countersignature gemäß CMS-Spezifikation [RFC5652]. Jede vorhandene Parallel-Signatur wird gegensigniert.
	PDF-Signatur:
	Dokumentexkludierende Gegensignaturen werden nicht angeboten.
Dokumentinkludierende	XML-Signatur
Gegensignatur (QES und nonQES)	Wird als Enveloping XML-Signatur auf dem Gesamtdokument ausgeführt.
	CMS-Signatur:
	Dokumentinkludierende Gegensignaturen ist durch Signatur des gesamten SignedData Container zu realisieren.
	PDF-Signatur:
	Dokumentinkludierende Gegensignaturen sind gemäß [PAdES-1], Kapitel 4.4 PDF serial signatures, zu realisieren.

# B2 – Profilierung der Transformation von XML-Dokumenten für die Anzeige

Funktional zu unterstützende XSL-FO-Objects und -Properties aus dem [XSL]-Standard.

Tabelle 16: TAB\_SIG\_801 "Zu unterstützende XSL-FO-Objects und -Properties"

Kapitel	Formatting Object bzw. Property
§6.4.2	root
§6.4.3	declarations
§6.4.4	color-profile
§6.4.5	page-sequence
§6.4.6	layout-master-set
§6.4.7	page-sequence-master
§6.4.8	single-page-master-reference
§6.4.9	repeatable-page-master-reference
§6.4.10	repeatable-page-master-alternatives
§6.4.11	conditional-page-master-reference
§6.4.12	simple-page-master
§6.4.14	region-body
§6.4.15	region-before
§6.4.16	region-after
§6.4.17	region-start
§6.4.18	region-end
§6.4.19	flow
§6.4.20	static-content



Kapitel	Formatting Object bzw. Property
§6.4.21	title
§6.5.2	block
§6.5.3	block-container
§6.6.2	bidi-override
§6.6.3	character
§6.6.5	external-graphic
§6.6.6	instream-foreign-object
§6.6.7	inline
§6.6.9	leader
§6.6.10	page-number
§6.7.3	table
§6.7.4	table-column
§6.7.6	table-header
§6.7.7	table-footer
§6.7.8	table-body
§6.7.9	table-row
§6.7.10	table-cell
§6.8.2	list-block
§6.8.3	list-item
§6.8.4	list-item-body
§6.8.5	list-item-label
§6.9.2	basic-link
§6.11.1	bookmark-tree
§6.12.4	footnote-body
§6.13.4	wrapper
§6.13.5	marker
§6.13.6	retrieve-marker
§7.6.1	absolute-position
§7.6.2	top
§7.6.3	right
§7.6.4	bottom
§7.6.5	left
§7.8.2	background-color
§7.8.3	background-image
§7.8.4	background-repeat
§7.8.7	border-before-color
§7.8.8	border-before-style
§7.8.9	border-before-width
§7.8.10	border-after-color
§7.8.11	border-after-style
§7.8.12	border-after-width
§7.8.13	border-start-color
§7.8.14	border-start-style
§7.8.15	border-start-width
§7.8.16	border-end-color

Stand: 21.04.2017



Kapitel	Formatting Object bzw. Property
§7.8.17	border-end-style
§7.8.18	border-end-width
§7.8.19	border-top-color
§7.8.20	border-top-style
§7.8.21	border-top-width
§7.8.22	border-bottom-color
§7.8.23	border-bottom-style
§7.8.24	border-bottom-width
§7.8.25	border-left-color
§7.8.26	border-left-style
§7.8.27	border-left-width
§7.8.28	border-right-color
§7.8.29	border-right-style
§7.8.30	border-right-width
§7.8.31	padding-before
§7.8.32	padding-after
§7.8.33	padding-start
§7.8.34	padding-end
§7.8.35	padding-top
§7.8.36	padding-bottom
§7.8.37	padding-left
§7.8.38	padding-right
§7.9.4	font-size
§7.9.7	font-style
§7.10.1	country
§7.10.2	language
§7.10.3	script
§7.10.4	hyphenate
§7.10.5	hyphenation-character
§7.10.6	hyphenation-push-character-count
§7.10.7	hyphenation-remain-character-count
§7.11.1	margin-top
§7.11.2	margin-bottom
§7.11.3	margin-left
§7.11.4	margin-right
§7.11.7	start-indent
§7.11.8	end-indent
§7.14.1	alignment-adjust
§7.14.2	alignment-baseline
§7.14.3	baseline-shift
§7.14.5	dominant-baseline
§7.15.3	block-progression-dimension
§7.15.4	content-height
§7.15.5	content-width
§7.15.6	height



Kapitel	Formatting Object bzw. Property			
§7.15.7	inline-progression-dimension			
§7.15.8	max-height			
§7.15.9	max-width			
§7.15.10	min-height			
§7.15.11	min-width			
§7.15.12	scaling			
§7.15.14	width			
§7.16.2	hyphenation-ladder-count			
§7.16.3	last-line-end-indent			
§7.16.4	line-height			
§7.16.5	line-height-shift-adjustment			
§7.16.7	linefeed-treatment			
§7.16.11	text-indent			
§7.16.12	white-space-collapse			
§7.17.1	character			
§7.17.2	letter-spacing			
§7.17.4	text-decoration			
§7.17.6	text-transform			
§7.17.8	word-spacing			
§7.18.1	color			
§7.20.1	break-after			
§7.20.2	break-before			
§7.20.6	orphans			
§7.20.7	widows			
§7.21.2	overflow			
§7.21.3	reference-orientation			
§7.21.4	span			
§7.22.2	leader-pattern			
§7.22.3	leader-pattern-width			
§7.22.4	leader-length			
§7.22.5	rule-style			
§7.22.6	rule-thickness			
§7.23.6	external-destination			
§7.23.8	internal-destination			
§7.25.1	marker-class-name			
§7.25.3	retrieve-class-name			
§7.53.4	retrieve-position			
§7.25.5	retrieve-boundary			
§7.26.1	format			
§7.26.2	grouping-separator			
§7.26.3	grouping-size			
§7.26.4	letter-value			
§7.27.1	blank-or-not-blank			
§7.27.2	7.27.2 column-count			
§7.27.3 column-gap				



Kapitel	Formatting Object bzw. Property			
§7.27.4	extent			
§7.27.5	flow-name			
§7.27.6	force-page-count			
§7.27.7	initial-page-number			
§7.27.8	master-name			
§7.27.9	master-reference			
§7.27.10	maximum-repeats			
§7.27.12	odd-or-even			
§7.27.14				
§7.27.16	precedence			
§7.27.17	region-name			
§7.28.5	border-separation			
§7.28.8	column-number			
§7.28.9	column-width			
§7.28.11	ends-row			
§7.28.12	number-columns-repeated			
§7.28.13	number-columns-spanned			
§7.28.14	number-rows-spanned			
§7.28.15	starts-row			
§7.28.17	table-omit-footer-at-break			
§7.28.18	table-omit-header-at-break			
§7.30.11	provisional-label-separation			
§7.30.12	provisional-distance-between-starts			
§7.30.13	ref-id			
§7.30.16	src			
§7.31.2	background-position			
§7.31.3	border			
§7.31.4	border-bottom			
§7.31.5	border-color			
§7.31.6	border-left			
§7.31.7	border-right			
§7.31.8	border-style			
§7.31.9	border-spacing			
§7.31.10	border-top			
§7.31.11	border-width			
§7.31.14	margin			
§7.31.15	padding			
§7.31.16	page-break-after			
§7.31.17	page-break-before			
§7.31.18	page-break-inside			
§7.31.20	position			
§7.31.23	white-space			
§7.31.24	xml:lang			
§5.10.1	floor			
§5.10.1	ceiling			



Kapitel	Formatting Object bzw. Property		
§5.10.1	round		
§5.10.1	min		
§5.10.1	max		
§5.10.1	abs		
§5.10.2	rgb		
§5.10.2	rgb-icc		
§5.10.2	system-color		
§5.10.4	inherited-property-value		
§5.10.4	label-end		
§5.10.4	body-start		
§5.10.4	from-parent		
§5.10.4	from-nearest-specified-value		
§5.10.4	from-table-column		
§5.10.4	proportional-column-width		



## Anhang C - QES-Dokumentenformate und -Signaturrichtlinien (normativ)

#### C1 – Dokumentenformat DF\_BV\_PDFA

DF\_BV\_PDFA, das Dokumentenformat für die vollständige Anzeige von PDF-Dokumenten im Signaturproxy, ist definiert als PDF/A-2b [PDF/A-2] mit den nachfolgenden Einschränkungen:

- das Dokument enthält keine transparenten Elemente
- das Dokument bettet keine weiteren PDF-Dokumente ein
- das Dokument enthält keine JPEG 2000 Elemente
- das Dokument enthält keine Ebenen

#### C2 – Dokumentenformat DF\_BV\_TIFF

DF\_BV\_TIFF, das Dokumentenformat für die vollständige Anzeige von TIFF-Dokumenten im Signaturproxy, ist definiert als TIFF 6.0: Part 1 Baseline TIFF [TIFF6] mit den nachfolgenden Einschränkungen:

- das Dokument enthält keine eingebetteten Unterdateien
- das Dokument enthält keine optionalen Felder

Seite 50 von 51



## **Anhang D - Fehlercodes**

Tabelle 17 - TAB\_SIG\_855 Fehlercodes des Signaturproxy

Fehlercode	ErrorType	Severity	Fehlertext
4122	Security	Error	Fehler bei Anzeige im Signaturproxy
4022	Security	Error	XML-Dokument nicht wohlgeformt
4023	Security	Error	XML-Dokument nicht valide in Bezug auf XML- Schema
4024	Security	Error	Formatvalidierung fehlgeschlagen ( <dokumentformat>)</dokumentformat>
			Der Parameter Dokumentformat kann die Werte XML, PDF/A, TIFF und Text annehmen.
4026	Security	Error	XML-Schema nicht valide
4195	Security	Error	Fehler bei XSL-Transformation
4000	Technical	Error	Syntaxfehler
4244	Technical	Error	Fehler beim Aufbereiten der Anzeige
4245	Technical	Error	Fehler bei der Anzeige
4246	Technical	Error	Fehler bei der Anzeige des Verifikationsergebnisses
4248	Technical	Error	TvMode = NONE nicht erlaubt bei QES