v100 · dsr1.co.kr

DSR·DTI 계산기 사용 설명서

주택담보대출·전세자금대출 상담에서 고객의 소득과 기존 대출을 넣고, 스트레스 DSR·LTV·금액 상한을 한 번에 따져 최대 가능 대출금액을 확인하는 방법을 설명합니다.

대상: 대출 상담사 기준일: 2026-11-07 제작: 이승표

목차

- 시작하기
- 화면 구성
- 고객 소득 입력
- 기존 대출 입력
- 주택구입자금
- 주담대(자담)
- 전세자금대출
- 결과 읽는 법
- 결과 공유·인쇄
- 은행금리비교
- 정책자금 · 규정집
- 상담 순서 예시
- 자주 묻는 질문

01 시작하기

여는 방법

- 휴대폰·PC 브라우저에서 **dsr1.co.kr** 로 접속합니다.
- 휴대폰에서는 브라우저 메뉴의 **홈 화면에 추가**(앱 설치)를 하면 앱처럼 바로 열 수 있습니다. 새 버전이 나오면 앱을 다시 열 때 자동으로 바뀝니다.
- 삼성 인터넷에서 열었다면 `크롬에서 열기` 로 넘어가도 입력한 내용이 그대로 유지됩니다.

처음 화면

1. 시작 화면이 뜨면 오른쪽 아래 깜빡이는 `시작하기 ▶`를 누릅니다.
2. 공지사항이 있으면 팝업으로 보입니다. `확인`을 누르면 닫히고, `다시 보지 않기`를 누르면 같은 공지는 다시 뜨지 않습니다.
3. 입력칸은 비어 있는 상태로 시작합니다. 대출기간만 30년이 기본으로 들어가 있습니다.

02 화면 구성



화면 모형의 숫자는 예시입니다.

머리글 버튼

버튼	하는 일
사용법	이 사용 설명서(PDF)를 내려받습니다.
오류 신고	궁금한 점·요청사항·오류를 보냅니다. 이름·연락처를 남기면 답변을 받을 수 있습니다.
초기화	입력한 내용을 모두 지우고 새 상담을 시작합니다.
⚙	규제 설정·공지 수정. **관리자 기기에서만** 보입니다.

메뉴 탭

앞의 세 탭은 계산 탭이고, 뒤의 세 탭은 참고 페이지입니다. 휴대폰에서 탭 줄 오른쪽에 ▶가 보이면 메뉴가 더 있으니 옆으로 밀어 보세요.

탭	언제 쓰나
주택구입자금	집을 사기 위한 주택담보대출
주담대(자담)	이미 가진 집을 담보로 받는 생활안정자금·전세퇴거자금
전세자금대출	전세보증금 대출 (SGI·HUG 보증)
은행금리비교	6개 은행의 주담대·전세대출 금리 비교
정책자금	주택도시기금 구입·전세 8개 상품 자격 확인
규정집	지역 구분·LTV·DSR·소액임차보증금 등 규정 정리

입력은 탭끼리 공유됩니다. 고객명, 소득, 기존 대출은 한 번만 넣으면 세 계산 탭에 모두 적용됩니다. 탭을 바꿔 가며 상품별 한도를 비교할 수 있습니다.

03 고객 소득 입력

상담 정보

고객명과 **생년월일**을 넣습니다. 생년월일은 숫자 8자리(예: `19900315`)만 넣으면 자동으로 `1990-03-15` 형태가 되고, 옆에 만 나이가 표시됩니다. 상담일은 머리글에 오늘 날짜로 자동 표시됩니다.

소득 유형 3가지

유형	넣는 값	계산 방법
증빙소득 근로·사업	본인 연소득 (만원)	입력한 금액 그대로
인정소득 건보료·국민연금	3개월 평균 월 납부액 (원, 본인 부담분)	월 납부액 ÷ 환산율 × 12개월, 둘 다 넣으면 큰 쪽 × **95%**
신고소득 카드사용액 등	연간 카드사용액 (만원)	카드사용액 ÷ 40.9% × **90%**, 상한 5,000만원

```
인정소득 = max(국민연금 월액 ÷ 9.5%, 건강보험료 월액 ÷ 3.595%) × 12 × 95%
```

```
신고소득 = min(연간 카드사용액 ÷ 40.9% × 90%, 5,000만원)
```

인정·신고소득을 고르면 연소득 칸이 자동으로 채워지고, 계산 과정이 바로 아래에 표시됩니다. 신고소득은 본인 소득이 없거나 부부합산 소득이 2,400만원 이하일 때 씁니다.

배우자 소득 합산

배우자 소득 합산에 금액을 넣고 **배우자 소득 유형**(증빙·인정·신고)을 고릅니다. 합산 규칙은 다음과 같습니다.

본인 + 배우자	합산 결과
증빙 + 증빙	제한 없이 합산
인정·신고소득이 하나라도 포함	합계 최대 5,000만원
인정 + 인정	합산 불가, 본인 소득만 적용

배우자 생년월일 칸은 배우자가 증빙소득일 때만 나타납니다(장래 예상소득 계산용).

나이에 따른 장래 예상소득

젊은 근로자는 앞으로 소득이 늘어날 것을 감안해 DSR 계산 소득을 높여 줄 수 있습니다. **주택구입자금 탭에서만** 반영됩니다.

- 조건: 1년 이상 근로자(증빙소득) · 무주택(처분조건부 1주택 포함) · 만 20~34세 · 대출기간 10년 이상
- **본인 DSR 반영**, **배우자 DSR 반영**을 따로 체크합니다. 체크하지 않으면 반영되지 않습니다.
- 만 나이와 대출기간 구간(10~15년 / 15~20년 / 20~30년 미만 / 30년 이상)에 맞는 증가율이 표에서 자동으로 골라집니다.
- 은행마다 요율이 다를 때는 **증가율 직접 입력**을 체크하고 본인·배우자 증가율을 넣습니다.

> **30~34세는 은행별 적용 요율이 다릅니다.** 이 구간은 증가율을 직접 넣는 것을 권합니다.

04 기존 대출 입력

`+ 기존 대출 추가`를 누르고 종류, 잔액(마이너스통장은 한도), 실제 금리, 잔여기간을 넣습니다. 대출마다 DSR에 반영되는 연 원리금이 바로 아래 표시됩니다. 지울 때는 오른쪽 `×`를 누릅니다.

대출 종류	DSR 연 원리금 계산
주택담보대출	실제 상환방식(원리금균등·원금균등)·잔여기간으로 계산
신용대출 · 마이너스통장	원금(한도) ÷ 5년 + 이자
전세자금대출 · 예적금담보대출	이자만
기타담보대출 (비주택) · 보증서담보대출	원금 ÷ 10년 + 이자
오피스텔담보대출 · 유가증권담보대출	원금 ÷ 8년 + 이자
중도금·이주비대출	원금 ÷ 25년 + 이자
할부·리스·카드론	잔여 개월 수로 원리금균등 계산

DTI에서는 주택담보대출을 뺀 기존 기타부채 이자를 기타부채 추정금리(현재 5.58%)로 계산합니다. 신규 전세자금대출은 실제 금리로 계산합니다.

05 주택구입자금

집을 사기 위한 주택담보대출 한도를 계산합니다.

입력 순서

1. **지역 (LTV)**: 수도권 · 규제지역 · 지방 중 담보 주택이 있는 곳
2. **주택 보유**: 무주택·처분조건부 1주택(6개월 내 기존 주택 처분) 또는 다주택(추가 구입)
3. 해당하면 체크: **생애최초 주택구입**, **서민·실수요자**, **규제 예외 단지**
4. **주택가격 (KB시세)**, **대출 희망금액**, **금리(실제 적용금리)**, **대출기간**
5. **금리유형**(변동 · 혼합 · 5년 주기형)과 **상환방식**(원리금균등 · 원금균등)

LTV (현재 설정값)

구분	규제지역	수도권	지방
무주택 · 처분조건부 1주택	**40%**	**70%**	**70%**
생애최초	**70%**	**70%**	**80%**
서민·실수요자	**60%**	**70%**	**70%**
다주택 (추가 구입)	**0%**	**0%**	**60%**

서민·실수요자는 체크하면 요건(무주택 · 주택가격 8억 이하 · 부부합산 소득 9천만원 이하)을 자동으로 확인해 ✓/✕로 알려 줍니다. 무주택 여부는 상담자가 확인해야 합니다.

금액 상한 (수도권·규제지역)

주택가격	최대 한도
15억원 이하	**6**억원
15억원 초과 ~ 25억원 이하	**4**억원
25억원 초과	**2**억원

지방은 금액 상한이 없습니다.

스트레스 금리와 대출기간

금리유형	수도권·규제지역	지방
변동금리	**+3.0%p**	**+0.75%p**
혼합형	**+2.4%p**	**+0.6%p**
5년 주기형	**+1.2%p**	**+0.3%p**

스트레스 금리는 DSR 한도 계산에만 쓰이고 실제 이자에는 붙지 않습니다. 대출기간은 수도권·규제지역이 최대 30년, 지방이 최대 40년입니다.

> **규제 예외 단지(경과규정)**: 규제 전에 입주자모집공고가 난 단지 등은 체크하면 금액 상한이 풀리고, 규제 전 LTV와 스트레스 금리, 최대 40년 만기가 적용됩니다. 예외 인정 여부는 은행에 확인하세요.

06 주담대(자담)

이미 가진 집을 담보로 집을 사는 것 외의 용도로 받는 주담대입니다.

1. **지역**: 수도권 · 강남·서초·송파·용산 · 그 외 규제지역 · 지방
2. **주택 보유**: 1주택(본인·배우자) 또는 다주택(LTV −10%p)
3. **자금 용도**: 가계일반자금(생활안정자금) 또는 전세퇴거자금(세입자 보증금 반환)
4. **2025.6.27 이전 조건**: 주택을 6.27 이전에 샀고, 내보내는 세입자도 6.27 이전에 들어왔다면 둘 다 체크합니다. 둘 다 해당하면 1억 초과 한도와 6.27 이전 LTV가 적용됩니다.
5. 주택가격(KB시세), 이 주택의 기존 담보대출(유지할 선순위), 대출 희망금액, 금리, 기간, 금리유형, 상환방식

전세퇴거자금의 퇴거 방식

- **후속세입자 있음**: 보증금 차액만 필요합니다. 내보내는 세입자·후속세입자 보증금을 넣습니다.
- **후속세입자 없음**: 보증금 전액이 필요합니다.
- **본인 입주**: 실제 필요한 자금을 계산합니다. 입주 전 내 자금 마련 방법(전세 거주 · 집 매도 · 집 전세 놓기)과 보유자금을 넣습니다. 전입 필수, 2년 거주 요건이 붙습니다.

> **수도권·규제지역 생활안정자금**은 물건당 최대 1억원입니다(6.27 이전 조건 충족 시 예외).

07 전세자금대출

1. **전세 주택 지역**: 수도권·규제지역 또는 지방
2. **주택 보유**: 무주택 · 1주택(본인·배우자) · 본인·배우자 무주택 세대원 유주택 · 다주택
3. **보증기관**: SGI(최대 5억) 또는 HUG(최대 4억, 증빙소득만)
4. **전세보증금, 대출 희망금액, 금리, 대출기간**

주택 보유	DSR	한도
무주택	미적용 (DTI만)	보증기관 한도
1주택 · 수도권·규제지역 전세	적용 (40%)	최대 2억원
1주택 · 지방 전세	미적용 (DTI만)	보증기관 한도
본인·배우자 무주택 · 세대원 유주택	적용 (40%)	최대 5억원
다주택	전세자금대출 불가	

- 전세대출은 만기일시상환이므로 DSR·DTI 모두 **연 이자만** 반영합니다.
- DSR 적용 시 실제 금리 + 스트레스 1.5%p로 이자를 계산합니다.
- DTI 한도는 지역과 관계없이 40%입니다.

HF(주택금융공사) 보증은 HF 규정을 따르므로 이 계산식과 맞지 않습니다.

08 결과 읽는 법

입력할 때마다 아래 **상담 결과 보고서**가 바로 다시 계산됩니다. 휴대폰에서는 화면 맨 아래 줄에 스트레스 DSR과 최대 가능금액이 항상 보입니다.

최대 가능 대출금액

세 가지 기준으로 각각 금액을 구하고, 그중 **가장 작은 금액**이 최대 가능금액입니다. 보고서는 어떤 기준이 한도를 정했는지 알려 줍니다.

LTV
주택가격 × LTV

금액 상한
6억 · 4억 · 2억

스트레스 DSR
소득 대비 원리금

→ 최소값

최대 가능금액

스트레스 DSR 상태

40% 이하
1·2금융권 기준 이내

40% 초과 ~ **50%**
1금융권 초과 · 2금융권 이내

50% 초과
1·2금융권 모두 초과

희망 대출금액이 최대 가능금액을 넘으면 보고서에 경고가 표시됩니다.

보고서 구성

순서	내용
요약	스트레스 DSR · LTV 막대, 한 문장 요약 (DSR 몇 %, 1·2금융권 최대 금액, 한도 결정 요인)
1 상담 조건	연소득, 지역, 주택가격, 대출 조건
2 최대 가능 대출금액	LTV · 금액 상한 · DSR 기준별 금액 비교
3 스트레스 DSR 산정	기존 대출별·신규 대출 연 원리금 내역
4 월 상환 예정표	실제 금리 기준 월 상환액

> **참고용입니다.** 결과는 입력한 정보로 낸 예상치이며, 금융기관의 실제 심사 기준과 소득 인정 방식에 따라 달라질 수 있습니다.

09 결과 공유 · 인쇄

화면 아래 `카톡공유` 나 `결과 공유` 를 누르면 다음 메뉴가 열립니다.

버튼	하는 일
`PDF 저장`	보고서를 A4 한 장 PDF로 만듭니다. 휴대폰에서는 공유 창이 떠서 카톡 등으로 파일을 보낼 수 있습니다.
`크롬에서 열기`	삼성 인터넷 등에서 PDF 공유가 안 될 때 크롬으로 넘어갑니다. 입력 내용은 유지됩니다.
`카톡으로 공유`	계산기 링크를 카카오톡으로 보냅니다.
`결과 인쇄`	PC에서 보고서를 인쇄합니다.

PDF 공유가 실패하면 오류 내용과 기기별 안내가 표시됩니다.

10 은행금리비교

- 위쪽에서 **주택담보대출 / 전세자금대출**을 고릅니다.
- **오늘의 기준금리**: 금융채 등 기준금리는 평일 저녁 자동으로 갱신됩니다.
- **금리유형별 한눈에 보기**: 은행별 실질적용금리 표입니다. 유형을 누르면 아래 상세 내용이 그 유형으로 바뀝니다.

- **은행별 우대금리**: 항목을 체크하면 최대우대적용 금리까지 적용된 금리가 계산됩니다. 분홍색 항목은 주의할 조건입니다.
- **내 조건으로 월 상환액 비교**: 대출금액·기간·상환방식을 넣으면 은행별 월 상환액이 나옵니다.

```
실질적용금리 = 기준금리 + 가산금리 − 우대금리 합계
```

금리는 상담사가 확인해 입력한 값입니다. 실제 금리는 신용점수·소득·담보·우대 조건 충족 여부에 따라 달라집니다. ✎ 금리 입력 은 관리자만 쓸 수 있습니다.

왼쪽 위 ‹ 돌아가기 로 계산기로 돌아갑니다.

11 정책자금 · 규정집

정책자금 자격 체크

주택도시기금 구입·전세자금 8개 상품의 자격을 한 번에 확인합니다. 다음 순서로 넣으면 상품별로 가능 여부가 표시됩니다.

1. 자금 용도 (주택 구입 / 전세)
2. 가구 조건: 만 나이, 미성년 자녀 수, 혼인 상태, 주택 보유, 세대주, 2년 내 출산·입양, 생애최초 등
3. 소득·자산: 본인·배우자 연소득, 부부 합산 순자산, 기존 대출 연 원리금
4. 구입할 주택: 지역, 주택 평가액 또는 임차보증금, 전용면적, 대출기간

규정집

지역 구분, 주택구입자금, 주담대(자담), 전세자금대출, 소액임차보증금(방공제), DSR 공통·경과규정, 시행 연혁, 출처 탭으로 나뉘어 있습니다. 상담 중 근거를 확인하거나 고객에게 설명할 때 씁니다. 규제지역 지정은 수시로 바뀌므로 상담 전에 국토교통부 고시로 확인하세요.

12 상담 순서 예시

서울(규제지역) 아파트를 사려는 무주택 맞벌이 부부 상담을 예로 듭니다.

1. 초기화 를 눌러 이전 상담 내용을 지웁니다.
2. 고객명, 생년월일 **19930512** 입력 → 만 나이 확인
3. 소득 유형 **증빙소득**, 본인 연소득 **5,500**만원, 배우자 소득 합산 **4,000**만원(증빙)
4. 기존 대출: 신용대출 **3,000**만원 · 금리 **5.5**%, 할부 잔여 **24**개월

5 **주택구입자금** 탭 → 지역 **규제지역**, 주택 보유 **무주택**, 주택가격 **90,000**만원, 희망금액 **36,000**만원, 금리 **4.0**%, 30년, 혼합형, 원리금균등

6 보고서에서 한도를 정한 기준이 LTV인지, 금액 상한인지, DSR인지 확인합니다.

7 DSR이 한도를 정했다면 장래 예상소득 체크, 금리유형을 주기형으로 바꾸기, 기존 신용대출 상환 등을 바꿔 보며 한도 변화를 비교합니다.

8 `PDF 저장`으로 고객에게 보고서를 보냅니다.

위 숫자는 설명용 예시입니다. 서민·실수요자 요건은 주택가격 8억 이하라서 이 예시에서는 충족되지 않습니다.

13 자주 묻는 질문

결과가 "소득 입력 필요"로만 나옵니다.

연소득이 0이면 DSR을 계산할 수 없습니다. 인정·신고소득은 납부액이나 카드사용액을 넣어야 연소득이 채워집니다.

장래 예상소득을 체크했는데 반영되지 않습니다.

체크박스 아래 사유가 표시됩니다. 주택구입자금 탭인지, 만 20~34세인지, 증빙소득인지, 대출기간이 10년 이상인지, 다주택이 아닌지 확인하세요.

배우자 소득을 넣었는데 합계가 줄었습니다.

인정·신고소득이 포함되면 합계가 5,000만원으로 제한되고, 인정+인정은 배우자 소득을 합산하지 않습니다. 합산 소득 상자에 적용된 규칙이 표시됩니다.

새 버전이 안 보입니다.

앱을 완전히 닫았다가 다시 열면 새 버전이 적용됩니다. 화면 아래 제작자 표시 옆에서 버전(현재 v100)을 확인할 수 있습니다.

오류를 발견했습니다.

머리글의 `오류 신고`로 입력값과 함께 알려 주세요. 연락처를 남기면 확인 후 답변드립니다.

LTV·DSR·상한 등 수치는 2026-11-07 규제 설정값 기준이며, 관리자가 규제 설정을 바꾸면 계산기에 바로 반영됩니다. 제작: 이승표 (splee4649@gmail.com)