

## Procédure Installation et Configuration d'un Contrôleur de Domaine AD DS

### Suivi des révisions

|  Réviseur |  Date |  Remarques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Louis Dumont-Dero...                                                                       | En cours ▾ 02/03/2026                                                                  |                                                                                             |
| Louis Dumont-Dero...                                                                       | Approuvé ▾ 02/03/2026                                                                  |                                                                                             |

### Sommaire:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Prérequis                  | 2 |
| 2. Configuration réseau       | 2 |
| 3. Renommer le serveur        | 3 |
| 4. Installation du rôle AD DS | 3 |
| 5. Zone DNS                   | 8 |
| 6. Zone de recherche inversée | 9 |

## 1. Prérequis

- Windows Server 2022 installé.
  - Adresse IP **statique** configurée.
  - Le serveur a un nom d'hôte significatif (ex. **W2022-DC-LDD**).
  - Le **DNS** (ex: **127.0.0.1**).
  - Compte local **Administrateur**.
- 

## 2. Configuration réseau

1. Ouvrir :  
Paramètres > Réseau et Internet > Modifier les options d'adaptateur.
2. Bouton droit sur la carte réseau → **Propriétés**  
→ Sélectionner **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**.
3. Définir :
  - IP : **172.17.13.95**
  - Masque : **255.255.0.0**
  - Passerelle : **X**
  - DNS : **127.0.0.1**

### 3. Renommer le serveur

Son nouveau nom : W2022-DC-LDD

Redémarrage obligatoire après le renommage.

### 4. Installation du rôle AD DS

Aller dans **Gérer, Ajouter des Rôles ou des fonctionnalités**

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

- ☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**  
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.
- ☐ **Installation des services Bureau à distance**  
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

**Choix du Serveur :**


Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

- ☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
- ☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

| Filtre : <input type="text"/> |              |                                        |  |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|--|
| Nom                           | Adresse IP   | Système d'exploitation                 |  |
| W2022-DC-LDD                  | 172.17.13.95 | Microsoft Windows Server 2022 Standard |  |
|                               |              |                                        |  |

1 ordinateur(s) trouvé(s)

**Choix des Rôles a installer :****Installation en cours :**

Afficher la progression de l'installation




Démarrage de l'installation

**Gestion de stratégie de groupe****Outils d'administration de serveur distant****Outils d'administration de rôles****Outils AD DS et AD LDS****Module Active Directory pour Windows PowerShell****Outils AD DS****Centre d'administration Active Directory****Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS****Services AD DS**

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

A la fin de l'installation du rôle, cet icône nous indique qu'on doit encore le promouvoir.



Choisir l'opération de déploiement et indiquer le nom de domaine racine :



Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

Ce message d'avertissement est normal.

Options DNS

SERVEUR CIBLE  
W2022-DC-LDD

 Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... [Afficher plus](#) 

Configuration de déploie...  
Options du contrôleur de...  
**Options DNS**  
Options supplémentaires

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

Vérification du nom de domaine :

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE  
W2022-DC-LDD

Configuration de déploie...  
Options du contrôleur de...  
Options DNS  
**Options supplémentaires**  
Chemins d'accès  
Examiner les options

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.  
Le nom de domaine NetBIOS :

Voici le résumé en version Powershell

```
#
# Script Windows PowerShell pour le déploiement d'AD DS
#

Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest `
-CreateDnsDelegation:$false `
-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
-DomainMode "WinThreshold" `
-DomainName "dumontderobert.local" `
-DomainNetbiosName "DUMONTDEROBERT" `
-ForestMode "WinThreshold" `
-InstallDns:$true `
-LogPath "C:\Windows\NTDS" `
-NoRebootOnCompletion:$false `
-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
-Force:$true
```

La vérification de la cohérence :

Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE  
W2022-DC-LDD

Configuration de déploie...  
Options du contrôleur de...  
Options DNS  
Options supplémentaires  
Chemins d'accès  
Examiner les options  
**Vérification de la configur...**  
Installation  
Résultats

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... [Afficher plus](#) ✕

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

⬆ Voir les résultats

⚠ Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous

A la fin de l'installation, le serveur redémarre pour appliquer les modifications, on peut maintenant se connecter grâce au nom de domaine "**mondomaine.local\administrateur**"

## 5. Zone DNS

Il faut maintenant rajouter une zone de recherche inversée

### Type de zone

Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.



Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

- ☒ Zone principale  
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ☐ Zone secondaire  
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ☐ Zone de stub  
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.
- ☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

### Étendue de la zone de réplication de Active Directory

Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.



Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : dumontderobert.local
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : dumontderobert.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : dumontderobert.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :



**Nom de la zone de recherche inversée**

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

En créant un hôte, on voit qu'il va se créer dans la zone de recherche inversée.

**Nom de la zone de recherche inversée**

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Propriétés de : PC-TEST ? X de la zone.

Hôte local (A) Sécurité

Hôte (utilisez le domaine parent si ce champ est vide) :

PC-TEST

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

PC-TEST.dumontderobert.local

Adresse IP :

172.17.13.55

☒ Mettre à jour l'enregistrement de pointeur (PTR) associé

Entrez l'ID : la zone. Par crée la zone

**Mise à niveau dynamique**

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Propriétés de : 172.17.13.55 ? X e à jour de lès qu'une

Pointeur (PTR) Sécurité

Adresse IP de l'hôte :

172.17.13.55

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

55.13.17.172.in-addr.arpa

Nom de l'hôte :

PC-TEST.dumontderobert.local. Parcourir...

s mises à jour acceptées par

cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.