

计算机网络实验报告



- 1. 实验心得体会如有雷同,雷同各方当次实验心得体会成绩均以0分计。
- 2. 在规定时间内未上交实验报告的,不得以其他方式补交,当次心得体会成绩按0分计。
- 3. 报告文件以 PDF 文件格式提交。

本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

院系		班 级	
学号	22336057		实验名称:链路聚合
学生	丁晓琪		

- 一. 本人承担的工作
- 实验 6-5 中, 完成 PC2 的相关操作
- 实验思考中,参与完成配置
- 二. 遇到的困难及解决方法
- 问题: 在用 wireshark 观察传输速率时容易卡住和记录刷新滞后(由于传输文件较大)解决: 用任务管理器也可以观察传输速率
- 问题:在实验思考中尝试配置使得两个端口负载均衡失败 未解决:尝试更换多种模式 src-dst-mac, src-mac, src-ip...都没有成功,经过查询资料,也有可能是聚合端口 LACP 和手工模式的不同导致的,但是没有找到锐捷交换机上能配置这两种模式的命令
- 问题:配置共享文件时,出现访问地址错误,拒绝连接,限制登录等错误 解决:在访问端输入的访问地址要正确,要打开共享文件中的共享属性和允许访客 无密码登录
- 三. 体会与总结

定义 交换机多个特性相同的端口物理连接并绑定为一个逻辑端口,多条链路聚合成一条物理链路



计算机网络实验报告

$\overline{}$			
作用	在各端口负载分担,增大链路带宽,相互冗余备份,提高可靠性		
聚合	静态聚合		
方式			
分类	二层聚合口,三层聚合口		
二层	interface gigabitethernet 0/23		
聚合	port-group 1 !将F0/23加入聚合组1 interface gigabitethernet 0/24		
口配	port-group 1 !F0/24加入聚合组1		
置	Ruijie# show aggregateport 1 summary		
配置	● 模式说明: 源 MAC 地址流量平衡是根据报文的源 MAC 地址把报文分配到 AP 的各个成员链路		
流量	中。不同源 MAC 地址的报文,其转发的成员链路不同,而相同源 MAC 地址的报文,则向同一个成员链路转发。		
分配	目的 MAC 地址流量平衡是根据报文的目的 MAC 地址把报文分配到 AP 的各个成员链路中。相同目的 MAC 地址的报文从同一个成员链路转发,不同目的 MAC 地址的报文		
模式	则从不同的成员链路转发。		
	源 IP 地址或目的 IP 地址流量平衡是根据报文源 IP 地址或目的 IP 地址进行流量分配。不同源 IP 地址或目的 IP 地址的报文通过不同的成员链路转发,相同源 IP 地址或目的		
	IP 地址的报文则通过相同的成员链路转发。该流量平衡模式用于三层报文,如果在此流量		
	平衡模式下收到二层报文,则自动根据二层报文的源 MAC 地址或目的 MAC 地址进行流		
	量平衡。		
	源 IP 地址+目的 IP 地址流量平衡是根据报文源 IP 地址和目的 IP 地址进行流量分		
1	啊 还没看来被拉工用于三百段女 加重互的没看不下的第三百段女 III 日初电影—		
	配。该流量平衡模式用于三层报文,如果在此流量平衡模式下收到二层报文,则自动根据二 层报文的 MAC 地址进行流量平衡。具有不同的源 IP 地址十目的 IP 地址的报文可能被分		
	配。该流量平衡模式用于三层报文,如果在此流量平衡模式下收到二层报文,则目动根据二层报文的 MAC 地址进行流量平衡。具有不同的源 IP 地址十目的 IP 地址的报文可能被分配到同一个 AP 的成员链路中。		



计算机网络实验报告

Ruijie(config)# aggregateport load-balance {dst-mac |src-mac | src-dst-mac | dst-ip | sr ip | src-dst-ip }

dst-mac: 根据输入报文的目的 MAC 地址进:

流量分配。

src-mac: 根据输入报文的源 MAC 地址进行》

量分配。

src-dst-ip:根据源 IP 与目的 IP 进行流量分

配。

dst-ip: 根据输入报文的目的 IP 地址进行流量

分配。

src-ip: 根据输入报文的源 IP 地址进行流量分

配。

src-dst-mac: 根据源 MAC 与目的 MAC 进行流量分配

限制

条件

使用端口聚合的限制条件如下:

- (1) AP 成员端口的端口速率必须一致。
- (2) 二层端口只能加入二层 AP,三层端口只能加入三层 AP;包含成员端口的 AP 端口不允许改变二层/三层属性。
 - (3) AP 不能设置端口安全功能。
 - (4) 若端口加入 AP,则端口的属性将被 AP 的属性所取代。
 - (5) 若端口从 AP 中删除,则端口的属性将恢复为其加人 AP 前的属性。

【交报告】

上传报告: 助教

说明:上传文件名: 小组号_学号_姓名_XX 实验.pdf