SEMANTICA OPERACIONAL Formas de comunicación entre las rutinas

- Una Unidad de Programa (función, procedimiento, subprograma....)
- Formadas por un conjunto de sentencias que representan acción abstracta.
- A nivel de diseño permiten definir una operación creada por el usuario a semejanza de las operaciones primarias integradas en el lenguaje
- Entonces, permiten ampliar a los lenguajes, dan modularidad, claridad y buen diseño.
- Los subprogramas son el ejemplo más usual y útil presente desde los primeros lenguajes ensambladores con una llamada explícita y luego retornan a algún punto de la ejecución (responden al esquema call/return)

- Formas de Subprogramas
 - Procedimientos
 - Funciones

Semánticamente distintos.....

Formas de Subprogramas

Procedimientos

- En su concepción más simple, un procedimiento es una construcción que permite dar nombre a un conjunto de sentencias y declaraciones asociadas que se usarán para resolver un subproblema dado.
- Usando procedimientos la solución de código es más corta, comprensible y fácilmente modificable.
- Permiten al programador definir y crear nuevas acciones agrupando sentencias.
- Pueden no recibir ni devolver ningún valor.
- Los resultados los produce en variables no locales o en parámetros que cambian su valor.

Formas de Subprogramas

Funciones

- Mientras que un procedimiento ejecuta un grupo de sentencias, una función además devuelve un valor al punto donde se llamó.
- El valor que recibe la función se usa para calcular el valor total de la expresión y devolver algún valor.
- Permite al programador crear nuevas operaciones.
- Similar a las funciones matemáticas ya que hacen algo y luego devuelven un valor y no producen efectos colaterales.
- Se las invoca dentro de expresiones y lo que produce reemplaza a la invocación dentro de la expresión.
- Siempre deben retornar un valor.

Conclusiones:

- Cuando se diseña un subprograma el programador se concentra en el cómo trabaja dicho subprograma.
- Cuando se usa el subprograma se ignorará el cómo y se concentra en qué permite hacer. La implementación permanece oculta.
- Con una sola definición se pueden crear muchas activaciones. La definición de un subprograma es un patrón para crear activaciones durante la ejecución.
- Un subprograma es la implementación de una acción abstracta y su invocación representa el uso de dicha abstracción.
- Codificar un subprograma es como si hubiéramos incorporado una nueva sentencia a nuestro lenguaje.

- Si las unidades utilizan variables locales no hay problema
- Si las variables no son locales hay 2 formas:
 - A través del acceso al <u>ambiente no local</u> (entonces hay variables que no son locales, puede llevar a más errores)
 - 2. A través del uso de <u>parámetros</u> (es la forma mejor y más clara)


- 1) A través del acceso al ambiente no local
 - Ambiente no local implícito
 - Es automático
 - Utilizando regla de alcance dinámico
 - Utilizando regla de alcance estático

Ambiente común explícito

- Se definen áreas comunes de código
- El programador debe especificar que comparte
- Cada lenguaje tiene su forma de realizarlo
- Ej: uso de paquetes PAKAGE (TDA) de ADA, variables externas en PL/1, cláusula COMMON en PASCAL, etc.)

```
Procedure Main;
  var x,z,n: integer;
  Procedure A1()
      var m: integer;
      Begin
      m:=3; x:=x+m+1; z:=z+1+n;
      end;
                                          Que valores
  Procedure A2()
                                          resultarán?
       var x, z: integer;
                                          todos usan x z n
                                          Main llama A2(),
       Procedure A3();
                                         A2() llama a A3(),
          var z, n: integer;
                                         A3() llama a A1(),
          begin
          n:=3; z:= x + n; A1();
          end;
      begin
      x:= 1; z:= x + n; A3();
      end;
  begin
  x:=2; z:=1; n:=4; A2();
```

end.



2) Pasaje de Parámetros

- Parámetro Real (Argumento): Es un valor u otra entidad utilizada para pasar a un procedimiento o función.
 - Están en la parte de la invocación
- Parámetro Formal (Parámetro): es una variable utilizada para recibir valores de entrada en una rutina, subrutina etc.
 - Se ponen en la parte de la declaración

El pasaje de parámetros es mejor, ya que el uso intensivo de accesos al ambiente no local puede provocar alguna pérdida de control y que las variables terminan siendo visibles donde no es necesario y llevar a errores.

¿Qué **otras ventajas** tienen el uso de parámetros respecto a la forma de compartir accediendo al ambiente no local?

Ventajas del Pasaje de Parámetros

- Da distintas posibilidades de compartir cosas (que veremos más adelante)
- Permite enviar distintos parámetros en distintas invocaciones a las rutinas
- Más flexibilidad, se pueden transferir más datos y de diferente tipo en cada llamada
- Permite compartir en forma más abstracta, solo especificamos el nombre a argumentos y parámetros) y el tipo de cada cosa que se comparta
- Nos adecuamos a las reglas de los lenguajes

Ventajas del Pasaje de Parámetros

- Proporciona ventajas en protección: el uso intensivo de accesos al ambiente no local decrementa la seguridad y legibilidad de las soluciones ya que las variables terminan siendo visibles aun donde no es necesario o donde no debería.
- Proporciona ventajas en legilibilidad: Permite al programador encontrar más fácilmente los errores. Transformo en rutinas o funciones a los que les paso valores, es más fácil depurar y encontrar errores y no chequear cada repetición en el código.
- Esto le da modificabilidad, si hay errores uno se focaliza en qué cosas estoy compartiendo, que argumentos y parámetros estoy utilizando y su tipo.

una buena cualidad de un programador es minimizar el acceso a datos no locales !!

Parámetros formales en declaración

```
Program Alcance(output);

FUNCTION suma (a:integer; b:integer): integer;
begin
suma:= a + b;
end;
begin
writeln('La suma es:', suma( 7, 3));
end.
```

Parámetros reales en invocación

¿Los parámetros formales son variables locales?

¿Qué datos pueden ser los parámetros reales?

• ¿Los parámetros formales son variables locales? Si, Un parámetro formal es una variable local a su entorno.

Se declara con una sintaxis particular al lenguaje, y sirve para intercambiar información entre la función que hace la llamada y la función que la recibe.

• ¿Qué datos pueden ser los parámetros reales? Un parámetro real puede ser un valor, entidad, expresión, y otros que pueden ser locales, no locales o globales, y que se especifican en la llamada a una función dentro de la unidad llamante.

Lo importante es que depende de cada lenguaje y hay que conocerlos

Evaluación de los parámetros reales y ligadura con los parámetros formales

Evaluación:

En general antes de la invocación primero se evalúan los parámetros reales, y luego se hace la ligadura. Se verifica que todo está bien antes de transferir el control a la unidad llamada.

Ligadura:

- Posicional: Se corresponden con la posición que ocupan en la lista de parámetros. Van en el mismo orden
- Palabra clave o nombre: Se corresponden con el nombre por lo tanto pueden estar colocados en distinto orden en la lista de parámetros.

 Evaluación de los parámetros reales y ligadura con los parámetros formales

Ejemplo:

en Phyton light llamo con ligadura por nombre

```
P(y => 4; x => z);
Procedure P (x: IN integer, y: IN float)
llamo P(4,Z) y recibe P(Z,4)
```

 Desventaja, cuando invocas hay que conocer el nombre de los parámetros formales para poder hacer la asignación. Esto puede llevar a cometer errores.

Evaluación de los parámetros reales y ligadura con los parámetros formales


- Cada lenguaje es distinto y hay que conocerlos para evitar errores.
 - En Ada pueden mezclarse ambos métodos.
 - En C++, Ada, Python, JavaScript, los parámetros formales pueden tener valores por defecto, no es necesario listarlos todos en la invocación.
 - Se realiza una asignación de esos valores a los parámetros en la cabecera

```
function saludar(nombre = 'Miguel Angel') {
  console.log('Hola ' + nombre);
}
```

Esta función recibe un parámetro llamado "nombre", con un valor predeterminado. Este valor se asignará en caso que al invocar a la función no le pasemos nada.

```
saludar();
```

Eso produciría la salida por consola "Hola Miguel Angel".



Cada uno tiene distintos subtipos

1) Datos como Parámetros


Hay diferentes formas de transmitir los parámetros hacia y desde el programa llamado.

Desde el punto de vista semántico de los parámetros formales pueden ser:

- Modo IN: El parámetro formal recibe el dato desde el parámetro real. (la conexión es al inicio y se corta la vinculación)
- Modo OUT: se invoca la rutina y cuando esta termina devuelve el parámetro formal al parámetro real. (la conexión es al final)
- Modo IN/OUT: El parámetro formal recibe el dato del parámetro real y el parámetro formal le envía el dato al parámetro real al finalizar la rutina. (la conexión es al inicio y al final)

Datos

Diferentes formas de transmitir los parámetros



Conexión al inicio

Datos - Modo IN - por Valor:

- El valor del parámetro real se usa para inicializar el correspondiente parámetro formal al invocar la unidad.
- Se transfiere el dato real y se copia
- En este caso el parámetro formal actúa como una variable local de la unidad llamada, y crea otra variable.
- la conexión es al inicio para pasar el valor y se corta la vinculación.
- Es el mecanismo por default y el más usado


Desventaja:

- consume tiempo para hacer la copia de cada parámetro
- consume almacenamiento para duplicar cada dato (pensar grandes volúmenes)

Ventaja:

- protege los datos de la unidad llamadora, el parámetro real no 28 se modifica.
- No hay efectos negativos o colaterales

Veamos **ejemplos** de cómo funciona el **pasaje de parámetros**, como es el **manejo de la pila**, y como se crea el **registro de activación** para contener los objetos necesarios para su ejecución, eliminándolos una vez terminada.



End.

Datos - Modo IN - Por valor constante:

- Se envía un valor, pero la rutina receptora no puede modificarlo, es decir queda con un valor fijo que no se puede cambiar.
- No indica si se realiza o no la copia.
- La implementación debe verificar que el parámetro real no sea modificado.
- Algunos lenguajes que permiten el modo IN con pasaje por valor constante. (no todos lo tienen)

Ejemplos:

ADA define que parámetros modo IN es por valor constante

```
C/C++ usa const en declaración
void ActualizarMax( const int x, const int y )
{if ( x > y ) Max= x ;
    else Max= y ;}
```

Datos - Modo IN - Por valor constante:

Desventaja:

requiere realizar **más trabajo** para implementar los **controles**.

Ventaja:

- protege los datos de la unidad llamadora
- el parámetro real no se modifica

- Datos - Modo OUT Por Resultado

Resultado de funciones

Conexión al final

Datos - Modo OUT - Por Resultado:

- El valor del parámetro formal se copia al parámetro real al terminar de ejecutarse la unidad que fue llamada (rutina).
- El parámetro formal es una variable local
- El parámetro formal es una variable sin valor inicial porque no recibe nada. Debemos inicializar de alguna forma si el lenguaje no lo hace por defecto. Esto puede traer problemas.


Datos - Modo OUT - Por Resultado:

- Desventajas:
 - Consume tiempo y espacio porque hace copia al final
 - Debemos inicializar la variable en la unidad llamada de alguna forma (si el lenguaje no lo hace por defecto)

Ventaja:

 protege los datos de la unidad llamadora, el parámetro real no se modifica en la ejecución de la unidad llamada

Datos - Modos OUT- Por Resultado



Se copia el valor del parámetro al desalocar el registro de memoria en el registro que llamó al proc o fun.

- Datos Modo OUT Por Resultado de funciones:
 - Es el resultado que me devuelven las funciones.
 - Remplaza la invocación en la expresión que contiene el llamado.
 - Puede devolverse de distintas formas según lenguaje:
 - return como en Python, C, etc.,
 - nombre de la función (ultimo valor asignado) que se considera como una variable local como en Pascal.

```
En C
int f1(int m);
Function F1(m:integer):integer;
begin
return(m)
F1:=m + 5;
end;
```

```
1  int addition(int a, int b)
2  {
3     return (a + b);
4  }
5  int main()
6  {
7     int x = 10;
8     int y = 20;
9     int z;
10
11     z = addition(x, y);
12  }
```

- Datos - Modo IN/OUT Por Valor-Resultado
Por Referencia
Por Nombre

Conexión al inicio y al final

Datos - Modo IN/OUT - Por Valor/Resultado:

El parámetro formal es una variable local que recibe una copia a la entrada del contenido del parámetro real y a la salida el parámetro real recibe una copia de lo que tiene el parámetro formal.

Cuando se invoca la rutina, el parámetro real le da valor al parámetro formal (se genera copia) y se desliga en ese momento.

La rutina trabaja sobre ese parámetro formal pero no afecta al parámetro real trabaja sobre su copia. Cada referencia al parámetro formal es una referencia local.


una vez que termina de ejecutar el parámetro formal le devuelve un valor al parámetro real y lo copia.

Se dice que hay una ligadura y una conexión entre parámetro real y el formal cuando se inicia la ejecución de la rutina y cuando se termina, pero no en el medio.

Tiene las desventajas y las ventajas de ambos.

Print(i);


Modos IN/OUT-Por Valor/Resultado



Se copia al alocar el registro y se modifica el parámetro formal al finalizar la ejecución de la rutina.

Modos IN/OUT- Por Valor/Resultado

```
Procedure A ();
var m:integer;
Procedure B (valor-
resultado j:integer);
      begin
       j:=j+5; j:=j+m;
       write (j,m);
      end;
begin
 m:=4; B(m);
 write (m);
end;
```



Se copia al alocar el registro y se modifica el parámetro formal al finalizar la ejecución de la rutina.

Datos - Modos IN/OUT- Por Referencia:

- No es copia por valor es por referencia, se asocia la dirección (I-valor) del parámetro real al parámetro formal.
- Hay una asociación entre el PF y el I-valor del PR (aliasing situation)
- La conexión es al inicio y permanece hasta el final
- El parámetro formal será una variable local que contiene la dirección al parámetro real de la unidad llamadora que estará entonces en un ambiente no local.
- Cada referencia al parámetro formal será a un ambiente no local, entonces cualquier cambio que se realice en el parámetro formal dentro del cuerpo del subprograma quedará registrado en el parámetro real. El cambio será automático.
- El parámetro real queda compartido por la unidad llamadora y llamada. Será bidireccional.

Datos - Modos IN/OUT— Por Referencia:


Desventajas:

- El acceso al dato es más lento por la indirección a resolver cada vez, pero de bajo costo de implementar por muchas arquitecturas.
- Se puede llegar a modificar el parámetro real inadvertidamente
- Se generan alias y estos afectan la legibilidad y por lo tanto la confiabilidad, se hace muy difícil la verificación de programas y depurar errores

Ventajas:

 Eficiente en tiempo y espacio en cuanto que no se realizan copias de los datos, ayudan en grandes volúmenes de datos

Datos - Modos IN/OUT- Por Referencia




Se trabaja directamente sobre la variable referenciada


Por Referencia también es conocido por Variable

Parámetros - Comparación

Por Valor/Resultado

Por Referencia





Comparación de ambas modalidades: Mismo resultado Semánticamente distinto

Datos - Modos IN/OUT- Por Referencia

```
Procedure A ();
var m:integer;
Procedure B (var j:integer);
      begin
       j:=j+5; j:=j+m;
       write (j,m);
      end;
begin
 m:=4; B(m);
 write (m);
end;
```

```
m / 8 18


B (procedimiento)

RA B
Imprime 18 18
```

Datos - Modo IN/OUT - Por Nombre:

- El parámetro formal es sustituido textualmente por una expresión del parámetro real más un puntero al entorno del parámetro real. (se maneja una estructura aparte que resuelve esto, pero no se verá en detalle en la materia)
- Se establece la ligadura entre parámetro formal y parámetro real en el momento de la invocación, pero la "ligadura de valor" se difiere hasta el momento en que se lo utiliza (la dirección se resuelve en ejecución). Distinto a por referencia
- El objetivo es otorgar evolución de valor diferida.
- Si el dato a compartir es:
 - Un único valor se comporta exactamente igual que el pasaje por referencia.
 - Si es una constante es equivalente a por valor.
 - Si es un elemento de un arreglo puede cambiar el suscripto entre las distintas referencias
 - Si es una expresión se evalúa cada vez

Datos - Modos IN/OUT- Por Nombre



El parámetro formal es sustituído textualmente apuntando al parámetro real. Que significa a?

RAA Imprime 5

Parámetros

Datos - Modos IN/OUT-Por Nombre

```
Procedure A ();
    var m:integer;
a: array[1..10] of integer;
```

Procedure B (nombre j:integer);

begin

```
j:=j+5;
m:=m+1;
j:=j+m; write (j,m);
end;
```

begin

```
for m=1 to 10 begin a[m]=m; end;
 m:=4; B(a[m]);
 write (m);
end;
```

Es fundamental preguntarse ¿qué significa "a(m)" en el registro de activación del "llamante". Este es el secreto del parámetro por nombre. Calcula la dirección durante la ejecución

RA B

B (procedimiento)

Datos - Modos IN/OUT-Por Nombre (continuación):

- Thunks
- Para implementarlo se utilizan los thunks que son procedimientos sin nombre. Cada aparición del parámetro formal se reemplaza en el cuerpo de la unidad llamada por una invocación a un thunks que en el momento de la ejecución activará al procedimiento que evaluará el parámetro real en el ambiente apropiado.

Datos - Modos IN/OUT- Por Nombre (continuación):

- Desventajas y ventajas:
 - Es un método más flexible porque extiende el alcance del parámetro real, pero esto mismo puede llevar a errores.
 - Posee evaluación diferida al ejecutar
 - Es más lento ya que debe evaluarse cada vez que se lo usa. (ej si es un loop se evalúa cada vez)
 - Es difícil de implementar y genera soluciones confusas para el lector y el escritor.

Pasaje de parámetros en algunos lenguajes:

- C:
 - Por valor, (si se necesita por referencia se usan punteros).
 - permite pasaje por valor constante, agregándole const
- Pascal:
 - Por valor (por defecto)
 - Por referencia (opcional: var)
- C++:
 - Similar a C
 - Más pasaje por referencia
- Java:
 - Sólo copia de valor. Pero como las variables de tipos no primitivos son todas referencias a variables anónimas en el HEAP, el paso por valor de una de estas variables constituye en realidad un paso por referencia de la variable.
 - La estructura de datos primitiva es un tipo de estructura de datos que almacena datos de un solo 3 tipo. La estructura de datos no primitiva es un tipo de estructura de datos que puede almacenar datos de más de un tipo. Ejemplos de estructuras de datos primitivas son los enteros, los caracteres y los flotadores.

Pasaje de parámetros en algunos lenguajes (continuación):

PHP:

- Por valor, (predeterminado).
- Por referencia (&)

RUBY:

Por valor. Pero al igual que Python si se pasa es un objeto "mutable" (objeto que puede ser modificado), no se hace una copia sino que se trabaja sobre él.

■ Python:

■ Envía objetos que pueden ser "inmutables" o "mutables" (objeto que pueden ser o no modificados). Si es inmutable actuará como por valor y, si es mutable, ejemplo: listas, no se hace una copia, sino que se trabaja sobre él.

- Pasaje de parámetros en algunos lenguajes (continuación):
 - ADA: usa varios
 - Por copia modo IN (por defecto)
 - Por resultado modo OUT
 - IN-OUT.
 - Para los tipos primitivos indica que es por valor-resultado
 - Para los tipos no primitivos, y datos compuestos (arreglos, registros) se hace por referencia

Los tipos primitivos de datos proveídos por Ada son seis

- 1. Integer : Tipo que abarca los enteros positivos y negativos Natural : Este tipo de dato contiene números positivos más el cero.
- 2. Positive: Solamente permite números positivos.
- 3. Float: Tipo que almacena cualquier número real
- 4. Char: Guarda un carácter.
- 5. String: Almacena un número definido de caracteres.
 - Particularidad de ADA:
 - En las funciones solo se permite el paso por copia de valor, lo cual evita parcialmente la posibilidad de efectos colaterales.

· VAR NO LOCALES AMBIENTE PARMETROS NO LOCAL SUBPROBRAMAS IN-OUT VALOR Represes VALOR RESOLT RESOLT UALOR Const FUNCIONES PERUT

2) Subprogramas como Parámetro:

- En algunas situaciones es conveniente o necesario poder manejar los nombres de los subprogramas como parámetros para ejecutar alguna acción.
- No lo incorporan todos los lenguajes.
- Es un tema que puede traer confusión.

2) Subprogramas como Parámetro:

Ejemplos:


- Un programa que trabaja con un arreglo al que se le debe aplicar un proceso de ordenamiento. Ese proceso no siempre es el mismo. Sería natural que el nombre del procedimiento que ordena sea un parámetro más.
- Un lenguaje que no proporcionan manejo de excepciones, el nombre de la rutina que haría las veces del manejador, podría ser un parámetro subprograma.

Ada no contempla los subprogramas como valores. Pero utiliza unidades genéricas en su defecto

Pascal permite que una referencia a un procedimiento sea pasada a un subpograma

C permite pasaje de funciones como parámetros.

- Ambiente de referencia para las referencias no locales dentro del cuerpo del subprograma pasado como parámetro.
 - Debe determinarse cuál es el ambiente de referencia no local correcto para un subprograma que se ha invocado y que ha sido pasado como parámetro.
 - Hay varias opciones:
 - Ligadura shallow o superficial: El ambiente de referencia, es el del subprograma que tiene el parámetro formal subprograma. Ejemplo: SNOBOL.
 - Ligadura deep o profunda: El ambiente es el del subprograma donde esta declarado el subprograma usado como parámetro real. Se utiliza en los lenguajes con alcance estático y estructura de bloque.
 - El ambiente del subprograma donde se encuentra el llamado a la unidad que tiene un parámetro subprograma. Poco natural. (ad hoc)



Ambiente para el caso de "Profundo". Unidad donde está declarado el subprograma parámetro real: Procedimiento B (deep)

El ambiente del subprograma donde se encuentra el llamado a la unidad que tiene un parámetro subprograma Procedimiento Z (ad hoc)

Ambiente para el caso de "Superficial". Unidad donde está el parámetro formal: Procedimiento C (Shallow)

Parámetros – Ejemplo en JS

```
function sub1() {
   var x;
   function sub2()
        alert(x); //Creates a dialog box with the value of x
  _ };
  function sub3() {
      var x;
      x = 3;
      sub4 (sub2
   function sub4 (subx
      var x;
      x = 4;
      subx();
   . } ;
  x = 1;
  sub3();
sub1();
```

Consideremos la ejecución de sub2 cuando se llama en sub4.

> Shallow: el entorno de referencia de esa ejecución es el de sub4, por lo que el la referencia a x en sub2 está vinculada a la x local en sub4, y la salida delel programa es 4.

Profunda: el entorno de referencia de la ejecución de sub2 es el de sub1, entonces la referencia a x en sub2 está vinculada a la x local en sub1, y la salida es 1.

Ad hoc: el ambiente de referencia es el de la x local al llamado ensub3, y la salida es 3.

Consideraciones para su implementación.

- •En algunos casos, el subprograma que declara un subprograma también pasa ese mismo subprograma como parámetro. En esos casos, alcance profundo y alcance ad hoc son lo mismo.
- •El enlace ad hoc nunca se ha utilizado porque, uno podría suponer que el entorno en el que el procedimiento aparece como parámetro no tiene conexión natural con el subprograma pasado.
- •El enlace superficial no es apropiado para lenguajes con alcance estático con subprogramas anidados. El problema es que el receptor puede no estar en el entorno estático del que envía el parámetro, lo que hace que sea muy poco natural que el procedimiento enviado tenga acceso a las variables del receptor.
- •Es más natural que el entorno de referencia esté determinado por la posición léxica de su definición. Por lo tanto, es más lógico que se utilice el alcance profundo.

- Unidades genéricas
 - Una unidad genérica es una unidad que puede instanciarse con parámetros formales de distinto tipo.
 - Por ejemplo una unidad genérica que ordena elementos de un arreglo, podrá instanciarse para elementos enteros, flotantes, etc.
 - Como pueden usarse diferentes instancias con diferentes subprogramas proveen la funcionalidad del parámetro subprograma.

```
generic
    type Elemento is private;
package Conjuntos is
    type Conjunto is private;
    function Vacio return Conjunto;
    procedure Inserta (E : Elemento; C : in out Conjunto);
    procedure Extrae (E : Elemento; C : in out Conjunto);
    -- pertenencia
    function ">" (E: Elemento; C: Conjunto) return Boolean;
    function "+" (X,Y: Conjunto) return Conjunto; -- Unión
    function "*" (X,Y: Conjunto) return Conjunto; -- Intersección
    function "-" (X,Y: Conjunto) return Conjunto; -- Diferencia
    function "<" (X,Y: Conjunto) return Boolean; -- Inclusión
    No Cabe: exception;
    private
    Max_Elementos : constant Integer:=100;
    type Conjunto is ...;
end Conjuntos;
```

package Conjuntos_Reales is new Conjuntos (Float);
package Conjuntos_Enteros is new Conjuntos (Integer);

Bibliografía

- GHEZZI C. JAZAYERI M.: Programming language concepts. John Wiley and Sons. (1998) 3er. Ed
- SEBESTA: Concepts of Programming languages. Benjamin/Cumming. (2010) 9a. Ed.