Java-Codegenerator für DTDs

Robert Lechner

23. Februar 2004

1 Einleitung

Um die Struktur einer XML-Datei zu beschreiben wird ein DTD (Document Type Definition) verwendet. Zur weiteren Bearbeitung der Daten aus der XML-Datei ist es sinnvoll, dass der XML-Parser eine Datenstruktur liefert, die der Beschreibung im DTD entspricht. Das Programm dtd2java liest nun ein DTD und erzeugt daraus eine einfache Datenstruktur, sowie den entsprechenden XML-Parser.

Das erzeugte Modell orientiert sich ausschließlich am DTD; es ist also kein Ersatz für ein von Hand optimiertes Metamodell. Da das Erstellen eines solchen Modells aber sehr aufwendig ist, stellt dtd2java eine Möglichkeit dar ohne großen Zeitaufwand einen XML-Parser (mit Datenstruktur) zu erhalten.

2 das Programm

Das Paket dtd2java besteht aus zwei Teilen: einem Parser für das DTD und einem Codegenerator, der aus dem DTD einen XML-Parser mit einem einfachen Modell erzeugt. In Abbildung 1 sind die verwendeten Klassen dargestellt.

2.1 DTD-Parser

Für den DTD-Parser wird der Parsergenerator ANTLR benötigt. ¹ Zum Lesen eines DTD ruft man die statische Methode DtdParser.parseFile auf. Man erhält eine Instanz von DtdFile, welche alle Elemente des DTD enthält. Entities werden automatisch expandiert; Attributlisten werden zusammengefasst.

¹ANTLR Translator Generator (http://www.antlr.org)




Abbildung 1: Übersicht über das Paket dtd2java

2.2 Codegenerator

2.2.1 Aufruf

Es gibt zwei Möglichkeiten den Generator zu starten:

- Erzeugen einer Instanz von DtdGenerator und Aufruf der Methode run. Man benötigt dazu aber eine Instanz von DtdFile (siehe oben).
- Man startet den Generator als Programm: java dtd2java.Main DTD-file Java-package [root-directory]

Der Parameter Java-package, den man in beiden Fällen benötigt, ist der Name jenes package, in welchem der erzeugte Code liegen soll. Das Paket wird im aktuellen oder im angegebenen (root-directory) Verzeichnis angelegt.

2.2.2 Eigenschaften

Der generierte Code hat die folgenden Eigenschaften:

• Für jedes Element im DTD (<!ELEMENT name content >) wird eine eigene Klasse generiert. Alle Attribute sind als öffentliche Variablen direkt zugänglich. Der Inhalt des Elements wird in einem allgemeinen Container gespeichert.

- DTD-Namespaces werden als Java-Packages dargestellt.
- Der gesamte generierte Code ist javadoc-kompatibel dokumentiert.
- Es werden alle benötigten Klassen im angegebenen Paket generiert ⇒ man benötigt zum Ausführen des erzeugten Codes keine weiteren Packages (ausgenommen der Java 1.4 Library).

Zusätzlich werden Dateien für das Tool dot erzeugt. ²

2.2.3 erzeugter Code

Alle Klassen sind von DTD_Container abgeleitet. Über die Methoden size und get ist der direkte Zugriff auf den Inhalt möglich. Mit der öffentlichen Variable parent__ kann auf den Vorgänger im Baum zugegriffen werden.

In den Unterklassen wird für jedes Attribut des XML-Elements eine öffentliche Variable erzeugt. In der statischen Variable xmlName_ steht der vollständige XML-Name des Elements. Mit der Methode xmlCode kann der XML-Code erzeugt werden.

Alle Elemente, welche nicht im DTD deklariert wurden, werden als Instanz von DTD_Generic gespeichert. Dadurch ist eine Rekonstruktion des XML-Codes auch bei unbekannten Elementen möglich.

Um die Erweiterbarkeit des erzeugten Modells zu gewährleisten, werden alle Instanzen über eine Factory (DTD_Creator) erzeugt. Zur Demonstration dient das folgende Beispiel:

XML-Element:

```
package test_model;
import org.xml.sax.*;
public class E9 extends DTD_Container
{
    ...
}
```

²Graphviz (http://www.graphviz.org)

```
Factory:
```

```
package test_model;
import org.xml.sax.*;
public class DTD_Creator
 public DTD_Container create( String qName, Attributes attrs )
  {
    if(qName.equals("E9")) return new E9(attrs);
   return new DTD_Generic(qName, attrs);
 }
}
eigenes Element:
package test_application;
import test_model.*;
import org.xml.sax.*;
public class MyE5 extends E5
    public MyE5( Attributes attrs )
    {
        super(attrs);
    }
}
```

eigene Factory:

```
package test_application;
import test_model.*;
import org.xml.sax.*;

public class MyFactory extends DTD_Creator
{
    public DTD_Container create( String qName, Attributes attrs )
    {
        if( qName.equals(E5.xmlName__) )
        {
            return new MyE5(attrs);
        }
        return super.create(qName, attrs);
    }
}
```

Der erzeugte Parser wird mit der statischen Methode DTD_Root.parse aufgerufen. Dabei kann optional auch eine eigene Factory übergeben werden. Im obigen Beispiel würde der Aufruf wie folgt lauten:

```
java.io.File xmlFile = new java.io.File( ... );
DTD_Container root = DTD_Root.parse( xmlFile, new MyFactory() );
```