

■统计与数学学院 ■王官杰

2021年2月24日

问题提出: 为什么要进行参数估计?

第七章·参数估计 2/40

问题提出: 为什么要进行参数估计?

在实际问题中,总体分布一般是未知的,我们常常事先假定 总体分布的类型,再通过取样的方式估计分布中的未知参 数。

第七章·参数估计 2/40

例1 考察某随机试验中事件A发生的概率。在一次试验中事件A发生的次数服从参数为p的两点分布。这里p需要通过样本进行估计。

第七章·参数估计 3/40

例1 考察某随机试验中事件A发生的概率。在一次试验中事件A发生的次数服从参数为p的两点分布。这里p需要通过样本进行估计。

例 2 一般假定一个城市在单位时间内发生交通事故的次数 服从泊松分布  $P(\lambda)$ , 这里的参数 $\lambda$ 需要通过观察取样来给出。

第七章·参数估计 3/40

例 3 假定某种电子元件的寿命服从参数为 $\lambda$ 的指数分布,这里 $\lambda$ 为待定参数。

第七章 参数估计 4/40

例 3 假定某种电子元件的寿命服从参数为 $\lambda$ 的指数分布,这里 $\lambda$ 为待定参数。

例 4 假定某城市居民的收入服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 这 里 $\mu$ 和 $\sigma^2$ 的具体值都需要取样估计。

第七章 参数估计 4/40

例 5 假定中国20-30岁人群的身高、体重服从二维正态分布

$$N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho),$$

分布中5个参数都需要通过抽取样本然后用统计量近似估计。

第七章·参数估计 5/40

第一节

点估计

第二节

估计量的评选标准

#### 点估计

定义 6 设  $\theta$  为总体X的待估计参数, 用样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的个统计量  $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$  来估计  $\theta$ , 则称  $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots$  为的点估计量。对应于样本观测值  $x_1, x_2, \dots, x_n$  称  $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots$  为的点估计值。

第一节点估计1.1矩估计法1.2极大似然估计法

矩估计法

矩估计是基于"替换"的思想给出的一种参数估计方法。最早由英国统计学家皮尔逊(K. Pearson)提出。

矩估计是基于"替换"的思想给出的一种参数估计方法。最早由英国统计学家皮尔逊(K. Pearson)提出。

基本思想:用同类、同阶的样本矩来估计总体矩。

对总体X,其m阶原点矩为

$$\alpha_m := E(X^m).$$

矩估计法

对总体X,其m阶原点矩为

$$\alpha_m := E(X^m).$$

对样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ , 其m阶样本原点矩为

$$A_m := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^m = \frac{X_1^m + X_2^m + \dots + X_n^m}{n}.$$

第七章·参数估计 ▷ 点估计 ▷ 矩估计法

矩估计的理论基础:因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的,故 $X_1^m$ ,是独立同分布的,且

$$E(X_1^m) = E(X_2^m) = \cdots = E(X_n^m) = \alpha_m.$$

矩估计的理论基础:因为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是独立同分布的,故 $X_1^m$ ,是独立同分布的,且

$$E(X_1^m) = E(X_2^m) = \cdots = E(X_n^m) = \alpha_m.$$

由大数定律知,当n趋于无穷时,

$$A_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^m \xrightarrow{P} \alpha_m.$$

矩估计: 设总体分布中有k个待定参数

$$\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k$$
.

总体X的m阶原点矩为 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k$ 的函数,记为

$$\alpha_m = \alpha_m(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k).$$

矩估计(续): 令总体的前k阶原点矩分别与同阶的样本原点 矩相等, 这样就得到了一个k元方程组

$$\begin{cases} \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = A_1 \\ \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = A_2 \\ \dots \\ \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = A_k \end{cases}$$

矩估计(续): 令总体的前k阶原点矩分别与同阶的样本原点 矩相等,这样就得到了一个k元方程组

$$\begin{cases} \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = A_1 \\ \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = A_2 \\ \dots \\ \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = A_k \end{cases}$$

记方程组的解为 $\hat{\theta}_1$ ,  $\hat{\theta}_2$ , ...,  $\hat{\theta}_k$ , 用它们作为参数 $\theta_1$ ,  $\theta_2$ , ...,  $\theta_k$  的估计量。这样的估计称为矩估计。

例子 当总体中只有一个参数时,矩估计即是用样本均值估 计总体期望。

例子 当总体中只有一个参数时,矩估计即是用样本均值估 计总体期望。

例 7 在对事件 A 进行 n 次独立重复观测中,得到记录  $X_1, X_2, \dots, X_n$ ,其中 $X_i$  表示第i次试验中事件A 发生的次数。试估计事件A 发生的概率 p。

第七章·参数估计 ▷ 点估计 ▷ 矩估计法

例子 当总体中有两个或以上的参数时,总体期望与方差的 矩估计分别为

$$\hat{\mu} = \overline{X}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2.$$

例子 当总体中有两个或以上的参数时,总体期望与方差的 矩估计分别为

$$\hat{\mu} = \overline{X}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2.$$

例 8 对正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ , 两个参数的矩估计即为上式。

#### 矩估计的优点

- 1 思路直观,简单易行
- 2 不需要事先知道总体是什么分布

#### 矩估计的优点

- 1 思路直观,简单易行
- 2 不需要事先知道总体是什么分布

#### 矩估计的缺点

- 1 矩的选取比较随意,在选取不同的组合时,得到的估计量也不同
- 2 当总体的分布类型已知时,未充分利用分布所提供的信息。

第一节点估计1.1矩估计法1.2极大似然估计法

极大似然估计法

第七章·参数估计

点估计

极大似然估计法是在总体的分布类型已知的前提下使用的一 种参数估计法。

极大似然估计法

极大似然估计法是在总体的分布类型已知的前提下使用的一种参数估计法。

该方法很早已被高斯、拉普拉斯等数学家使用,其后英国统计学家费歇(R.A.Fisher)在1912-1922年正式提出该方法,并做分析研究及推广应用。

极大似然估计法

点估计

思路: 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 经具体抽样所得的观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 当是最可能出现的数值。

思路: 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 经具体抽样所得的观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$  当是最可能出现的数值。

方法: 在已知分布类型的情况下, 求参数使得事件

$$\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n\}$$

对应的概率(离散型)或者概率密度(连续型)达到最大值。

定义 9 设X为离散型随机变量,称函数

$$f(x) = P\{X = x\}, x \in \mathbb{R}$$

为X的概率函数.

#### 定义 9 设X为离散型随机变量, 称函数

$$f(x) = P\{X = x\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

为X的概率函数.

若离散型随机变量X的分布律为

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

则其概率函数为

$$f(x) = \begin{cases} p_i, & x = x_i, \text{ minimize}, \\ 0, & \text{i.e.} \end{cases}$$

设离散型总体X的概率函数为 f(x), 则事件

$${X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n}$$

对应的概率为

$$\prod_{i=1}^n f(x_i) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n).$$

⊳

设连续型总体X的概率密度函数为f(x),则事件

$${X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n}$$

对应的联合概率密度为

$$\prod_{i=1}^n f(x_i) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n).$$

定义 设连续型(离散型)总体X的概率密度函数(概率函数)为

$$f(x; \theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k).$$

则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 在观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 处的联合概率密度(概率)为

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_k).$$

定义 设连续型(离散型)总体X的概率密度函数(概率函数)为

$$f(x; \theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k).$$

则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 在观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 处的联合概率密度(概率)为

$$L(x_1, \dots, x_n; \ \theta_1, \dots, \theta_k) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \ \theta_1, \dots, \theta_k).$$

将观测值 $x_1, \dots, x_n$ 看成固定的,将L看做 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的函数,则该函数被称为似然函数.

参数的选择:哪一组参数值使得现有的样本观测值出现的可能性最大,哪一组参数就与观察结果最匹配的参数。

极大似然估计法

参数的选择:哪一组参数值使得现有的样本观测值出现的可能性最大,哪一组参数就与观察结果最匹配的参数。

#### 定义 如果似然函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$$

在

$$(\theta_1^*, \theta_2^*, \cdots, \theta_k^*)$$

处达到最大值,则称上述参数为未知参数的极大似然估计.

#### 求似然函数最大值点的方法:

- 1 若函数可微,则其在最大值点处的导数(偏导数)为零;
- 2 由于In *L*与*L*同时达到最大值,且在实际应用中常常比*L*更方便求导,故一般将问题化为求In *L*的最大值点。

#### 求极大似然估计的一般方法:

- 1 写出似然函数*L*;
- 2 求似然函数的对数In *L*:
- 3 对In L 求导(偏导)并令导数等于零,得到似然方程组;
- 4 解方程组得到In L的驻点,判断该驻点是否最大值点。

例 10 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是抽自总体B(1, p)的一个随机样本, 求参数p的极大似然估计。

极大似然估计法

例 10 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是抽自总体B(1, p)的一个随机样本,求参数p的极大似然估计。

解: 由于B(1, p)是二项分布的特殊情形,得到的概率函数为 $f(x) = p^{x}(1-p)^{1-x}$ .

例 10 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是抽自总体B(1, p)的一个随机样本, 求参数p的极大似然估计。

解:由于B(1,p)是二项分布的特殊情形,得到的概率函数 为 $f(x) = p^{x}(1-p)^{1-x}$ .

结论: 频率是概率的极大似然估计。

设总体X服从泊松分布 $P(\lambda)$ ,求 $\lambda$ 的极大似然估计。 例 11

极大似然估计法

例 11 设总体X服从泊松分布 $P(\lambda)$ ,求 $\lambda$ 的极大似然估计。

结论: 样本均值是泊松分布的参数的极大似然估计。

例 12 求正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$  的参数  $\mu$  和  $\sigma^2$  的极大似然估 计(注意我们把  $\sigma^2$  看作一个参数)。

例 12 求正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$  的参数  $\mu$  和  $\sigma^2$  的极大似然估计(注意我们把  $\sigma^2$  看作一个参数)。

结论: 
$$\mu^* = \overline{X}$$
,  $\sigma^{2^*} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$ .

第一节 点估计

第二节 估计量的评选标准

假设 $\theta$ 为总体分布的参数,设

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$$

是 $\theta$ 的一个估计。如果对 $\theta$ 的一切可能取值,都有  $E(\hat{\theta}) = \theta$ ,

则称 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的无偏估计(unbiased estimator)。

无偏性的说明:

- 1 无偏性的意义:用估计量 $\hat{\theta}$ 估计参数 $\theta$ ,虽然可能有偏差,但是总体平均起来等于 $\theta$ 。
- **2** 无偏性的定义中要求 $E(\hat{\theta}) = \theta$  "对 $\theta$ 的一切可能取值"成立,

例 13 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为抽自均值为 $\mu$ 的总体的样本,以下三个估计量都是 $\mu$ 的无偏估计:

$$\hat{\mu}_1 = X_1, \qquad \hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2},$$

$$\hat{\mu}_3 = \frac{X_1 + X_2 + X_{n-1} + X_n}{4} \quad (\stackrel{\text{def}}{=} 1 + X_n).$$

例 13 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为抽自均值为 $\mu$ 的总体的样本,以下三个估计量都是 $\mu$ 的无偏估计:

$$\hat{\mu}_1 = X_1, \qquad \hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2},$$

$$\hat{\mu}_3 = \frac{X_1 + X_2 + X_{n-1} + X_n}{4} \quad ( \le n \ge 4 \text{ pt} ).$$

而以下两个估计量都不是μ的无偏估计:

$$\hat{\mu}_4 = 2X_1, \qquad \hat{\mu}_5 = \frac{X_1 + X_2}{3}.$$

#### 定理 14 设总体X的期望和方差分别为

$$E(X) = \mu$$
,  $Var(X) = \sigma^2$ .

从总体取一组样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ,则样本均值X与样本方差 $S^2$ 分别是 $\mu$ 和 $\sigma^2$ 的无偏估计,即

$$E(\overline{X}) = \mu$$
,  $E(S^2) = \sigma^2$ .

作为对比,估计量

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2.$$

不是总体方差的无偏估计。

说明:如果 $\hat{\theta}$ 是参数 $\theta$ 的一个估计,我们通常用 $g(\hat{\theta})$ 去估计 $g(\theta)$ 。但是,即使 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的无偏估计, $g(\hat{\theta})$ 也不一定是 $g(\theta)$ 的无偏估计。

说明:如果 $\hat{\theta}$ 是参数 $\theta$ 的一个估计,我们通常用 $g(\hat{\theta})$ 去估计 $g(\theta)$ 。但是,即使 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的无偏估计, $g(\hat{\theta})$ 也不一定是 $g(\theta)$ 的无偏估计。

例 15 样本标准差 S 不是总体标准差 $\sigma$  的无偏估计。

# 均方误差准则

定义 16 设 $\hat{\theta}$ 是参数 $\theta$ 的估计量,称  $MSE(\hat{\theta}) := E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$ 

为 $\hat{\theta}$ 的均方误差(mean squared error)。

# 均方误差准则

均方误差满足以下等式

$$MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2$$
.

当 $\hat{\theta}$ 为 $\theta$ 的无偏估计量时,有

$$MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}).$$

# 均方误差准则

估计量的比较:在估计量的选取中,

- 1 无偏估计量优于有偏估计量;
- 2 在无偏估计量中,方差越小的越好(有效性准则)。

### 相合性

设 $\hat{\theta}$ 是参数 $\theta$ 的一个估计量,若对于任意 $\theta \in \Theta$ ,当 $n \to \infty$ 时, $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 $\theta$ ,则称 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的相合估计量.即若对任意的 $\theta \in \Theta$ 都满足:对任意的 $\epsilon > 0$ ,有 $\lim_{n\to\infty} P\{|\hat{\theta}-\theta|<\epsilon\}=1$ 则称 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的相合估计量.

### 相合性

设 $\hat{\theta}$ 是参数 $\theta$ 的一个估计量,若对于任意 $\theta \in \Theta$ ,当 $n \to \infty$ 时, $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 $\theta$ ,则称 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的相合估计量.即若对任意的 $\theta \in \Theta$ 都满足:对任意的 $\epsilon > 0$ ,有 $\lim_{n \to \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \epsilon\} = 1$ 则称 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的相合估计量.

估计三准则: 无偏性、有效性、相合性。