


# Диагностика проблем по подключению к корпоративному VPN (OpenVPN)

⚠ Перед тем как обратиться к администратору о проблемах (не подключается, виснет, проблема с доступом), соберите сначала необходимую информацию описанным ниже способом и будьте готовы ее сразу предоставить при первом обращении.

⚠ Также, напоминаю, что OpenVPN работает одновременно только с одного устройства! Если VPN то подключается, то отваливается (цвет индикатора то зеленый, то желтый), то убедитесь, что vpn выключен на всех остальных устройствах, где его настраивали. Также, обратите внимание, что если закрыть крышку ноутбука не всегда ведет к его выключению или переводу в спячку (все зависти от его текущих настроек)!

Выполните следующие шаги, прежде чем обратиться за помощью к техническим специалистам !

1. Перегрузить домашний компьютер! Установить все имеющиеся обновления системы и перезагрузить его!
2. Перегрузить РОУТЕР по питанию, выключить его на 1 минуту и включить!
3. Проверить версию OpenVPN (правая кнопка мыши на значке OpenVPN в трее, вызвать меню - Отобразить состояние - снизу справа будет указана версия!), должна быть **2.6.8** или текущая актуальная на данный момент **2.6.8**, **любую другую версию обязательно заменить на указанные!**



4. Проверить НАЛИЧИЕ и то что ВКЛЮЧЕН (цвет экранов СИНИЙ) сетевой адаптер с именем **TAP-Windows Adapter V9** при подключенном OpenVPN

**Смотреть:** Пуск - Служебные Windows - Панель управления - Сеть и Интернет - Центр управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера.

- Если адаптер ОТСУТСТВУЕТ то переустановить OpenVPN на указанные версии


- Если ВЫКЛЮЧЕН (экраны СЕРЫЕ) то ВКЛЮЧИТЬ его - правая кнопка мыши на адаптере - в меню выбрать Включить.

5. Если у вас основное подключение по Wifi - временно подключитесь по витой паре (по проводу) и еще раз проверьте подключение. (Во многих случаях проблемы с подключением вызывает загруженный эфир, использование диапазона 2.4ГГц в пределах городской застройки, неправильная настройка и размещение радиомодулей)


## Отключите орепвнр ! и выполните:

### Проверка по протоколу UDP (Windows)

Скачайте и выполните [cndiag.exe](#) (набор утилит), после ее выполнения откроется проводник с утилитами



Выполните проверку доступности порта UDP запусив "Проверка доступности порта UDP"



Выполните проверку маршрута по UDP запустив "Проверка маршрута по UDP"

```
CA Проверка маршрута по UDP
C:\cndiag>udptrace.exe -w 200 213.182.169.4:5566
Tracing route to 213.182.169.4 [213.182.169.4]
using 52 byte packets, from local port 60909, over a maximum of 20 hops:
  1    4 ms    9 ms    0 ms    192.168.1.1 <192.168.1.1>
  2    1 ms    1 ms    1 ms    gw.comita.spb.ru <213.182.169.4>
  3    *      *      *      Request timed out
  4    *      *      *      Request timed out
  5    *      *      *      Request timed out
  6    *      *      *      Request timed out
  7    *      *      *      Request timed out
  8    *      *      *      Request timed out
  9    *      *      *      Request timed out
 10   *      *      *      Request timed out
 11   *      *      *      Request timed out
 12   *      *      *      Request timed out
 13   *      *      *      Request timed out
 14   *      *      *      Request timed out
 15   *      *      *      Request timed out
 16   *      *      *      Request timed out
 17   *      *      *      Request timed out
 18   *      *      *      Request timed out
 19   *      *      *      Request timed out
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Подключите опенврп и выполните трейс до своего рабочего компьютера (здесь vovas взят для примера):

#### Трейс до рабочего места

```
C:\Users\dss>tracert vovas.comita.lan

vovas.comita.lan [192.168.50.226]
30:

 1      *          *          *          .
 2      6 ms      8 ms      9 ms    topgw.comita.lan [192.168.164.10]
 3      4 ms      4 ms      4 ms    vovas.comita.lan [192.168.50.226]

.
```


#### Пинг до рабочего места

```
C:\Users\dss>ping vovas.comita.lan

vovas.comita.lan [192.168.50.226] 32 :
192.168.50.226: =32 =3 TTL=126
192.168.50.226: =32 =3 TTL=126
192.168.50.226: =32 =4 TTL=126
192.168.50.226: =32 =3 TTL=126

Ping 192.168.50.226:
: = 4, = 4, = 0
(0% )
- :
= 3, = 4, = 3
```

Установите себе [Pingplotter](#) и проверьте свое подключение в динамике (в течение 5 минут) до gw.comita.spb.ru и до рабочего места:



Если у вас в колонка PL% не будет пустой, то значит у вас есть потери пакетов. Если они до Вашего рутера - проверьте кабель, перезагрузите маршрутизатор, если у вас Wifi - временно подключитесь проводом и еще раз проверьте. Если потери после рутера - проблемы у вашего провайдера.

Старое проверка по протоколу TCP

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.720]
(c) (Microsoft Corporation), 2019.

C:\Users\dss>ping gw.comita.spb.ru

    gw.comita.spb.ru [213.182.169.4]  32  :
    213.182.169.4:  =32 =2 TTL=56
    213.182.169.4:  =32 =2 TTL=56
    213.182.169.4:  =32 =2 TTL=56
    213.182.169.4:  =32 =3 TTL=56

Ping  213.182.169.4:
:  = 4,  = 4,  = 0
(0% )
-  :
= 2,  = 3 ,  = 2
```

```
C:\Users\dss>tracert gw.comita.spb.ru
```

```
gw.comita.spb.ru [213.182.169.4]  
30:
```

```
1 <1 <1 <1 192.168.1.1  
2 2 ms 2 ms 2 ms 10.32.139.65  
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.37.5.45  
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.37.254.89  
5 1 ms 1 ms 1 ms 10.32.0.1  
6 6 ms 1 ms 1 ms 10.32.0.1  
7 1 ms <1 <1 188.241.168.46  
8 1 ms 1 ms 1 ms 10.37.0.209  
9 1 ms 1 ms 1 ms mx353-fom14k2.trakt.spb.ru [88.221.163.154]  
10 1 ms 1 ms 1 ms 10.37.129.64  
11 1 ms 1 ms 1 ms 15.132.152.7  
12 2 ms 2 ms 2 ms 25.215.122.34  
13 2 ms 1 ms 1 ms gw.comita.spb.ru [213.182.169.4]
```

```
.
```