第五章

设备管理

方 钰




主要内容

- 5.1 I/O系统
- 5.2 磁盘存储器管理
- 5.3 UNIX字符块设备管理




I/O系统的组织结构





I/O系统的组织结构





I/O设备的分类

按设备的使用特性分类

- · 存储设备:外存、后备存储器。存取速度较内存慢,但容量比内存大得多,价格便宜。
- · 输入/输出设备:键盘、鼠标、扫描仪、视频摄像;打印机、绘图仪、显示器、音像输出设备等。

按设备的传输速率分类

- 低速设备: 传输速率为每秒几个字节至数百个字节。典型设备有键盘、 鼠标器、语音的输入和输出等。
- · 中速设备: 传输速率在每秒钟数千个字节至数万个字节。典型设备有行式打印机、激 光打印机等。
- · 高速设备: 传输速率在数万个字节至数十兆字节。典型的高速设备有磁带机、 磁盘机、 光盘机等。



I/O设备的分类

按信息交换的单位分类


- 块设备:信息的存取总是以数据块为单位。典型的块设备是磁盘。其传输速率较高,通常每秒钟为几兆位;可寻址,即可随机地读/写任一块。
- · 字符设备: 信息的存取基本单位是字符。传输速率较低,通常每秒几个字节至数千个字节; 不可寻址。

按设备的共享属性分类

- · 独占设备: 临界资源, 即一段时间内只允许一个用户(进程)访问。
- 共享设备: 在一段时间内允许多个进程并发访问的设备。
- 虚拟设备:利用大容量辅助存储器把独享设备改造成为能被多个进程共享的设备,以 提高独享设备的利用率。是一种逻辑上的I/O设备。



I/O系统的组织结构




设备控制器

在微机中,它通常是一块可插入主板扩展槽的电路 板,也叫接口。是CPU与I/O设备之间的硬件接口 接收从CPU发来的命令,去控制一个或多个设备。










设备控制器






设备控制器





I/O系统的组织结构





I/O软件层次结构



进行I/O调用;格式化I/O;SPOOLING

映射;保护;阻塞;缓冲;分配


建立设备寄存器; 检查状态

当I/O结束时,唤醒驱动程序

执行I/O操作



I/O软件层次结构



两种方式向内核提交I/O请求:

- > 库函数
- ▶ I/O系统调用

用户空间的I/O软件



I/O软件层次结构

- 逻辑设备名到物理设备名的映射,确定相应物理设备的驱动程序
- > 设备的分配和释放
- > 设备保护,禁止用户直接访问设备
- > 缓冲管理与差错控制
- > 向用户层软件提供统一接口

设备无关软件

设备独立性:应用程序独立于具体使用的物理设备

- 逻辑设备 v.s.物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向



I/O软件层次结构

- 逻辑设备名到物理设备名的映射,确定相应物理设备的驱动程序
- > 设备的分配和释放
- > 设备保护,禁止用户直接访问设备
- > 缓冲管理与差错控制
- > 向用户层软件提供统一接口

设备无关软件

设备独立性:应用程序独立于具体使用的物理设备

- 逻辑设备 v.s.物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向



逻辑设备到物理设备的映射

逻辑名到物理名映射的实现:

逻辑设备表: LUT (Logical Unit Tables) 用于名称映射

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口地址
/dev/tty	3	1024
/dev/printer	5	2046
	•••	•••

逻辑设备名	系统设备表指针
/dev/tty	3
/dev/printer	5
	•••

LUT的设置方式:

- > 整个系统设置一张LUT:简单,但多用户系统中,不允许重名。
- > 每个用户一张LUT: 用户登录时,为该用户创建一个进程,同时建立一张LUT。



I/O软件层次结构

- 逻辑设备名到物理设备名的映射,确定相应物理设备的驱动程序
- > 设备的分配和释放
- > 设备保护,禁止用户直接访问设备
- > 缓冲管理与差错控制
- > 向用户层软件提供统一接口

设备无关软件


设备独立性:应用程序独立于具体使用的物理设备

- 逻辑设备 v.s.物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向



设备分配

- 1. 在多道程序环境下,系统中的设备供所有进程共享。为防进程对系统资源无序的竞争, 规定系统设备不允许用户自行使用,须由系统统一分配。
- 2. 进程首先向设备管理程序提出资源申请,然后,由设备分配程序根据设备的固有属性(<u>独占设备、共享设备、可虚拟设备</u>) ,相应的分配算法(<u>先来先服务、优先级</u>) 和系统 安全性考虑(<u>死锁?</u>) 为进程分配资源(<u>设备和控制器</u>) ,形成一条数据传输通路。如 果资源暂时无法获得,进程将被放入相应的资源等待队列。






设备分配

控制器标识符: controller id 控制器状态: 忙/闲 控制器队列的队首指针

控制器队列的队尾指针

控制器表COCT:每个控制器一张,反映I/O控制器使用状态以及和通道的连接情况等。



系统设备表SDT:整个系统一张表,记录系统中所有I/O设备的信息,每个设备占用一个表目。




设备分配

SDT

3

LUT

逻辑设备名	系统设备表指针
/dev/tty	3
/dev/printer	5
•••	•••



等待队列的队首指针

(2)

DCT

COCT

控制器标识符: controllerid

控制器状态: 忙/闲


控制器队列的队首指针

控制器队列的队尾指针

- > 若设备或控制器正忙,则请求进程的PCB将分别插入设备或通道的等待队列中;
- 如果设备、控制器分配成功,则启动设备进行数据传输。



I/O软件层次结构



- > 设备的分配和释放
- 逻辑设备名到物理设备名的映射,确定相应物理设备的驱动程序
- > 设备保护,禁止用户直接访问设备
- > 缓冲管理与差错控制
- > 向用户层软件提供统一接口


1907 A


高速缓存

- (1) 缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾
- (2) 减少对CPU的中断频率
- (3) 提高CPU和I/O设备之间的并行性




高速缓存









高速缓存

高速缓存



系统开辟一个内存空间作为I/O的共享缓冲区,不将缓冲区与具体设备固定在一起,而是集中管理。

当进程请求I/O时,根据需要从缓冲池里申请缓冲区;I/O处理完毕,系统收回缓冲区归还给缓冲池。

缓冲池

提高了效率,但系统却要为此付出复杂管理的代价



I/O软件层次结构

I/O请求 I/O应答
用户进程
设备无关软件
设备驱动程序
中断处理程序

硬件

进行I/O调用;格式化I/O;SPOOLING

映射;保护;阻塞;缓冲;分配

建立设备寄存器; 检查状态

当I/O结束时,唤醒驱动程序

执行I/O操作

- 接收上层软件发来的抽象命令和参数,转换为具体 I/O操作要求;
- ▶ 检查I/O请求合法性,了解设备状态,传递参数,设置设备工作方式
- ▶ 发出I/O命令。(空闲,启动;忙碌,等待)


设备驱动程序

- 为每类设备设置一个进程;
- 在整个系统中设置一个I/O进程
- 专用的设备处理程序模块供调用



虚拟设备的分配: SPOOLING技术

(Simultaneous Peripheral Operating On Line, 假脱机操作)将一台I/O设备虚拟成多台逻辑I/O设备





主要内容


- 5.1 I/O系统
- 5.2 磁盘存储器管理
- 5.3 UNIX字符块设备管理



磁盘结构

磁盘存储器是由磁盘、驱动器机构和控制器三部分构成

- 磁盘: 在铝合金盘或塑料盘上的一层磁性材料作为信息存储媒体
- > 驱动器机构: 读写磁头、可移动磁头臂以及驱动磁盘转动的机构。
- 控制器:包括控制读写电路、驱动磁头臂移动和磁盘转动的控制电路等。



在大容量磁盘中,一个驱动机构上安装由若 干个盘片组成的盘组。

数据是按柱面来存放的,同一柱面上各磁 道放满后,再存到下一柱面



磁盘的编址方式与地址转换

盘地址空间是三维地址:

< 磁道号i, 盘面号 j, 扇区号k >

文件系统使用一维线性地址:

< 盘块号 >

由盘设备驱动程 序完成地址转换

磁盘驱动器工作时,以恒定的速度进行旋转。只有当磁头位于指定的磁道和该磁道中指定的扇区开始处时,才能够进行读或写操作。



磁盘的访问时间分为三个部分: Ta=Ts (寻道时间) + Tr (旋转延迟时间) + Tt (传送时间)



提高磁盘I/O速度的方法

1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)

磁盘调度算法

Operating System 当前磁头所在磁道号=100



先来先服务 FCFS

磁道号	移动距离 (磁道数)
19	81
376	357
205	171
134	71
18	116
56	38
192	136
396	204
29	367
3	26
19	16
40	21
磁头移动总距离=1604磁道	

简单,但平均寻道距离较大

最短查找时间优先调度 SSTF

磁道号	移动距离 (磁道数)
134	34
192	58
205	13
56	149
40	16
29	11
19	10
19	0
18	1
3	15
376	373
396	20
磁头移动总距离=700磁道	

可能导致进程饿死

磁盘调度算法

当前磁头所在磁道号=100

A902

扫描SCAN (电梯算法)

磁道号	移动距离 (磁道数)
134	34
192	58
205	13
376	171
396	20
56	340
40	16
29	11
19	10
19	0
18	1
3	15
磁头移动总距离=689磁道	

磁头向磁道数增加方向运动

循环扫描 CSCAN (单向电梯)

磁道号	移动距离 (磁道数)
134	34
192	58
205	13
376	171
396	20
3	393
18	15
19	1
19	0
29	10
40	11
56	16
磁头移动总距离=742磁道	

避免进程饿死



提高磁盘I/O速度的方法


- 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存



提高磁盘I/O速度的方法

- 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存

读操作






提高磁盘I/O速度的方法

- 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存

读操作






提高磁盘I/O速度的方法

- 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存

读操作






提高磁盘I/O速度的方法

- 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存

写操作






提高磁盘I/O速度的方法

- 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存

写操作





提高磁盘I/O速度的方法

- 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存

所以,对每一块缓存,需记录:

关联的盘块: 盘块地址

当前的状态: 忙?闲?


闲了多久?

操作的类型: 读? 写?



提高磁盘I/O速度的方法

- 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存





本节小结:

- 1 了解I/O软件系统和硬件系统
- 2 掌握常用的磁盘调度算法