## E03: 并发进程(进程通信)参考答案

## 参考答案与说明

```
D
1.
2.
  D
3.
  A
4.
  В
5. B
  C
6.
7.
  D
8. B
9. D
10. B
11. C
12. D
13. ①一次仅允许一个进程访问的资源
                                  ②进程中访问临界资源的那段程序代码
14. 等待
15. ①P
                 ②V
16. 1至-(m-1)
17. s.value<0
18. 互斥
19. ①P 操作
                              ②v 操作
20. 只有一个
21. 同步
                              ②v 操作
22. ①P 操作
```

23. 答: PV 操作是指在信号量上进行的 P 操作和 V 操作。假定信号量为 s,则 P(s)和 v(s)的定义如 下:

```
procedure p(Var s:semaphore);
begin
```

```
s.value:=s.value-1;
    ifs.value<0 then sleep(s);
end;
```

procedureV(Var s:semaphore);

begin

s.value:=s.value+1;

ifs.value<=0 then wakeup (s);

end;

其中, sleep(s)表示将调用 P(s)过程的进程置成"等待信号量 s"的状态,且将其排入等待队 列。wakeup(s)表示释放一个"等待信号量 s"的进程,该进程从等待队列退出,并加入就绪队列

信号量 S 的物理意义如下: s.value>0 时, S 表示可使用的资源数或表示可同时使用资源的 进程数。s.value=0 时,表示无资源可供使用和表示不允许进程再进入临界区。s.value<0 时, | s.value | 表示等待使用资源的进程个数或表示等待进入临界区的进程个数。

24. 参考伪代码如下:

## 变量:

waiting: 表示等待的顾客数量。

## 信号量:

mutex: 用于对waiting的互斥访问 customers: 有等待复印的顾客 operator: 有等候顾客的操作员

int waiting = 0;
semaphore mutex, customers, barbers;
mutex.value : =1;
customers.value : =0;
barbers.value : =0;

```
process operator() //操作员进程
{
    while(1)
        {
                  p(customers); //等待顾客到来复印;
                  v(operator); //顾客完成复印
        }
}
```

```
process cusotmeri()
                     //顾客进程
    p(mutex);
    if(waiting<5)
       waiting++;
       v(customers);
       v(mutex);
       p(operator);
       复印;
       p(mutex);
       waiting--;
                        main()
       v(mutex);
                           cobegin
    else
                                 operator();
       v( mutex);
                                 customeri();
       离开复印室;
    }
```