Računarske mreže (20ER5003)

Soketi

Auditivne vežbe



1

Osnovni pojmovi

Identifikacija usluge


IP adresa jedinstveno određuje računar na Internetu, ali svaki računar može biti server većeg broja usluga (servisa)

Na osnovu porta protokoli transportnog nivoa prepoznaju aplikaciju kojoj treba proslediti podatke

Usluge se identifikuju brojem porta

Port je 16-to bitni celi broj dodeljen nekom servisu

Portovi do broja 1024 rezervisani su za standardne usluge



Host system

Podela portova

Dobro poznati:

1 - 1023

Registrovani:

1024 - 49151

Dinamički (privatni):


49152 - 65535

	Port	Protokol	Servis
	20	TCP	FTP data
	21	TCP	FTP control (command)
	25	TCP	SMTP
	53	TCP/UDP	DNS
	67	UDP	DHCP server
	68	UDP	DHCP client
	80	TCP	HTTP
	110	TCP	POP3
	520	UDP	RIP

Klijent-server arhitektura

- Najveći deo saobraćaja na Internetu predstavlja uzajamnu komunikaciju parova mašina
- Da bi komunikacija bila moguća, mašine se moraju međusobno pronaći
- Mašina za koju se tačno zna "gde je" i koja osluškuje pozive naziva se server
- Mašina koja inicira komunikaciju naziva se klijent


Server obično skladišti određene podatke i nudi usluge klijentu, a klijent je korisnik tih podataka i usluga request



Soketi

Soketi predstavljaju programsku apstrakciju za komunikacioni kanal, koji se uspostavlja između dva programa, tačnije između dva porta.

- Postoji tri tipa soketa:
 - datagram sockets
 - stream sockets
 - raw sockets



Datagram soketi

- Conectionless
- Ne održavaju otvorenu konekciju
- Svaki paket je nezavisan
- Mogu da koriste User Datagram Protocol (UDP)
 - ► IP telefonija

Stream soketi

- Connection-oriented
- Komunikacija u oba smera
- Mogu da koriste Transmission Control Protocol (TCP)
 - telnet, ssh, http

Soketi


- Soket je jedinstveno određen:
 - Internet adresom
 - End-to-end protokolom (npr.TCP ili UDP)
 - Brojem porta

Rad sa soketima

Korišćenje soketa

- Konfiguracija soketa
 - Gde je remote mašina (IP adresa, hostname)
 - Koji servis prima podatke (port)
- Send & Receive
 - Dizajniran kao proširenje I/O u Unix OS
 - send − write
 - recv read
- Zatvaranje soketa

Klijent – Server komunikacija



Inicijalizacija Winsock-a

Uključivanje zaglavlja i biblioteka:


```
#include <winsock.h>
#pragma comment(lib, "wsock32.lib")
```

Inicijalizacija WSA strukture i aktiviranje WS2_32.DLL-a WSAData wsa;

```
WSAStartup(0x0101, &wsa); // Verzija 1
```

WSAStartup(0x0202, &wsa); // Verzija 2

Kreiranje soketa




Kreiranje soketa

SOCKET sock = socket(family, type, protocol)

- sock deskriptor soketa (popud handle na fajl), -1 u slučaju greške
- **family** komunikacioni domen
 - AF_INET, IPv4 protokoli, Internet adrese
 - AF_UNIX, Lokalna komunikacija, fajl adrese
- type tip komunikacije (soketa)
 - SOCK STREAM I SOCK DGRAM
 - U verziji 2 dodati su mnogi novi tipovi i ne moraju se definisati u ovom trenutku, jer aplikacija može dinamički odrediti atribute dostupnih protokola transportnog nivoa pomoću funkcije WSAEnumProtocols. Definicije tipova soketa mogu se naći u WINSOCK2.H datoteci.
- protocol: protokol koji će biti korišćen u komunikaciji, ako se prosledi 0, bira se podrazumevani za tip soketa

Postavljanje adrese



Specifikacija adrese

Socket API definiše generički tip podataka za adrese, i posebnu formu za TCP/IP adrese

Konverzija adresa i portova

Različiti procesori različito predstavljaju podatke. Neki u *big endian*, a neki u *little endian* formatu. Da bi se razumeli, formati zapisa paketa koji putuju mrežom moraju biti uniformni. Izabran je *big endian* zapis. Obzirom da Intel pamti podatke u *little endian* formatu, neophodna je konverzija. Za to postoje sledeće funkcije:

- htons konvertuje short (16-bit) iz host zapisa (little endian) u network zapis (big endian)
- htonl konvertuje long (32-bit) iz host zapisa u network zapis
- ntohs konvertuje short (16-bit) iz network zapisa u host zapis
- **ntohl** konvertuje **long** (32-bit) iz network zapisa u host zapis

Dodela adrese soketu

Funkcija **bind** povezuje soket sa lokalnom komunikacionom tačkom (adresom i portom).

int status = bind(sock, &addrport, size)


- sock deskriptor soketa koji treba povezati
- **addrport** struktura koja čuva IP adresu i port
 - za TCP/IP server najčešće INADDR_ANY
- size veličina addrport strukture u bajtovima
- status -1 ako je došlo do greške

bind() – primer za TCP server

```
auto sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
sockaddr_in server;
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
server.sin_port = htons(5100);

if (bind(listensock, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) != SOCKET_ERROR)
{
    //...
}
```

Osluškivanje



Osluškivanje b


int status = listen(listeningSock, queueLimit)

- Služi da signalizira TCP protokolu da osluškuje dolazeće konekcije
 - listeningSock deskriptor soketa
 - queueLimit broj aktivnih učesnika koji mogu da čekaju za konekciju.
 - SOMAXCONN maksimalna vrednost.
 - status 0 za osluškivanje, -1 za grešku
- Listen nije blokirajuća funkcija!

Osluškivanje

- Soket za osluškivanje se NIKAD ne koristi za slanje i primanje
- Koristi ga server samo kao način za otvaranje novih soketa

Uspostavljanje konekcije – Stream socket only



Uspostavljanje konekcije – Stream socket klijent

Klijent uspostavlja konekciju sa serverom pozivom funkcije connect()

int status = connect(sockid, &foreignAddr, addrLen)

- sockid deskriptor soketa koji se koristi za konekciju
- foreignAddr adresa pasivnog učesnika, udaljena komunikaciona tačka
- addrLen veličina foreignAddr
- status 0 ako je konekcija uspešna, -1 ako je došlo do greške
- connect() je blokirajuća funkcija!


Uspostavljanje konekcije – Stream socket server

Server dobija soket za dolazeću konekciju sa klijentom pozivom funkcije accept(). Funkcija kreira novi soket preko koga se zapravo ostvaruje komunikacija sa klijentom. Serverski soket nastavlja da osluškuje nove konekcije.

SOCKET s = accept(sockid, &clientAddr, addrLen)

- s deskriptor novog soketa
- sockid deskriptor soketa na kom se osluškuje
- clientAddr adresa aktivnog učesnika (popunjava funkcija)
- addrLen sizeOf(clientAddr)

Razmena podataka



Razmena podataka – Stream soketi

int count = send(sockid, msg, msgLen, flags)

- msg poruka koja se šalje
- msgLen dužina poruke u bajtovima
- flags specijalne opcije, obično 0
- count broj prenesenih bajtova , -1 ako je došlo do greške
- send() je blokirajuća funkcija!

Razmena podataka – Stream soketi

int count = recv(sockid, recvBuf, bufLen, flags)

- recvBuf bafer za dolaznu poruku
- bufLen broj primljenih bajtova
- flags specijalne opcije, obično 0
- count broj prenesenih bajtova , -1 ako je došlo do greške
- recv() je blokirajuća funkcija!

Razmena podataka – Datagram soketi

int count = sendto(sockid, msg, msgLen, flags, &foreignAddr, addrLen)


- msg, msgLen, flags, count isto kao kod send()
- foreignAddr adresa destinacije
- addrLen sizeof(foreignAddr)
- sendto() je blokirajuća funkcija!

Razmena podataka – Stream soketi

int count = recvfrom(sockid, recvBuf, bufLen, flags, &clientAddr, addrLen)

- recvBuf, bufLen, flags, count isto kao kod recv()
- clientAddr adresa klijenta
- addrLen sizeof(clientAddr)
- recvfrom() je blokirajuća funkcija!

Zatvaranje soketa



Zatvaranje soketa

- Nakon završetka rada sa soketom, isti je potrebno zatvoriti auto status = close(sock)
 - sock deskriptor soketa koji se zatvara
 - status 0 ako je uspešno, -1 ako je došlo do greške
- Zatvaranje soketa
 - zatvara konekciju za stream sokete
 - oslobađa port koji je soket koristio

Funkcija inet_addr()

Funkcija **inet_addr** konvertuje string koji sadrži IPv4 adresu u "tačkastoj" notaciji u odgovarajuću IN_ADDR strukturu

unsigned long inet_addr (const char FAR * cp);

Primeri

Echo server i klijent preko stream i datagram soketa

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <winsock.h>
#pragma comment(lib, "wsock32.lib")
#define SERVER_PORT 8888
#define BUF SIZE 1024
void ExitWithError(const std::string& message) {
         std::cout << message << "Error code:" << WSAGetLastError() << std::endl;</pre>
        WSACleanup();
        exit(1);
void printMessage(const std::string& message, int len) {
        std::cout << "Primljena poruka:";</pre>
        for (auto i = 0; i < len; std::cout << message[i++]);</pre>
        std::cout << std::endl;</pre>
```

dodavanje biblioteke pomoćne funkcije

```
inicijalizacija winsocket-a
int main() {
                                               kreiranje listen soketa
     // Inicijalizacija winsoketa
     WSAData wsa;
     SOCKET listensock;
     if (WSAStartup(0x0202, &wsa) != 0)
          ExitWithError("Startup failed.");
     // Kreiranje listen soketa
     if ((listensock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == INVALID_SOCKET)
          ExitWithError("Listening socket not created");
```

```
int main() {
                                             Dodela porta listen soketu
*** NASTAVAK
                                                        Osluškivanje
// Dodela porta listen soketu, bind
   sockaddr_in server;
   server.sin family = AF INET;
   server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
   server.sin port = htons(SERVER PORT);
   if (bind(listensock, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) == SOCKET ERROR)
        ExitWithError("bind() failed!");
//Osluskivanje
   if ((listen(listensock, 3)) < 0)</pre>
        ExitWithError("listen() failed!");
```

```
int main() {
                                      petlja za prihvatanje novih konekcija
*** NASTAVAK
                                                        komunikacija
   while (true) {
          sockaddr_in client;
          int cLen = sizeof(struct sockaddr in);
          SOCKET clientSock;
          if ((clientSock = accept(listensock, (struct sockaddr *)&client, &cLen)) < 0)</pre>
                      HandleError("accept() failed!");
          // Primanje poruke od klijenta
          std::vector<char> echoBuf(BUF_SIZE);
          int recvMsgSize = recv(clientSock, echoBuf.data(), echoBuf.size(), 0);
          if (recvMsgSize < 0)</pre>
                       HandleError("recv() failed");
          printMessage(echoBuf.data(), recvMsgSize);
```

```
Komunikacija
int main() {
                                                               Zatvaranje soketa
*** NASTAVAK
          ***// Prosledjivanje primljenog stringa sve do prekida transmisije
          while (recvMsgSize > 0)
              if (send(clientSock, echoBuf.data(), recvMsgSize, 0) != recvMsgSize)
                       HandleError("send() failed");
              if ((recvMsgSize = recv(clientSock, echoBuf.data(), echoBuf.size(), 0)) < 0)</pre>
                       HandleError("recv() failed");
              printMessage(echoBuf.data(), recvMsgSize);
          } // while (recvMsgSize > 0)
          closesocket(clientSock);
} //while (true)
closesocket(listensock);
WSACleanup();
```

Echo Klijent– Stream soketi

```
int main() {
                                                inicijalizacija winsocket-a
     WSAData wsa;
                                                        kreiranje soketa
     SOCKET clientSocket;
                                                           povezivanje
     if (WSAStartup(0x0202, &wsa) != 0)
          ExitWithError("Startup failed.");
     if ((clientSocket = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0)) == INVALID SOCKET)
          ExitWithError("Listening socket not created");
     sockaddr in server;
     server.sin family = AF INET;
     server.sin addr.s addr = inet addr(serverAddr);
     server.sin port = htons(serverPort);
     if (connect(clientSocket, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) == SOCKET ERROR)
          ExitWithError("connect() failed!");
```

Echo Klijent – Stream soketi

```
int main() {
*** NASTAVAK
     while (true) {
                                                                     Komunikacija
          std::string echoBuf;
                                                                 Zatvaranje soketa
          std::getline(std::cin, echoBuf);
          if (send(clientSocket, echoBuf.c_str(), echoBuf.length(), 0) != echoBuf.length())
                      ExitWithError("send() failed");
          int recvMsgSize = 0;
          std::vector<char> buff(BUF_SIZE);
          do {
                      if ((recvMsgSize = recv(clientSocket, buff.data(), buff.size(), 0)) < 0)</pre>
                                  ExitWithError("recv() failed");
                      printMessage(buff.data(), recvMsgSize);
          } while (recvMsgSize == BUF_SIZE);
     closesocket(listensock);
     WSACleanup();
```

Echo Server – Datagram soketi

```
int main()
                                                inicijalizacija winsocket-a
                                                        kreiranje soketa
    WSAData wsa;
                                                           povezivanje
    SOCKET serverSock;
    if (WSAStartup(0x0202, &wsa) != 0)
          ExitWithError("Startup failed.");
    if ((serverSock = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0)) == INVALID SOCKET)
          ExitWithError("Listening socket not created");
    sockaddr in server;
    server.sin family = AF INET;
    server.sin addr.s addr = (INADDR ANY);
    server.sin port = htons(serverPort);
    if (bind(serverSock, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR)
          ExitWithError("bind() failed!");
```

Echo Server – Datagram soketi

WSACleanup();

```
int main() {
                                                               komunikacija
     *** NASTAVAK
                                                            zatvaranje soketa
     sockaddr_in client;
     int addrlen = sizeof(sockaddr);
    while (true) {
          char echoBuf[bufSize];
          int recvMsgSize = recvfrom(serverSock, echoBuf, bufSize, 0, (sockaddr*)&client, &addrlen);
          if (recvMsgSize < 0)</pre>
                      ExitWithError("recv() failed");
          printMessage(echoBuf, recvMsgSize);
          if (sendto(serverSock, echoBuf, recvMsgSize, 0, (sockaddr*)&client, sizeof(sockaddr)) != recvMsgSize)
                      ExitWithError("send() failed");
     } //while (true)
     closesocket(serverSock);
```

Echo Klijent- Datagram soketi

```
int main() {
                                                inicijalizacija winsocket-a
    WSAData wsa;
                                                       kreiranje soketa
    SOCKET clientSocket;
                                                    specifikacija adrese
    if (WSAStartup(0x0202, &wsa) != 0)
          ExitWithError("Startup failed.");
    if ((clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == INVALID_SOCKET)
          ExitWithError("Listening socket not created");
    sockaddr in server;
    server.sin family = AF INET;
    server.sin addr.s addr = inet addr(serverAddr);
    server.sin port = htons(serverPort);
    std::string echoBuf;
    int sz = sizeof(sockaddr);
```

45

Echo Klijent- Datagram soketi

```
int main() { *** NASTAVAK
                                                      inicijalizacija winsocket-a
while (true)
                                                              kreiranje soketa
    std::getline(std::cin, echoBuf);
    if (sendto(clientSocket, echoBuf.c str(), echoBuf.length(), 0, (sockaddr *)&server, sz) != echoBuf.length())
          ExitWithError("send() failed");
    int recvMsgSize = 0;
   char buff[bufSize];
    if ((recvMsgSize = recvfrom(clientSocket, buff, bufSize, 0, (sockaddr *)&server, &sz)) < 0)</pre>
          ExitWithError("recv() failed");
    printMessage(buff, recvMsgSize);
closesocket(clientSocket);
WSACleanup();
```

