



UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA KATEDRA ZA PRIMENJENE RAČUNARSKE NAUKE


Računarstvo u oblaku

ms Helena Anišić

Zimski semester 2022/2023.

Studijski program: Računarstvo i automatika

Modul: Računarstvo visokih performansi



Dockerfile

- Dockerfile je tekstualni dokument koji sadrži sve potrebne komande za sastavljanje jedne slike kontejnera.
- Docker automatski kreira sliku kontejnera na osnovu instrukcija u Dockerfile-u.
- Docker izvršava instrukcije napisane u Dockerfile-u redom kojim su napisani.
- Dockerfile mora početi instrukcijom FROM.
- Instrukcije nisu case-sensitive, međutim konvencija je da se pišu velikim slovima kako bi se lakše razlikovali od argumenata

Comment INSTRUCTION arguments

Build context

- Docker build naredba kreira sliku kontejnera na osnovu Dockerfile-a i konteksta
 - Kontekst je sve što se nalazi na putanji koja definisana u okviru naredbe
- Prvi korak jeste da se pošalje kontekst docker daemon-u
 - Ukoliko nešto želimo da izostavimo, definišemo .dockerignore fajl
- PRIMER:

docker build.

.dockerignore file

- Pre nego što se context pošalje docker daemon-u, docker CLI pokušava da proađa fajl pod nazivom
 .dockerignore
 - o Fajl mora biti u korenskom direktorijumu context-a
- Na ovaj način mogu da se izbegnu veliki fajlovi, nepotrebni ili oni koji su potencijalno nebezbedni

This is just a comment. README.md node_modules

Dockerfile instrukcije

- FROM
- WORKDIR
- COPY
- ADD
- CMD
- ENTRYPOINT
- RUN
- LABEL
- EXPOSE
- ENV

- ARG
- VOLUME
- USER
- ONBUILD
- STOPSIGNAL
- HEALTHCHECK
- SHELL

- Da bi Dockerfile bio validan mora da započne instrukcijom FROM.
 - Visual Studio Code ekstenzija za Docker vrlo jasno prikazuje nevalidnost Dockerfile-a bez FROM instrukcije
- FROM instrukcija inicijalizuje novi build stage i postavlje Base Image za dalje instrukcije.
- Base Image može biti bilo koja validna slika
 - Najjednostavnije je da se povuče neka slika za javnog repozitorijuma poput DockerHub-a
 - DockerHub je predefinisani repozitorijum sa kojeg se skidaju slike ukoliko se ne navede neka platforma

```
FROM [--platform=<platform>] <image> [AS <name>]
FROM [--platform=<platform>] <image>[:<tag>] [AS <name>]
FROM [--platform=<platform>] <image>[@<digest>] [AS <name>]
```

--platform tag

 Opcioni tag koji može da specificira tačno platformu za koju da povuče sliku ukoliku FROM referencira multi-platformsku sliku

tag/digest

- Opcione vrednosti koje ukoliko se ne navedu, docker povlači sliku sa latest tagom
- O Docker vraća grešku ako ne nađe sliku sa datim tagom na repozitorijumu.

AS name

- Opciono dodavanje naziva build stage-u
- Naziv može da se koristi u narednim FROM i COPY --from=<name> instrukcijama kako bi se referencirali na sliku izbildanu u ovom stadijumu

- PRIMERI različitih varijanti slika:
 - o FROM python
 - Povući će python sliku sa tagom latest
 - FROM python:<version>
 - Primer: FROM python:3.10
 - Neki od ovih tagova mogu imati imena poput *bullseye* ili *buster*. Ovo su nazivi *Debian release-a* na kojima su zasnovane ove slike.
 - FROM python:<version>-slim
 - Slika kontejnera koja sadrži samo minimum potrebnih paketa koji su potrebni da bi python radio.
 - FROM python:<version>--alpine
 - Zasnovano na Alpine linux-u

Alpine Linux

- Alipine linux je *lightweight* distribucija Linux-a dizajnirana da bude mala, jednostavna i bezbedna.
- Za razliku od većine Linux distribucija, Alpine Linux koristi musl, BusyBox i OpenRC umesto češće korištenih glibc, GNU Core Utilities i systemd-a respektivno.
- Slika kontejnera za Apline Linux je samo 5 MB
 - U poređenju sa Ubuntu slikom kontejnera koja je 75 MB

FROM scratch

- Eksplicitno prazna slika
- Najkorisnija kada se prave Base image (kao debian ili busybox) ili kada se prave super minimalne slike kao što
 je hello-world koje sadrže samo jedan binarni fajl i šta god je još potrebno
- o Neće kreirati dodatni sloj u slici kontejnera
- Upotrebom scratch slike signaliziramo build procesu da želimo da naredna komanda u Dockerfile-u bude prvi sloj fajl sistema u slici kontejnera

Docker hello-world slika

FROM scratch

COPY hello /

CMD ["/hello"]

Docker instrukcija [WORKDIR]

- WORKDIR naredba kreira radni direktorijum za bilo koju RUN, CMD, ENTRYPOINT, COPY i ADD instrukciju koja sledi u Dockerfile-u
- Ukoliko WORKDIR naredba ne postoji, biće kreirana iako se ne koristi u naknadnim instrukcijama
 Dockerfile-a
- Predefinisani radni direktorijum je /
 - U praksi, ako se pravi dockerfile od scratch slike, workdir može vrlo lako da bude podešen od strane Base slike
 koju koristimo
- Najbolja praksa je definisati radni direktorijum da ne bude iznenađenja

WORKDIR /path/to/workdir

Docker instrukcija [WORKDIR]

- WORKDIR instrukcija može da se koristi više puta u Dockerfile-u.
 - Ukoliko je obezbeđena relativna putanja, onda će novi radni direktorijum biti kreiran u odnosu na prethodni
 radni direktorijum
- PRIMER:

WORKDIR /a WORKDIR b WORKDIR c RUN pwd

Dockerfile instrukcija [USER]

- Predefinisano je da je Docker kontejner Root korisnik.
 - Ovo može da predstavlja opasnost po bezbednost aplikacija koje se nalaze u kontejnerima
- Instrukcija USER omogućava izmenu korisnika unutar Docker kontejnera
- USER instrukcija postavlja user name (UID) i opciono user group (GID) za predefinisani user i group koji će važiti u nastavku izvršavanja instrukcija Dockerfile-a
 - Specificirani korisnik se koristi za RUN instrukcije i tokom runtime-a za relevantne ENTRYPOINT i CMD komande
- Pre nego što se iskoristi komanda USER potrebno je kreiratidatog user-a
 - RUN groupadd -r <group_name> && useradd -r -g <group_name> <user_name>

Dockerfile instrukcija [COPY]

- COPY instrukcija kopira fajlove/direktorijume iz <src> i dodaje ih u fajlsistem kontejnera na putanju <dest>
- <dest> putanja je apsolutna ili relativna u odnosu na WORKDIR
 - < WORKDIR>/relativeDir/
 - COPY test.txt relativeDir/
 - /absoluteDir/
 - COPY test.txt /absoluteDir/

```
COPY [--chown=<user>:<group>] <src>... <dest>
COPY [--chown=<user>:<group>] ["<src>",... "<dest>"]
```

Dockerfile instrukcija [COPY]

- <src> putanja mora da bude unutar build context-a
 - o Prvi korak docker build naredbe jeste da se pošalje context direktorijum docker daemon-u
- Ako je <src> direktorijum, kompletan sadržaj se kopira zajedno sa metapodacima fajlsistema
 - Direktorijum sam po sebi se ne kopira
- Ako je <src> bilo koja druga vrsta fajla, kopira se pojedinačno zajedno sa metapodacima
 - Ako se <dest> završava sa /, smatraće se direktorijumom, a sadržaj <src> će biti upisan na <dest>/base(<src>)
 - Ako se <dest> ne završava /, smatraće se regularnim fajlom i sadržaj <src> će se upisati na <dest>
- Ako <dest> ne postoji, kreiraće se
- Svaka izmena fajlova koji se kopiraju poništava prethodni cache i izaziva ponovno build-ovanje datog sloja slike, kao i svih narednih

Dockerfile instrukcija [COPY]

- COPY --link
 - Source fajlovi se kopiraju u prazan destination direktorijum
 - Taj direktorijum se pretvara u sloj koji se linkuje povrh prethodnog stanja
 - o Fajlovi ostaju nezavisni i ne postaju invalidirani kada se komande u prethodnom sloju izmene
- PRIMER:
 - #1 i #2 instrukcije izvršavaju isti posao

```
# 1
FROM alpine
COPY --link /foo /bar
```

#2
FROM alpine
FROM scratch
COPY /foo /bar

Dockerfile instrukcija [ADD]

- ADD instrukcija kopira nove fajlove, direktorijume ili udaljene fajl URL-ove sa <src> putanje i dodaje ih u fajlsistem slike na putanji <dest>
- Putanje se interpretiraju relativno u odnosu na source of the context of the build
- dest> putanja je apsolutna ili relativna u odnosu na WORKDIR
 - < WORKDIR>/ relativeDir/
 - /absoluteDir/

```
ADD [--chown=<user>:<group>] [--checksum=<checksum>] <src>... <dest> ADD [--chown=<user>:<group>] ["<src>",... "<dest>"]
```

Dockerfile instrukcija [ADD]

- <src> putanja mora da bude unutar build context-a
 - Prvi korak docker build naredbe jeste da se pošalje context direktorijum docker daemon-u
- Ako je <src> URL, a <dest> se ne završava sa /, fajl će biti pruzet i kopiran u <dest>
- Ako je <src> direktorijum, kompletan sadržaj se kopira zajedno sa metapodacima fajlsistema
 - Direktorijum sam po sebi se ne kopira
- Ako je <src> lokalna tar arhiva, raspakovaće se.
- Ako je <src> bilo koja druga vrsta fajla, kopira se pojedinačno zajedno sa metapodacima
 - Ako se <dest> završava sa /, smatraće se direktorijumom, a sadržaj <src> će biti upisan na <dest>/base(<src>)
 - Ako se <dest> ne završava /, smatraće se regularnim fajlom i sadržaj <src> će se upisati na <dest>
- Ako <dest> ne postoji, kreiraće se

ADD VS. COPY

COPY	ADD
Kopira fajlove sa putanje na lokalnoj mašini na destinaciju docker kontejnera	Kopira fajlove sa putanje na lokalnoj mašini na destinaciju docker kontejnera
COPY <src> <dest></dest></src>	ADD <src> <dest></dest></src>
Kopira fajlove samo sa lokalne mašine.	Može da radi preuzimanje sa URL i onda kopiranje.
Ne može da radi raspakivanje arhiva.	Radi i raspakivanje tar arhiva.

PRIMERI

- Primer bez definisanog WORKDIR
 - o Prebacivanje fajla
 - sa/
 - bez/
 - sa.
 - samo/
 - Prebacivanje foldera
 - sa/
 - bez/
 - sa.
 - samo/
- Primeri sa definisanim WORKDIR
 - o isto

- CMD instrukcija specificira naredbu koja treba da se izvrši kada docker kontejner započne sa izvršavanjem
 - Glavna poenta CMD instrukcije je da pokrene softver koji se nalazi se u kontejneru.
 - o Primer:
 - Pokretanje .exe fjla
 - Pokretanje bash terminala
- Može da postoji samo jedna CMD instrukcija u Dockerfile-u
 - Ukoliko se navede više od jedne CMD instrukcije, izvršiće se poslednja u nizu

- 1. CMD ["executable","param1","param2"] (exec form, this is the preferred form)
- 2. CMD ["param1","param2"] (as default parameters to ENTRYPOINT)
- 3. CMD command param1 param2 (*shell* form)
- Exec forma (1.) se parsira kao JSON array i to znači da mora biti unutar dvostrukih navodnika
- U drugoj opciji (2.) se ne koristi executable, te se ona(executable) mora sepcificirati u okviru ENTRYPOINT-a
- Treća opcija (3.) shell form indukuje shell processing
 - Exec forma to ne radi ne inicira shell processing
 - CMD ["sh", "-c", "echo \$HOME"] za pokretanje preko shell-a
- Specificiranjem argumenata kod docker run naredbe možemo pregaziti CMD naredbu napisanu u
 Dockerfile-u

Dockerfile instrukcija [ENTRYPOINT]

- Exec forma
 - ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]
- Shell forma
 - ENTRYPOINT command param1 param2
- Kada se pokrene kontejner sa naredbom docker run <image> svi elementi u exec formi
 ENTRYPOINT naredbe se nadodaju na kraj (i pregaze bilo kakvu CMD naredbu definisanu u Dockerfile-u)

CMD VS ENTRYPOINT

- CMD i ENTRYPOINT definišu komandu koja treba da se izvrši kada se kontejner pokrene
- Nekoliko pravila za njihovu upotrebu:
 - Dockerfile mora da sadrži ili CMD ili ENTRYPOINT.
 - o CMD komanda će biti pregažena kada se kontejner pokrene sa nekim drugim argumentima
 - CMD bi trebao da se koristi kao način da se definišu predefinisani argumenti za ENTRYPOINT ili za izvršavanje predefinisanih komandi
 - ENTRYPOINT treba da se koristi kada se kontejner koristi kao executable

- RUN instrukcija izvršava bilo kakvu komandu u novom sloju povrh trenutne slike i komituje rezultat.
 - Rezultujuća komitovana slika će se koristiti za naredni korak u Dockerfile-u.
 - Raslojavanje docker slike pomoću RUN instrukcije i generisanje komitova odgovara konceptu dockera jer su komitovi jeftiniji i kontejneri mogu da budu kreirani sa bilo koje tačke u istoriji slike.

- 1. RUN < command>
- RUN ["executable", "param1", "param2"]

Računarstvo u oblaku 2022/2023.

CMD VS. RUN

- RUN i CMD nisu iste instrukcije
- RUN izvršava instrukciju tokom build-ovanja slike i komituje rezultat izvršavanja
- CMD ne izvršava istrukciju tokom build-ovanja slike, već tokom pokretanja kontejnera

Docker instrukcija [LABEL]

- Dodaje metapodatke slici kontejnera
 - Par ključ:vrednost
- Slika može da ima više od jedne labele
- Labele koju su uključene u Base Image ili roditeljsku siku se nasleđuju
- Za pregled labele slike koristiti naredbu docker image inspect

LABEL version="1.0" LABEL description="This text illustrates \ that label-values can span multiple lines."

LABEL multi.label1="value1" multi.label2="value2" other="value3"

Docker instrukcija [EXPOSE]

- EXPOSE instrukcija informiše Docker o tome da kontejner sluša na određenom mrežnom portu tokom runtime-a.
 - Može se specificirati TCP/UDP
 - TCP je predefinisani
- EXPOSE instrukcija ne objavljuje zapravo port, već više služi kao dokumentacija
- Za stvarno objavljivanje porta koristit -p opciju prilikom docker run naredbe

EXPOSE <port> [<port>/<protocol>...]

Dockerfile instrukcija [VOLUME]

- VOLUME instrukcija kreira mount point na definisanoj putanje u kontejneru
- Sa te putanje se mountuju fajlovi/direktorijumi svaki put kada se pokrene kontejner
- Može da bude JSON array ili string
 - VOLUME ["/var/log/"]
 - VOLUME /var/log

- ARG instrukcija definiše promenljivu koju korisnik prosleđuje tokom poziva docker build komande upotrebom --build-arg <varname>=<value> opcije
 - Ako korisnik prosledi argument koji nije definisan u dockerfile-u, build će da izbaci upozorenje
- Moguće je definisani više ARG instrukcija
- ARG instrukcija

ARG <name>[=<default value>]

```
FROM ubuntu:latest

ARG GREET=FTN

RUN echo "Hey there! Welcome to $GREET" > greeting.txt

CMD cat greeting.txt
```

• Šta se desi ako nema predefinisane vrednosti i ništa se ne prosledi tokom build naredbe?


Dockerfile instrukcija [ENV]

- Šta su environment varijable?
- ENV instrukcija postavlja environment varijablu <key> na vrednost <value>
- Moguće je postavljati više varijabli odjednom
- Varijabla ostaje sačuvana kada se kontejner pokrene na osnovu date slike
 - docker inspect naredba daje uvid u varijable
 - o docker run –env <key>=<value> omogućava izmenu varijabli tokom pokretanja kontejnera

ARG VS ENV

- ENV je za buduće kontejnere, a ARG je za izgradnju slike kontejnera
- ENV je pre svega namenjeno za predefinisane vrednosti budućih varijabli
 - Rad dokerizovane aplikacije može da pristupi environment varijablama
 - Odličan način da se prosleđue konfiguracione vrednosti u projekat
- ARG vrednosti nisu dostupne nakon što se slika izbilda
 - Kontejner koji radi nema pristup ARG vrednostima
- ARG i ENV se preklapaju tokom image build-a

ARG VS ENV



Dockerfile instrukcija [STOPSIGNAL]

- STOPSIGNAL instrukcija postavlja signal za sistemski poziv koji će biti poslat kontejneru prilikom exit-a
- Signal može biti naziv signala u formatu SIG<NAME> npr SIGKILL
- Signal može biti unsigned broj koji odgovara poziciji u syscall tabeli kernels (9)
 - Predefinisani je SIGTERM
- Predefinisani stopsignal može da bude pregažen po pojedinačnom kontejneru upotrebom
 - --stop-signal opcije na docker run i docker create naredbe

- HEALTHCHECK instrukcija ima dve forme:
 - HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command
 - Proverava zdravlje kontejnera pokretanjem naredbe unutar kontejnera
 - HEALTHCHECK NONE
 - Onesposobi bilo kakav healthcheck nasleđen od strane Base slike
- HEALTHCHECK instrukcija govori dockeru kako da testira kontejner kako bi proverio da i dalje radi
 - Može da detektuje slučajeve kao što je veb server koji se zaglavio u beskonačnoj petlji i nije u mogućnosti da obradi
 naredne konekcije iako proces servera i dalje radi
- Instrukcija zahteva da se pored normalnog statusa ispiše i health status
 - Inicijalno je starting
- Kada health check prođe, postaje healthy
- Posle nekoliko uzastopnih neuspeha postaje unhealthy
- Može da postoji samo jedna healthcheck instrukcija u dockerfile-u

- Opcije:
 - --interval=DURATION (default: 30s)
 - --timeout=DURATION (default: 30s)
 - --start-period=DURATION (default: 0s)
 - --retries=N (default: 3)
- Primer koji proverava na svakih 5 minuta da veb server može da servira glavnu stranicu sajta u roku od 3 sekunde:

HEALTHCHECK --interval=5m --timeout=3s \ CMD curl -f http://localhost/ || exit 1

- Interval
 - Vremenski interval između svake provere zdravlja, kao i vremenski interval između pokretanja kontejnera i prve provere zdravlja
- Timeout
 - Vremeski period nakon čijeg isteka provera zdravlja se smatra neuspešnom
- Retries
 - o Broj ponavljanja provere zdravlja pre nego se provera smatra neuspešnom
- Start period
 - početni period obezbeđuje vreme inicijalizacije za kontejnere kojima je potrebno vreme za pokretanje. Neuspeh tokom tog perioda neće se računati u maksimalan broj ponovnih pokušaja. Međutim, ako provera zdravlja uspe tokom početnog perioda, kontejner se smatra pokrenutim i svi uzastopni neuspesi će se računati u maksimalan broj ponovnih pokušaja.

- Exit status pokazuje status zdravlja kontejnera:
 - o 0 : success kontejner je zdrav i spreman za upotrebu
 - 1: unhealthy kontejner ne radi kako treba
 - 2 : reserved ne koristiti ovaj exit code
- Za pregled statusa zdravlja kontejnera koristiti naredbu docker inspect

Dockerfile instrukcija [ONBUILD]

- ONBUILD instrukcija dodaje trigger instrukciju na sliku kontejnera
 - Taj trigger će se izvršiti kada se slika kontejnera bude koristila kao Base slika za neku drugu sliku kontejnera
- Kako radi ONBUILD:
 - Kada se naiđe na ONBUILD instrukciju, builder dodaje trigger-e u metapodatke slike koja se kreira. Ni u
 kakvom drugom smislu ova instrukcija ne utiče na trenutno kreiranu sliku
 - o Docker inspect naredba omogućava uvid u dve triggere date slike pod ključem OnBuild
 - Kada se data slika koristi kao Base slika u okviru naredbe FROM, builder traži ONBUILD triggere i izvršava ih u istom redosledu kako su navedeni. Ako neki trigger ne uspe da se izvrši, akcija se abortira. Ako se uspešno izvrši, nastavlja se na narednu instrukciju nakon FROM-
 - Triggeri se ne nasleđuju.

Dockerfile instrukcija [ONBUILD]

- https://blog.frankel.ch/onbuild-overlooked-docker-directive/
- https://github.com/carlossg/docker-maven/blob/8ab542b907e69c5269942bcc0915d8dffcc7e9f a/jdk-8/onbuild/Dockerfile

Dockerfile instruction [SHELL]

- SHELL instrukcija omogućava da se pregazi predefinisani shell za shell formu komande.
 - Predefinisani shell za linux je ["/bin/sh", "-c"]
 - Predefinisani shel na Windowsu je ["cmd", "/S", "/C"]
- Shell instrukcija mora biti napisana u JSON formatu
- Ova instrukcija je posebno zanimljiva na Windows OS-u gde postoje dva često upotrebljene i vrlo različite vrste shell-a: cmd i powershell
- Shell instrukcije mogu da se pojave više puta, pri čemu svaka naredna shell instrukcija pregazi sve prethodne i utiče na naredne instrukcije (RUN, CMD, ENTRYPOINT)

Dockerfile instrukcija [SHELL]

```
FROM microsoft/windowsservercore
# Executed as cmd /S /C echo default
RUN echo default
# Executed as cmd /S /C powershell -command Write-Host default
RUN powershell -command Write-Host default
# Executed as powershell -command Write-Host hello
SHELL ["powershell", "-command"]
RUN Write-Host hello
# Executed as cmd /S /C echo hello
SHELL ["cmd", "/S", "/C"]
RUN echo hello
```

Računarstvo u oblaku 2022/2023.

Materijali:

- https://docs.docker.com/engine/reference/builder/
- https://www.igordejanovic.net/courses/tech/docker/