第四章 网络层

- 网络层提供主机间逻辑通信与寻址功能，将报文段封装为数据报（可直接承载互联网流量）
- 网络层协议族核心包含IP、ICMP、ARP、NAT、路由选择协议（RIP/OSPF/BGP）及IPv6
- 网络层设备：路由器（多端口转发）、三层交换机（硬件加速转发）
- 网络层两大核心功能：
  - 转发：单台路由器将分组从输入端口移至合适输出端口
  - 路由选择：全网路由器协同计算端到端最优路径
- 网络层服务模型：
  - 数据报服务：无连接、尽力而为（IP采用）
  - 虚电路服务：连接建立、保证顺序与可靠（ATM、帧中继采用）
- 路由器组成：输入端口、交换结构、输出端口、路由选择处理器
- 输入端口：物理层接收比特流→数据链路层解封装→查转发表确定输出端口→进入交换结构
- 交换结构三种技术：
  - 经内存交换：CPU控制拷贝，速率受内存带宽限制
  - 经总线交换：共享总线，速率受总线带宽限制（如32Gbps PCIe）
  - 经互连网络交换：多级Clos网络，可扩展至Tbps级别
- 输出端口：缓存队列管理（FIFO、优先级调度）、链路层封装、发送报文
- 排队时延：分组在输出队列等待发送的时间，取决于流量强度与缓存大小
- 丢包：缓存溢出时丢弃分组，是网络拥塞的直接表现
- 网络层性能指标：时延（处理+排队+传输+传播）、吞吐量、丢包率
- 网络层设计原则：简单核心、复杂边缘（端系统负责可靠传输与拥塞控制）

网络层概述

- 网络层核心任务：将分组从源主机经多段链路和路由器传送到目的主机
- 两大功能：转发（单台路由器）与路由选择（全网协同）
- 转发：根据分组首部中的目的地址，查询转发表，将分组从正确输出端口送出
- 路由选择：运行路由算法，计算从源到目的地的最优路径，生成转发表
- 网络层提供两类服务模型：
  - 数据报服务：无连接，每个分组独立寻址和转发，不保证顺序与可靠，互联网采用
  - 虚电路服务：连接建立、保证顺序与可靠，ATM、帧中继采用
- 数据报服务特点：
  - 每个分组携带完整目的地址
  - 路由器不维护连接状态
  - 分组可能乱序、丢失、重复
  - 灵活、健壮、可扩展性强
- 虚电路服务特点：
  - 通信前建立连接，分配虚电路号（VCI）
  - 路由器维护连接状态表
  - 分组携带短VCI而非完整地址
  - 保证顺序、可靠、流量控制
- 两种服务对比：

对比维度	数据报服务	虚电路服务
连接建立	无需	必须
地址信息	每个分组携带完整源/目的地址	仅连接建立时携带，后续用VCI
路由器状态	无连接状态	每条连接维护状态表项
分组顺序	可能乱序	保证顺序
可靠性	不保证	保证可靠传输
故障影响	仅丢失单个分组	连接上所有分组受影响
典型应用	互联网IP层	ATM、帧中继

- 数据报服务下，分组转发依据目的地址查询转发表，表项格式为（目的网络地址，下一跳，出端口）
- 转发表采用最长前缀匹配原则：当多个表项匹配同一目的地址时，选择前缀最长的表项
- 例：目的地址11001000 00010111 00010110 10100001，匹配表项11001000 00010111 00010110 1010****（前缀长度28位）优于匹配表项11001000 00010111 00010110 10******（前缀长度22位）
- 最长前缀匹配使得路由表可以聚合层次化地址空间，减小表项数量
- 虚电路服务下，建立连接时沿路径为每条连接分配入端口和出端口的VCI值，并在沿途每台路由器的转发表中记录映射关系
- 分组携带VCI而非完整地址，转发时仅需查询入端口和VCI对应的出端口和新VCI，查表速度快
- 虚电路服务的优点：减小分组首部开销、转发速度快、便于实现服务质量保证
- 虚电路服务的缺点：连接建立带来额外时延、路由器需维护连接状态、故障恢复困难
- 数据报服务适合无连接、灵活性要求高的场景，虚电路服务适合对时延和可靠性有严格要求的场景

IPv4地址的基本知识

- IP地址是为互联网中每台主机或路由器接口分配的32位标识符，用于在网络层唯一标识通信端点
- 采用点分十进制表示：将32位地址每8位一组转换为十进制数，组间用点分隔，如192.168.1.1
- IP地址由网络号和主机号两部分组成，网络号标识主机所在的网络，主机号标识该网络内的具体主机
- 子网掩码用于区分IP地址的网络号和主机号，将IP地址与子网掩码进行按位与运算即可得到网络号
- 子网掩码由连续的1后跟连续的0组成，1对应网络号位，0对应主机号位
- 常见子网掩码：255.0.0.0（A类默认）、255.255.0.0（B类默认）、255.255.255.0（C类默认）
- 子网掩码也可用斜线记法表示，如/24表示前24位为网络号
- 给定IP地址和子网掩码，计算网络地址的步骤：将IP地址的每个字节与子网掩码的对应字节进行按位与运算
- 例：IP地址192.168.10.130，子网掩码255.255.255.192，网络地址为192.168.10.128
- 例：IP地址172.16.45.200，子网掩码255.255.240.0，网络地址为172.16.32.0
- 例：IP地址10.0.0.1，子网掩码255.0.0.0，网络地址为10.0.0.0
- 判断两台主机是否在同一网络：将两台主机的IP地址分别与各自的子网掩码进行按位与运算，若结果相同则在同一网络
- 例：主机A的IP为192.168.1.10，子网掩码255.255.255.0；主机B的IP为192.168.1.200，子网掩码255.255.255.0；两者网络地址均为192.168.1.0，因此在同一网络
- 例：主机C的IP为192.168.2.10，子网掩码255.255.255.0；主机C的网络地址为192.168.2.0，与主机A不在同一网络
- 同一网络内的主机可以直接通信，无需经过路由器转发
- 不同网络内的主机通信必须经过路由器转发
- 广播地址：主机号全为1的地址，用于向网络内所有主机发送数据
- 例：192.168.1.255为192.168.1.0/24网络的广播地址
- 广播地址不能分配给具体主机使用
- 网络地址：主机号全为0的地址，用于标识网络本身
- 例：192.168.1.0/24表示192.168.1网络
- 网络地址和广播地址不能分配给具体主机使用
- 可用主机数量计算：主机号位数为n时，可用主机数为$2^n - 2$
- 例：/24网络主机号8位，可用主机数为$2^8 - 2 = 254$台
- 例：/16网络主机号16位，可用主机数为$2^{16} - 2 = 65534$台
- 例：/28网络主机号4位，可用主机数为$2^4 - 2 = 14$台
- 例：/30网络主机号2位，可用主机数为$2^2 - 2 = 2$台，常用于点对点链路
- 已知主机数量反推子网掩码：找到满足$2^n - 2 \geq$主机数量的最小n值，主机号位数为n，网络号位数为32 - n
- 例：需要容纳100台主机，$2^7 - 2 = 126 \geq 100$，$2^6 - 2 = 62 < 100$，故主机号位数为7，网络号位数为25，子网掩码为255.255.255.128
- 例：需要容纳500台主机，$2^9 - 2 = 510 \geq 500$，$2^8 - 2 = 254 < 500$，故主机号位数为9，网络号位数为23，子网掩码为255.255.254.0
- 已知网络地址和子网掩码，计算广播地址：将网络地址的主机号位全部置为1
- 例：网络地址192.168.5.0/24，广播地址为192.168.5.255
- 例：网络地址10.16.0.0/16，广播地址为10.16.255.255
- 已知网络地址和子网掩码，计算可用主机地址范围：第一个可用地址为网络地址加1，最后一个可用地址为广播地址减1
- 例：网络地址192.168.1.0/24，可用主机地址范围为192.168.1.1至192.168.1.254
- 例：网络地址10.0.0.0/8，可用主机地址范围为10.0.0.1至10.255.255.254
- 例：网络地址172.16.32.0/20，可用主机地址范围为172.16.32.1至172.16.47.254
- 已知两台主机的IP地址和子网掩码，判断是否在同一网络：将两台主机的IP地址分别与子网掩码进行按位与运算，比较结果是否相同
- 例：主机A的IP为192.168.1.10，子网掩码255.255.255.0；主机B的IP为192.168.2.10，子网掩码255.255.255.0；两者网络地址分别为192.168.1.0和192.168.2.0，不在同一网络
- 例：主机C的IP为10.0.0.1，子网掩码255.0.0.0；主机D的IP为10.0.0.200，子网掩码255.0.0.0；两者网络地址均为10.0.0.0，在同一网络
- 例：主机E的IP为172.16.5.100，子网掩码255.255.240.0；主机F的IP为172.16.20.100，子网掩码255.255.240.0；两者网络地址分别为172.16.0.0和172.16.16.0，不在同一网络
- 已知网络地址和子网掩码，计算广播地址：将网络地址的主机号位全部置为1
- 例：网络地址192.168.5.0/24，广播地址为192.168.5.255
- 例：网络地址10.16.0.0/16，广播地址为10.16.255.255
- 例：网络地址172.16.32.0/20，广播地址为172.16.47.255
- 已知网络地址和子网掩码，计算可用主机地址范围：第一个可用地址为网络地址加1，最后一个可用地址为广播地址减1
- 例：网络地址192.168.5.0/24，可用主机地址范围为192.168.5.1至192.168.5.254
- 例：网络地址10.16.0.0/16，可用主机地址范围为10.16.0.1至10.16.255.254
- 例：网络地址172.16.32.0/20，可用主机地址范围为172.16.32.1至172.16.47.254
- 已知网络地址和子网掩码，计算可用主机数量：$2^{主机号位数} - 2$
- 例：网络地址192.168.5.0/24，主机号位数为8，可用主机数量为$2^8 - 2 = 254$台
- 例：网络地址10.16.0.0/16，主机号位数为16，可用主机数量为$2^{16} - 2 = 65534$台
- 例：网络地址172.16.32.0/20，主机号位数为12，可用主机数量为$2^{12} - 2 = 4094$台
- 已知网络地址和子网掩码，计算子网数量：$2^{借用网络位数}$
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，借用网络位数为2，子网数量为$2^2 = 4$个
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，借用网络位数为4，子网数量为$2^4 = 16$个
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，借用网络位数为4，子网数量为$2^4 = 16$个
- 已知网络地址和子网掩码，计算每个子网的主机数量：$2^{主机号位数} - 2$
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，主机号位数为6，每个子网主机数量为$2^6 - 2 = 62$台
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，主机号位数为12，每个子网主机数量为$2^{12} - 2 = 4094$台
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，主机号位数为8，每个子网主机数量为$2^8 - 2 = 254$台
- 已知网络地址和子网掩码，计算子网地址范围：将网络地址的主机号位全部置为0，得到子网地址；将网络地址的主机号位全部置为1，得到子网广播地址
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，主机号位数为6，子网地址范围为192.168.5.0至192.168.5.63
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，主机号位数为12，子网地址范围为10.16.0.0至10.16.15.255
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，主机号位数为8，子网地址范围为172.16.32.0至172.16.47.255
- 已知网络地址和子网掩码，计算子网内可用主机地址范围：将子网地址的主机号位全部置为0，得到子网地址；将子网地址的主机号位全部置为1，得到子网广播地址；子网内可用主机地址范围为子网地址加1至子网广播地址减1
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，子网地址范围为192.168.5.0至192.168.5.63，子网内可用主机地址范围为192.168.5.1至192.168.5.62
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，子网地址范围为10.16.0.0至10.16.15.255，子网内可用主机地址范围为10.16.0.1至10.16.15.254
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，子网地址范围为172.16.32.0至172.16.47.255，子网内可用主机地址范围为172.16.32.1至172.16.47.254
- 已知网络地址和子网掩码，计算子网数量：$2^{借用网络位数}$
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，借用网络位数为2，子网数量为$2^2 = 4$个
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，借用网络位数为4，子网数量为$2^4 = 16$个
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，借用网络位数为4，子网数量为$2^4 = 16$个
- 已知网络地址和子网掩码，计算每个子网的主机数量：$2^{主机号位数} - 2$
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，主机号位数为6，每个子网主机数量为$2^6 - 2 = 62$台
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，主机号位数为12，每个子网主机数量为$2^{12} - 2 = 4094$台
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，主机号位数为8，每个子网主机数量为$2^8 - 2 = 254$台
- 已知网络地址和子网掩码，计算子网地址范围：将网络地址的主机号位全部置为0，得到子网地址；将网络地址的主机号位全部置为1，得到子网广播地址
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，主机号位数为6，子网地址范围为192.168.5.0至192.168.5.63
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，主机号位数为12，子网地址范围为10.16.0.0至10.16.15.255
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，主机号位数为8，子网地址范围为172.16.32.0至172.16.47.255
- 已知网络地址和子网掩码，计算子网内可用主机地址范围：将子网地址的主机号位全部置为0，得到子网地址；将子网地址的主机号位全部置为1，得到子网广播地址；子网内可用主机地址范围为子网地址加1至子网广播地址减1
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，主机号位数为6，子网内可用主机地址范围为192.168.5.1至192.168.5.62
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，主机号位数为12，子网内可用主机地址范围为10.16.0.1至10.16.15.254
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，主机号位数为8，子网内可用主机地址范围为172.16.32.1至172.16.47.254
- 已知网络地址和子网掩码，计算子网广播地址：将子网地址的主机号位全部置为1
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，主机号位数为6，子网广播地址为192.168.5.63
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，主机号位数为12，子网广播地址为10.16.15.255
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，主机号位数为8，子网广播地址为172.16.47.255
- 已知网络地址和子网掩码，计算可用主机地址范围：将网络地址的主机号位全部置为0，得到子网地址；将网络地址的主机号位全部置为1，得到子网广播地址；子网内可用主机地址范围为子网地址加1至子网广播地址减1
- 例：网络地址192.168.5.0/24，子网掩码255.255.255.192，主机号位数为6，子网内可用主机地址范围为192.168.5.1至192.168.5.62
- 例：网络地址10.16.0.0/16，子网掩码255.255.240.0，主机号位数为12，子网内可用主机地址范围为10.16.0.1至10.16.15.254
- 例：网络地址172.16.32.0/20，子网掩码255.255.255.0，主机号位数为8