STEROWANIE RUCHEM W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

Sterowanie przepływem w sieci telekomunikacyjnej

Istota sterowania przepływem


Cel sterowania

Zabezpieczenie systemu przed konsekwencjami przeciążenia zasobów systemu lub braku dopasowania szybkości transferu (szybkości wprowadzani i szybkości wyprowadzania) w wybranych elementach systemu (podsystemach)

Warunki efektywnego sterowania

- wymiana informacji pomiędzy elementami systemu
 (węzłami) o stanie systemu i jego elementów niezbędnej
 do wyboru sterowania i/lub parametrów sterowania
- wymiana komend i odpowiedzi (zawierających wartości parametrów procedur sterowania i uzgodnień) niezbędnych do implementacji ustalonej metody sterowania

Sterowanie przepływem w sieci




Sterowanie przepływem w sieci


- Dopasowanie szybkości (speed matching) transferu pomiędzy siecią a procesami korzystającymi z usług sieci
- Sprawiedliwa alokacja zasobów (fair resource allocation) współdzielonych pomiędzy współzawodniczące procesy
- Zapobieganie degradacji przepustowości (throughput degradation) i utracie efektywności z powodu przeciążenia (overload)
- Unikanie przeciążeń/zakleszczeń (deadlock avoidance)

Przeciążenie

Stan długotrwałego przeładowania sieci, kiedy zapotrzebowanie na ograniczone jej zasoby jest zbliżone do przepustowości sieci lub ją przekracza


Architektura systemu sterowania przepływem






✓ Sterowanie na poziomie transportowym

- → dotyczy wszystkich elementarnych strumieni ruchu
- pozwala dopasować szybkość nadawania do szybkości odbioru w procesie komunikacji źródło - ujście
- możliwość zapobiegania przeciążeniu globalnemu




Sterowanie na poziomie trasy

- dotyczy przepływu między dwoma wyróżnionymi węzami końcowymi sieci
- pozwala ograniczyć napływ pakietów do pamięci buforowej węzła docelowego (ujścia)
- możliwość zapobiegania przeciążeniom lokalnym w węzach ujściowych i przeciążeniom tras



✓ Sterowanie na poziomie łącza danych

- dotyczy przepływu między dwoma sąsiednimi węzłami sieci
- → pozwala ograniczyć napływ pakietów do pamięci buforowej węzła odbiorczego
- możliwość zapobiegania przeciążeniom lokalnym




✓ Sterowanie na poziomie dostępu do sieci

- → dotyczy wszystkich przepływów w sieci
- → ingeruje w ilość i szybkość wprowadzania nowego ruchu
- → możliwość zapobiegania przeciążeniu globalnemu

Metody sterowania na poziomie dostępu do sieci

- ✓ Metoda izarytmiczna (przepustek)
 - → ograniczanie liczby pakietów przez stosowanie ustalonej liczby przepustek (żetonów)
- ✓ Metoda bufora wejściowego
 - → ograniczanie pojęci pamięci buforowych dostępnych dla ruchu wejściowego
 - → ruch tranzytowy nie ma ograniczeń w dostępie do pamięci buforowych
- ✓ Metoda pakietów dławiących
 - → generowanie w obszarach sieci zagrożonych przeciążeniem specjalnych pakietów powodujących ograniczanie intensywności napływu nowych pakietów
- ✓ Metoda stopniowych ograniczeń
 - → wprowadzanie progowych wartości intensywności napływu nowych pakietów w zależności od długości kolejek
- ✓ Metoda okna
 - → ograniczenie liczby połączeń wirtualnych i liczby pakietów w każdym połączeniu

Metoda izarytmiczna



Ograniczenia metody przepustek

- zależność jakości obsługi pakietów od rozkładu generowanego ruchu
- zależność efektywności wykorzystania zasobów od przyjętego sposobu dystrybucji przepustek zwalnianych w węzłach ujściowych:
 - ✓ równomierny rozdział zwalnianych przepustek pomiędzy wszystkie węzły sieci
 - ✓ przekazywanie przepustek do węzła źródłowego
- konieczność implementacji systemu zarządzania przepustkami

Dobór parametrów metody przepustek

- Parametry metody przepustek
 - ✓ maksymalna całkowita liczba przepustek w sieci: n_{p.}
 - ✓ maksymalna liczba przepustek oczekujących oczekujących w każdym z węzłów sieci: n_w
 - ✓ schemat dystrybucji w sieci zwalnianych przepustek

Krytyczne wartości liczby przepustek


$$n_p = 3N$$
$$n_w = 3$$

N - liczba wszystkich węzłów sieci

Metoda bufora wejściowego

- procedura lokalnego sterowania dostępem do sieci
- założenia metody
 - ✓ istnieje jednoznaczna zależność pomiędzy przeciążeniem węzłów źródłowych sieci i przeciążeniem globalnym sieci
 - ✓ zapobieganie przeciążeniom węzłów źródłowych sieci (na brzegu sieci) jest sposobem zapobiegania przeciążeniu globalnemu sieci
 - ✓ priorytet obsługi pakietów, które już wykorzystywały zasoby sieci powinien być wyższy od priorytetu obsługi nowych pakietów

Istota metody bufora wejściowego



Implementacja metody bufora wejściowego


Założenia

- → napływające do bufora pakiety wewnętrzne należą do jednej z klas Cl_i, gdzie: i = 1,2, ..., L – liczba węzłów, w których był obsługiwany pakiet wewnętrzny
- → pakiety zewnętrzne napływające do danego węzła źródłowego zalicza się do klasy Cl₀ i zajmują bufory należące do zbioru K₀
- zasady akceptacji żądań dostępu do sieci w węźle źródłowym są determinowane zasadami dostępu do pamięci buforowej pakietów należących do różnych klas

Procedury akceptacji żądań dostępu

- ✓ procedura GMDNET
- ✓ procedura Lama
- ✓ procedura Price'a
- ✓ procedura Kamouna (DTFC)

Procedura GMDNET




Warunki akceptacji żądań dostępu

- ✓ bufory należące do zbioru K₀ nie są zajęte przez pakiety należące do klas wyższych
- ✓ w zbiorze buforów K₀ jest co najmniej jeden wolny bufor, tzn., że jest spełniony warunek

$$k_0 < \min \left(K_0, K - \sum_{i=1}^L k_i \right) \qquad 0 \le k_i \le K_i \qquad K_0 \le K_1 \le \ldots \le K_l = K$$

gdzie: k_i jest liczbą pakietów i-tej klasy w pamięci buforowej węzła źródłowego

Procedura Lama



Założenia

- dwie klasy pakietów
 - ✓ wejściowe
 - √ tranzytowe
- pakiety tranzytowe mogą zajmować wszystkie bufory pamięci buforowej węzła


Warunek akceptacji żądań dostępu

$$k_w < \min(K_w, K - k_t) \qquad 0 \le k_t \le K_t = K$$

gdzie: k_w – liczba buforów pamięci zajętych przez pakiety wejściowe

> k_t – liczba buforów pamięci zajętych przez pakiety tranzytowe

Procedura Price'a



Założenia

- dwie klasy pakietów: wejściowe i tranzytowe
- liczba buforów dostępnych w pamięci buforowej węzła źródłowego dla pakietów wejściowych spełnia warunek:

$$K_{\omega} = K - M$$

gdzie: K – całkowita liczba buforów

M – liczba kanałów wyjściowych (kolejek)


Warunek akceptacji żądań dostępu

$$k_{w} < \min \left(K_{w}, K - \sum_{m=1}^{M} k_{mt} \right) \qquad 0 \le k_{mt} \le K_{mt} = K - M + 1$$

gdzie: $k_{w_t} k_t$ – liczby pakietów wejściowych i tranzytowych w pamięci buforowej

k_{mt} – liczba pakietów tranzytowych w m-tej kolejce wyjściowej węzła źródłowego

Procedura Kamouna



Założenia


- dwie klasy pakietów: wejściowe i tranzytowe
- zadana wartość progowa liczby pakietów w pamięci buforowej węzła źródłowego K_p

Warunek akceptacji żądań dostępu

$$k_w < K_p - k_t \qquad 0 \le k_t \le K_t = K$$

gdzie: $k_{w_i} k_t$ – liczby pakietów wejściowych i tranzytowych w pamięci buforowej

Metoda bufora wejściowego



Metoda pakietu dławiącego

Kryterium przeciążenia trasy

"trasa jest przeciążona, jeżeli co najmniej jedno łącze wchodzące w skład trasy jest przeciążone"

Kryterium przeciążenia łącza


"łącze jest przeciążone, gdy stopień jego wykorzystania jest wyższy od ustalonej wartości progowej"

Warunki akceptacji żądania dostępu

- Jeżeli do węzła napływa żądanie dostępu pakietu do sieci kierowane do węza, do którego prowadzi trasa spełniająca kryterium przeciążenia, to nie jest ono akceptowane
- Jeżeli napływający do węzła pakiet jest pakietem tranzytowym kierowanym do ujścia, do którego prowadzi trasa spełniająca kryterium przeciążenia, to:
 - ✓ pakiet jest wysyłany przeciążoną trasą,
 - ✓ w danym źródle jest generowany pakiet dławiący (choke packet), którego adresatem jest węzeł źródłowy odebranego wcześniej pakietu tranzytowego. Przenosi on informację o przeciążeniu i prowadzi do zablokowania przeciążonej trasy


Całościowe i selektywne sterowanie przepływem

Metoda bufora wejściowego – sterowanie całościowe



Całościowe i selektywne sterowanie przepływem

Metoda pakietu dławiącego – sterowanie selektywne



STEROWANIE RUCHEM W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH


Alokacja zasobów

Mechanizmy sterowania w sieci telekomunikacyjnej



Mechanizmy inżynierii ruchowej

Alokacja zasobów Wymiarowanie sieci Wyznaczanie przebiegu dróg w sieci



Zacheta do racionalnego korzystania z sieci

Zarzadzanie siecia

Nadzór operatora nad działaniem sieci



Compet



Sygnalizacja

Setup

Call Proceeding

Ustanawia połączenie i powinna pozwolić terminalowi przesłać do sieci deskryptor ruchu i wymagania OoS

Sterowanie przyjmowaniem nowych wywołań

Dopuszcza nowe zgłoszenie jeśli sieć będzie w stanie przesłać ruch z założonym poziomem QoS, nie degradując ruchu już obsługiwanego

Sterowanie











Monitoruje ruch w ramach danego połaczenia i sprawdza jego zgodność z profilemi opisanym w kontrakcie ruchowym




Mechanizmy szeregowania pakietów:

Regulują dostęp różnych strumieni ruchu do wspólnych zasobów transmisyjnych łączy



Pomiary i monitorowanie sieci

Wsparcie niektórych mechanizmów sieciowych (np. sterowania przyjmowaniem wywołań i inżynierii ruchowej) poprzez dostarczenie aktualnej wiedzy o stanie sieci



Alokacja zasobów

- Sieć telekomunikacyjna może być traktowana jako rozproszony zbiór zasobów współdzielonych pomiędzy współzawodniczące o nie procesy komunikacyjne
 - dopuszczalność sytuacji, w której chwilowe zapotrzebowanie jest większe od przepustowości sieci
 - dynamiczny przydział zasobów dla komunikujących się procesów (efektywne wykorzystanie zasobów)

Przydział zasobów

- Równomierny przydział zasobów
- Sprawiedliwy przydział zasobów
 - √ technika "max-min fair share"
 - √ technika "max-min share allocation"

Technika "max-min fair share"

- ✓ przydział zasobów wg żądanej przepływności (od najmniejszej do największej)
- ✓ żadne źródło nie uzyskuje więcej przepływności niż żądana
- ✓ źródła, których żądania nie zostały spełnione,
 dzielą wolną przepływność między siebie po równo

Technika "max-min fair share"

- liczba strumieni: n
- \dot{z} ądania zasobów: $x_1 \le x_2 \le x_3 \dots \le x_n$
- przepustowość łącza: C
- zasób przydzielany strumieniowi o najmniejszym żądaniu: C/n
- jeżeli przydzielony zasób jest większy niż żądanie, wówczas zasób (C/n - x₁) jest dostępny dla pozostałych strumieni
- niewykorzystana przepustowość jest dzielona równo pomiędzy pozostałe strumienie: C/n +(C/n x₁)/(n 1)
- jeżeli przydzielony zasób jest większy niż żądanie strumienia 2, wówczas niewykorzystany zasób jest dostępny dla pozostałych strumieni
- proces przydziału zasobów kończy się, kiedy każdy ze strumieni nie otrzymuje więcej niż żądał (jeżeli żądanie danego strumienia nie jest w pełni zaspokojone, to mimo wszystko nie otrzymuje on mniej, niż strumień o wyższym żądaniu)

Maksymalizacja minimum przydziału dla strumieni, które nie otrzymały żądanych zasobów

Technika "max-min fair share"

Przykład:

Oblicz przydział max-min dla zbioru 4 strumieni z żądaniami odpowiednio: 2; 4; 6; 8 gdy przepustowość łącza wynosi C = 16

Rozwiązanie:

Krok 1:
$$16/4 = 4$$
 $\Rightarrow x_1 = 2$ \Rightarrow wolna przepustowość dla pozostałych strumieni: $4+2/3$

= 4,6666

Krok 2: $x_2 = 4$ \rightarrow wolna przepustowość dla pozostałych strumieni: 4,6666 + 0,6666/2 = 5

Krok 3: $x_3 = 5$

Krok 4: $x_4 = 5$

- ✓ stosowana w przypadku, gdy pewnym strumieniom chce się przydzielić więcej zasobów niż pozostałym
 - ✓ wymaga nadania strumieniom odpowiednich wag
 - ✓ przydzielone wagi mają wpływ na względne wykorzystanie zasobów przez poszczególne strumienie

- ✓ zasoby są przydzielane według kolejności wzrastających wag
 - ✓ żaden strumień nie otrzymuje więcej zasobu od strumienia o wyższym żądaniu
 - ✓ strumienie z niezaspokojonymi żądaniami mają dostęp do wolnych zasobów zgodnie z przydzielonymi wagami

Przykład:

Oblicz przydział max-min dla zbioru 4 strumieni z żądaniami odpowiednio: 2, 4, 6, 8 z wagami: 2,5; 4; 0,5; 1 gdy przepustowość łącza wynosi C = 16

Rozwiązanie:

Krok 1: normalizacja wag: 5; 8; 1; 2

Krok 2: liczba strumieni cząstkowych (N) = suma wag

N = 16

Krok 3: C/N \rightarrow 16/16 = 1

strumień 1: 5x1 = 5 żądał 2 → nadmiar 3 jednostki

strumień 2: 8x1 = 8 żądał 4 → nadmiar 4 jednostki

strumień 4: 2x1 = 2 Żądał 8 → niedobór

Krok 4: podział wolnej przepustowości pomiędzy strumienie 3 i 4 wg. ich wag

strumień 3: 7x(1/3) = 2,3333

strumień 4: 7x(2/3) = 4,6666

Krok 5: podział ostateczny

strumień 1: 2 →żądanie zaspokojone

strumień 2: 4 →żądanie zaspokojone

strumień 3: 1+ 2,3333 = 3,3333 → żądał 6

strumień 4: 2+ 4,6666 = 6,6666 → żądał 8

Dziękuję za uwagę!