STEROWANIE RUCHEM W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zapobieganie przeciążeniom w sieciach telekomunikacyjnych

Przeciążenie

- Stan długotrwałego przeładowania sieci, kiedy zapotrzebowanie na ograniczone jej zasoby jest zbliżone do przepustowości sieci lub ją przekracza
- Konsekwencje przeciążenia
 - ✓ upadek sieci (niezdolność do świadczenia usług na zadanym poziomie)
 - ✓ niedostarczanie pakietów, które są odrzucane przed ich dostarczeniem do węzła docelowego
 - ✓ transmitowanie fragmentów pakietów, które są odrzucane przed wykorzystaniem ich do odtworzenia pakietów
 - ✓ transmitowanie pakietów nieprzydatnych dla użytkownika (z powodu ich nadmiernego opóźnienia)

Degradowane zasoby

- ✓ przepustowość kanałów transmisyjnych
 - → niewykorzystanie dostępnej przepustowości
 - → wykorzystanie przepustowości na potrzeby retransmisji pakietów
- ✓ pojemność pamięci buforowych
 - → niewykorzystanie pojemności buforów
 - → zawłaszczenie pojemności buforów w oczekiwaniu na zakończenie obsługi (transmisji pakietów)

Przyczyny degradacji zasobów

- ✓ konflikt żądań dostępu do zasobów uniemożliwiającego skorzystanie z nich do chwili jego rozstrzygnięcia
 - → kolizyjne reguły dostępu
- ✓ niedopasowanie zasobów
 - → problemy wymiarowania sieci
- ✓ nieprawidłowe przyznanie zasobów w porównaniu z zapotrzebowaniem lub możliwością ich wykorzystania
 - → zawłaszczanie zasobów powodowane np. agresywną strategią dostępu

Zakleszczenia

- Zakleszczenie (ang. deadlock) sytuacja, w której co najmniej dwie różne akcje czekają na siebie nawzajem, więc żadna nie może się zakończyć
- Warunki wystąpienia zakleszczenia
 - wzajemne wykluczenie jest możliwy jednoczesny równoległy dostęp wielu zadań do zasobu, lecz liczba jednocześnie zadanych żądań do zasobu jest większa, o co najmniej jeden, od liczby maksymalnych równoległych dostępów do zasobu, które mogą zostać obsłużone
 - → trzymanie zasobu i oczekiwanie zadanie utrzymuje jeden z zasobów, ale do ukończenia pracy niezbędne jest także zaalokowanie zasobów innego typu
 - → cykliczne oczekiwanie zadania w taki sposób żądają zasobów, że powstaje cykl
 - ⇒ brak wywłaszczania z zasobu zadania dobrowolnie nie rezygnują z przydzielonych im zasobów; zwolnienie zasobów możliwe jest po zakończeniu zadania

Źródła zakleszczeń

- ✓ ograniczona przepustowość kanału
- ✓ ograniczona pojemność pamięci buforów
- ✓ zakleszczenie kompetencji
- ✓ zakleszczenie sekwencji

Zapobieganie przeciążeniom

- Celem metod zapobiegania powstawaniu przeciążeń jest taka obsługa ruchu, aby:
 - ✓ zapobiegać wprowadzeniu do sieci ruchu nadmiarowego w porównaniu ze zdolnością obsługową sieci
 - ✓ efektywnie obsługiwać ruch wprowadzony do sieci

Mechanizmy zapobiegania przeciążeniom

- Mechanizmy prewencyjne
 - zapobieganie przeciążeniom w wyniku podejmowania działań uprzedzających
- Mechanizmy reakcyjne
 - odtwarzanie stanu sieci poprzedzającego powstanie stanu przeciążenia

Metody zapobiegania przeciążeniom


- planowanie i udostępnianie zasobów
- > sterowanie przyjmowaniem zgłoszeń
- kształtowanie ruchu
- alokacja szybkości transmisji
- > selektywne odrzucanie

Sterowanie przyjmowaniem zgłoszeń

- ograniczenie wielkości ruchu wejściowego (mechanizm sterowania przyjmowaniem zgłoszeń)
 - dostosowanie rodzaju i parametrów ruchu wprowadzanego do sieci poprzez podejmowanie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu strumienia ruchu

Kształtowanie ruchu

- stosowanie regulatora szybkości wprowadzania jednostek danych do sieci (mechanizm wygładzania ruchu)
 - ⇒ szybkość wprowadzania jednostek danych, nie większa od szybkości generowania danych w źródle, jest wielkością podlegającą sterowaniu



Model cieknącego wiadra


. Model wiadra z żetonami

B - pojemność wiadra p - szybkość nadejścia


Zgodne

pakietów

Mechanizm Token Bucket (wiadro żetonów)




Sterowanie opóźnieniem



Sterowanie opóźnieniem

$$d_{i\max} = d_{iq\max} + d_{ipac} + d_{ipro}$$



Przeciwdziałanie przeciążeniom w sieciach TCP/IP

Parametry kredytowego mechanizmu okna

- √ rozmiar okna
- ✓ długość zwłoki czasowej retransmisji

Procedury stosowane w mechanizmie okna

- ✓ procedura spowolnionego startu
- ✓ procedura dynamicznego wymiarowania okna
- ✓ procedura szybkiej retransmisji
- ✓ procedura szybkiego odtwarzania przepustowości

Alokacja szybkości transmisji w połączeniu TCP

Funkcja celu:

$$Q(v) = (g(v)) - (pv)$$

gdzie:

$$g(v) = k - \frac{2}{rtt^2 v}$$

$$v = \frac{1}{rtt} \sqrt{\frac{2}{p}}$$

szybkość transmisji segmentów w pojedynczym połączeniu

koszt uzyskania pojemności


cena przeciążenia

rtt – wartość opóźnienia potwierdzenia segmentu (round-trip time)

p – prawdopodobieństwo straty segmentu


Losowe wczesne wykrywanie (Random Early Detection - RED)

- ✓ mechanizm unikania przeciążeń w sieci z komutacją pakietów
- ✓ mechanizm wykrywa możliwość wystąpienia przeciążenia w sieci poprzez obliczanie średniej długości kolejki pakietów w buforze
- ✓ kiedy średnia długość kolejki przewyższa zadany próg, wówczas mechanizm odrzuca lub oznacza przybywające pakiety z pewnym prawdopodobieństwem, przy czym wartość tego prawdopodobieństwa jest funkcją średniej długości kolejki




Mechanizm RED

- ✓ mechanizm RED utrzymuje średnią długość kolejki na niskim poziomie, ale pozwala sporadycznie na przyjmowanie przez kolejkę paczek pakietów
 - w czasie przeciążenia, prawdopodobieństwo odrzucania pakietów w ramach poszczególnych połączeń jest "mniej więcej" sprawiedliwe, tzn. jest wprost proporcjonalne do tego w jaki sposób połączenia dzielą pomiędzy sobą zasoby
- ✓ RED został zaprojektowany do współpracy z mechanizmami sterowania przed przeciążeniami w warstwie transportowej (TCP) ✓ w efekcie końcowym, RED zapobiega negatywnemu efektowi "synchronizacji" źródeł TCP (czyli jednoczesnemu zmniejszaniu rozmiaru okna w źródłach TCP w przypadku występowania przeciążenia)



Algorytm RED

- ✓ algorytm RED oblicza średnią długość kolejki przy użyciu tzw. metody filtru dolnoprzepustowego z wykładniczym ważonym uśrednianiem przesuwającym się
 - średnia długość kolejki jest porównywana z dwoma wartościami progowymi, progiem minimalnym i progiem maksymalnym
- ✓ gdy średnia długość kolejki jest mniejsza od progu minimalnego, wówczas pakiety nie są tracone
 - gdy średnia długość kolejki jest większa niż wartość maksymalna, wówczas każdy pakiet jest markowany; jeśli markowane pakiety są odrzucane, wówczas średnia długość kolejki nie przewyższa maksymalnego progu
- √ jeśli średnia długość kolejki jest pomiędzy wartością minimalną i maksymalną pakiety są markowane z pewnym prawdopodobieństwem



Algorytm RED

Dla każdego przychodzącego pakietu:

Oblicz średnią długość kolejki lavg

If
$$I_{min} \leq I_{avg} < I_{max}$$

Oblicz prawdopodobieństwo $p_a(I_{avg})$

Oznacz pakiet z prawdopodobieństwem $p_a(I_{avg})$

Oznacz pakiet

Mamy zatem dwa niezależne algorytmy:


- (1) wyznaczenia średniej długości kolejki
- (2) wyznaczenia prawdopodobieństwa znakowania

Algorytm RED – funkcja znakowania

$$p_{a}(l_{avg}) = \begin{cases} 0 & gdy & 0 \le l_{avg} < l_{\min} \\ \frac{l_{avg} - l_{\min}}{l_{\max} - l_{\min}} & p_{\max} & gdy & l_{\min} \le l_{avg} < l_{\max} \\ 1 & gdy & l_{\max} \le l_{avg} \le B \end{cases}$$

Algorytm WRED (Weighted Early Detection)


Mechanizm RED stosowany oddzielnie dla każdego strumienia



Algorytm G-RED (Gentle RED)

Mechanizm łagodnego odrzucania (znakowania) pakietów G-RED RED


Algorytm G-RED – funkcja znakowania











Czas

Prędkość Ruchu

Czas

Prędkość Ruchu


Czas


Algorytm WRED

Najbardziej znaną odmianą mechanizmu RED jest algorytm "ważonego losowego wczesnego wykrywania" (ang. Weighted Random Early Detection).

Różni się on od algorytmu RED zdolnością rozpoznawania różnych klas ruchu, dla których indywidualnie definiuje progi wypełnienia kolejki oraz maksymalne prawdopodobieństwo odrzucenia pakietu.

Przez to mechanizm ten może zapobiegać przeciążeniom sieci, odrzucając w pierwszej kolejności ruch mniej istotny.





Dziękuję za uwagę!