

www.lampbrother.net

第十五讲启动管理

主讲人: 沈超 (http://weibo.com/lampsc)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net

无兄弟 不编程!



课程大纲

- 15.1 CentOS 6.x启动管理
- 15.2 启动引导程序grub
- 15.3 系统修复模式



15.2.1 Grub配置文件

15.2.2 Grub加密与字符界面分辨率调整



1、grub中分区表示

硬盘	分区	Linux中设备文件 名	Grub中设备文件 名
第一块SCSI硬盘	第一个主分区	/dev/sda1	hd(0,0)
	第二个主分区	/dev/sda2	hd(0, 1)
	扩展分区	/dev/sda3	hd (0, 2)
	第一个逻辑分区	/dev/sda5	hd (0, 4)
第二块SCSI硬盘	第一个主分区	/dev/sdb1	hd(1,0)
	第二个主分区	/dev/sdb2	hd(1,1)
	扩展分区	/dev/sdb3	hd(1,2)
	第一个逻辑	/dev/sdb5	hd(1,4)



2、grub配置文件

vi /boot/grub/grub.conf

default=0

默认启动第一个系统

timeout=5

等待时间,默认是5秒

- ◆ splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz 这里是指定grub启动时的背景图像文件的保存位置的
- ◆ hiddenmenu 隐藏菜单



- ◆ title CentOS (2.6.32-279.el6.i686) title就是标题的意思
- ◆ root (hd0,0)
 是指启动程序的保存分区
- ◆ kernel /vmlinuz-2.6.32-279.el6.i686 ro root=UUID=b9a7a1a8-767f-4a87-8a2b-a535edb362c9 rd_NO_LUKS KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_MD crashkernel=auto LANG=zh_CN.UTF-8 rd_NO_LVM rd_NO_DM rhgb quiet 定义内核加载时的选项
- ◆ initrd /initramfs-2.6.32-279.el6.i686.img 指定了initramfs内存文件系统镜像文件的所在位置



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net