Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчёт по лабораторной работе N = 5

Курс: «Операционные системы»

Тема: «Управление процессами и потоками в Windows»

Выполнил студент:

Бояркин Никита Сергеевич Группа: 43501/3

Проверил:

Душутина Елена Владимировна

Содержание

1	Лаб	бораторная работа №5	2
	1.1	Цель работы	4
	1.2	Программа работы	4
	1.3	Характеристики системы	•
	1.4	Ход работы	•
		1.4.1 Глава 1. Порождение и запуск процессов	•
		1.4.2 Глава 2. Создание потоков	8
		1.4.3 Глава 3. Функции управления приоритетами процессов и потоков	4
		1.4.4 Глава 4. Самостоятельные задания	:(
	1.5	Вывод	:(
	1.6	Список литературы	:(

Лабораторная работа №5

1.1 Цель работы

- Исследовать возможность создания нескольких процессов с базовым потоком и нескольких потоков в рамках одного процесса.
- Проанализировать выделение процессорного ресурса потокам с изменением их приоритетов.

1.2 Программа работы

Глава 1. Порождение и запуск процессов

- 1. Программа после запуска должна создать новый процесс, с помощью функции CreateProcess. В новом процессе необходимо запустить любое приложение (например, notepad.exe или calc.exe). Для контроля можно вывести идентификаторы созданного процесса и потока, а затем завершить основную программу.
- 2. Программа, получает имя конфигурационного файла из командной строки, открывает конфигурационный файл, читает строки и создает для запуска каждой команды отдельный процесс.
- 3. Программа получает имя конфигурационного файла из командной строки. После прочтения каждой строки, если она не пуста, создается процесс, в командную строку которого пишется прочитанная строка. Если создать процесс не удалось, программа пробует читать конфигурационный файл дальше.

Глава 2. Создание потоков

- 1. Программа должна создавать два потока, выводящих в бесконечном цикле «1» и «2» соответственно. После создания дополнительных потоков, поток-родитель завершается.
- 2. Программа должна получать 2 параметра количество создаваемых потоков и время жизни всего приложения. С интервалом в 1 сек каждый рабочий поток выводит о себе информацию и отслеживает состояние переменной, которая устанавливается в заданное значение по истечении времени жизни процесса.

Глава 3. Функции управления приоритетами процессов и потоков

- 1. Подготовить программу, в которой у каждого из потоков свой приоритет отличный от других. Все они выполняют одинаковую работу, например, увеличивают каждый свой счетчик. Накопленное значение счетчика, таким образом, отражает относительное суммарное время выполнения потока.
- 2. Дополнение программы возможностью управления классом приоритета процесса.
- 3. С помощью программы определить, назначается ли динамическое изменение приоритетов по умолчанию, на все ли потоки воздействует функция SetProcessPriorityBoost(), возможно ли разрешение отдельному потоку в процессе динамически изменять приоритет, если для процесса это запрещено.

Глава 4. Самостоятельные задания

- 1. Занести экспериментальные данные из предыдущей главы в таблицу с точным указанием операционной системы и отладочного комплекса.
- 2. С помощью соответствующих утилит зафиксировать динамическое изменение приоритетов.
- 3. Создайте программу, демонстрирующую возможность наследования.

1.3 Характеристики системы

Некоторая информация об операционной системе и ресурсах системы:

```
Операционная система: Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием 64-разрядная (10.0, Язык: русский (формат: русский)

Изготовитель компьютера: MSI

Модель компьютера: MS-7885

ВІОS: Default System BIOS

Процессор: Intel(R) Core(TM) i7-6800K CPU @ 3.40GHz (12 CPUs), ~3.4GHz

Память: 16384MB RAM

Файл подкачки: 6918 МБ использовано, 11798 МБ свободно

Версия DirectX: DirectX 12
```

Рис. 1.1

Информация о компиляторе:

```
Оптимизирующий компилятор Microsoft (R) C/C++ версии 19.00.24215.1 для x86 (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
```

Информация о компоновщике:

```
Microsoft (R) Incremental Linker Version 14.00.24215.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

1.4 Ход работы

1.4.1 Глава 1. Порождение и запуск процессов

Порождение и запуск процессов осуществляется функцией CreateProcess, которая создает новый процесс: выделяет новое адресное пространство и иные ресурсы процессора, создает базовый поток. Когда новый процесс будет создан, старый процесс будет продолжать исполняться, используя старое адресное пространство, а новый будет выполняться в новом адресном пространстве с новым базовым потоком. После того, как исполнительная система создала новый процесс, она возвращает его описатель, а также описатель его базового потока. Сигнатура функции CreateProcess:

```
BOOL WINAPI CreateProcess(
    _In_opt_
               LPCTSTR
                                      lpApplicationName,
                                                            // Имя исполняемого модуля
                                      lpCommandLine,
    _Inout_opt_ LPTSTR
                                                           // Командная строка
               LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes, // Атрибуты безопасности процесса
    _In_opt_
               LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
                                                           // Атрибуты безопасности потока
    _In_opt_
    _In_
               BOOL
                                      bInheritHandles,
                                                           // Флаг наследования описателя
                                                           // Флаги создания
    _In_
               DWORD
                                      dwCreationFlags,
               LPVOID
                                      lpEnvironment,
                                                           // Новый блок окружения
    _In_opt_
    _In_opt_
               LPCTSTR
                                      lpCurrentDirectory,
                                                           // Имя текущей директории
    _In_
               LPSTARTUPINFO
                                      lpStartupInfo,
                                                           // Информация при запуске
    _Out_
               LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation // Вывод информации о процессе
);
```

Десять параметров функции CreateProcess обеспечивают большую гибкость при использовании программистом, в простейшем случае для многих параметров можно использовать значения по умолчанию.

- lpApplicationName и lpCommandLine используются вместе для указания исполняемой программы и аргументов командной строки.
- lpProcessAttributes, lpThreadAttributes и bInheritHandeles первые два указатели на атрибуты безопасности для процесса и потока соответственно, последний параметр флаг наследования (наследуются ли файловые дескрипторы и т.д.).

- DwCreationFlags может объединять в себе несколько флаговых значений, включая следующие:
 - CREATE SUSPENDED указывает на то, что основной поток будет создан в приостановленном состоянии и начнет выполняться лишь после вызова функция ResumeThread.
 - DETACHED PROCESS и CREATE NEW CONSOLE взаимоисключающие значения, которые не должны устанавливаться оба одновременно. Первый флаг означает создание нового процесса, у которого консоль отсутствует, а второй — процесса, у которого имеется собственная консоль. Если ни один из этих флагов не указан, то новый процесс наследует консоль родительского процесса;
 - $CREATE_NEW_PROCESS_GROUP$ указывает на то, что создаваемый процесс является корневым для новой группы процессов. Если все процессы, принадлежащие данной группе, разделяют общую консоль, то все они будут получать управляющие сигналы консоли (Ctrl-C или Ctrl-break).
 - В качестве флагов так же могут быть указаны приоритеты: HIGH PRIORITY CLASS, IDLE PRIORITY CLASS, NORMAL PRIORITY CLASS или REALTIME PRIORITY CLASS. Значение по умолчанию - NORMAL PRIORITY CLASS, но если порождающий процесс имеет приоритет $IDLE\ PRIORITY_CLASS$, то и процесс-потомок также будет иметь этот приоритет.
- lpEnvironment используется для передачи нового блока переменных окружения порожденному процессупотомку. Если NULL, то потомок использует то же окружение, что и родитель. Если не NULL, то lpEnvironment должен указывать на массив строк, каждая name=value.
- lpCurrentDirectory определяет полное путевое имя директории, в которой потомок будет выполняться. Если использовать NULL, то потомок будет использовать директорию родителя.
- lpStartupInfo указатель на структуру STARTUPINFO, которая устанавливает оконный режим терминала, рабочий стол, стандартные дескрипторы и внешний вид главного окна для нового процесса.
- lpProcessInformation указатель на структуру PROCESS INFORMATION, которая принимает идентифицирующую информацию о новом процессе.

Таким образом, используя функцию CreateProcess создаем новый процесс для запуска приложения. Для контроля работы функции выводим на консоль идентификаторы созданного процесса и потока.

1. Программа, создающая новый процесс

Создадим программу, которая запускает новый процесс калькулятора, после чего завершает свою работу:

```
#include <iostream>
  #include <windows.h>
  #include <tchar.h>
  // Задержка перед завершением процесса
  const int DELAY = 5 * 1000;
  // Путь к запускаемой программе
  const char* PATH TO CALC = "C:\\Windows\\System32\\calc.exe";
  int main() {
10
     // Универсальная форма строки с командой
11
    12
13
    STARTUPINFO startupInfo;
14
    ZeroMemory(&startupInfo , sizeof(startupInfo));
15
    startupInfo.cb = sizeof(startupInfo);
16
17
    // Информация о процессе будет ( получена после создания процесса )
18
    PROCESS INFORMATION processInforation;
19
    // Пробуем создать процесс
20
    if (!CreateProcess(nullptr, commandLine, nullptr, nullptr, false, HIGH\_PRIORITY\_CLASS \mid
21
     CREATE_NEW_CONSOLE, nullptr, nullptr, &startupInfo, &processInforation)) {
      std::cerr << "It's impossible to create process." << std::endl;
22
      return 0 \times 1;
23
    }
24
25
    \mathsf{std} :: \mathsf{cout} << "New process was created, process id " << processInforation.dwProcessId <<
       ", thread id " << processInforation.dwThreadId << "." << std::endl;
```

```
// Задержка перед завершением процесса
     Sleep (DELAY);
29
30
     CloseHandle (processInforation.hThread);
31
     CloseHandle (processInforation.hProcess);
32
33
     std::cout << "Program finished." << std::endl;</pre>
34
35
     std::getchar();
36
     return 0 \times 0;
37
38
```

Программа успешно запустила процесс калькулятора:




Рис. 1.2

2. Запуск процессов из конфигурационного файла

Программа открывает конфигурационный файл на чтение, построчно считывает содержимое и создает соответствующие процессы:

```
| #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
 #include <windows.h>
  #include <tchar.h>
  // Путь к конфигурационному файлу
  const char* PATH TO FILE = "D:\\afiles\\student\\temp\\OS\\5\\p1.2.config";
  int main() {
10
    // Открываем конфигурационный файл на чтение
11
    std::ifstream stream(PATH TO FILE);
12
13
    // Если не удалось открыть файл
14
    if (!stream.is_open()) {
15
      std::cerr << "It's impossible to open configuration file." << std::endl;
16
      return 0 \times 1;
17
    }
18
19
    std::string line;
20
21
    do {
      line.clear();
22
23
      // Считываем из файла построчно
24
      std::getline(stream, line);
25
      if (line.empty())
26
         break;
27
28
       // Универсальная форма строки с командой
29
      LPTSTR commandLine = tcsdup(TEXT(line.data()));
30
31
      STARTUPINFO startupInfo;
32
      ZeroMemory(&startupInfo , sizeof(startupInfo));
33
```

```
startupInfo.cb = sizeof(startupInfo);
34
35
       // Информация о процессе будет ( получена после создания процесса )
36
       PROCESS INFORMATION processInforation;
37
       // Пробуем создать процесс
38
       if \ (!\,CreateProcess(\,nullptr\,,\,\,commandLine\,,\,\,nullptr\,,\,\,false\,,\,\,HIGH\_PRIORITY\_CLASS
39
        CREATE_NEW_CONSOLE, nullptr, nullptr, &startupInfo, &processInforation)) {
         std::cerr << "It's impossible to create process." << std::endl;
40
         continue;
41
42
43
       std::cout << "New process was created, process id " << processInforation.dwProcessId
44
      << ", thread id " << processInforation.dwThreadId << "." << std::endl;
45
       CloseHandle (processInforation.hThread);
46
       CloseHandle (processInforation.hProcess);
47
    } while(!stream.eof());
48
49
    // Очищаем считывающий поток
50
    stream . close();
51
52
    std::getchar();
53
     return 0 \times 0;
54
55 }
```

Содержимое конфигурационного файла:

```
C:\Windows\System32\calc.exe
C:\Windows\System32\notepad.exe
C:\Windows\System32\Taskmgr.exe
```

Результат работы программы:

D:\temp\os\Debug\os.exe New process was created, process id 7464, thread id 8732. rocess finished. New process was created, process id 9516, thread id 8112. rocess finished. New process was created, process id 10172, thread id 7492. rocess finished. Калькулятор 🙀 Диспетчер задач Вид Правка Справка Google Chrome 🥘 Безымянный — Блокнот Файл Правка Формат Вид Справка de editor ● Градусы ○Радианы ○Грады МС MR MS

Рис. 1.3

Все три процесса, путь к которым был указан в конфигурационном файле были успешно запущены.

3. Доработка программы с игнорированием пустых строк и обработкой ошибок

Доработаем программу следующим образом: название конфигурационного файла теперь считывается из аргумента командной строки, программа продолжает работать при пустых строках пропуская их, если невозможно открыть процесс, то выводится сообщение об ошибке:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <windows.h>
#include <tchar.h>

int main(int argc, char** argv) {
```

```
if (argc < 2) {
       std::cerr << "Wrong count of arguments." << std::endl;
       return 0 \times 1;
10
11
12
    // Открываем конфигурационный файл на чтение
13
    std::ifstream stream(argv[1]);
14
15
    // Если не удалось открыть файл
16
     if (!stream.is open()) {
17
       std::cerr << "It's impossible to open configuration file." << std::endl;
18
       return 0 \times 2;
19
20
21
    std::string line;
22
    do {
23
       line.clear();
24
25
       // Считываем из файла построчно
26
       std::getline(stream, line);
27
       if(line.empty()) {
28
         std::cerr << "Skip empty line." << std::endl;
         continue;
31
32
       // Универсальная форма строки с командой
33
       LPTSTR commandLine = _tcsdup(TEXT(line.data()));
34
35
      STARTUPINFO startupInfo;
36
       ZeroMemory(&startupInfo , sizeof(startupInfo));
37
       startupInfo.cb = sizeof(startupInfo);
38
39
       // Информация о процессе будет ( получена после создания процесса )
40
      PROCESS INFORMATION processInforation;
41
       // Пробуем создать процесс
42
       if (!CreateProcess(nullptr, commandLine, nullptr, nullptr, false, HIGH PRIORITY CLASS
43
       | CREATE_NEW_CONSOLE, nullptr, nullptr, &startupInfo, &processInforation)) {
         std::cerr << "It's impossible to create process." << std::endl;
44
         continue:
45
46
47
       std::cout << "New process was created, process id " << processInforation.dwProcessId
48
      << ", thread id " << processInforation.dwThreadId << "." << std::endl;
49
       CloseHandle (processInforation.hThread);
50
       CloseHandle (processInforation.hProcess);
51
    } while(!stream.eof());
52
53
    // Очищаем считывающий поток
54
    stream . close();
55
56
     std::getchar();
57
     return 0 \times 0;
58
59
```

Содержимое конфигурационного файла с пропусками строк и неправильным путем:

```
C:\Windows\System32\calc.exe

C:\Windows\System32\IMPOSIBRU.exe

C:\Windows\System32\notepad.exe

C:\Windows\System32\Taskmgr.exe
```

Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe - os.exe D:\afiles\student\temp\OS\5\p1.3.config D:\temp\os\Debug>os.exe D:\afiles\student\temp\OS\5\p1.3.config New process was created, process id 9544, thread id 632. Process finished. Skip empty line. Skip empty line. It's impossible to create process. Skip empty line. New process was created, process id 9068, thread id 6636. Process finished. Skip empty line. Skip empty line. New process was created, process id 10016, thread id 10192. Process finished. Калькулятор Безымянный — Блокнот 👰 Диспетчер задач Вил Позека Спозека

Рис. 1.4

Первый процесс калькулятора был успешно создан, после этого две пустых строки были пропущены. Далее был указан неправильный путь к файлу и была выведена ошибка. Остальные строки были обработаны схожим образом.

1.4.2 Глава 2. Создание потоков

Создание потоков производится посредством функции WinAPI CreateThread. Функция CreateThread имеет следующие аргументы:

HANDLE WINAPI CreateThread(_In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, // Указатель на структуру с атрибутами dwStackSize, _In_ SIZE_T // Размер стека нового потока в байтах LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, LPVOID lpParameter, // Указатель на функцию обработчика _In_ _In_opt_ LPVOID // Аргумент функции обработчика // Флаг запуска DWORD dwCreationFlags, _In_ _Out_opt_ LPDWORD lpThreadId // Получение идентификатора потока);

- lpThreadAttributes указатель на структуру с атрибутами защиты.
- dwStackSize размер стека нового потока в байтах. Значению 0 этого параметра соответствует размер стека по умолчанию, равный размеру стека основного потока.
- lpStartAddress указатель на функцию (принадлежащую контексту процесса), которая должна выполняться. Эта функция принимает единственный аргумент в виде указателя и возвращает 32-битовый код завершения. Этот аргумент может интерпретироваться потоком либо как переменная типа DWORD, либо как указатель.
- lpParameter аргумент функции обработчика потока.
- dwCreationFlags если значение этого параметра установлено равным 0, то поток запускается сразу же после вызова функции CreateThread. Установка значения CREATE_SUSPENDED приведет к запуску потока в приостановленном состоянии, из которого поток может быть переведен в состояние готовности путем вызова функции ResumeThread.
- *lpThreadId* указатель на переменную типа DWORD, которая получает идентификатор нового потока. Если NULL, то идентификатор не возвращается. Если функция выполнилась успешно, то вернется описатель потока, если нет, вернется NULL.

1. Программа, создающая два потока

Разработаем программу, которая создает два потока, выводящие в бесконечном цикле цифры 1 и 2. Цифры передаются через атрибут функции обработчика:

```
#include <iostream>
  #include <windows.h>
  // Задержка перед каждым выводом потока в ( миллисекундах)
  const int DELAY = 500;
  // Обработчик потока
  DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID);
  int main() {
    std::cout << "Press \"Enter\" to exit." << std::endl;
11
12
    // Число для передачи в поток идентификатор ( первого потока)
13
     static const int firstNumber = 1;
14
    // Создаем первый поток
15
    HANDLE thread = CreateThread(nullptr, NULL, threadExecutor, LPVOID(&firstNumber), NULL,
16
       nullptr);
     // Закрываем дескриптор потока не ( завершает поток)
17
    CloseHandle (thread);
18
19
    // Число для передачи в поток идентификатор ( второго потока)
20
     static const int secondNumber = 2;
21
    // Создаем первый поток
22
    thread = CreateThread(nullptr, NULL, threadExecutor, LPVOID(&secondNumber), NULL,
23
      nullptr);
     // Закрываем дескриптор потока не ( завершает поток)
24
    CloseHandle (thread);
25
26
    // Завершаем программу по нажатию
27
    std::getchar();
    return 0 \times 0;
29
30
31
  // Обработчик потока
33 DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID ptr) {
    // Указатель на идентификатор потока был передан как параметр функции
34
    const int threadId = *static cast<int*>(ptr);
35
36
    while(true) {
37
       // Вывод организован функцией printf, так как потоки в C++ вызывают проблемы с синхронизацией
38
      изза— endl
       printf("%d\n", threadId);
39
       // Задержка перед следующим выводом
40
       Sleep (DELAY);
41
    }
42
43 }
```

```
Press "Enter" to exit.
2 1
з 2
  1
  2
  2
  1
  2
  1
  1
10
  2
11
12
  1
13
  1
14
  2
15
  2
16
17 1
```

```
18 2
19 1
```

Функция Sleep позволяет потоку отказаться от использования процессора и перейти из состояния выполнения в состояние ожидания, которое будет длиться в течение заданного промежутка времени. Например, выполнение задачи потоком может продолжаться в течение некоторого периода времени, после чего поток приостанавливается. По истечении периода ожидания планировщик вновь переводит поток в состояние готовности.

2. Программа, время жизни которой определяется параметром

Реализуем поставленную задачу с помощью таймера ожидания. Таймеры ожидания (waitable timers) — это объекты ядра, которые самостоятельно переходят в свободное состояние в определенное время или через регулярные промежутки времени. Чтобы создать ожидаемый таймер, достаточно вызвать функцию CreateWaitableTimer. Объекты таймера всегда создаются в занятом состоянии. Чтобы сообщить таймеру, в какой момент он должен перейти в свободное состояние, необходимо вызвать функцию SetWaitableTimer.

Программа получает два параметра аргументами командной строки: количество создаваемых потоков и время жизни приложения. С определенным интервалом каждый рабочий поток выводит свой идентификатор.

```
| #include <iostream>
2 #include <windows.h>
3 #include <string>
  // Аргумент для функции обработчика потока
  struct Argument {
    int number;
    bool* interrupt;
  };
9
10
  // Количество создаваемых потоков по умолчанию
11
  static const int DEFAULT COUNT OF THREADS = 3;
12
  // Время до завершения потока в ( секундах)
  static const int DEFAULT_TIME_TO_STOP = 5;
14
  // Константа для таймера
  static const __int64 TIMER_CONSTANT = -1 * 10000000;
  // Задержка перед каждым выводом потока в (миллисекундах)
  static const int DELAY = 1000;
  // Обработчик потока
DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID);
  // Вывод текущего времени
  void printCurrentTime();
  int main(int argc, char** argv) {
25
    int countOfThreads = DEFAULT COUNT OF THREADS;
    int timeToStop = DEFAULT TIME TO STOP;
27
28
     // Получение аргументов командной строки
29
    if (argc > 2) {
30
      try {
31
         countOfThreads = std::stoi(argv[1]);
32
         timeToStop = std::stoi(argv[2]);
33
       } catch(const std::invalid argument& exception) {
34
         std::cerr << exception.what() << std::endl;</pre>
35
         return 0 \times 1;
36
37
    }
38
39
    std::cout << "Count of threads - " << countOfThreads << ", time to stop - " <<
40
      timeToStop << "." << std::endl;</pre>
41
    // Создаем таймер
42
    HANDLE timer = CreateWaitableTimer(nullptr, false, nullptr);
43
44
    // Устанавливаем временные характеристики таймера
     __int64 endTimeValue = TIMER_CONSTANT * timeToStop;
```

```
LARGE INTEGER endTimeStruct;
     endTimeStruct.LowPart = DWORD(endTimeValue & 0xFFFFFFFF);
48
     endTimeStruct.HighPart = LONG(endTimeValue >> 0x20);
49
     SetWaitableTimer(timer, &endTimeStruct, NULL, nullptr, nullptr, false);
50
51
     printCurrentTime();
52
53
     bool interrupt = false;
54
     for(int index = 0; index < countOfThreads; ++index) {</pre>
55
       // Создаем указатель на структуру аргумента
56
       Argument* argument = new Argument;
57
       argument->number = index;
58
       argument->interrupt = &interrupt;
59
60
       // Создаем поток
61
       HANDLE thread = CreateThread(nullptr, NULL, threadExecutor, LPVOID(argument), NULL,
62
       nullptr);
       CloseHandle (thread);
63
     }
64
65
     // Ожидаем таймер
66
     WaitForSingleObject(timer, INFINITE);
67
     CloseHandle (timer);
     // Посылаем прерывание всем потокам
69
     interrupt = true;
70
71
     printCurrentTime();
72
73
     printf("Press \TEnter\T" to exit.\n");
74
     std::getchar();
75
76
77
     return 0 \times 0;
78
79
   void printCurrentTime() {
80
     // Выводим текущее время
81
     SYSTEMTIME now;
82
     GetLocalTime(&now);
83
     printf("Current local time %.2d:%.2d:%.2d\n", now.wHour, now.wMinute, now.wSecond);
84
85
  }
86
   // Обработчик потока
87
88 DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID ptr) {
     // Указатель на идентификатор потока был передан как параметр функции
89
     const Argument argument = *static cast<Argument*>(ptr);
90
91
     printf("Thread %d started.\n", argument.number);
92
93
     while(!(*argument.interrupt)) {
94
       // Вывод организован функцией printf, так как потоки в C++ вызывают проблемы с синхронизацией
95
       изза— endl
       printf("%d\n", argument.number);
96
       // Задержка перед следующим выводом
97
       Sleep (DELAY);
98
99
100
     return 0 \times 0;
101
102 }
```

Результат работы программы по умолчанию:

```
Count of threads — 3, time to stop — 5.

Current local time 06:56:47

Thread 0 started.

Thread 1 started.

1
0
```

```
_{7}| Thread 2 started.
  2
9 0
10 1
11 2
12 0
  1
13
14
15
16
  2
17
  0
18
19
  1
21 Current local time 06:56:52
  Press "Enter" to exit.
```

Результат работы программы с заданным количеством потоков и временем жизни:

```
_{1} D:\temp\os\Debug>os.exe 5 6
  Count of threads -5, time to stop -6.
  Current local time 06:58:28
  Thread O started.
6 Thread 1 started.
  Thread\ 2\ started\ .
  Thread 3 started.
  Thread 4 started.
10
  2
11
12
13
  3
14
  4
15
  1
  0
  2
  3
19
  2
20
21
  1
22
  0
23
  3
24
  2
  4
  1
27
  0
28
  3
29
  4
30
  2
31
  0
32
  1
33
  3
34
  4
35
  2
36
  0
37
  1
39 Current local time 06:58:34
Press "Enter" to exit.
```

1.4.3 Глава 3. Функции управления приоритетами процессов и потоков

Windows поддерживает шесть классов приоритетов процессов:

• real-time - наивысший возможный приоритет. Потоки в этом процессе обязаны немедленно реагировать на события, их исполнение может привести к полной блокировке системы и требует осторожности в

использовании этого класса.

- *high* потоки быстрого реагирования на события.
- above normal класс приоритета промежуточный между normal и high, введенный в версии Windows 2000.
- *normal* потоки в этом процессе не предъявляют особых требований к выделению им процессорного времени.
- below normal класс приоритета промежуточный между normal и idle, введенный в Windows 2000.
- *idle* потоки в этом процессе выполняются, когда система не занята другой работой. Этот класс приоритета обычно используется для утилит, работающих в фоновом режиме.

Кроме того, Windows поддерживает семь относительных приоритетов потока:

- time-critical поток выполняется с приоритетом 31 в классе real-time и с приоритетом 15 в других классах.
- highest поток выполняется с приоритетом на два уровня выше обычного для данного класса.
- above normal поток выполняется с приоритетом на один уровень выше обычного для данного класса.
- normal поток выполняется с обычным приоритетом процесса для данного класса.
- \bullet $below\ normal$ поток выполняется с приоритетом на один уровень ниже обычного для данного класса
- lowest поток выполняется с приоритетом на два уровня ниже обычного для данного класса.
- *idle* Поток выполняется с приоритетом 16 в классе real-time и с приоритетом 1 в других классах.

Относительный приоритет потока принимает значение от 0 (самый низкий) до 31 (самый высокий), но программист работает не с численными значениями, а с так называемыми «константными». Это обеспечивает определенную гибкость и независимость при изменении алгоритмов планирования, а они меняются практически с каждой новой версией ОС, а с ними, соответственно, могут измениться и соотношения приоритетов. Уровень приоритета формируется самой системой, исходя из класса приоритета процесса и относительного приоритета потока.

Динамическое повышение приоритета предназначено для оптимизации общей пропускной способности и реактивности системы, при этом выигрывает не каждое приложение в отдельности, а система в целом. Windows может динамически повышать значение текущего приоритета потока в одном из следующих слу-

- После завершения операции ввода/вывода ОС временно динамически повышает приоритет потоков, предоставляя им больше шансов возобновить выполнение и обработать полученные данные. После динамического повышения приоритета поток в течение одного кванта выполняется с этим приоритетом. Следующий квант потоку выделяется с понижением приоритета на один уровень. Этот цикл продолжается до тех пор, пока приоритет не снизится до базового.
- По окончании ожидания на каком-либо объекте исполнительной системы (например, SetEvent, ReleaseSemapho приоритет потока увеличивается на один уровень.
- При инверсии приоритетов диспетчер настройки баланса просматривает очереди готовых потов и ищет потоки, которые находились в состоянии готовности (Ready) более 3 секунд. Обнаружив такой поток, диспетчер повышает его приоритет до 15 и выделяет ему квант вдвое больше обычного. По истечении двух квантов приоритет потока снижается до исходного уровня.

Система повышает приоритет только тех потоков, базовый приоритет которых попадает в область динамического приоритета (dynamic priority range), т.е. находится в пределах 1-15. ОС не допускает динамического повышения приоритета прикладного потока до уровней реального времени (выше 15).

1. Программа с семью потоками с разными приоритетами

Каждый поток процесса имеет различный приоритет и инкриминирует собственный счетчик:

```
1 #include <iostream>
  #include <windows.h>
3 #include <string>
 #include <iomanip>
  // Аргумент для функции обработчика потока
  struct Argument {
    int number;
    bool* interrupt;
  };
10
11
12 static const int COUNT OF PRIORITIES = 7;
13 // Количество создаваемых потоков по умолчанию
static const int DEFAULT COUNT OF THREADS = COUNT OF PRIORITIES;
15 // Время до завершения потока в ( секундах)
static const int DEFAULT_TIME_TO_STOP = 5;
17 // Константа для таймера
  \textbf{static const} \quad \_\_int64 \quad TIMER\_CONSTANT = -1 \ * \ 10000000;
18
19
20 // Счетчики увеличиваемые каждым потоком
  // Значения приоритетов для каждого из потоков
  static const int priority [COUNT OF PRIORITIES] = { THREAD PRIORITY IDLE,
      THREAD PRIORITY LOWEST, THREAD PRIORITY BELOW NORMAL, THREAD PRIORITY NORMAL,
24 THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL, THREAD PRIORITY HIGHEST, THREAD PRIORITY TIME CRITICAL };
  // Текстовые строки приоритетов для вывода
  static const char* string[COUNT OF PRIORITIES] = { "THREAD PRIORITY IDLE", "
      THREAD PRIORITY LOWEST", "THREAD PRIORITY BELOW NORMAL", "THREAD PRIORITY NORMAL",
  "THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL", "THREAD PRIORITY HIGHEST", "THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
      " };
  // Обработчик потока
  DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID);
  int main() {
    std::cout << "Count of threads - " << DEFAULT_COUNT_OF_THREADS << ", time to stop - "
33
     << DEFAULT_TIME_TO_STOP << "." << std::endl;
34
    // Создаем таймер
35
    HANDLE timer = CreateWaitableTimer(nullptr, false, nullptr);
36
37
    // Устанавливаем временные характеристики таймера
38
       int64 endTimeValue = TIMER CONSTANT * DEFAULT TIME TO STOP;
39
    LARGE INTEGER endTimeStruct;
    endTimeStruct.LowPart = DWORD(endTimeValue & 0xFFFFFFFF);
    endTimeStruct.HighPart = LONG(endTimeValue >> 0x20);
    SetWaitableTimer(timer, &endTimeStruct, NULL, nullptr, nullptr, false);
43
44
    bool interrupt = false;
45
    for(int index = 0; index < DEFAULT COUNT OF THREADS; ++index) {</pre>
46
      // Создаем указатель на структуру аргумента
47
      Argument* argument = new Argument;
48
49
      argument->number = index;
50
      argument—>interrupt = &interrupt;
52
      // Создаем поток
      HANDLE \ thread = CreateThread(nullptr, NULL, threadExecutor, LPVOID(argument), NULL,
53
      nullptr);
      // Задаем приоритет для каждого потока
54
      SetThreadPriority(thread, priority[index]);
55
      SetThreadPriorityBoost(thread, true);
56
      CloseHandle (thread);
57
    }
```

```
59
     // Ожидаем таймер
60
     WaitForSingleObject(timer, INFINITE);
61
    CloseHandle (timer);
62
    // Посылаем прерывание всем потокам
63
     interrupt = true;
64
65
     for(int index = 0; index < countOfThreads; ++index)</pre>
66
       std::cout \ll std::left \ll std::setw(30) \ll std::setfill('') \ll string[index] \ll " -
67
      " <<
                    std::right << std::setw(30) << std::setfill('') << counter[index] << std
68
      :: endl;
69
     printf("Press \"Enter\" to exit.\n");
70
    std::getchar();
71
72
     return 0 \times 0;
73
  }
74
75
  // Обработчик потока
  DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID ptr) {
77
    // Указатель на идентификатор потока был передан как параметр функции
78
    const Argument argument = *static cast<Argument*>(ptr);
79
    // Увеличиваем счетчик пока не пришло прерывание
81
    while (!(* argument . interrupt ))
82
      ++counter[argument.number];
83
84
     return 0 \times 0;
85
86
```

```
_{1} D:\temp\os\Debug>os.exe
_{2} Count of threads -7, time to stop -5.
 THREAD_PRIORITY IDLE
                                 - 1073623413
4 THREAD PRIORITY LOWEST
                                      920194997
5 THREAD PRIORITY BELOW NORMAL
                                    1062454130
 THREAD_PRIORITY NORMAL
                                    1229730847
 THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL
                                    1126257278
 THREAD PRIORITY HIGHEST
                                    2117912869
 THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
                                    2142065888
Press "Enter" to exit.
```

Можно заметить, что счетчики в общем случае увеличиваются с увеличением приоритета потока, что говорит о том, что процессорный ресурс действительно сильно привязан к приоритетам.

Результат работы программы при переводе ресурсов процессора на одно ядро:

```
D:\temp\os\Debug>start /affinity 1 os.exe

Count of threads - 7, time to stop - 5.

THREAD_PRIORITY_IDLE - 0

THREAD_PRIORITY_LOWEST - 0

THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL - 0

THREAD_PRIORITY_NORMAL - 0

THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL - 0

THREAD_PRIORITY_HIGHEST - 0

THREAD_PRIORITY_HIGHEST - 0

THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL - 2528652903

Press "Enter" to exit.
```

Как видно, при работе на одном процессоре, процессорный ресурс получает только поток с наивысшим приоритетом. Остальные потоки не выполняются.

2. Доработанная программа

Модифицируем программу, добавив возможность выбирать количество потоков и время жизни приложения. Также будем отслеживать изменился ли приоритет потока во время работы приложения.

```
#include <windows.h>
3 #include < string >
 4 #include <iomanip>
  // Аргумент для функции обработчика потока
  struct Argument {
    int number;
    bool* interrupt;
10 };
static const int COUNT OF PRIORITIES = 7;
13 // Количество создаваемых потоков по умолчанию
static const int DEFAULT_COUNT_OF_THREADS = COUNT_OF_PRIORITIES;
_{15} // Время до завершения потока в ( секундах)
static const int DEFAULT_TIME_TO_STOP = 5;
17 // Константа для таймера
  static const __int64 TIMER_CONSTANT = -1 * 10000000;
18
19
  // Счетчики увеличиваемые каждым потоком
  // Если был буст
static int boost [COUNT OF PRIORITIES] = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\};
24 // Показывает, изменился ли приоритет в процессе
static bool change [COUNT OF PRIORITIES] = { false, false, false, false, false,
      false };
26 // Значения приоритетов для каждого из потоков
27 static const int priority [COUNT OF PRIORITIES] = { THREAD PRIORITY IDLE,
      THREAD PRIORITY LOWEST, THREAD PRIORITY BELOW NORMAL, THREAD PRIORITY NORMAL,
28 THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL, THREAD PRIORITY HIGHEST, THREAD PRIORITY TIME CRITICAL };
  // Текстовые строки приоритетов для вывода
  static const char* string[COUNT_OF_PRIORITIES] = { "THREAD_PRIORITY_IDLE", "
      THREAD_PRIORITY_LOWEST", "THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL", "THREAD_PRIORITY_NORMAL",
  "THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL", "THREAD PRIORITY HIGHEST", "THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
31
      " };
32
  // Обработчик потока
33
  DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID);
34
35
  int main(int argc, char** argv) {
36
    \label{eq:int_count} \textbf{int} \ \ \textbf{countOfThreads} \ = \ \textbf{DEFAULT} \ \ \textbf{COUNT} \ \ \textbf{OF} \ \ \textbf{THREADS};
37
    int timeToStop = DEFAULT TIME TO STOP;
38
39
    // Получение аргументов командной строки
40
    if(argc > 2) {
41
      try {
42
        countOfThreads = std::stoi(argv[1]);
43
        timeToStop = std::stoi(argv[2]);
44
         if(countOfThreads > DEFAULT COUNT OF THREADS)
45
           return 0 \times 1;
46
      catch(const std::invalid argument& exception) {
         std::cerr << exception.what() << std::endl;</pre>
         return 0 \times 2;
50
51
    }
52
53
    std::cout << "Count of threads - " << countOfThreads << ", time to stop - " <<
54
      timeToStop << "." << std::endl;</pre>
55
    // Создаем таймер
56
    HANDLE timer = CreateWaitableTimer(nullptr, false, nullptr);
57
58
    // Устанавливаем временные характеристики таймера
    __int64 endTimeValue = TIMER_CONSTANT * timeToStop;
```

```
LARGE INTEGER endTimeStruct;
     endTimeStruct.LowPart = DWORD(endTimeValue & 0xFFFFFFFF);
     endTimeStruct.HighPart = LONG(endTimeValue >> 0x20);
63
     SetWaitableTimer(timer, &endTimeStruct, NULL, nullptr, nullptr, false);
64
65
     // Устанавливаем приоритет реального времени
66
     SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), REALTIME PRIORITY CLASS);
67
68
     bool interrupt = false;
69
     for(int index = 0; index < countOfThreads; ++index) {</pre>
70
       // Создаем указатель на структуру аргумента
71
       Argument* argument = new Argument;
72
       argument—>number = index;
73
       argument—>interrupt = &interrupt;
74
75
        // Создаем поток
76
       HANDLE thread = CreateThread(nullptr, NULL, threadExecutor, LPVOID(argument), NULL,
77
       nullptr);
       // Задаем приоритет для каждого потока
78
       SetThreadPriority(thread, priority[index]);
79
       SetThreadPriorityBoost(thread, true);
80
       GetThreadPriorityBoost(thread, &boost[index]);
81
       CloseHandle (thread);
82
     }
83
84
     // Ожидаем таймер
85
     WaitForSingleObject(timer, INFINITE);
86
     CloseHandle(timer);
87
     // Посылаем прерывание всем потокам
88
     interrupt = true;
89
90
     // Выводим в виде таблицы
91
     std::cout << std::left << std::setw(32) << std::setfill(' ') << "Priority" <<
92
             std::left << std::setw(7) << std::setfill(' ') << "Boost" << std::left << std::setw(7) << std::setfill(' ') << "Changed" << std::right << std::setw(12) << std::setfill(' ') << "Counter" <<
93
94
95
             std::endl;
96
     for(int index = 0; index < countOfThreads; ++index)</pre>
97
       std::cout << std::left << std::setw(32) << std::setfill('') << string[index] <<
98
               std::left \ll std::setw(7) \ll std::setfill('') \ll ((boost[index] = 0) ? "No"
99
       : "Yes") <<
               std::left << std::setw(7) << std::setfill(' ') << ((!change[index]) ? "No" : "
100
       Yes") <<
                std::right << std::setw(12) << std::setfill('') << counter[index] <<
101
               std::endl;
102
103
     printf("Press \"Enter\" to exit.\n");
104
     std::getchar();
105
106
     return 0 \times 0;
107
108 }
109
   // Обработчик потока
110
  DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID ptr) {
111
     // Указатель на идентификатор потока был передан как параметр функции
112
     const Argument argument = *static cast<Argument*>(ptr);
113
114
     // Увеличиваем счетчик пока не пришло прерывание
115
     while(!(*argument.interrupt)) {
116
       // Получаем текущий приоритет
117
       int currentPriority = GetThreadPriority(GetCurrentThread());
118
       // Если приоритет поменялся
119
        if (currentPriority != priority[argument.number])
120
          change[argument.number] = true;
121
122
       ++counter[argument.number];
```

```
124 }
125
126 return 0×0;
127 }
```

```
_{1} D:\temp\os\Debug>os.exe 7 8
  Count of threads -7, time to stop -8.
  Priority
                                              Changed
                                      Boost
                                                            Counter
  THREAD_PRIORITY_IDLE
                                      Yes
                                              No
                                                           11675197
  THREAD PRIORITY LOWEST
                                      Yes
                                              No
                                                           18851680
  THREAD PRIORITY BELOW NORMAL
                                      Yes
                                              No
                                                           18885593
 THREAD_PRIORITY_NORMAL
THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
                                      Yes
                                              No
                                                          19039509
                                      Yes
                                              No
                                                          16039789
 THREAD PRIORITY HIGHEST
                                      Yes
                                              No
                                                          19199869
 THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL
                                      Yes
                                              No
                                                          11314114
Press "Enter" to exit.
```

Видим, что приоритет не изменился ни у одного потока.

Результат работы программы при переводе ресурсов процессора на одно ядро:

```
D:\temp\os\Debug>start /affinity 1 os.exe 7 10
Count of threads -7, time to stop -10.
Priority
                                                      Counter
                                  Boost
                                         Changed
THREAD PRIORITY IDLE
                                  Yes
                                                            n
                                         Nο
THREAD PRIORITY LOWEST
                                  Yes
                                         Nο
                                                            0
THREAD PRIORITY BELOW NORMAL
                                  Yes
                                         No
                                                            0
THREAD PRIORITY NORMAL
                                  Yes
                                         No
                                                            0
THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL
                                  Yes
                                         Yes
THREAD PRIORITY HIGHEST
                                         Yes
                                  Yes
                                                    188516803
THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
                                  Yes
                                         Yes
                                                    188855934
Press "Enter" to exit.
```

Как видно из результатов на одном процессоре, из-за включенной возможности динамического изменения приоритетов операционной системой, были изменены три приоритета, что повлияло на результаты.

3. Анализ поведения системных функций динамического управления приоритетами

С помощью программы определим, назначается ли динамическое изменение приоритетов по умолчанию, на все ли потоки воздействует функция SetProcessPriorityBoost, возможно ли разрешение отдельному потоку в процессе динамически изменять приоритет, если для процесса это запрещено.

```
#include <iostream>
 #include <windows.h>
  static const int SLEEP DURATION = 1000;
  // Обработчик потока
 DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID);
  // Вывод информации о динамическом изменении приоритетов
  void printPriorityBoostInfo(HANDLE mainProcess, HANDLE mainThread, HANDLE sideThread);
  // Расшифровка результата
  const char* getStringByBool(BOOL value);
11
12
  int main() {
13
    // Получение дескриптора текущего процесса
14
    HANDLE mainProcess = GetCurrentProcess();
15
16
    // Получение дескриптора текущей нити
17
    HANDLE mainThread = GetCurrentThread();
18
    // Создание второго потока
    HANDLE sideThread = CreateThread(nullptr, NULL, threadExecutor, nullptr, NULL, nullptr)
21
22
    // Вывод информации о динамическом изменении приоритетов
```

```
std::cout<< "Default priorities" << std::endl;</pre>
     printPriorityBoostInfo(mainProcess, mainThread, sideThread);
26
    // Повышаем приоритет второго потока
27
    if (! SetThreadPriorityBoost(sideThread, true)) {
28
       std::cerr << "It's impossible to change thread priority." << std::endl;
29
       return 0 \times 1:
30
    }
31
32
    // Вывод информации о динамическом изменении приоритетов
33
    std::cout << std::endl << "Side thread priority has been changed" << std::endl;
34
    printPriorityBoostInfo(mainProcess, mainThread, sideThread);
35
36
    // Повышаем приоритет процесса
37
    if (!SetProcessPriorityBoost(mainProcess, true)) {
38
       std::cout << "It's impossible to change process priority." << std::endl;
39
       return 0 \times 2;
40
    }
41
42
    // Вывод информации о динамическом изменении приоритетов
43
    std::cout << std::endl << "Process priority has been changed" << std::endl;
44
     printPriorityBoostInfo(mainProcess, mainThread, sideThread);
45
    // Понижаем приоритет второго потока
47
    if(!SetThreadPriorityBoost(sideThread, false)) {
48
       std::cerr << "It's impossible to change thread priority." << std::endl;
49
       return 0 \times 3;
50
    }
51
52
    // Вывод информации о динамическом изменении приоритетов
53
    std::cout << std::endl << "Side thread priority has been changed" << std::endl;
54
    printPriorityBoostInfo(mainProcess, mainThread, sideThread);
55
56
    std::cout << "Press \"Enter\" to exit.\n" << std::endl;
57
    std::getchar();
59
    return 0;
60
  }
61
62
  DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID) {
63
    while (true)
64
       Sleep(SLEEP DURATION);
65
66 }
67
  void printPriorityBoostInfo(HANDLE mainProcess, HANDLE mainThread, HANDLE sideThread) {
    BOOL result:
69
70
     GetProcessPriorityBoost(mainProcess, &result);
71
    std::cout << "Process dynamic: " << getStringByBool(result) << std::endl;</pre>
72
73
    GetThreadPriorityBoost(mainThread, &result);
74
    std::cout << "Main thread dynamic: " << getStringByBool(result) << std::endl;
75
76
    GetThreadPriorityBoost(sideThread, &result);
77
    std::cout << "Side thread dynamic: " << getStringByBool(result) << std::endl;</pre>
78
79
80
  const char* getStringByBool(BOOL value) {
81
    return ((value == 0) ? "Dynamic enable": "Disabled");
82
83 }
```

```
D:\temp\os\x64\Debug>os.exe
Default priorities
Process dynamic: Dynamic enable
Main thread dynamic: Dynamic enable
```

```
5 Side thread dynamic: Dynamic enable
  Side thread priority has been changed
  Process dynamic: Dynamic enable
  Main thread dynamic: Dynamic enable
  Side thread dynamic: Disabled
11
  Process priority has been changed
12
  Process dynamic: Disabled
13
  Main thread dynamic: Disabled
14
  Side thread dynamic: Disabled
  Side thread priority has been changed
17
  Process dynamic: Disabled
 Main thread dynamic: Disabled
 Side thread dynamic: Dynamic enable
  Press "Enter" to exit.
```

По умолчанию для процессов и потоков динамическое изменение приоритетов разрешено. Потом для второго потока было запрещено изменение динамического приоритета с помощью функции SetThreadPriorityBoost. Если запретить динамическое изменение приоритетов для процесса функцией SetProcessPriorityBoost, то изменение также будет запрещено и для всех потоков. Разрешение отдельному потоку в процессе динамически изменять приоритет возможно, если для процесса это запрещено.

1.4.4 Глава 4. Самостоятельные задания

1. Занесение экспериментальных данных в таблицу

Для заполнения таблицы, была доработана программа из предыдущей главы. Теперь программа не только создает семь потоков с различными приоритетами, но и варьирует значения приоритета самого процесса:

```
1 #include <iostream>
  #include <windows.h>
3 #include <string>
  #include <iomanip>
  // Аргумент для функции обработчика потока
  struct Argument {
    int number;
    bool* interrupt;
  };
10
11
static const int COUNT OF PROCESS PRIORITIES = 6;
static const int COUNT OF THREAD PRIORITIES = 7;
14 // Количество создаваемых потоков по умолчанию
15 static const int DEFAULT COUNT OF THREADS = COUNT OF THREAD PRIORITIES;
16 // Время до завершения потока в ( секундах)
static const int DEFAULT TIME TO STOP = 5;
18 // Константа для таймера
static const __int64 TIMER_CONSTANT = -1 * 10000000;
20
21 // Счетчики увеличиваемые каждым потоком
         \_\_int64 counter[COUNT\_OF\_THREAD\_PRIORITIES] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
22 static
23 // Если был буст
  // Показывает, изменился ли приоритет в процессе
  static bool change[COUNT OF THREAD PRIORITIES] = { false , false , false , false , false ,
      false, false };
  // Значения приоритетов для процесса
  static const int processPriority[COUNT OF PROCESS PRIORITIES] = { IDLE PRIORITY CLASS,
     BELOW NORMAL PRIORITY CLASS, NORMAL PRIORITY CLASS, ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS,
29 HIGH PRIORITY CLASS, REALTIME PRIORITY CLASS };
30 // Текстовые строки приоритетов для вывода
static const char* processString[COUNT OF PROCESS PRIORITIES] = { "IDLE PRIORITY CLASS",
      "BELOW NORMAL PRIORITY CLASS", "NORMAL PRIORITY CLASS", "ABOVE NORMAL PRIORITY CLASS",
```

```
32 "HIGH PRIORITY CLASS", "REALTIME PRIORITY CLASS" };
33 // Значения приоритетов для потоков
34 static const int thread Priority [COUNT OF THREAD PRIORITIES] = { THREAD PRIORITY IDLE,
             THREAD PRIORITY LOWEST, THREAD PRIORITY BELOW NORMAL, THREAD PRIORITY NORMAL,
35 THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL, THREAD PRIORITY HIGHEST, THREAD PRIORITY TIME CRITICAL };
    // Текстовые строки приоритетов для вывода
     \textbf{static const char}*\ \texttt{threadString}\left[\texttt{COUNT\_OF\_THREAD\_PRIORITIES}\right] = \{\ \texttt{"THREAD\_PRIORITY\_IDLE"},\ \texttt{"THRE
     THREAD_PRIORITY_LOWEST", "THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL", "THREAD_PRIORITY_NORMAL", "THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL", "THREAD_PRIORITY_HIGHEST", "THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL
38
             " };
39
     // Обработчик потока
40
    DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID);
41
     int main(int argc, char** argv) {
         int countOfThreads = DEFAULT COUNT OF THREADS;
44
         int timeToStop = DEFAULT TIME TO STOP;
45
46
          // Получение аргументов командной строки
47
          if(argc > 2) {
48
              try {
49
                   countOfThreads = std::stoi(argv[1]);
50
                   timeToStop = std::stoi(argv[2]);
51
                   if(countOfThreads > DEFAULT_COUNT_OF THREADS)
52
                       return 0 \times 1;
53
54
              catch(const std::invalid_argument& exception) {
55
                   std::cerr << exception.what() << std::endl;</pre>
56
                   return 0 \times 2;
57
              }
58
         }
59
60
          std::cout << "Count of threads - " << countOfThreads << ", time to stop - " <<
61
             timeToStop << "." << std::endl;</pre>
62
          for(int processIndex = 0; processIndex < COUNT OF PROCESS PRIORITIES; ++processIndex) {</pre>
63
64
              for(int zeroingIndex = 0; zeroingIndex < COUNT OF THREAD PRIORITIES; ++zeroingIndex)</pre>
65
             {
                   counter[zeroingIndex] = 0;
66
                   boost[zeroingIndex] = 0;
67
                   change[zeroingIndex] = false;
68
69
70
              std::cout << "Process priority is " << processString[processIndex] << "." << std::
71
             endl << std::endl;</pre>
72
              // Создаем таймер
73
             HANDLE timer = CreateWaitableTimer(nullptr, false, nullptr);
74
75
              // Устанавливаем временные характеристики таймера
76
                     int64 endTimeValue = TIMER CONSTANT * timeToStop;
77
              LARGE INTEGER endTimeStruct;
78
              endTimeStruct.LowPart = DWORD(endTimeValue & 0xFFFFFFFF);
79
              endTimeStruct.HighPart = LONG(endTimeValue >> 0x20);
80
              SetWaitableTimer(timer, &endTimeStruct, NULL, nullptr, nullptr, false);
81
              // Устанавливаем приоритет реального времени
83
              SetPriorityClass (\,GetCurrentProcess ()\,,\ processPriority [\,processIndex\,])\,;
84
85
              bool interrupt = false;
86
              for(int index = 0; index < countOfThreads; ++index) {</pre>
87
                   // Создаем указатель на структуру аргумента
88
                   Argument* argument = new Argument;
89
                  argument—>number = index;
                  argument->interrupt = &interrupt;
```

```
92
         // Создаем поток
         HANDLE thread = CreateThread(nullptr, NULL, threadExecutor, LPVOID(argument), NULL,
94
        nullptr);
         // Задаем приоритет для каждого потока
95
          SetThreadPriority(thread, threadPriority[index]);
96
         SetThreadPriorityBoost (thread\ ,\ true);
97
         GetThreadPriorityBoost(thread, &boost[index]);
98
          CloseHandle (thread);
99
100
101
       // Ожидаем таймер
102
       WaitForSingleObject(timer, INFINITE);
103
       CloseHandle(timer);
104
       // Посылаем прерывание всем потокам
105
       interrupt = true;
106
107
       // Выводим в виде таблицы
108
       std::cout << std::left << std::setw(32) << std::setfill(' ') << "Priority" <<
109
         std::left << std::setw(7) << std::setfill(' ') << "Boost" <<
110
         std::left << std::setw(7) << std::setfill(' ') << "Changed" <<
111
         std::right << std::setw(12) << std::setfill(''') << "Counter" <<
112
         std::endl;
113
       for(int index = 0; index < countOfThreads; ++index)</pre>
114
         std::cout << std::left << std::setw(32) << std::setfill(' ') << threadString[index]
115
         std::left \ll std::setw(7) \ll std::setfill('') \ll ((boost[index] == 0) ? "No":"
116
       Yes") <<
         std::left << std::setw(7) << std::setfill(' ') << ((!change[index]) ? "No" : "Yes")
117
        <<
         std::right \ll std::setw(12) \ll std::setfill('') \ll counter[index] \ll
118
         std::endl;
119
120
       std::cout << std::endl;</pre>
121
     }
122
123
     printf("Press \"Enter\" to exit.\n");
124
     std::getchar();
125
126
     return 0 \times 0;
127
  }
128
129
   // Обработчик потока
130
  DWORD WINAPI thread Executor (LPVOID ptr) {
131
     // Указатель на идентификатор потока был передан как параметр функции
     const Argument argument = *static cast < Argument *>(ptr);
133
134
     // Увеличиваем счетчик пока не пришло прерывание
135
     while(!(*argument.interrupt)) {
136
       // Получаем текущий приоритет
137
       int currentPriority = GetThreadPriority(GetCurrentThread());
138
       // Если приоритет поменялся
139
       if (currentPriority != threadPriority[argument.number])
140
         change[argument.number] = true;
141
142
       ++counter[argument.number];
143
144
145
     return 0 \times 0;
146
147 }
```

```
Count of threads — 7, time to stop — 5.
Process priority is IDLE_PRIORITY_CLASS.

Priority Boost Changed Counter
```

```
Yes
5 THREAD PRIORITY IDLE
                                           No
                                                       8790427
                                   Yes
6 THREAD PRIORITY LOWEST
                                          No
                                                       9057098
7 THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
                                   Yes
                                          Nο
                                                       9253933
8 THREAD_PRIORITY_NORMAL
                                   Yes
                                          Nο
                                                       9597097
9 THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                       9196167
10 THREAD_PRIORITY_HIGHEST
                                   Yes
                                           No
                                                       9581430
11 THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
                                           No
                                                      10261306
12
  Process priority is BELOW NORMAL PRIORITY CLASS.
13
14
                                   Boost
                                          Changed
                                                       Counter
  Priority
15
  THREAD PRIORITY IDLE
                                                       9494646
                                   Yes
                                           Nο
16
  THREAD PRIORITY LOWEST
                                   Yes
                                                       9575198
                                           No
18 THREAD PRIORITY BELOW NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                       9350859
  THREAD PRIORITY NORMAL
                                                       9847109
                                   Yes
                                           No
20 THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                       9968149
21 THREAD PRIORITY HIGHEST
                                   Yes
                                           No
                                                       9966572
22 THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
                                   Yes
                                           No
                                                      10262892
  Process priority is NORMAL PRIORITY CLASS.
25
                                          Changed
  Priority
                                   Boost
                                                       Counter
  THREAD_PRIORITY IDLE
                                   Yes
                                                       8520514
                                           No
28 THREAD_PRIORITY_LOWEST
                                          Nο
                                   Yes
                                                       9783950
<sup>29</sup> THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                       9150265
  THREAD_PRIORITY_NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                      10332312
31 THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                      10489061
  THREAD_PRIORITY_HIGHEST
                                   Yes
                                           No
                                                       9308324
32
  THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
                                   Yes
                                           Nο
                                                      11359137
33
34
  Process priority is ABOVE NORMAL PRIORITY CLASS.
35
36
                                   Boost
                                          Changed
                                                       Counter
37
  Priority
  THREAD PRIORITY IDLE
                                                       8494694
                                   Yes
                                           No
  THREAD PRIORITY LOWEST
                                   Yes
                                           No
                                                       7868407
40 THREAD PRIORITY BELOW NORMAL
                                   Yes
                                           Nο
                                                       9519697
41 THREAD PRIORITY NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                      10915955
42 THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                      11329135
  THREAD PRIORITY HIGHEST
                                   Yes
                                           No
                                                      10557174
43
  THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
                                                      10245337
45
  Process priority is HIGH PRIORITY CLASS.
46
47
  Priority
                                   Boost
                                          Changed
                                                       Counter
  THREAD PRIORITY IDLE
                                   Yes
                                                       5434433
                                           Nο
50 THREAD_PRIORITY_LOWEST
                                   Yes
                                          No
                                                      11784753
51 THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                      11762219
THREAD_PRIORITY_NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                      11385041
THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
                                   Yes
                                           No
                                                      11612825
  THREAD PRIORITY HIGHEST
                                   Yes
                                           No
                                                      10978057
54
  THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
                                           No
                                                       7753954
55
56
  Process priority is REALTIME PRIORITY CLASS.
57
58
  Priority
                                   Boost
                                          Changed
                                                       Counter
59
  THREAD_PRIORITY IDLE
                                   Yes
                                           Nο
                                                       7666557
  THREAD PRIORITY_LOWEST
                                           No
                                                      10013229
                                   Yes
  THREAD PRIORITY BELOW NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                       5649789
  THREAD PRIORITY NORMAL
                                   Yes
                                          No
                                                       9850837
  THREAD PRIORITY ABOVE NORMAL
                                   Yes
                                           No
                                                      12064692
  THREAD PRIORITY HIGHEST
                                   Yes
                                           No
                                                      12126302
  THREAD PRIORITY TIME CRITICAL
                                   Yes
                                          No
                                                      12746440
66
68 Press "Enter" to exit.
```

Занесем эти данные в результирующую таблицу:

Thread \ Process	Idle	Below Normal	Normal	Above Normal	High	Realtime
Idle	8790427	9494646	8520514	8494694	5434433	7666557
Lowest	9057098	9575198	9783950	7868407	11784753	10013229
Below Normal	9253933	9350859	9150265	9519697	11762219	5649789
Normal	9597097	9847109	10332312	10915955	11385041	9850837
Above Normal	9196167	9968149	10489061	11329135	11612825	12064692
Highest	9581430	9966572	9308324	10557174	10978057	12126302
Time Critical	10261306	10262892	11359137	10245337	7753954	12746440
Сумма	65737458	68465425	68943563	68930399	70711282	70117846

Рис. 1.5

Можно заключить, что класс приоритета процесса действительно влияет на процессорное время, отводимое каждому процессу. Значение в графе "Сумма"в общем случае увеличивается с увеличением класса приоритета процесса.

2. Фиксация динамического изменения приоритетов

С помощью утилиты мониторинга процессов зафиксируем изменение приоритетов:




Рис. 1.9

При изменении значения класса приоритета процесса, динамически изменяется числовое значение колонки "Приоритет". Более высокому классу приоритета процесса соответствует большее числовое значение приоритета, что является противоположной ситуацией относительно ОС Unix, где меньшее число означало больший приоритет при диспетчеризации.

3. Наследование

Разработаем программу, которая создает файл, записывает в него строку и запускает процесс потомок с передачей ему дескриптора файла. Процесс потомок принимает файловый дескриптор аргументом командной строки, открывает файл и дописывает в конец другую строку.

Родительский процесс:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>

// Имя файла
static const char* FILENAME = "result.out";
// Строка для записи
static const char* PARENT_BUFFER = "Parent message\n";
```

```
static const char* COMMAND LINE = "p4.3.c.exe %d";
12
  static const int COMMAND BUFFER SIZE = 100;
14
  int main() {
15
     // Задаем аттрибуты для файла
16
    SECURITY ATTRIBUTES security Attributes;
17
     {\sf ZeroMemory}(\&\,security\,A\,ttrib\,utes\,\,,\,\,\,\,\textbf{sizeof}\,(SECURITY\_ATTRIBUTES)\,)\,;
18
     securityAttributes.nLength = sizeof(SECURITY ATTRIBUTES);
19
     securityAttributes.lpSecurityDescriptor = nullptr;
20
     securityAttributes.bInheritHandle = TRUE;
21
22
     // Создаем новый файл
23
    HANDLE createFile = CreateFile (TEXT(FILENAME), GENERIC WRITE, NULL, &securityAttributes
24
       , CREATE NEW, FILE ATTRIBUTE NORMAL, nullptr);
     if(createFile == INVALID HANDLE VALUE) {
25
       std::cerr << "It's impossible to create file." << std::endl;
26
       return 0 \times 1;
27
    }
28
29
     // Записываем строку в файл
30
    DWORD countOfBytesWritten;
31
    BOOL writeFile = WriteFile(createFile, PARENT BUFFER, DWORD(strlen(PARENT BUFFER)), &
       countOfBytesWritten, nullptr);
     if (writeFile == FALSE) {
33
       std::cerr << "It's impossible to write file." << std::endl;
34
       return 0 \times 2:
35
    }
36
37
     // Запись команды для создания процесса
38
    TCHAR cmdLine[COMMAND BUFFER SIZE];
39
     wsprintf(cmdLine, TEXT(COMMAND LINE), createFile);
40
41
     // Задаем информацию для создания процесса
42
    STARTUPINFO startupInfo;
43
    ZeroMemory(&startupInfo , sizeof(STARTUPINFO));
44
     startupInfo.cb = sizeof(STARTUPINFO);
45
46
    PROCESS INFORMATION processInformation;
47
48
     // Создаем новый процесс
49
     if \ (!\ Create Process (\ nullptr\ ,\ cmd Line\ ,\ nullptr\ ,\ nullptr\ ,\ TRUE,\ CREATE\_NEW\_CONSOLE,\ nullptr\ )
50
       , \operatorname{\mathsf{nullptr}} , \operatorname{\&startupInfo} , \operatorname{\&processInformation} ) {
       std::cerr << "It's impossible to create process." << std::endl;
51
       return 0 \times 3;
52
    }
53
54
     CloseHandle (processInformation.hThread);
55
     CloseHandle (processInformation.hProcess);
56
57
     printf("Press \"Enter\" to exit.\n");
58
     std::getchar();
59
60
     CloseHandle (createFile);
61
     return 0 \times 0;
62
  }
63
```

Процесс-потомок:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <string>
#include <iostream>

// Строка для записи
static const char* CHILD_BUFFER = "Child message\n";
```

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    // Получаем название файла для записи из командной строки
10
    HANDLE filename = HANDLE(std::stoi(argv[1]));
11
12
    DWORD countOfBytesWritten;
13
14
    // Записываем строку в файл
15
    BOOL writeFile = WriteFile(filename, CHILD BUFFER, DWORD(strlen(CHILD BUFFER)), &
16
      countOfBytesWritten, nullptr);
    if (writeFile == FALSE) {
17
       std::cerr << "It's impossible to write file." << std::endl;
18
       return 0 \times 1;
19
    }
20
21
    CloseHandle (filename);
22
    return 0 \times 0;
23
  }
^{24}
```

Результат был записан файл:

```
Parent message
Client message
```

Результат записи родительским процессом и процессом потомком полностью совпал с ожидаемым, что говорит об успешном завершении эксперимента.

1.5 Вывод

Используя функцию CreateProcess, можно создать новый процесс для запуска другого приложения из текущего. Большое количество параметров функции обеспечивают гибкость при создании программ и порождении новых процессов.

Используя функцию CreateThread, можно создавать новые потоки в рамках одного процесса, тем самым распараллеливая вычисления. Как и функция CreateProcess, функция CreateThread имеет большое количество параметров, предоставляя широкие возможности по созданию потоков.

Такие системные объекты, как таймеры ожидания, могут быть использованы для синхронизации потоков в ОС семейства Windows.

Windows поддерживает шесть классов приоритета процесса, а так же 7 возможных приоритетов потока в рамках класса приоритета процесса. В ОС существует динамическое повышение приоритета, предназначенное для оптимизации общей пропускной способности системы: операционная система может автоматически повышать значение текущего приоритета после завершения операции ввода/вывода, по окончанию ожидания на каком-либо системном объекте, при нехватке процессорного времени.

1.6 Список литературы

- CreateProcess function [Электронный ресурс]. URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms682425(v=vs.85).aspx (дата обращения 06.01.2017).
- CreateThread function [Электронный ресурс]. URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms682453(v=vs.85).aspx (дата обращения 06.01.2017).
- Scheduling Priorities [Электронный ресурс]. URL: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms685100(v=vs.85).aspx (дата обращения 06.01.2017).