Стахеев Дмитрий Лабораторная работа №6

Содержание

Задача	2
Ход работы	2
Заключение	8

Задача


Настроить статическую маршрутизацию в стандартной конфигурации

Шаги:

- 1. В программе Cisco Packet Tracer настроить схему, изображенную на картинке
- 2. Прописать статические маршруты так, чтобы пакеты с PC0 проходили на PC1
- 3. Приложить таблицы маршрутизации (show ip route), рассказать о значениях в таблицах


Ход работы

1. Размещаем на полотне роутеры и компьютеры, согласно спецификации. Схема примет следующий вид:



- 2. Передём к настройке Router1:
 - а. переходим в привилегированный режим (еп)
 - b. заходим в режим конфигурирования (conf t)
 - с. переходим в режим конфигурирования интерфейса, к которому подключён Router0 командой *interface fastEthernet 0/0*
 - d. включим интерфейс командой no shutdown


- е. установим ір адрес сегмента сети, подключенного к этому интерфейсу командой *ip address 10.0.1.1 255.255.255.0*
- f. выходим из режима конфигурирования интерфейса (exit)
- g. переходим в режим конфигурирования интерфейса, к которому подключён Router2 (*interface fastEthernet 0/1*)
- h. включаем интерфейс (no shutdown)
- i. установим ip адрес сегмента сети (*ip address 10.0.2.1* 255.255.255.0)
- ј. выходим из режима конфигурирования интерфейса (exit)
- k. выходим из режима конфигурирования (end)
- I. сохраняем конфигурацию командой wr mem




3. Настроим Router0:

- а. переходим в привилегированный режим (еп)
- b. заходим в режим конфигурирования (conf t)
- с. переходим в режим конфигурирования интерфейса, к которому подключён PC0 (*interface fastEthernet 0/1*)
- d. включим интерфейс (no shutdown)

- e. установим ір адрес сегмента сети, подключенного к этому интерфейсу (*ip address 192.168.1.1 255.255.255.0*)
- f. выходим из режима конфигурирования интерфейса (exit)
- g. переходим в режим конфигурирования интерфейса, к которому подключён Router1 (*interface fastEthernet 0/0*)
- h. включим интерфейс (no shutdown)
- i. устанавливаем ip адрес 10.0.1.2 подсети Router1 (*ip address* 10.0.1.2 255.255.255.0)
- j. выходим из режима конфигурирования интерфейса (exit)
- k. выходим из режима конфигурирования (end)
- I. сохраняем конфигурацию командой (wr mem)
- 4. Аналогичным образом настраиваем Router2 с соответствующими ір адресами:



- 5. Выполним конфигурацию РС0:
 - а. устанавливаем ір адрес 192.168.1.2 (Лаб. работа №2, шаг №16)
 - b. указываем шлюз по умолчанию (default gateway) 192.168.1.1 (ip aдрес Router0)
- 6. Аналогично конфигурируем РС1 с соответствующими ір адресами:



- 7. Настроим статическую маршрутизацию на роутерах: На Router0:
 - а. в режиме конфигурирования выполним команду *ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1*, тем самым Router0 будет пересылать любой незнакомый ему трафик на Router1
 - b. выходим из режима конфигурирования и сохраняем конфигурацию (end, wr mem)
 - с. Проверим корректность конфигурации командой show ip route

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.0.1.1 to network 0.0.0.0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C
       10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
       10.0.1.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
L
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C
      192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.1.1
```

На данном примере видно, что к интерфейсам Router0 непосредственно (флаг C) подключены:

- подсеть с ір адресом 10.0.1.0/24 через интерфейс fastEthernet 0/0 (локальный адрес Router0 в этой подсети 10.0.1.2 (флаг L))
- подсеть с ір адресом 192.168.1.0/24 через интерфейс fastEthernet 0/1 (локальный адрес Router0 в этой подсети 192.168.1.1 (флаг L))

А также есть статический (вручную прописанный) маршрут (флаг S) 0.0.0.0/0 через адрес 10.0.1.1 (Router1)

8. Аналогичным образом настроим статическую маршрутизацию на Router2 и получим информацию о конфигурации:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.1
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#wr mem
Building configuration...
LOK1
Router#show ip ro
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.0.2.1 to network 0.0.0.0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C
        10.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L
       10.0.2.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C
       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.2.1
Router#
```

- 9. Наконец, настроим маршрутизацию на Router1:
 - а. в режиме конфигурирования выполним команду *ip route* 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.2, тем самым Router1 "будет знать", куда направлять трафик, предназначенный подсети 192.168.1.0/24
 - b. также командой *ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.2.2* настроим маршрутизацию до 192.168.2.0/24 (аналогично сегменту 192.168.1.0/24)
 - с. выходим из режима конфигурирования и сохраняем конфигурацию (end, wr mem)
 - d. Проверим корректность конфигурации командой show ip route

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.2
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.2.2
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#wr mem
Building configuration...
[OK]
Router#show ip ro
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
      10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
      10.0.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
L
       10.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
      10.0.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
1
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.1.2
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.2.2
Router#
```

Вывод команды подобен шагу №7:


2 сети, подключенных напрямую к Router1 (флаг C)

- подсеть с ір адресом 10.0.1.0/24 через интерфейс fastEthernet 0/0 (локальный адрес Router1 в этой подсети 10.0.1.1 (флаг L))
- подсеть с ір адресом 10.0.2.0/24 через интерфейс fastEthernet 0/1 (локальный адрес Router1 в этой подсети 10.0.2.0.1 (флаг L))

А также 2 статических маршрута (флаг S):

- подсеть с ір адресом 192.168.1.0/24 через ір адрес 10.0.1.2 (Router0)
- подсеть с ір адресом 192.168.2.0/24 через ір адрес 10.0.2.2 (Router2)

10. Проверим корректность работы командой *ping 192.168.2.2*, выполненной на PC0:



Заключение

В результате выполнения работы была настроена статическая маршрутизация в сети из трёх роутеров, а также приведены примеры таблиц маршрутизации с их пояснением.