Proiect Rețele de Calculatoare

Tema:

Aplicație pentru transfer de fișiere – implementare printr-un mecanism de control al congestiei

Realizat de:

Aniţoaei Teodor – 1305B

Stanciu Ioan - 1305B

Protocolul TCP

Protocolul TCP (Transmission Control Protocol) este unul dinte protocoalele nivelului Internet al modelului TCP/IPTCP a fost special conceput pentru a oferii un transportde biţi de tip capăt-la-căpat, fără erori sau pierderi de date. El a fost definit în standardul RFC 793 (Request For Comment) scris în 1981.

O rețea de internet diferă de una globală deoarece diferite păți pot avea topologii, lațimi de bandă, timpi de întârziere diferiți, dimeniuni ale pachetelor sau alți parametrii diferiți. Astfel TCP a fost astfel conceput să se adapteze la proprietățile diferite ale componentelor folosite în cadrul rețelei.


Protocolul TCP reprezintă unul din compnentele modelul TCP/IP (Protocol de control al transmisiei/ Protocol Internet) care a fost creat de US DoD (Departamentul de aparare al Statelor Unite) din necesitatea unei rețele care ar putea supraviețui în orice condiții. Scopul rețelei TCP/IP era ca orice conexiune s-ar rupe în interiorul rețelei rețeaua în ansamblu să rămână intacta

Protocolul TCP este un protocol orientat pe conexiune care permite ca un flux de octeți transmiși să ajunga la destinație ,fără erori, la orice altă mașină din cadrul aceleiași rețea.

Serviciul TCP trebuie asigurat atat de emitator cat si de receptor deoarece se bazează pe principiul capăt-la-capăt și folosește sockeți. Fiecarui socket îi corespunde un număr cu rol de adresă numit adresa IP adestinatarului si un alt numar alcatuit din 16 biti numit port. Pentru ca serviciul TCP să fie obținut trebuie realizată explicit o conexiune între mașina care transmite mesajul și cea care îl recepționează. Simplificat o conexiune pate fi reprezentatastfel:

Astfel TCP poate fi comparat cu o conexiune telefonica din punct de vedere al modului în care utilizatorul vede această conexiune. Diferența de baza este dată de faptul că mesajele sunt transmise prin intermediul pachetelor fără a bloca o linie telefoincă în cazul netransmiterii de informație.





Astfel un anumit port se poate afla în diferite stări, cum ar fi IDLE, ESTABLISHED sau stari intermediare în cadrul cărora se realizează stabilirea conexiunii sau deconectarea. Conexiunea presupune 3 faze: realizarea conexiunii (IDLE->ESTABLISHED), transmiterea informației (starea ramane ESTABLISED) și intreruperea conexiunii (ESTABLISHED->IDLE).


Un socket poate fi folosit pentru mai multe conexiuni simultane. Astfel 2 sau mai multe conexiuni se pot termina la acelaşi socket. Acestea sunt identificate prin identificatori de socket aflati la ambele capete.

Congestia retelei

Congestia apare in rețelele de calculatoare atunci când incărcarea depășește posibilitățile acesteia de a transfera datele. Incărcarea unei rețele la un moment dat nu depinde numai de

capacitatea ei de transmitere ci \$i de erorile care apar în mediul de transmisie, de viteza de prelucrare in noduri \$i de mecanismele de confirmare folosite de receptor.

Controlul acestui fenomen intră in responsabilitatea nivelelor de transport și de rețea. Apare ca rezultat al traficului intens la nivelul transport, propagându-se la nivelul rețea, performanțele totale ale sistemului degradându-se prin intârzierea și pierderea pachetelor de date.



Congestia apare ca rezultat al mai multor factori. In situația in care la sosirea unui num ă r mare de pachete provenind de pe mai multe linii de intrare intr-o singur ă linie de ieșire, atunci se va forma o coada. Pentru a le păstra pe toate, sistemul necesită memorie, iar creșterea acestei capacități de memorare duce la inrăutățirea congestiei și nu la ameliorarea ei.

Un alt factor care cauzeaz ă congestia este reprezentat de viteza procesoarelor. Dac ă unitatea central ă a ruterelor este lent ă in execuția funcțiilor sale, cozile pot crește. Şi liniile cu lățime de band ă scăzuta pot provoca congestia. Schimbarea liniilor cu unele mai performante și păstrarea aceluiași procesor sau invers ajut ă puțin, deoarece problema ține de incompatibilitatea intre părțile sistemului și aceasta va persista pân ă la aducerea la echilibru a tuturor componentelor.

Controlul congestiei trebuie să asigure capabilitatea rețelei de a transporta intreg traficul implicat. Este o problemă globala care implică comportamentul tuturor calculatoarelor gazdă și al ruterelor.

Algortimul BITCP

Binary Increase TCP este un algoritm de control al congestiei care adapteaz ă controlul ferestrei in funcție de dimensiunea acesteia. Acesta const ă in dou ă părți: căutare prin creștere binar ă (binary search increase) și creșterea aditiv ă a dimensiunii ferestrei (additive increase).

Binary search increase

In aceast ă etap ă privim controlul congestiei ca pe o problem ă de c ă utare in care sistemul poate r ă spunde prin da sau nu atunci când vrem s ă stim dac ă rata de transmisiune curent ă dep ă şeşte sau nu capacitatea rețelei. Fereastra minim ă curent ă poate fi estimat ă ca dimensiunea ferestrei atunci când nu avem pierderi.

Dac ă se știe dimensiunea maxim ă a ferestrei, putem s ă aplic ă m o tehnic ă de c ă utare binar ă pentru a seta dimensiunea ferestrei curente la dimensiunea medie dintre minimul estimat și maximul cunoscut. Dac ă aceast ă dimensiune d ă pierderi, noua fereastr ă poate fi tratat ă ca un nou maxim, iar dimensiunea ferestrei dup ă pierderea pachetelor devine noul minim. Media acestor valori devine noul optim.


Acest proces de recalculare a minimului și maximului are loc pân ă când diferența dintre dimensiunea maxim ă și cea minim ă scade sub un nivel prestabilit numit incrementare minim ă Smin.

Additive increase

Pentru a asigura o convergență rapidă a algoritmului și corectitudinea, se combină că utarea binară cu o strategie de creștere aditivă. Când distanța dintre dimensiunea medie și minimul curent este foarte mare, creșterea dimensiunii ferestrei direct la cea medie este un factor de risc in rețea. Astfel, când distanța dintre dimensiunea ferestrei curente și cea medie este mai mare decât o valoare presetată, numită increment maxim Smax, in loc să creștem dimensiunea ferestrei direct la acea valoare medie in urmă torul RTT, o să o creștem cu Smax până când distanța va deveni mai mica decat Smax, moment in care dimensiunea va fi setata direct la valoarea medie.

Multiplicative decrease

La fel ca în cazul altor algoritmi de control al congestiei, BITCP folosește tehnica multiplicative decrease în cazul în care au fost detectate pachete lipsă în timpul comunicației. De asemenea, dimensiunea curentă a ferestrei de congestive va deveni noul maxim în pasul de căutare binară. Acest lucru se traduce într-o convergență mai rapidă a aflării limitei canalului de comunicație.



Evoluția ferestrei de congestie în cazul algoritmului BITCP

Implementare:

Se folosesc urm ă torii parametrii presetați:

low_window – acest algoritm este activat in momentul in care dimensiune ferestrei curente depaseste aceasta valoare

Smax – increment maxim

Smin – increment minim

 β – factorul de scadere multiplicativa a dimensiunii ferestrei

default_max_win - maximul presetat

Se folosesc urm ă toarele variabile:

max_win – dimensiunea maxima a ferestrei care la inceput a valoarea presetata

min_win – dimensiunea minima a ferestrei

prev_win – dimensiunea maxima chiar inainte de setarea nouui maxim

target_win – media dintre minim si maxim cwnd – dimeniunea ferestrei de congestie

is_BITCP_ss – variabila booleana care indica daca suntem sau nu in etapa slow start. Se
initializeaza cu false.

ss_cwnd – o varibila care stocheaza cu cat se creste cwnd curent in etapa slow start

ss_target – stocheaza fiecare valoare a cwnd dupa fiecare RTT in etapa slow start

Algoritmul BI-TCP:

```
Când se intr ă in fast recovery:

if(low_window<=cwnd){

prev_max=max_win;

max_win=cwnd;

cwnd=cwnd*(1-β);

min_win=cwnd;

if(prev_max>max_win) max_win=(max_win+min_win)/2;

target_win=(max_win+min_win)/2;
} else { cwnd=cwnd*0.5; }

Cand nu se afl ă in fast recovery şi ajunge un ACK pentru un nou pachet:

if(low_window>cwnd) { cwnd=cwnd+1/cwnd; return;}

if(is_BITCP_ss is false)

{ if(target_win-cwnd<Smax) cwmd+= (target_win-cwnd)/cwnd;

if(max_win>cwnd)
```



```
{
      min_win=cwnd;
      target_win= (max_win+min_win)/2; }
       else
       { is_BITCP_ss=true;
       ss_cwnd=1;
       ss_target=cwnd+1;
      max_win=default_max_win;
       cwnd+=ss_cwnd/cwnd;
      if(cwnd>=ss_target)
      {
              ss_cwnd=2*ss_cwnd;
              ss_target+=ss_cwnd;
       }
       if(ss_cwnd>=Smax) is_BITCP_ss=false;
}
```

Pentru realizarea aplicației, vom folosi:

limbajul de programare Python

biblioteca socket pentru comunicarea între cele două entităti

biblioteca tkinter pentru realizarea interfețelor grafice

Bibliografie:

https://docs.python.org/3/library/socket.html

https://wiki.python.org/moin/UdpCommunication#Using_UDP_for_e.g._File_Transfers

https://squidarth.com/demonstrating-congestion-control.html

http://stst.elia.pub.ro/news/RC/Teme_RC_IVA_2011_12/Lecu%20tica%20vidrascu%20442A%20Algoritm i%20de%20control%20al%20congestiei%20.pdf?fbclid=IwAR3OHA-q6KH6AmuWVXcxlsik7QOrazHCSRY8L xOyB7PI_EGtl720u2OKhO0

http://stst.elia.pub.ro/news/RC/Teme_RC_IVA_2012_13/1_SoareBo_TCP%20CONTROLUL%20CONGESTI EI.pdf

https://rcp.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?projectKey=PR&rapidView=1

