Production 2 : La haute disponibilité avec HeartBeat Debian Bullseye (PCA : Plan de Continuité d'Activité)

-	Qu'est-ce que Heartbeat ?	1
-	Machines nécessaires	2
-	Préparation des machines	2
-	Installation des paquets nécessaires	3
-	Nom, configuration et tests IP	5
-	Mise en place et configuration du HeartBeat	10
-	Validation	13
-	Recherche d'erreurs	15

Qu'est-ce que HeartBeat?

HeartBeat est un logiciel de surveillance de la disponibilité des programmes, pour les systèmes d'exploitation Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris et MacOS X. Il est distribué sous licence GPL (Generic Public License). HeartBeat écoute les battements de cœur-des signaux émis par les services d'une grappe de serveurs lorsqu'ils sont opérationnels. Il exécute des scripts d'initialisations lorsqu'une machine tombe (plus d'entente du battement de cœur) ou est à nouveau disponible.

Il permet de changer d'adresse IP entre les machines à l'aide de mécanisme ARP. HeartBeat fonctionne à partir de deux machines et peut être mis en place pour des architectures réseaux plus complexes.

Machines nécessaires :

- Serveur 1 debian : srvweb1
 - Cartes réseaux segment LAN et statique (172.20.0.11/24)
- Serveur 2 Debian : srvwweb2
 - Cartes réseaux segment LAN et statique (172.20.0.12/24)
- Client Windows
 - Une carte réseau en segment LAN d'adresse IP statique (172.20.0.100/24)

Préparations des machines : installation d'un site web

Installation de paquets nécessaires

Récupérer les paquets d'apache à l'aide de la commande apt install

apt install apache 2 php heartbeat -y

Installer également le paquet wget

apt install wget

Les deux serveurs doivent contenir, en plus du système de base, une activité : on choisira ici la fonctionnalité de serveur web. Nous allons donc chercher des pages web html à l'aide de la commande **wget.**

wget https://github.com/technext/thegrill/archive/master.zip

Décompresser l'archive et changer le document Root d'Apache 2 en ajoutant le dossier.

unzip master.zip

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
CNU nano 5.4

(VirtualNost *:80)

W The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that

W the server uses to identify itself. This is used when creating

# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName

# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to

# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this

# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.

# However, you must set it for any further virtual host explicitly.

# ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/html/thegrill-master

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,

# error, crit, alert, emerg.

# It is also possible to configure the loglevel for particular

# modules, e.g.

# LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are

# enabled or disabled at a global level, it is possible to

# include a line for only one particular virtual host. For example the

# following line enables the CGI configuration for this host only

# after it has been globally disabled with "a2disconf".

(/VirtualHost)

W vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

Nom du fichier à écrire: /etc/apache2/sites=available/000-defauit.conf

M-B Copie de sécu.

M-B Granuler

M-B Format Mac

M-B Ajout (à la fin)

T Parcourir
```

Noms, configurations IP et tests.

Changer le nom de machine, ainsi que les hostnames pour plus de visibilié.

nano /etc/hosts


172.20.0.11 srvweb1 172.20.0.12 srvweb2

nano /etc/hostname srvwebX

GNU nano 5.4 /etc/hosts
(72.20.0.11 srvWeb1
(72.20.0.12 srvWeb2



Vérifier les configurations IP de chaque machine et assurer qu'elles se ping bien.



```
## This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

## This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

## The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
## The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.12/24

## This file describes the network interface
## This file describes the network interfaces
## This file describes the network interfaces
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes the network interfaces available on your system
## This file describes available on your system
## Th
```

PING

```
Passuord:
Inux srvWeb2 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent demitted by applicable law.

Last login: Tue Sep 27 11:04:58 CEST 2022 on ttyl solvestiff of the system of the system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent definition of the system and the system are free software; the system are free software; the system are free software; the system are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


Beham GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

Beham GNU/
```



Vérification de l'accès au site web





Mise en place et configuration du service HeartBeat

Suite à l'installation de HeartBeat, de nouveaux répertoires apparaissent, dont /etc/heartbeat qui renvoie vers /etc/ha.d

Dans le dossier /etc/ha.d, 3 fichiers doivent être créés :

- ha.cf, étant le fichier de configuration principal,
- haresources : fichier de configuration des ressources,
- authkeys, information d'authentification.

Ces configurations sont à réaliser sur les 2 serveurs !

Configuration de ha.cf

nano /etc/ha.d/ha.cf

logfile /var/log/heartbeat

logfacility local0

keepalive 5

deadtime 30

bcasr ens33

node srvweb1 srvweb2

auto failback on

```
GNU mano 5.4

# Fichiers logs de heartbeat
logfile /var/log/heartbeat
logfacility local0

# Intervalle entre deux bttements de coeur en seconde

keepalive 5

# Temps nécessaire avant de considérer qu'un serveur (noeud) est mort (en seconde)
deadtime 30

#Interface d'écoute
bcast ens33

#liste des noeuds utilisés pour la HD
node srvweb1 srvweb2

#Comportement si le noeud revient dans le réseau
auto_failback on
```

On y retrouve les fichiers de log, le temps entre chaque écoute en seconde, le temps necessaire avant de considerer qu'un serveur soit mort (en seconde), les interfaces d'écoutes, les serveurs utilisés pour la haute disponibilité.

Configuration de haresources

nano /etc/ha.d/haresources

srvweb1 IPaddr::172.20.0.10/24/ens33 apache2

```
GNU nano 5.4

# Active l'interface IP virtuelle avec comme noeud principal srvWeb1

#syntaxe :hostname IPaddr::IPvirtuelle/CIDR/interface service

srvweb1 IPaddr::172.20.0.10/24/ens33 apache2
```

Configuration de authkeys

Le fichier authkeys permet d'assurer la communication sécurisée entre les deux serveurs, et garantir qu'aucun pirate ne puisse s'infiltrer. On n'oublie pas de masquer le fichier.

Nano /etc/ha.d/authkeys

auth 1

1 md5 greta

chmod 600 /etc/ha.d/authkeys



On désactive au niveau des deux serveux Web le démarrage automatique d'apache puisque Heartbeat s'occuper de lancer ces derniers.

update-rc d apache2 remove service apache2 stop service heartbeat stop

Validation

Il est temps de valider la solution.

On démarre Heartbeat sur les deux serveurs srvweb1 et srvweb2

service heartbeat start

On vérifie les configurations IP sur le premier serveur.


```
root@srvweb1:~# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever


2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10

00
    link/ether 00:0c:29:3b:79:ac brd ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.11/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.20.0.10/24 brd 172.20.0.255 scope global secondary ens33:0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:79ac/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:79ac/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

On accède au site depuis le client et on remarque bien qu'il s'agit du srvweb1.



On éteint le srvweb1 et on laisse le 2 et on remarque que srvweb2 prend bien la relève



LA SOLUTION FONCTIONNE BEL ET BIEN.

Afterwork

Si vous rencontrez des erreurs, n'hésitez pas à regarder les logs :

echo > /var/log/syslog service heartbeat restart nano /var/log/syslog