Production 1: Installation et configuration d'un serveur de partage de connexion ICS (DHCP, DNS, IP_FORWARDING, SQUID)

•	Tables des matières	1
•	Qu'est-ce qu'un serveur ICS ?	2
	Matériel nécessaire	2
•	DHCP	3
•	DNS	11
•	Routage et NAT	19
•	Validation de la solution	22

Qu'est-ce qu'un serveur ICS?

Un serveur ICS permet d'attribuer dynamiquement des configurations IP aux machines de l'entreprise, de résoudre des noms FQDN (Fully Qualified Domain Name) en local et à l'extérieur, de router vers Internet et de contrôler les flux entrants et sortants


Matériel nécessaire

- Un serveur Debian 11
 - Carte réseau 1 : LAN Segment « stadiumcompany » (address 172.20.0.254/24)
 - Carte réseau 2 : NAT
- Un client Windows 10

DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole client/serveur qui fournit automatiquement un hôte IP (Internet Protocol) avec son adresse IP et d'autres informations de configuration associées, telles que le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Les RFC 2131 et 2132 définissent DHCP comme norme IETF (Internet Engineering Task Force) basée sur le protocole Bootstrap (BOOTP), un protocole avec lequel DHCP partage de nombreux détails d'implémentation. DHCP permet aux hôtes d'obtenir les informations de configuration TCP/IP requises à partir d'un serveur DHCP.

Sur le serveur Debian, configurer les interfaces réseaux.



Mettre à jour les paquets via les commandes

apt update && apt upgrade

Installer le serveur dhcp

apt install isc-dhcp-server -y

```
SRV-ICS - VMware Workstation
                                                                                                                                                                                                                           - 🗆 ×
   File Edit View VM Tabs Help | | ▼ | ♀ | ♀ | ♀ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
  Activité 2 et 3 - HeartBeat
                                                       X SRV-ICS X
 Préparation du dépaquetage de .../selinux-utils_3.1–3_amd64.deb ...
Dépaquetage de selinux-utils (3.1–3) ...
Sélection du paquet policycoreutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../policycoreutils_3.1–3_amd64.deb ...
Dépaquetage de policycoreutils (3.1–3) ...
 Paramétrage de policycoredils (3.1–3) ...
Paramétrage de selinux-utils (3.1–3) ...
Paramétrage de policycoreutils (3.1–3) ...
Paramétrage de libisccfg-export163 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
Paramétrage de libirs-export161 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
Paramétrage de isc-dhcp-server (4.4.1–2.3+deb11u1) ...
 Generating /etc/default/isc-dhcp-server...

Job for isc-dhcp-server.service failed because the control process exited with error code.

See "systemctl status isc-dhcp-server.service" and "journalctl -xe" for details.

invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.

isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
           Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022–11–22 12:20:23 CET; 7ms ago
                Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
         Process: 10930 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
nov. 22 12:20:21 debian dhcpd[10945]: before submitting a bug. These pages explain the proper
nov. 22 12:20:21 debian dhcpd[10945]: process and the information we find helpful for debugging.
nov. 22 12:20:21 debian dhcpd[10945]:
nov. 22 12:20:21 debian dhcpd[10945]: exiting.
nov. 22 12:20:23 debian isc-dhcp-server[10930]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdcheck syslog for di
agnostics. ...
agnostics. ...
nov. 22 12:20:23 debian isc–dhcp–server[10950]: failed!
nov. 22 12:20:23 debian isc–dhcp–server[10951]: failed!
nov. 22 12:20:23 debian systemd[1]: isc–dhcp–server.service: Control process exited, code=exited, st
atus=1/FAILURE
nov. 22 12:20:23 debian systemd[1]: isc–dhcp–server.service: Failed with result 'exit–code'.
nov. 22 12:20:23 debian systemd[1]: Failed to start LSB: DHCP server.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc–bin (2.31–13+deb11u5) ...
  root@debian:~# _
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
```

- 9- Créez une copie de restauration du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf :
 - cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.bak

```
root@debian:~# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.bak
root@debian:~# ls /etc/dhcp
debug dhclient–enter–hooks.d dhcpd6.conf dhcpd.conf
dhclient.conf dhclient–exit–hooks.d dhcpd.bak
root@debian:~#
```

10- Le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf est le fichier de configuration principale du service DHCP, ce dernier contient des exemples de configuration, de la plus simple à la plus complète ainsi que des explications. N'hésitez pas à regarder son contenu. Nous allons supprimer le contenu du fichier à l'aide de la commande echo :

echo > /etc/dhcp/dhcpd.conf

11- Editez ce dernier fichier pour ajouter les lignes suivantes :

• nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

- option domain-name "stadiumcompany.com";
- option domain-name-servers 172.20.0.254, 1.1.1.1;
- option routers 172.20.0.254;
- default-lease-time 600;
- max-lease-time 3600;
- subnet 172.20.0.0 netmask 255.255.255.0{
- range 172.20.0.10 172.20.0.100;
- }

Enregistrez votre fichier

12- Renseignez l'interface d'écoute pour le DHCP (ens33) :

Editez le fichier nano /etc/default/isc-dhcp-server pour renseigner au niveau de l'avant dernière ligne, entre les guillemets ens33, tel que :

INTERFACESv4="ens33"

Enregistrez votre fichier.

```
/etc/default/isc-dhcp-server *
  GNU nano 5.4
  Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid
# Don't use options –cf or –pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "ethO eth1".
INTERFACESV4="ens33"
INTERFACESV6=""
                                                                                         ^C Emplacement<mark>M−U</mark> Annule
^_ Aller ligne<mark>M−E</mark> Refair
`G Aide
`X Quit:
                 ^O Écrire
^R Lire fich.
                                    `W Chercher
`\ Remplacer
                                                        Couper
                                                                          Exécuter
                                                        Coller
   Quitter
                                      Remplacer
                                                                          Justifier
```

13- Démarrez le service DHCP:

• service isc-dhcp-server start -> Pas de nouvelle, bonne nouvelle.

Vous pouvez vérifier le status Active running à l'aide de la commande service iscdhcp-server status

• service isc-dhcp-server status

Si vous avez une erreur:

- echo > /var/log/log
- service isc-dhcp-server start
- nano /var/log/syslog

Analyser, chercher l'erreur puis corriger.

```
GNU nano 5.4
 ec 20 11:03:05 debian systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 451 (rs)
Dec 20 11:03:05 debian systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Dec 20 11:03:05 debian systemd[1]: Finished Rotate log files.
Dec 20 11:03:05 debian systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Succeeded.
Dec 20 11:03:05 debian systemd[1]: Finished Daily apt upgrade and clean activities.
Dec 20 11:03:06 debian dhclient[378]: DHCPOFFER of 192.168.18.131 from 192.168.18.254
Dec 20 11:03:06 debian dhclient[378]: DHCPREQUEST for 192.168.18.131 on ens36 to 255.255.255
Dec 20 11:03:06 debian dhclient[378]: DHCPACK of 192.168.18.131 from 192.168.18.254
Dec 20 11:03:06 debian dhclient[378]: bound to 192.168.18.131 -- renewal in 708 seconds.
Dec 20 11:03:10 debian systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
Dec 20 11:06:43 debian systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
Dec 20 11:06:43 debian isc–dhcp–server[1177]: Launching IPv4 server only.
Dec 20 11:06:43 debian dhcpd[1192]: Wrote O leases to leases file.
Dec 20 11:06:43 debian dhcpd[1192]: Server starting service.
Dec 20 11:06:45 debian isc-dhcp–server[1177]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
Dec 20 11:06:45 debian systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
                                                              [ Lecture de 16 lignes ]
                                                  Chercher
Remplacer
                           Écrire
                                                                                                                       Emplacement<mark>M-U</mark> Annule
    Aide
                                                                                                Exécuter
                                                                         Couper
    Quitter
                            Lire fich.
                                                                         Coller
                                                                                                Justifier
                                                                                                                       Aller ligne<mark>M-E</mark>
```

14- Allumez une VM Windows 10 (un client), connectez son interface réseau dans le même segment LAN stadiumcompany puis à l'aide de la commande ipconfig/all, vérifiez l'obtention d'un bail DHCP de la part de SRV-ICS.
Rappel de la commande Windows :

ipconfig/releasipconfig/renew, ipconfig/all

Validation:

Après avoir configurer le service DHCP (isc-dhcp-server) et

Vérifier son status à l'aide de la commande :

• service isc-dhcp-server status qui doit vous afficher Active running en vert.

Allumez une VM client Windows, vérifier que son interface réseau (network adapter) au niveau des settings de cette dernière se trouve dans le même segment LAN "stadiumcompany".

Puis, ouvrez une console CMD : ipconfig /all doit vous afficher


Suffixe DNS: stadiumcompany.com

@ IP: 172.20.0.10mask: 255.255.255.0

Adresse de la passerelle par défaut : 172.20.0.254

Server DHCP: 172.20.0.254Serveur DNS: 172.20.0.254

• 1.1.1.1



Le DNS (Domain Name System, système de nom de domaine) est en quelque sorte le répertoire téléphonique d'Internet. Les internautes accèdent aux informations en ligne via des noms de domaine (par exemple, nytimes.com ou espn.com), tandis que les navigateurs interagissent par le biais d'adresses IP (Internet Protocol, protocole Internet). Le DNS traduit les noms de domaine en adresses IP afin que les navigateurs puissent charger les ressources web.

15

- apt update && apt upgrade -y
- apt install bind9 –y

```
Dépaquetage de bind9-libs:amd64 (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
Sélection du paquet python3-ply précèdemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-python3-ply_3.11-4_all.deb ...
Dépaquetage de python3-ply (3.11-4) ...
Sélection du paquet bind9-utils précèdemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-bind9-utils_1%3a9.16.33-1~deb11u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-utils (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
Sélection du paquet dis-root-data précèdemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../8-dns-root-data_202101101_all.deb ...
Dépaquetage de dns-root-data (202101101) ...
Sélection du paquet bind9 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../9-bind9_1%3a9.16.33-1~deb11u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9 (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
Paramétrage de bind9 (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
Paramétrage de libmaxminddb0:amd64 (0.5.0-1+b1) ...
Paramétrage de libmaxminddb0:amd64 (1.5.2-1) ...
Paramétrage de libmaxminddb0:amd64 (1.3.3-1+b2) ...
Paramétrage de librotobuf-c1:amd64 (1.3.3-1+b2) ...
Paramétrage de bind9-libs:amd64 (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
Paramétrage de bind9-libs:amd64 (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
Paramétrage de bind9-utils (1:9.16.33-1~deb11u1) .
```

16- Renseigner les redirecteurs (forwarders) : il s'agit d'adresses de serveurs DNS vers les quels notre serveur DNS (SRV-DEB) pourra rediriger les requêtes DNS non résolues en local.

Editez le fichier /etc/bind/named.conf.options :

nano /etc/bind/named.conf.options

Décommentez le bloc d'instructions forwarders (enlevez les //) tel que :

```
forwarders{1.1.1.1;8.8.8.8;};
```

Enregistrez votre fichier.

```
GNU nano 5.4
                                                  /etc/bind/named.conf.options *
options {
          directory "/var/cache/bind";
         // If there is a firewall between you and nameservers you want // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
          // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
         // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
          // the all-0's placeholder.
          forwarders {
          <u>1</u>.1.1.1;
          8.8.8.8;
          dnssec-validation auto;
          listen-on-v6 { any; };
                                                                                                Emplacement<mark>M—U</mark> Annuler
Aller ligne<mark>M—E</mark> Refaire
                  ^O Écrire
^R Lire f
  Aide
                                        Chercher
                                                                              Exécuter
                     Lire fich.
                                                                              Justifier
   Quitter
                                         Remplacer
```

17- Déclarez les zones de résolution directe et inversée.

Créez le dossier zones :

mkdir /etc/bind/zones

Editez le fichier:

nano /etc/bind/named.conf.local

Nous allons ajouter la déclaration suivante (à la fin du fichier) :

```
zone "stadiumcompany.com"
```

• {

```
type master;
file "/etc/bind/zones/stadiumcompany.com.dir";
};
zone "0.20.172.in-addr.arpa"
{
type master;
file "/etc/bind/zones/stadiumcompany.com.inv";
};
```

Enregistrez votre fichier.

```
GNU nano 5.4
                                              /etc/bind/named.conf.local
  Do any local configuration here
  Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
/ organization
/include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "stadiumcompany.com"
        type master;
file "/etc/bind/zones/stadiumcompany.com.dir";
one "0.20.172.in–addr.arpa"
        type master;
        file "/etc/bind/zones/stadiumcompany.com.inv";
                                             [ 19 lignes écrites ]
                                                                                      Emplacement<mark>M—U</mark> Annuler
Aller ligne<mark>M—E</mark> Refaire
                                    Chercher
                                                                     Exécuter
  Aide
                   Écrire
                                                    Couper
  Quitter
                   Lire fich.
                                    Remplacer
                                                                     Justifier
```

Nous allons s'occuper en premier du fichier "/etc/bind/zones/stadiumcompany.com.dir" :

nano /etc/bind/zones/stadiumcompany.com.dir

Pour ajouter les lignes suivantes :

- \$TTL 3D
- @ IN SOA SRV-ICS.stadiumcompany.com. admin.stadiumcompany.com.(
- 07092021; # Numéro de version
- 28800; # Délai de mise à jour imposé aux serveurs secondaire (secondes) 8h
- 3600; # Délai avant une autre tentative de mise à jour par un serveur secondaire
 1h

- 604800; # durée au-delà de laquelle les données de zones seront marquées comme obsolètes 168h/24 jours
- 38400; # durée de validité en cache par défaut des enregistrements de zones 10h
-);
- stadiumcompany.com. IN NS SRV-ICS.stadiumcompany.com.
- SRV-ICS IN A 172.20.0.254
- SRV-WIN IN A 172.20.0.253
- zimbra IN A 172.20.0.252
- nagios IN A 172.20.0.251
- ocs-glpi IN A 172.20.0.250

Enregistrez votre fichier.

```
GNU nano 5.4 /etc/bind/zones/stadiumcompany.com.dir

$TTL 3D
@ IN SOA SRV-ICS.stadiumcompany.com. admin.stadiumcompany.com.(
07092021;
28800;
3600;
604800;
38400;
);
stadiumcompany.com. IN NS SRV-ICS.stadiumcomapny.com.0
SRV-ICS IN A 172.20.0.254
SRV-HIN IN A 172.20.0.255
zimbra IN A 172.20.0.255
nagios IN A 172.20.0.251
ocs-glpi IN A 172.20.0.250
```

Nous allons s'occuper du premier fichier "/etc/bind/zones/stadiumcompany.com.inv:

- nano /etc/bind/zones/stadiumcompany.com.inv
- \$TTL 3D
- @ IN SOA SRV-ICS.stadiumcompany.com. admin.stadiumcompany.com.(
- 07092021;
- 28800;

- 3600;
- 604800;
- 38400;
-);
- @ IN NS SRV-ICS.stadiumcompany.com.
- 254 IN PTR SRV-ICS.stadiumcompany.com.
- 253 IN PTR SRV-WIN.stadiumcompany.com.
- 252 IN PTR zimbra.stadiumcompany.com.
- 251 IN PTR nagios.stadiumcompany.com.
- 250 IN PTR ocs-glpi.stadiumcompany.com.

Enregistrez votre fichier.

```
GNU nano 5.4
                                                     /etc/bind/zones/stadiumcompany.com.inv *
$TTL 3D
@ IN SOA SRV–ICS.stadiumcompany.com. admin.stadiumcompany.com.(
 07092021;
 04800;
 38400;
@ IN NS SRV–ICS.stadiumcompany.com.
254 IN PTR SRV–ICS.stadiumcompany.com.
253 IN PTR SRV–WIN.stadiumcompany.com.
253 IN PTR SKY-RIN.Stadiumcompany.com.
252 IN PTR zimbra.stadiumcompany.com.
251 IN PTR nagios.stadiumcompany.com.
250 IN PTR ocs-glpi.stadiumcompany.com._
                                                                                                                     Emplacement<mark>M—U</mark> Annuler
Aller ligne<mark>M—E</mark> Refaire
                                                                                               Exécuter
    Aide
                           Écrire
                                                  Chercher
                                                                         Couper
                                                                         Coller
    Quitter
                           Lire fich.
                                                  Remplacer
                                                                                               Justifier
```

apt install dusutils pour pouvoir utiliser la commande nslookup permettant de tester la résolution de nom.

```
ecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
ecture des informations d'état... Fait
es paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux–image–5.10.0–16–amd64 linux–image–5.10.0–17–amd64
/euillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
 es paquets supplémentaires suivants seront installés :
 bind9-dnsutils bind9-host
 es NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bind9-dnsutils bind9-host dnsutils
 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
 l est nécessaire de prendre 970 ko dans les archives.
près cette opération, 1 393 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Jouhaitez–vous continuer ? [O/n] o
 éception de :1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 bind9–host amd64 1:9.16.33–1~deb11u
 éception de :2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 bind9–dnsutils amd64 1:9.16.33–1~de
o11u1 [400 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 dnsutils all 1:9.16.33–1~deb11u1 [
970 ko réceptionnés en 0s (2 532 ko/s)
Sélection du paquet bind9–host précédemment désélectionné.
Lecture de la base de données... 34430 fichiers et répertoires déjà installés.)
réparation du dépaquetage de .../bind9–host_1%3a9.16.33–1~deb11u1_amd64.deb ...
)épaquetage de bind9–host (1:9.16.33–1~deb11u1) ...
pepaquelage de bind9-nost (1.9.16.33-1 debiloi) ...
Sélection du paquet bind9-dnsutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../bind9-dnsutils_1%3a9.16.33-1~deb11u1_amd64.deb ...
Sépaquetage de bind9-dnsutils (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
 élection du paquet dnsutils précédemment désélectionné.
 réparation du dépaquetage de .../dnsutils_1%3a9.16.33–1~deb11u1_all.deb ...
reparation du depaquetage de .../ansatil__1255.is.es
pépaquetage de dnsutils (1:9.16.33–1~deb11u1) ...
Paramétrage de bind9–host (1:9.16.33–1~deb11u1) ...
Paramétrage de bind9–dnsutils (1:9.16.33–1~deb11u1) ...
 aramétrage de dnsutils (1:9.16.33–1~deb11u1) ...
 oot@debian:~#
```

Nous allons finir la configuration en renseignant à cette machine SRV-ICS son nouveau serveur DNS (elle-même : 172.20.0.254), pour ce faire, éditez le fichier /etc/resolv.conf, voici son contenu : nano /etc/resolv.conf (effacer tout contenu)

- search stadiumcompany.com.
- nameserver 172.20.0.254

Enregistrez votre fichier.

Nous allons fixer le contenu de ce fichier à l'aide de la commande (verrouiller le fichier):

chattr +i /etc/resolv.conf

```
root@debian:~# chattr +i /etc/resolv.conf
root@debian:~# service bind9 restart
root@debian:~# _
```

Validation:

service bind9 restart -> pas de nouvelle, bonne nouvelle sinon voir vos logs

Puis depuis SRV-DEB puis le client :

nslookup SRV-ICS doit vous afficher 172.20.0.254

- nslookup SRV-WIN doit vous afficher 172.20.0.253
- nslookup zimbra doit vous afficher 172.20.0.252
- nslookup nagios doit vous afficher 172.20.0.251
- nslookup ocs-glpi doit vous afficher 172.20.0.250
- nslookup facebook.com doit vous afficher l'adresse IP de facebook

Last login: Tue Dec 20 15:08:14 CET 2022 on tty1 root@SRV–ICS:~# nslookup SRV–ICS Server: 172.20.0.254 Address: 172.20.0.254#53 Name: SRV–ICS.stadiumcompany.com Address: 172.20.0.254 root@SRV–ICS:~# nslookup SRV–WIN Server: 172.20.0.254 Address: 172.20.0.254#53 Name: SRV–WIN.stadiumcompany.com Address: 172.20.0.253 root@SRV–ICS:~# nslookup zimbra Server: 172.20.0.254 Address: 172.20.0.254 172.20.0.254#53 Address: Name: zimbra.stadiumcompany.com Address: 172.20.0.252 root@SRV–ICS:~# nslookup nagios Server: 172.20.0.254 Address: 172.20.0.254#53 Name: nagios.stadiumcompany.com Address: 172.20.0.251 root@SRV–ICS:~# nslookup ocs–glpi Server: 172.20.0.254 Address: 172.20.0.254#53 Name: ocs-glpi.stadiumcompany.com Address: 172.20.0.250 root@SRV-ICS:~# _ root@SRV—ICS:~# nslookup facebook.com Server: 172.20.0.254 Address: 172.20.0.254#53 Non–authoritative answer: Name: facebook.com Address: 157.240.21.35 Name: facebook.com Address: 2a03:2880:f11f:83:face:b00c:0:25de

- nslookup 172.20.0.254 doit vous afficher SRV-ICS.stadiumcompany.com
- nslookup 172.20.0.253 doit vous afficher SRV-WIN.stadiumcompany.com
- nslookup 172.20.0.252 doit vous afficher zimbra.stadiumcompany.com

oot@SRV-ICS:~#

- nslookup 172.20.0.251 doit vous afficher nagios.stadiumcompany.com
- nslookup 172.20.0.250 doit vous afficher ocs-glpi.stadiumcompany.com

```
root@SRV-ICS:~# nslookup 172.20.0.254
254.0.20.172.in-addr.arpa name = SRV-ICS.stadiumcompany.com.

root@SRV-ICS:~# nslookup 172.20.0.253
253.0.20.172.in-addr.arpa name = SRV-WIN.stadiumcompany.com.

root@SRV-ICS:~# nslookup 172.20.0.252
252.0.20.172.in-addr.arpa name = zimbra.stadiumcompany.com.

root@SRV-ICS:~# nslookup 172.20.0.251
251.0.20.172.in-addr.arpa name = nagios.stadiumcompany.com.

root@SRV-ICS:~# nslookup 172.20.0.251
251.0.20.172.in-addr.arpa name = ocs-glpi.stadiumcompany.com.

root@SRV-ICS:~# nslookup 172.20.0.250
250.0.20.172.in-addr.arpa name = ocs-glpi.stadiumcompany.com.
```

Activation du routage et du NAT (IP_FORWARDING)

Le routage réseau est le processus de sélection d'un chemin à travers un ou plusieurs réseaux. Les principes de routage peuvent s'appliquer à tout type de réseau, des réseaux téléphoniques aux transports publics. Dans les réseaux à commutation de paquets, tels qu'Internet, le routage sélectionne les chemins que doivent emprunter les paquets IP (Internet Protocol) pour se rendre de leur origine à leur destination. Ces décisions de routage Internet sont prises par des périphériques réseau spécialisés appelés routeurs.

NAT (Network Address Translation) est un processus de modification des adresses IP et des ports source et de destination. La traduction d'adresses réduit le besoin d'adresses publiques IPv4 et masque les plages d'adresses réseau privées. Le processus est généralement effectué par des routeurs ou des pare-feu.

1- Installer le paquet iptables

routage:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Pour rendre le routage permanent, il faut décommenter (enlever le #) la ligne net.ipv4.ip_forwar=1 dans /etc/sysctl.conf que vous pouvez ouvrir à l'aide de nano

NAT (Netwrok Address Translation):

apt install iptables –y

```
éception de :3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libnetfilter–conntrack3 amd64?
-3 [40,6 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 iptabl<u>e</u>s amd64 1.8.7–1 [382 kE
472 ko réceptionnés en 1s (911 ko/s)
Sélection du paquet libip6tc2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34456 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libip6tc2_1.8.7–1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libip6tc2:amd64 (1.8.7–1) ...
Sélection du paquet libnfnetlink0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libnfnetlinkO_1.0.1–3+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnfnetlinkO:amd64 (1.0.1–3+b1) ...
Depaquetage de libn†netlink0:amd64 (1.0.1–3+b1) ...
Sélection du paquet libnetfilter–conntrack3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libretfilter-contrack3_1.0.8–3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnetfilter-conntrack3:amd64 (1.0.8–3) ...
Sélection du paquet iptables précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../iptables_1.8.7-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de iptables (1.8.7-1) ...
Paramétrage de libipfotc2:amd64 (1.8.7-1) ...
Paramétrage de libipfotc2:amd64 (1.0.1-3+b1) ...
Paramétrage de libhrhetilhko.amdo4 (1.0.1–3461) ...
Paramétrage de libhetfilter–conntrack3:amd64 (1.0.8–3) ...
Paramétrage de iptables (1.8.7–1) ...
update–alternatives: utilisation de « /usr/sbin/iptables–legacy » pour fournir « /usr/sbin/ipta
» (iptables) en mode automatique
update–alternatives: utilisation de « /usr/sbin/ip6tables–legacy » pour fournir « /usr/sbin/ip6
s » (ip6tables) en mode automatique
update–alternatives: utilisation de « /usr/sbin/iptables–nft » pour fournir « /usr/sbin/iptable
iptables) en mode automatique
update–alternatives: utilisation de « /usr/sbin/ip6tables–nft » pour fournir « /usr/sbin/ip6tab
 (ip6tables) en mode automatique
update–alternatives: utilisation de « /usr/sbin/arptables–nft » pour fournir « /usr/sbin/arptab
 (arptables) en mode automatique
update–alternatives: utilisation de « /usr/sbin/ebtables–nft » pour fournir « /usr/sbin/ebtable
ebtables) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc–bin (2.31–13+deb11u5) ...
root@SRV–ICS:~#
```


iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens36 -j MASQUERADE

Rendre le NAT permanant :

iptables-save > /etc/iptables.rules

Puis à la fin du fichier /etc/network/interfaces, ajouter la ligne suivant :


pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules



Validation

Au niveau de la machine SRV-ICS :

- Vérifier au niveau des settings de la VM que le network adapter (carte 1) est bien dans le segment LAN stadiumcompany et le network adapter 1 (carte 2) est en NAT ou Bridged



 ifconfig pour vérifier que la ens33 a bien l'adresse IP 172.20.0.254 et que la ens36 a une adresse IP obtenue dynamiquement.

```
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
                                                                        mtu 1500
           inet 172.20.0.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.20.0.255 inet6 fe80::20c:29ff:fe2d:c225 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
           ether 00:0c:29:2d:c2:25 txqueuelen 1000
RX packets 45217 bytes 3509432 (3.3 MiB)
                                                                       (Ethernet)
           RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 273834 bytes 670492313 (639.4 MiB)
           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ens36: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
           inet 192.168.18.131 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.18.255
           inet6 fe80::20c:29ff:fe2d:c22f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:0c:29:2d:c2:2f txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 274245 bytes 406460189 (387.6 MiB)
           RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
           TX packets 45182 bytes 3766194 (3.5 MiB)
           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
           loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 82 bytes 6307 (6.1 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
           TX packets 82 bytes 6307 (6.1 KiB)
           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
 root@SRV–ICS:~# _
```

- Vérifier le status du service DHCP (isc-dhcp-server) à l'aide de la commande :
- service isc-dhcp-server status
 Vous devez lire Active running en Vert.

```
root@SRV-ICS:~# service isc-dhcp-server status

isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
Active: active (running) since Wed 2022-12-21 10:42:07 CET; 22min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 490 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 4 (limit: 2294)
Memory: 6.9M
CPU: 100ms
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
-549 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33

déc. 21 10:42:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPREQUEST for 172.20.0.10 (172.20.0.254) from 00:0c:29:9
déc. 21 10:42:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 to 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:47:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:52:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:52:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:52:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:57:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:57:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:57:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:57:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 10:213 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 11:02:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 11:02:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
déc. 21 11:02:13 SRV-ICS dhcpd[549]: DHCPACK on 172.20.0.10 from 00:0c:29:9f:2f:46 (DESKTOP-LMODR
```

-Vérifier l'obtention d'un bail DHCP au niveau de la VM client Windows 10 à l'aide de la commande : ipconfig /all, ce dernier doit avoir une configuration IP obtenue de la part de notre SRV-ICS (attention : le client doit avoir une carte réseau connectée dans le même segment LAN stadiumcompany)

```
C:\Users\CLT-ICS>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
  Nom de l'hôte . . . . . . : DESKTOP-LMODRAP
Suffixe DNS principal . . . . :
  Type de noeud. . . . . . . : Hybride
  Routage IP activé . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: stadiumcompany.com
Carte Ethernet Ethernet0 :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : stadiumcompany.com
  Description. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::35cf:8f13:8666:778a%7(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . : 172.20.0.10(préféré)
  Masque de sous-réseau. . . . . . : 255.255.255.0

Bail obtenu. . . . . . . : mercredi 21 décembre 2022 11:42:11
  Bail expirant. . . . . . . . . . : mercredi 21 décembre 2022 12:12:11
  1.1.1.1
  NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
  Statut du média........ : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion...:
Description. . . . . . . . . . . . . . Bluetooth Device (Personal Area Network)
  Adresse physique . . . . . . . . : 9C-B6-D0-C4-99-AA DHCP activé . . . . . . . . . . . . Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
```

- Vérifier le statut du service DNS (bind9) à l'aide de la commande :
- service bind9 status
 Vous devez lire Active running en Vert.

• Puis vérifier la résolution des noms à l'aide des commande nslookup

```
root@SRV—ICS:~# nslookup SRV—ICS
Server: 172.20.0.254
Address: 172.20.0.254#53
Name: SRV—ICS.stadiumcompany.com
Address: 172.20.0.254
root@SRV—ICS:~# _
```

- Vérifier que votre routage est bien actif à l'aide de la commande :
- cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Elle doit vous afficher 1 à l'écran

```
root@SRV–ICS:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@SRV–ICS:~#
```

- Vérifier que la translation d'adresse (NAT) est bien active à l'aide de la commande :
- iptables -t nat –L

Vous devez voir dans la chaine POSTROUTING :

MASQUERADE Anywhere Anywhere

```
oot@SRV–ICS:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@SRV–ICS:~# iptables –t nat –L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target
          prot opt source
                                           destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
                                           destination
target
          prot opt source
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
          prot opt source
                                            destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source
MASQUERADE all –– anywhere
                                           destination
                                             anywhere
oot@SRV-ICS:~#
```

- Si tout est OK, le client doit pouvoir aller sur Internet.

