

# 二分类的评价指标





### 单个指标

上图所示的多个评价指标一般用于二分类,对二分类来说,对于某些领域,如生物医学领域会区分,阳性样本(患病)、阴性样本(不患病)。

很多评价指标有多个名字,比如灵敏度(Sensitivity, SE)和召回率(Recall),两者都反应的是

与SE对应的是特异性(Specificity, SP), SP和SE很像,可以是说是阴性样本的"SE",

$$SP = \frac{$$
预测正确的阴性样本  
所有的阴性样本

与Recall对应的是精确度(Precision), 也叫阳性预测率(Positive Prediction Rate, PPV), 可以表述为

当然,对应PPV也有NPV,类似地,有阴性预测率(Negative Prediction Rate, NPV)

## NPV = 预测正确的阴性样本 所有的预测为阴性的样本

总结一下,观察混淆矩阵,可以发现(SE,SP,PPV,NPV)四兄弟是对混淆矩阵完备的描述,额外地, Recall = SE, Precision=PPV。(名字太多,吐槽一下)

#### ROC曲线

复合指标,接收器工作特性曲线(receiver operating characteristic curve, ROC)。

ROC空间里的单点,是给定分类模型且给定阈值后得出的。但同一个二元分类模型的阈值可能设定为高或低,每种阈值的设定会得出不同的(1-SP)和SE。将同一模型每个阈值的 (1-SP, SE) 座标都画在ROC空间里,就成为特定模型的ROC曲线。

- 1. 由于每个不同的分类器(诊断工具、侦测工具)有各自的测量标准和测量值的单位(标示为:"健康人-病人分布图"的横轴),所以不同分类器的"健康人-病人分布图"都长得不一样。
- 2. 比较不同分类器时, ROC曲线的实际形状, 便视两个实际分布的重叠范围而定, 没有规律可循。
- 3. 但在同一个分类器之内,阈值的不同设定对ROC曲线的影响,仍有一些规律可循:
  - 。 当阈值设定为最高时,亦即所有样本都被预测为阴性,没有样本被预测为阳性,此时(1-SP)为 0, SE为0。必得出ROC座标系左下角的点 (0, 0)。
  - 。 当阈值设定为最低时,亦即所有样本都被预测为阳性,没有样本被预测为阴性,SE为100%, (1-SP)为100%。当阈值设定为最低时,必得出ROC座标系右上角的点 (1, 1)。
  - 。 阈值调低,ROC点 往右上 (或右/或上) 移动,或不动

#### ROC的作用

- 1. 选择最佳的信号侦测模型、舍弃次佳的模型。
- 2. 在同一模型中设定最佳阈值。

AUC为ROC曲线下面积, 越大越好。

#### PR曲线

PR曲线就是Recall为x轴、Precision为y轴,绘制的曲线。类似ROC也是选取不同的阈值。样本不均衡,且正类很重要,PR表现的效果会更好。

#### F1-score

F1-score可以解释为Precision和Recall的加权平均值