

Manuel d'utilisation User Manual

Le système de caisse, de gestion boutique et de pointage du personnel — The store point-of-sale, shop management and staff time-clock system.

VERSION / DATE

1.1 — 1 October 2026

LIVE SITE / SITE EN LIGNE

staros-builds.github.io/lfdd

AUDIENCE

Bookstore staff & managers

Personnel et gestionnaires de la boutique

LANGUAGES / LANGUES

Français · English

Toggle inside the app / Bascule dans l'appli

Tout ce que le personnel et les gestionnaires doivent savoir pour vendre, suivre le temps de travail et administrer la boutique.

Everything staff and managers need to know to ring up sales, track working time, and run the shop.

Before production sales / Avant toute vente en production

The GST 5 % and QST 9.975 % tax rates must be validated by the shop's accountant before the first real sale — the manual shows where to adjust them (section 5).

Les taux TPS 5 % / TVQ 9,975 % doivent être validés par le comptable du magasin avant la première vente réelle (voir section 5).

1	Getting started / Démarrage	3
2	Account types and roles / Comptes et rôles	6
3	Permissions and device modes / Autorisations et modes d'appareil	9
4	Shop & team workflows / Boutique et équipe	11
5	Taxes / Taxes	13
6	PIN & kiosk flows / NIP et bornes	16
7	Poinçon (time clock) / Poinçon (pointage)	18
8	Community-service hours / Heures de travaux communautaires	21
9	Organizations / Organismes	23
10	Gift cards / Cartes-cadeaux	25
11	Refunds, exchanges & store credit / Remboursements, échanges et crédit magasin	27
12	Backup / Sauvegarde	30
13	Failures & recovery / Pannes et récupération	32
A	Appendix: daily checklists / Annexe : listes quotidiennes	36

How to read this manual / Comment lire ce manuel

Each section is written twice: English first, then French. The two texts describe the same system — read whichever is easier for you.

Chaque section est rédigée en deux fois : d'abord en anglais, puis en français. Les deux textes décrivent le même système.

ENGLISH

What LFDD is

LFDD is the point-of-sale and shop management system of Librairie Louis-Fr  chette / Bouquinerie    D  d  : the cash register (Point of Sale), the book catalogue (Bouquinerie), the staff time clock (Poin  on) and the Admin tools, all running as one web application.

Open the site

Go to <https://staros-builds.github.io/lfdd/> in any modern browser on a computer, tablet or phone. Nothing needs to be installed, and the system works from small 800  600 screens up to full 1080p displays. An internet connection is required — all data lives in the cloud, so everything you do is saved online automatically.

Sign in

1. Type your **username or email** in the single login field, then your password.
2. Press **Sign in**. You land on the desktop: your apps appear as icons.

New users can sign up for a cloud account directly on the login screen (username up to 64 characters: letters, numbers, dots, underscores and dashes; password at least 8 characters). Forgotten passwords are handled with the **Forgot password?** link — see section 13.

Switch languages

The interface is fully bilingual. Use the EN/FR toggle in the top bar to switch between English and Fran  ais at any time — your choice applies immediately to every app.

Key apps on the desktop

App	Used for
Point of Sale (Point de vente)	Selling, returns, gift cards, cash drawer, reports
Poin��on (Time Clock)	Clocking in/out, breaks, schedules, time off, payroll
Bouquinerie (Bookshop)	Book catalogue, donations, sorting, special orders
Admin	Accounts, shops and teams (administrators only)
Settings (R��glages)	Language, display, and whole-account backup
Help (Aide)	Built-in guides, app tips, and the full searchable user manual

Where to start by role

Cashiers: **Poinçon** to clock in, then **Point of Sale** to sell. Managers: also **Bouquinerie** (catalogue), **Poinçon** tabs (schedules, payroll) and **Admin** (team, shops). Owners add shop administration on top.

App updates

The app checks for a new published version whenever it starts, about every five minutes, and when its tab becomes visible again. When an update exists, a bilingual « *A new version is available* » notification appears with a **Refresh** button — press it to load the latest version. The check is silent when you are offline.

Help & Guide: the manual lives inside the app

1. Open the **Help** app and choose the **User manual** section, then **The complete user manual (PDF)**.
2. Press **Open the full user manual (PDF)** — the manual you are reading opens in a new tab. Once opened, it keeps working offline.
3. To find something without opening it: type in the Help search box. It searches the Help articles *and* the manual's full text — results labelled **User manual · page N** open the PDF at the right page. Inside the open PDF you can also use your browser's find-in-page (**Ctrl** + **F**, on a Mac: **Command**+**F**).

FRANÇAIS

Ce qu'est LFDD

LFDD est le système de caisse et de gestion de la Librairie Louis-Fréchette / Bouquinerie à Dédé : la caisse (Point de vente), le catalogue de livres (Bouquinerie), le pointage du personnel (Poinçon) et les outils d'administration regroupés dans une seule application web.

Ouvrir le site

Rendez-vous à <https://staros-builds.github.io/lfdd/> dans n'importe quel navigateur récent, sur ordinateur, tablette ou téléphone. Rien à installer : le système s'affiche des petits écrans 800×600 jusqu'au 1080p. Une connexion Internet est nécessaire — toutes les données sont hébergées dans le nuage et enregistrées automatiquement.

Se connecter

1. Saisissez votre **nom d'utilisateur ou courriel** dans le champ unique, puis votre mot de passe.
2. Appuyez sur **Se connecter**. Vous arrivez sur le bureau : vos applis apparaissent sous forme d'icônes.

Les nouveaux utilisateurs peuvent créer un compte directement sur l'écran de connexion (nom d'utilisateur jusqu'à 64 caractères : lettres, chiffres, points, traits de soulignement et tirets; mot de passe d'au moins 8 caractères). En cas de mot de passe oublié, utilisez le lien « **Mot de passe oublié ?** » — voir la section 13.

Changer de langue

L'interface est entièrement bilingue. La bascule EN/FR de la barre du haut passe instantanément de l'anglais au français dans toutes les applis.

Les applis essentielles

Appli	Usage
Point de vente (Point of Sale)	Ventes, retours, cartes-cadeaux, tiroir-caisse, rapports
Poinçon (Time Clock)	Arrivées/départs, pauses, horaires, congés, paie
Bouquinerie (Bookshop)	Catalogue des livres, dons, tri, commandes spéciales
Admin	Comptes, boutiques et équipes (administrateurs seulement)
Réglages (Settings)	Langue, affichage et sauvegarde complète du compte
Aide (Help)	Guides intégrés, astuces et manuel d'utilisation complet consultable en recherche

Par où commencer, selon votre rôle

Caissiers : **Poinçon** pour pointer à l'arrivée, puis **Point de vente** pour vendre. Gestionnaires : en plus **Bouquinerie** (catalogue), les onglets de **Poinçon** (horaires, paie) et **Admin** (équipe, boutiques). Les propriétaires ajoutent l'administration des boutiques.

Mises à jour de l'appli

L'appli vérifie s'il existe une nouvelle version publiée à chaque démarrage, environ toutes les cinq minutes, et à chaque retour sur son onglet. Une notification bilingue « *Une nouvelle version est disponible* » apparaît avec un bouton **Actualiser** — appuyez pour charger la dernière version. La vérification est silencieuse hors ligne.

Aide : le manuel est dans l'appli

1. Ouvrez l'appli **Aide**, choisissez la section **User manual**, puis **The complete user manual (PDF)**.
2. Appuyez sur **Open the full user manual (PDF)** — le manuel que vous lisez s'ouvre dans un nouvel onglet. Une fois ouvert, il reste utilisable hors ligne.
3. Pour chercher sans l'ouvrir : saisissez dans la boîte de recherche d'Aide. Elle fouille les articles d'aide et le texte intégral du manuel — les résultats marqués **User manual · page N** ouvrent le PDF à la bonne page. Dans le PDF ouvert, la recherche du navigateur fonctionne aussi (**Ctrl** + **F** , sur Mac : Commande+F).

ENGLISH

Account types

LFDD has four kinds of accounts. The system administrator chooses the type when the account is created in **Admin > Accounts**.

Account type	What it is for
Full desktop	A person using the whole desktop: files, apps, settings. Their files stay private unless shared.
Shop staff	A person working in the shop. Uses the register and team tools — no private desktop.
POS register	A device that opens straight into the cash register. No desktop, no files, no settings.
Punch pad	A device that opens straight into the time clock. No desktop, no files, no settings.

Staff and device accounts must be attached to a shop — they cannot work without one.

Shop roles

Inside each shop, every person carries a role that decides what they can do:

Can they...	Cashier	Manager	Owner
Sell at the register	Yes	Yes	Yes
Refund, exchange or void a sale	No — manager/owner only	Yes	Yes
Clock in/out, manage own punches	Yes	Yes	Yes
Edit the catalogue and product prices	No	Yes	Yes
See sales reports	No	Yes	Yes
Publish schedules, approve time off	No	Yes	Yes
Correct other people's punches	No	Yes	Yes
Exit the kiosk on a locked device	No — manager/owner PIN only	Yes	Yes
Manage team (roles, removal, invite codes)	No	Limited	Yes
Delete the shop or its data	No	No	Yes

Admin is a system-wide role above the shop level: the system administrator manages accounts and every shop from the Admin panel. The last remaining owner of a shop cannot be removed — a shop always keeps an owner.

The right role for each person

Give the smallest role that fits the job: floor staff and seasonal helpers are **cashiers**; people who close the till and run schedules are **managers**; the legal person in charge is the **owner**. Share one tablet as a **punch pad** so everyone can clock in without touching a desktop.

FRANÇAIS

Types de comptes

LFDD compte quatre sortes de comptes. L'administrateur système choisit le type à la création dans **Admin > Comptes**.

Type de compte	Usage
Bureau complet (Full desktop)	Une personne qui utilise tout le bureau : fichiers, applis, réglages. Ses fichiers restent privés sauf partage.
Personnel de boutique (Shop staff)	Une personne qui travaille en boutique. Utilise la caisse et les outils d'équipe — pas de bureau privé.
Caisse (POS register)	Un appareil qui s'ouvre directement sur la caisse enregistreuse. Pas de bureau, ni fichiers, ni réglages.
Bornette de pointage (Punch pad)	Un appareil qui s'ouvre directement sur le pointage. Pas de bureau, ni fichiers, ni réglages.

Les comptes du personnel et les appareils doivent être rattachés à une boutique — ils ne fonctionnent pas sans elle.

Rôles dans la boutique

Dans chaque boutique, chaque personne a un rôle qui détermine ce qu'elle peut faire :

Peut-il...	Caissier	Gestionnaire	Propriétaire
Vendre à la caisse	Oui	Oui	Oui
Rembourser, échanger ou annuler une vente	Non — gestionnaire/propriétaire seulement	Oui	Oui
Pointer à l'arrivée/au départ	Oui	Oui	Oui
Modifier le catalogue et les prix	Non	Oui	Oui
Consulter les rapports de ventes	Non	Oui	Oui
Publier les horaires, approuver les congés	Non	Oui	Oui
Corriger les pointages des autres	Non	Oui	Oui
Sortir du mode borne d'un appareil verrouillé	Non — NIP de gestionnaire/propriétaire uniquement	Oui	Oui
Gérer l'équipe (rôles, retraits, codes d'invitation)	Non	Limité	Oui
Supprimer la boutique ou ses données	Non	Non	Oui

Admin est un rôle au-dessus de la boutique : l'administrateur système gère les comptes et toutes les boutiques depuis le panneau Admin. Le dernier propriétaire d'une boutique ne peut pas être retiré — une boutique garde toujours un propriétaire.

Le bon rôle pour chacun

Attribuez le rôle le plus petit qui convient : le personnel de plancher et les aide-temps partiels sont **caissiers** ; les personnes qui ferment la caisse et gèrent les horaires sont **gestionnaires** ; le responsable légal est le **propriétaire**. Une tablette partagée comme **bornette de pointage** permet à tous de pointer sans toucher à un bureau.

ENGLISH

Three ways to run a device

Each device in the shop is set up according to where it sits (see section 2 for the account types behind these modes):

Device mode	Opens into	Typical placement
Full desktop	The complete desktop: files, Office apps, Point of Sale, Poinçon, Settings	Back-office computer
POS register	The cash register only, locked to one shop	Counter till, customer service desk
Punch pad	The time clock only, locked to one shop	Near the staff entrance or break room

POS Mode: locking a device to the register

From the Point of Sale on a full desktop, a manager can choose **POS Mode** to lock the device onto the register of the current shop (lock/unlock devices). The device then behaves like a dedicated till: staff sign in with their **staff PIN**, ring up sales, and cannot reach the desktop until someone exits the kiosk (section 6).

What each mode blocks

- **POS register:** no desktop, no private files, no settings, no other shops to switch to.
- **Punch pad:** no desktop, no files, no settings — just PIN entry and the clock.
- **Full desktop:** staff see only the apps their role allows (cashier names don't get Admin, for example).

One shop per locked device

A POS register or punch pad belongs to exactly one shop. If your account belongs to several shops, switch shops *before* locking the device, or use a full desktop with the shop switcher (section 4).

FRANÇAIS

Trois façons de configurer un appareil

Chaque appareil de la boutique est configuré selon son emplacement (voir la section 2 pour les types de comptes correspondants) :

Mode d'appareil	S'ouvre sur	Emplacement typique
Bureau complet	Le bureau complet : fichiers, applis bureautiques, Point de vente, Poinçon, Réglages	Ordinateur d'arrière-boutique
Caisse	La caisse enregistreuse seulement, liée à une boutique	Caisse du comptoir, comptoir du service
Bornette de pointage	Le pointeur seulement, lié à une boutique	Près de l'entrée du personnel ou de la salle de pause

Mode caisse : verrouiller un appareil sur la caisse

À partir du Point de vente sur un bureau complet, un gestionnaire peut choisir le **mode caisse** (POS Mode) pour verrouiller l'appareil sur la caisse de la boutique actuelle. Il se comporte alors comme une caisse dédiée : le personnel se connecte avec son **NIP de personnel**, encaisse les ventes et ne peut pas accéder au bureau tant qu'on n'a pas quitté le mode borne (section 6).

Ce que chaque mode bloque

- **Caisse** : pas de bureau, pas de fichiers privés, pas de réglages, pas de bascule vers une autre boutique.
- **Bornette de pointage** : pas de bureau ni fichiers ni réglages — seulement la saisie du NIP et le pointeur.
- **Bureau complet** : le personnel ne voit que les applis autorisées par son rôle (un caissier ne voit pas Admin, par exemple).

Une boutique par appareil verrouillé

Une caisse ou une bornette de pointage appartiennent à exactement une boutique. Si votre compte appartient à plusieurs boutiques, basculez de boutique *avant* de verrouiller l'appareil, ou utilisez un bureau complet avec le sélecteur de boutique (section 4).

ENGLISH

A **shop** (store) is the container for everything the boutique does: sales, catalogue, customers, punches, schedules and payroll. All of that data is scoped to the shop — swapping to another shop shows completely different records. Owners and the system administrator manage shops from **Admin > Boutiques**.

Creating and renaming a shop

1. Open **Admin > Boutiques** and choose to create a shop; give it the boutique's name.
2. Rename a shop any time from the same place; renaming never loses data.

Adding people to the team

1. Open **Admin > Boutiques**, pick the shop, open the **Team** tab.
2. Managers and owners can generate an **invite code** — a short code a new member types once to join this shop.
3. The new member signs in; since their account has no shop yet, they see the **join screen** — they enter the code and land in the shop with the role you chose.

Changing roles and removing members

- Open the Team tab, pick the member, and change their role (cashier, manager) or, for owners only, grant the owner role.
- To remove someone, choose **Remove**. Removed members can no longer open the shop, but everything they did stays in the records.
- **Last-owner guard**: you cannot remove or demote the final owner of a shop.

Shop switcher

People who belong to more than one shop get a **shop switcher** at the top of the shop apps. Picking another shop changes the sales history, catalogue, punches and schedules you see — always check that the right shop name is showing before selling or clocking in.

Invite codes, in practice

Hand out one invite code per new member and tell them to use it right away. If someone joins the wrong shop, remove them from that team and have them try the joining flow again with the right code.

FRANÇAIS

Une **boutique** est le cadre de tout ce que fait le magasin : ventes, catalogue, clients, pointages, horaires et paie. Toutes ces données appartiennent à la boutique — changer de boutique fait apparaître des dossiers complètement différents. Les propriétaires et l'administrateur système gèrent les boutiques dans **Admin > Boutiques**.

Créer et renommer une boutique

1. Ouvrez **Admin > Boutiques** et créez une boutique en lui donnant le nom du magasin.
2. Renommez une boutique à tout moment au même endroit — le changement de nom ne fait jamais perdre de données.

Ajouter des personnes à l'équipe

1. Ouvrez **Admin > Boutiques**, choisissez la boutique, rendez-vous dans l'onglet **Équipe**.
2. Les gestionnaires et propriétaires peuvent générer un **code d'invitation** — un code court que le nouveau membre saisit une fois pour rejoindre la boutique.
3. Le nouveau membre se connecte ; comme son compte n'a encore aucune boutique, il voit l'écran **d'inscription** — il saisit le code et arrive dans la boutique avec le rôle que vous avez choisi.

Changer les rôles et retirer des membres

- Ouvrez l'onglet **Équipe**, choisissez le membre, et changez son rôle (caissier, gestionnaire) ou, pour les propriétaires uniquement, accordez le rôle de propriétaire.
- Pour retirer quelqu'un, choisissez **Retirer**. Les membres retirés ne peuvent plus ouvrir la boutique, mais tout ce qu'ils ont fait reste dans les dossiers.
- **Protection du dernier propriétaire** : on ne peut ni retirer ni rétrograder le dernier propriétaire d'une boutique.

Sélecteur de boutique

Les personnes qui appartiennent à plusieurs boutiques disposent d'un **sélecteur de boutique** en haut des applis de la boutique. Changer de boutique modifie l'historique des ventes, le catalogue, les pointages et les horaires affichés — vérifiez toujours que le bon nom de boutique est affiché avant de vendre ou de pointer.

Les codes d'invitation, en pratique

Remettez un code d'invitation par nouveau membre et demandez-lui de l'utiliser aussitôt. Si quelqu'un rejoint la mauvaise boutique, retirez-le de cette équipe et faites-lui refaire la procédure avec le bon code.

ENGLISH

Accountant validation required

The GST 5 % and QST 9.975 % rates shipped as defaults must be validated by the shop's accountant **before the first real sale**. If they are wrong, adjust them before selling (Point of Sale > Settings). Leave the rates alone until then, and never run real sales with rates that have not been validated.

How taxes are computed

The default tax set is **Quebec — GST 5 % + QST 9.975 %**, applied as **stacked rows**: each tax is calculated on the price *before* tax. Per Revenu Québec, the QST 9.975 % is computed on the selling price **excluding** the GST — on a \$100 sale, the total is \$114.98 (not the \$115.47 the old compounded method produced). Each receipt shows the subtotal, each tax line, and the total.

Behind the picker, taxes are saved as rows with a name, a rate, and an optional **compound** flag (a compounded row is calculated on the price *plus* the taxes already added before it). The province presets fill these rows in for you — a single legacy default rate remains as the fallback when a shop has no stacked rows.

Changing tax rates

Only owners and managers can change tax settings (Point of Sale > Settings, saved per shop):

- Pick a **province preset** (Quebec, Ontario, ..., or « No tax ») and the exact rows load automatically; the legacy default rate is set to zero so it can't linger underneath a preset.
- Or choose « **Custom rates...** » to hand-edit the rows: add, remove, rename, adjust each rate, and tick **compound** only where a tax is truly calculated on prior taxes.
- Press **Save** — nothing takes effect until you do. If the shop's accountant changes your treatment, update the rates and note the effective date for your books.

How updates reach every device

Tax settings sync automatically from the shop's other devices about **once a minute** and whenever a device **wakes up** (the app's tab becomes visible again). When changed settings apply locally, a « *Store settings updated* » notification appears — there is nothing to reload or redeploy. If someone is editing Settings on a device, **unsaved edits are never overwritten** by a background sync; they stay in the form until that person saves or discards them. The catalogue is deliberately not auto-synced, so products and prices can't change mid-sale.

When a built-in preset changes

If a province's correct tax definition changes, the preset ships a newer version. Nothing financial changes on its own: owners and managers instead see a « **Tax preset update available** » banner in Point of Sale > Settings, showing **old vs new rates** and the **effective date**. A button loads the corrected rates into the form, and only an explicit **Save** applies them — until then the shop keeps charging its stored rates. A preset change can never silently rewrite a shop's stored rates.

Real example: the Quebec correction (October 2026)

The shipped Quebec preset wrongly compounded the QST on the GST-included price. It was corrected to stack both taxes on the selling price, per Revenu Québec — \$100 sale: old method \$115.47, correct \$114.98. Shops that still held the old rates were shown the update banner and had to press Save before anything changed.

Historical receipts

Once a sale is completed, its receipt is frozen: it always shows and totals the tax rates that were in effect **when the sale happened**. Changing the rates later never rewrites old tickets — your books and the customer's copy stay consistent.

Tax exemptions

Sales to a registered tax-exempt organization skip taxes entirely and note the exemption on the receipt — see section 9 (Organizations).

FRANÇAIS

Validation par le comptable exigée

Les taux **TPS 5 % et TVQ 9,975 %** sont fournis par défaut et doivent être validés par le comptable du magasin **avant la première vente réelle**. S'ils sont incorrects, ajustez-les avant de vendre (Point de vente > Réglages). N'effectuez jamais de vraies ventes avec des taux non validés.

Comment les taxes sont calculées

Le jeu de taxes par défaut est **Québec — TPS 5 % + TVQ 9,975 %**, appliqué en **lignes empilées** : chaque taxe est calculée sur le prix *avant* taxes. Selon Revenu Québec, la TVQ de 9,975 % se calcule sur le prix de vente **excluant** la TPS — sur une vente de 100 \$, le total est de 114,98 \$ (et non 115,47 \$ comme l'ancienne méthode composée le donnait). Chaque reçu affiche le sous-total, chaque ligne de taxe et le total.

Derrière le sélecteur, les taxes sont enregistrées en lignes comprenant un nom, un taux et un drapeau facultatif **composé** (une ligne composée se calcule sur le prix *et les taxes déjà ajoutées* avant elle). Les pré-réglages provinciaux remplissent ces lignes automatiquement — un taux unique de réserve demeure comme solution de repli lorsqu'une boutique n'a aucune ligne empilée.

Modifier les taux

Seuls les propriétaires et gestionnaires peuvent modifier les réglages de taxes (Point de vente > Réglages, enregistrés par boutique) :

- Choisissez un **préréglage de province** (Québec, Ontario, ..., ou « Aucune taxe ») et les lignes exactes se chargent automatiquement ; le taux unique de réserve est mis à zéro pour ne pas rester actif sous le préréglage.
- Ou choisissez « **Taux personnalisés...** » pour modifier les lignes à la main : ajouter, retirer, renommer, ajuster chaque taux, et cocher **composé** uniquement quand une taxe se calcule vraiment sur les taxes précédentes.

- Appuyez sur **Enregistrer** — rien ne s'applique avant cela. Si le comptable modifie votre traitement fiscal, mettez les taux à jour et consignez la date d'entrée en vigueur pour vos livres.

Comment les mises à jour parviennent à chaque appareil

Les réglages de taxes se synchronisent automatiquement depuis les autres appareils de la boutique environ **une fois par minute** et à chaque **réveil** d'un appareil (lorsque l'onglet de l'appli redevient actif). Quand les nouveaux réglages s'appliquent localement, une notification « *Paramètres du magasin mis à jour* » apparaît — il n'y a rien à recharger ni à redéployer. Si quelqu'un est en train de modifier les Réglages sur un appareil, **ses modifications non enregistrées ne sont jamais écrasées** par une synchronisation en arrière-plan ; elles restent dans le formulaire jusqu'à ce qu'elles soient enregistrées ou abandonnées. Le catalogue, lui, n'est pas synchronisé automatiquement, pour que les produits et prix ne changent pas en pleine vente.

Quand un préréglage intégré change

Si la bonne définition fiscale d'une province change, le préréglage reçoit une version plus récente. Rien ne change financièrement de soi-même : les propriétaires et gestionnaires voient plutôt un bandeau « **Mise à jour du préréglage de taxes** » dans Point de vente > Réglages, affichant les **anciens et nouveaux taux** ainsi que la **date d'entrée en vigueur**. Un bouton charge les taux corrigés dans le formulaire, et seul un **Enregistrer** explicite les applique — jusque-là, la boutique continue d'appliquer ses taux enregistrés. Un changement de préréglage ne peut jamais réécrire silencieusement les taux d'une boutique.

Exemple réel : la correction du Québec (octobre 2026)

Le préréglage du Québec composait à tort la TVQ sur le prix incluant la TPS. Il a été corrigé pour empiler les deux taxes sur le prix de vente, selon Revenu Québec — vente de 100 \$: ancienne méthode 115,47 \$, calcul correct 114,98 \$. Les boutiques qui avaient encore les anciens taux ont vu le bandeau de mise à jour et ont dû appuyer sur Enregistrer avant que quoi que ce soit ne change.

Reçus historiques

Une fois une vente terminée, son reçu est figé : il affiche et totalise toujours les taux qui étaient en vigueur **au moment de la vente**. Modifier les taux plus tard ne réécrit jamais les anciens tickets — vos livres et l'exemplaire du client restent cohérents.

Exemptions de taxes

Les ventes à un organisme exonéré enregistré sont entièrement sans taxes et le reçu mentionne l'exemption — voir la section 9 (Organismes).

ENGLISH

Staff PINs

Every staff member has a **staff PIN** — a short personal code they type to punch in/out on the punch pad and to sign in on a POS register in kiosk mode. Managers create and reset PINs in **Poinçon > Staff**. Treat your PIN like a key: never share it, and ask a manager to change it if someone else may have seen it.

Clocking in and out with a PIN (punch pad)

1. On the punch pad, the screen says « *Enter your staff PIN to clock in or out.* »
2. Type your PIN. The pad greets you by name (« Hi, ... »).
3. Choose **Clock in** or **Clock out**. The pad confirms, and shows « *Done — next person.* »
4. If it isn't you, choose **Not you? Switch person** before punching.

POS kiosk sign-in

On a register in POS Mode (section 3), staff sign in the same way — PIN, then the sell screen opens under their name. Every sale is stamped with the logged-in member, which is shown on reports.

PIN throttle protection

To block guessing games, the system throttles wrong PINs: **15 wrong attempts within 10 minutes triggers a 10-minute cooldown** for that device. During the cooldown any further PIN is rejected with the message « *Too many wrong PINs — wait a moment and try again.* » Waiting out the 10 minutes clears the lock automatically — nothing has to be deleted or reset elsewhere.

Exiting a kiosk

To take a device out of kiosk mode, choose **Exit kiosk** and enter a **manager or owner PIN**. Cashiers cannot exit kiosks — a cashier PIN at this screen is rejected with a message saying a manager or owner is required.

Keep PINs private

Retired or removed team members keep their PIN active until a manager changes or removes their membership — clean up team access promptly (section 4) when people leave.

FRANÇAIS

NIP du personnel

Chaque membre du personnel possède un **NIP** — un court code personnel qu'il saisit pour pointer sur la bornette et pour se connecter sur une caisse en mode borne. Les gestionnaires créent et réinitialisent les NIP dans **Poinçon > Employés**. Traitez votre NIP comme une clé : ne le partagez jamais, et demandez à un gestionnaire de le changer si quelqu'un a pu le voir.

Pointer avec un NIP (bornette)

1. Sur la bornette, l'écran affiche « Saisissez votre NIP pour pointer à l'arrivée ou au départ. »
2. Tapez votre NIP. La bornette vous salue par votre nom.
3. Choisissez **Arrivée** ou **Départ**. La bornette confirme et affiche que la suivante peut pointer.
4. Si ce n'est pas vous, choisissez **Ce n'est pas vous ? Changer de personne** avant de pointer.

Connexion à une caisse en mode borne

Sur une caisse en mode caisse (section 3), le personnel se connecte de la même façon — NIP, puis l'écran de vente s'ouvre sous son nom. Chaque vente est estampillée au nom de la personne connectée, laquelle apparaît dans les rapports.

Protection contre les NIP erronés

Pour empêcher les essais par devinette, le système limite les NIP erronés : **15 erreurs en 10 minutes déclenchent une période de carence de 10 minutes** pour cet appareil. Pendant la carence, tout nouveau NIP est refusé avec le message « Trop de NIP erronés — patientez un moment et réessayez. » Le verrou se lève tout seul après 10 minutes — rien d'autre à effacer ni à réinitialiser.

Quitter le mode borne

Pour sortir un appareil du mode borne, choisissez **Quitter la borne** et saisissez un **NIP de gestionnaire ou de propriétaire**. Les caissiers ne peuvent pas quitter les bornes — un NIP de caissier est refusé avec un message indiquant qu'un gestionnaire ou un propriétaire est exigé.

Gardez les NIP privés

Un membre départ ou retiré garde son NIP actif tant qu'un gestionnaire n'a pas modifié ou retiré son accès — nettoyez l'accès de l'équipe sans délai (section 4) lors des départs.

ENGLISH

The **Poinçon** app is the shop's time clock: punches, breaks, schedules, time off, payroll and staff, organized in tabs. Everyone can clock in and view their own time; managers and owners handle schedules, payroll and corrections.

Tab	What you do there
Clock / Poinçon	Punch-pad terminal: PIN entry, clock in/out, start/end breaks
Timesheets (Feuilles)	Per-person daily totals and punch history
Schedule (Horaire)	Weekly shifts: managers build and publish the rota
Time off (Congés)	Requests and approvals for days off
Payroll (Paie)	Payroll periods: review totals, community-service hours, export for pay
Staff (Employés)	Staff records, PINs, roles
Community (Bénévolat)	Community-service hours log and attestations
Settings (Réglages)	Payroll periods, break rules, clock options

Punch in and out

1. On the **Clock** tab (or a punch pad), enter your staff PIN.
2. Choose **Clock in** when you start work, **Clock out** when you leave.
3. Between shifts, use **Start break / End break** — mark the break **paid** or **unpaid** as the shop rules say.
4. Your running time (« clocked in since ... ») is always visible on the Clock tab.

Schedules

Managers build the weekly rota on the **Schedule** tab: pick the person, day, and start/end times. Publish the schedule so everyone can see their shifts; staff can check their hours but cannot edit the published rota. A new shift that would overlap the same staff member's existing shift is **blocked** — « *This staff member already has a shift overlapping this time.* »; check the day and shift it or shorten it instead of double-booking the person.

Time off

Staff file a request on the **Time off** tab (dates, reason, paid/unpaid) and managers approve or decline it there. Approved time off stays visible on the schedule so no one books a shift clash.

Payroll periods

The **Payroll** tab groups punches by pay period. Managers review each person's totals (hours worked, breaks, approved time off), then export the period for payroll. Community-service punch hours appear in their own section — never mixed into payroll totals.

Corrections

Missed a punch or a break? Staff should tell a manager; managers with the right role can correct punches on the **Timesheets** tab (add a forgotten punch, fix an end-of-break time). Corrections are recorded against the manager who made them — keep a paper note of why each change was made.

Everyone clocked in, one terminal

A single punch pad per entrance covers the whole staff. Use **Next person** between punches so your own clock reading doesn't get confused with someone else's.

FRANÇAIS

L'appli **Poinçon** est le pointeur de la boutique : pointages, pauses, horaires, congés, paie et personnel, organisés en onglets. Chacun peut pointer et voir son temps ; les gestionnaires et propriétaires gèrent les horaires, la paie et les corrections.

Onglet	Ce qu'on y fait
Poinçon (Clock)	Bornette : saisie du NIP, arrivée/départ, début/fin de pause
Feuilles (Timesheets)	Totaux quotidiens par personne et historique des pointages
Horaire (Schedule)	Quarts hebdomadaires : les gestionnaires établissent et publient le roulement
Congés (Time off)	Demandes et approbations de jours de congé
Paie (Payroll)	Périodes de paie : vérification des totaux, heures communautaires, export pour la paie
Employés (Staff)	Dossiers du personnel, NIP, rôles
Bénévolat (Community)	Registre des heures de travaux communautaires et attestations
Réglages (Settings)	Périodes de paie, règles de pause, options du pointeur

Pointer à l'arrivée et au départ

1. Dans l'onglet **Poinçon** (ou sur une bornette), saisissez votre NIP de personnel.
2. Choisissez **Arrivée** en commençant, **Départ** en partant.
3. En journée, utilisez **Début de pause / Fin de pause** — en indiquant une pause **payée** ou **non payée** selon les règles de la boutique.
4. Votre temps courant (« pointé depuis ... ») reste toujours visible dans l'onglet Poinçon.

Horaires

Les gestionnaires établissent le roulement hebdomadaire dans l'onglet **Horaire** : personne, jour, heures de début et de fin. Publiez l'horaire pour que chacun voie ses quarts ; le personnel peut consulter ses heures mais ne peut pas modifier le roulement publié. Un quart qui chevaucherait le quart existant du même membre du personnel est **refusé** — « Ce membre du personnel a déjà un quart qui chevauche cette période. » ; vérifiez la journée et déplacez ou réduisez le quart plutôt que de réserver la personne en double.

Congés

Le personnel dépose une demande dans l'onglet **Congés** (dates, motif, payé/non payé) et les gestionnaires l'approuvent ou la refusent au même endroit. Les congés approuvés restent visibles à l'horaire pour éviter tout chevauchement.

Périodes de paie

L'onglet **Paie** regroupe les pointages par période de paie. Les gestionnaires vérifient les totaux de chacun (heures travaillées, pauses, congés approuvés) puis exportent la période pour la paie. Les heures communautaires pointées apparaissent dans leur propre section — jamais mélangées aux totaux de paie.

Corrections

Un pointage ou une pause oubliée ? Le personnel doit en informer un gestionnaire ; les gestionnaires autorisés peuvent corriger les pointages dans l'onglet **Feuilles** (ajouter un pointage oublié, corriger une fin de pause). Les corrections sont enregistrées au nom du gestionnaire qui les a effectuées — conservez une note de la raison de chaque modification.

Un seul terminal pour tout le personnel

Une seule bornette près de l'entrée couvre tout le personnel. Utilisez **Personne suivante** entre les pointages pour ne pas confondre les pointages de chacun.

ENGLISH

The shop welcomes people doing unpaid community-service hours (**travaux communautaires**). LFDD tracks these hours **separately from payroll** — they can never accidentally count as paid wages.

Two ways to record hours

- **Manual log (Community tab).** In Poinçon > **Community**, a manager logs hours: person's full name, date, hours and minutes, optional organization, optional notes about the work done. Use this for any entry that was not punched on the pad.
- **PIN punches.** Community workers can also punch in/out with a PIN on the pad. Their punches are counted under **Payroll > Community service (punch clock)** — still kept apart from payroll totals.

Printable attestations

From the Community tab you can print an **attestation** for each person: a document listing their logged days and total hours, with the shop's name, for their file (school, court order, community program). Attestations can be grouped by **organization** when several organizations send people to the shop.

For the person's file

Print attestation on shop letterhead if you have one, and keep a copy with the records. A manager signs the printed copy — that is the paper that the court or program will ask for.

Community hours are never pay

The system blocks any path that would export community hours into a payroll run. If you need hours-for-pay, use normal staff punches and payroll — see section 7.

FRANÇAIS

Le magasin accueille des personnes qui effectuent des heures de **travaux communautaires** non rémunérées. LFDD les suit **séparément de la paie** — elles ne peuvent jamais être comptées par erreur comme des salaires dus.

Deux façons de consigner les heures

- **Saisie manuelle (onglet Bénévolat).** Dans Poinçon > **Bénévolat**, un gestionnaire consigne les heures : nom complet de la personne, date, heures et minutes, organisme (facultatif), notes sur le travail effectué (facultatives). À utiliser pour toute entrée non pointée sur la bornette.
- **Pointages au NIP.** Les travailleurs communautaires peuvent aussi pointer au NIP sur la bornette. Leurs pointages sont comptés sous **Paie > Heures communautaires (pointeur)** — toujours hors des totaux de paie.

Attestations imprimables

Depuis l'onglet Bénévolat, vous pouvez imprimer une **attestation** par personne : un document qui liste les jours consignés et le total des heures, avec le nom de la boutique, pour son dossier (école, ordonnance du tribunal, programme communautaire). Les attestations peuvent être regroupées par **organisme** lorsque plusieurs organismes envoient des personnes au magasin.

Pour le dossier de la personne

Imprimez l'attestation sur le papier à en-tête de la boutique si vous en avez un, et gardez une copie dans vos dossiers. Un gestionnaire signe l'exemplaire imprimé — c'est ce papier que le tribunal ou le programme demandera.

Les heures communautaires ne sont jamais de la paie

Le système empêche toute exportation des heures communautaires vers une paie. Pour des heures payées, utilisez les pointages normaux du personnel et la paie — voir la section 7.

ENGLISH

The shop works with outside organizations — both **for-profit** and **non-profit**. Managing them in LFDD keeps invoices, tax exemptions and community-service reports tidy.

Registering an organization

In Point of Sale > Customers > Organizations, an owner or manager creates the organization's account: name, type (for-profit or non-profit), and contact details. Keep a contact name on file — it prints on documents.

Tax-exempt organizations

Non-profits and registered charities that hold a valid exemption can be flagged **tax-exempt** on their account. When such an organization is attached to a sale:

- the sale is rung up with **no GST/QST**;
- the receipt **notes the exemption** and names the organization, so the paper trail is clear;
- the sale is still recorded in the shop's totals (it counts as a sale, just without taxes).

1. Start the sale normally on the Sell tab.
2. Attach the organization to the ticket (choose it in the customer/organization field).
3. Confirm taxes read 0.00 before completing.
4. Print or save the receipt — it carries the exemption note for the organization's records.

Flag exemptions carefully

Only flag an organization as tax-exempt once you have verified its exemption is valid. If you are unsure, charge taxes normally and let the organization's accountant handle the claim.

Organizations in Poinçon

When logging community-service hours (section 8), you can attach the organization that sent the person. Attestations and community reports can then be grouped per organization — useful when the shop answers to several partner organizations at once.

FRANÇAIS

Le magasin travaille avec des organismes extérieurs — à **but lucratif** comme **sans but lucratif**. Les gérer dans LFDD permet de tenir à jour les factures, les exemptions de taxes et les rapports de travaux communautaires.

Enregistrer un organisme

Dans Point de vente > Clients > Organismes, un propriétaire ou un gestionnaire crée le compte de l'organisme : nom, type (lucratif ou non lucratif) et coordonnées. Conservez une personne-contact — elle s'imprime sur les documents.

Organismes exonérés de taxes

Les organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance qui détiennent une exemption valide peuvent être marqués **exonérés de taxes** sur leur compte. Lorsqu'un tel organisme est associé à une vente :

- la vente est encaissée **sans TPS/TVQ** ;
- le reçu **mentionne l'exemption** et nomme l'organisme, pour une traçabilité claire ;
- la vente reste inscrite dans les totaux de la boutique (elle compte comme une vente, simplement sans taxes).

1. Commencez la vente normalement dans l'onglet Vente.
2. Associez l'organisme au ticket (choisissez-le dans le champ client/organisme).
3. Vérifiez que les taxes affichent 0,00 avant de terminer.
4. Imprimez ou enregistrez le reçu — il porte la mention d'exemption pour les dossiers de l'organisme.

Marquez les exemptions avec soin

Ne marquez un organisme comme exonéré qu'après avoir vérifié la validité de son exemption. En cas de doute, facturez les taxes normalement et laissez le comptable de l'organisme traiter la demande.

Les organismes dans Poinçon

Lors de la consignation des heures de travaux communautaires (section 8), vous pouvez associer l'organisme qui a envoyé la personne. Les attestations et rapports communautaires peuvent alors être regroupés par organisme — utile lorsque la boutique répond à plusieurs organismes partenaires à la fois.

ENGLISH

Gift cards are saleable value documents: the customer pays up front and spends the value later. LFDD gift cards live in Point of Sale > Gift cards, on the **Sell** tab for issue and redeem, and with dedicated views for **balances** and **outstanding** cards.

Issuing a gift card

1. On the Sell tab, start a normal sale and add the **Gift card** item with the amount the customer wants to load.
2. Complete the sale like any other sale. The card's code is generated and printed — hand it to the customer.
3. The card's full value is recorded as a balance the customer can spend in the shop.

Redeeming at the till

1. Ring up the items normally and go to the tender step.
2. Choose **Gift card** as the payment method and enter the card's code.
3. The system takes the sale total (or the card's remaining balance, whichever is smaller). Partial redemption is fine: the leftover stays on the card.
4. If the total exceeds the card's balance, ask for a second payment method for the rest.

Checking a balance

Open the Gift cards **Balance** view, type the card code, and the current balance shows instantly — with a small transaction history of where value came from and went.

Outstanding cards

The **Outstanding** view lists every card that still carries value — the shop's live gift-card liability. Owners and managers should reconcile it regularly against the daily takings.

Gift cards are money

Treat codes like cash: never read a code aloud to anyone but the card's holder, and void and re-issue a card if its code may have been copied.

FRANÇAIS

Les cartes-cadeaux sont des documents de valeur : le client paie d'avance et dépense la valeur plus tard. On les gère dans Point de vente > Cartes-cadeaux : émission et utilisation dans l'onglet **Vente**, consultation dans les vues **solde** et **encours**.

Émettre une carte-cadeau

1. Dans l'onglet Vente, commencez une vente normale et ajoutez l'article **Carte-cadeau** avec le montant que le client veut charger.
2. Terminez la vente comme une autre. Le code de la carte est généré et imprimé — remettez-le au client.
3. La valeur pleine est enregistrée comme un solde dépensable en boutique.

Utiliser à la caisse

1. Encaissez les articles normalement et passez au règlement.
2. Choisissez **Carte-cadeau** comme moyen de paiement et saisissez le code de la carte.
3. Le système prélève le total de la vente (ou le solde restant, le plus petit des deux). L'utilisation partielle est permise : le reliquat reste sur la carte.
4. Si le total dépasse le solde, demandez un second moyen de paiement pour le différent.

Vérifier un solde

Ouvrez la vue **Solde** des cartes-cadeaux, saisissez le code : le solde actuel s'affiche aussitôt, avec un petit historique des mouvements de valeur.

Cartes en circulation

La vue **Encours** liste toutes les cartes qui portent encore de la valeur — le passif vivant des cartes-cadeaux. Les propriétaires et gestionnaires doivent le rapprocher régulièrement des recettes du jour.

Les cartes-cadeaux, c'est de l'argent

Traitez les codes comme du numéraire : ne lisez jamais un code à haute voix sauf au détenteur, et annulez puis réémettez une carte si son code a pu être copié.

ENGLISH

Reading past sales

Point of Sale > **History** holds every completed sale with its items, taxes, payment method and staff member. Open a receipt there to reprint it or start a refund.

Refunds (managers and owners only)

1. In Point of Sale > **History**, open the original sale and choose **Refund**.
2. Choose the lines and quantities to return. Stock goes back automatically, and the dialog shows the estimated refund amount (partial refunds are fine).
3. Pick the refund method: **Cash back** or **Store credit note**. A reason is optional — type one, because it prints into the record.
4. Confirm. The refund is **final**: it cannot be reversed or deleted.

History marks every refunded sale: full refunds get a **Refunded** badge, partial ones a **Partially refunded** badge, always with the amount. Each refund record keeps its line, quantities, amount, method, reason, and time — permanently attached to the original ticket. Reports subtract refunds from the gross and show a **Refunds** total for the period.

Card payments

LFDD records the refund but **does not talk to a payment terminal** — for a card sale, process the reversal on the shop's terminal yourself and hand the customer a reprinted receipt as proof the refund was recorded.

A refunded sale can never be voided

If a sale has any refund on it, voiding it is **rejected** — the refund stays as the permanent record. A sale is either voided (it never happened) or refunded (it happened, value was returned), never both. This is enforced by the database itself, so no device and no shortcut can break the rule.

Exchanges

The customer brings the sold item back and leaves with the replacement — use the **Exchange** action in the Refund dialog, not a manual second sale:

1. In the Refund dialog, choose the returned lines and press **Exchange** instead of the plain refund button.
2. The lines are refunded (recorded as an exchange) and restocked, and the sell screen opens with those items pre-loaded — ring up the replacement items in the same flow.

The refund remains tied to the original ticket so the exchange is traceable; the new sale is its own ticket.

Store credit (credit note)

When you pick **Store credit note** as the refund method, a credit note is issued with a **code** — give the code to the customer. They spend it later at the till:

- At the tender step, type the code in the code field — LFDD recognizes gift-card, credit-note, and deposit codes there and applies the value as a tender instrument, exactly like a gift card.
- Partial use is fine: any remainder stays on the note; a fully spent note cannot be reused.
- Credit notes are listed under Point of Sale > Gift cards, in the **Credit notes** view, with the outstanding ones grouped for easy follow-up.

Refunds are audited

Every refund and credit is stamped with the original ticket plus method, reason, and timestamp — nothing anonymous passes through the till. Refunds cannot be undone: if one looks wrong, keep the ticket, describe what happened in a help ticket, and let an owner review the records.

FRANÇAIS

Relire les ventes passées

Point de vente > **Historique** contient toutes les ventes terminées avec leurs articles, taxes, moyen de paiement et membre du personnel. Ouvrez un reçu pour le réimprimer ou lancer un remboursement.

Remboursements (gestionnaires et propriétaires seulement)

1. Dans Point de vente > **Historique**, ouvrez la vente d'origine et choisissez **Rembourser**.
2. Choisissez les lignes et les quantités à retourner. Le stock revient automatiquement et la boîte de dialogue affiche le montant estimé du remboursement (les remboursements partiels sont permis).
3. Choisissez le mode de remboursement : **Comptant** ou **Note de crédit**. Une raison est facultative — tapez-la, car elle s'imprime dans le dossier.
4. Confirmez. Le remboursement est **définitif** : il ne peut être ni annulé ni supprimé.

L'Historique marque chaque vente remboursée : un badge **Remboursée** pour les remboursements complets, **Partiellement remboursée** pour les partiels, toujours avec le montant. Chaque enregistrement de remboursement conserve la ligne, les quantités, le montant, le mode, la raison et l'heure — rattaché en permanence au ticket d'origine. Les rapports soustraient les remboursements du brut et affichent un total **Remboursements** pour la période.

Paielements par carte

LFDD enregistre le remboursement mais **ne communique avec aucun terminal de paiement** — pour une vente par carte, effectuez vous-même l'annulation sur le terminal du magasin et remettez au client un reçu réimprimé comme preuve que le remboursement a été enregistré.

Une vente remboursée ne peut jamais être annulée

Si une vente comporte un remboursement, son annulation est **refusée** — le remboursement demeure le dossier permanent. Une vente est soit annulée (elle n'a jamais eu lieu), soit remboursée (elle a eu lieu et la valeur a été rendue), jamais les deux. Cette règle est appliquée par la base de données elle-même : aucun appareil ni aucun contournement ne peut la briser.

Échanges

Le client rapporte l'article vendu et repart avec le remplaçant — utilisez l'action **Échanger** de la boîte de remboursement, pas une seconde vente manuelle :

1. Dans la boîte de remboursement, choisissez les lignes retournées et appuyez sur **Échanger** au lieu du bouton de remboursement simple.
2. Les lignes sont remboursées (enregistrées comme un échange) et le stock revient ; l'écran de vente s'ouvre alors avec ces articles préchargés — encaissez les articles de remplacement dans le même flux.

Le remboursement reste rattaché au ticket d'origine pour que l'échange soit traçable ; la nouvelle vente est son propre ticket.

Crédit magasin (note de crédit)

Lorsque vous choisissez **Note de crédit** comme mode de remboursement, une note de crédit est émise avec un **code** — remettez le code au client. Il le dépense plus tard à la caisse :

- Au règlement, saisissez le code dans le champ prévu — LFDD y reconnaît les codes de carte-cadeau, de note de crédit et d'acompte, et applique la valeur comme un moyen de paiement, exactement comme une carte-cadeau.
- L'utilisation partielle est permise : le reliquat reste sur la note ; une note entièrement utilisée ne peut plus servir.
- Les notes de crédit sont listées sous Point de vente > Cartes-cadeaux, dans la vue **Notes de crédit**, avec celles en circulation regroupées pour faciliter le suivi.

Les remboursements sont tracés

Chaque remboursement et chaque crédit sont estampillés au ticket d'origine avec le mode, la raison et l'heure — rien d'anonyme ne transite par la caisse. Les remboursements sont définitifs : si l'un semble incorrect, gardez le ticket, décrivez les faits dans un ticket d'aide et laissez un propriétaire examiner les dossiers.

ENGLISH

Your data lives in the cloud — but the shop still needs its own copy. From **Settings > Backup** (Réglages > Sauvegarde) you can **download a full backup** of your whole account and later **restore** it.

Downloading a backup

1. Open **Settings > Backup** and choose **Download full backup**.
2. The browser downloads a file named `drift-backup-YYYY-MM-DD.json` — keep it somewhere safe (a USB key, another computer, a private drive).
3. The backup includes your files, settings, notes, boards and shop data. Two size limits apply: **files over 25 MB each are skipped**, and binaries count toward a **200 MB total cap** — skipped files are named inside the backup so you know what to copy separately.

Restoring a backup

1. Sign in to the account you want to fill (your own account, or a brand-new empty account).
2. In **Settings > Backup**, choose the backup file and confirm the restore.
3. Read the confirmation: **restore means replace** — the backup's contents **overwrite** everything currently in the account. Merge is not offered; if you need the current data too, download a fresh backup of it first.

When to back up

Back up **before** anything risky: restoring an old backup, letting someone else experiment on your account, or resetting your shop data. There is no undo for a restore — your safety net is the backup you downloaded just before.

Backups are per-account, not per-shop

The download covers one account's data. Owners should make each key person download their own backup so nothing falls through the cracks.

FRANÇAIS

Vos données vivent dans le nuage — mais la boutique a quand même besoin de sa propre copie. Dans **Réglages > Sauvegarde** (Settings > Backup), vous pouvez **télécharger une sauvegarde complète** de votre compte et la **restaurer** plus tard.

Télécharger une sauvegarde

1. Ouvrez **Réglages > Sauvegarde** et choisissez **Télécharger la sauvegarde complète**.
2. Le navigateur télécharge un fichier nommé `drift-backup-AAAA-MM-JJ.json` — conservez-le en lieu sûr (clé USB, autre ordinateur, lecteur privé).
3. La sauvegarde inclut vos fichiers, réglages, notes, tableaux et données de boutique. Deux limites de taille s'appliquent : **les fichiers de plus de 25 Mo sont ignorés**, et les fichiers binaires sont plafonnés à **200 Mo au total** — les fichiers ignorés sont nommés à l'intérieur de la sauvegarde, pour savoir quoi copier séparément.

Restaurer une sauvegarde

1. Connectez-vous au compte à remplir (votre propre compte, ou un tout nouveau compte vide).
2. Dans **Réglages > Sauvegarde**, choisissez le fichier de sauvegarde et confirmez la restauration.
3. Lisez la confirmation : **restaurer = remplacer** — le contenu de la sauvegarde **écrase** tout ce que contient le compte. Il n'y a pas de fusion ; si vous avez aussi besoin des données actuelles, téléchargez-en d'abord une sauvegarde fraîche.

Quand sauvegarder

Sauvegardez **avant** toute opération à risque : restaurer une ancienne sauvegarde, laisser quelqu'un manipuler votre compte, ou réinitialiser vos données de boutique. Il n'y a pas d'annulation possible après une restauration — votre filet de sécurité, c'est la sauvegarde téléchargée juste avant.

Les sauvegardes sont par compte, pas par boutique

Le téléchargement couvre les données d'un seul compte. Les propriétaires devraient faire télécharger leur propre sauvegarde à chaque personne clé pour ne rien perdre entre deux chaises.

ENGLISH

When something goes wrong, stay calm: the shop's data is in the cloud and close to nothing can be truly lost. Find your situation below and follow the fix.

Problem	What to do
I forgot my password	On the login screen choose Forgot password? — accounts with a real email address get a reset link. Username-only accounts cannot receive email: use the help ticket on the login screen (a short cooldown prevents spam; the administrator will reset your password).
PIN rejected though I'm sure it's right / PIN throttle message	The device may have hit the 15-wrong-PINs-in-10-minutes throttle — every PIN is rejected for 10 minutes. Wait it out; the lock clears by itself. If the PIN itself is wrong, a manager resets it in Poinçon > Staff.
The kiosk won't exit	Exiting a kiosk needs a manager or owner PIN — a cashier cannot do it. Find a manager.
POS froze or the browser tab crashed	Reload the page and sign in again. Completed sales are already in the cloud; only an unfinished ticket may need re-entering.
Internet went down	The Point of Sale keeps working: sales are queued on the device with a visible banner showing how many are waiting. When the connection returns, the queue syncs automatically without duplicates — each queued sale carries a unique idempotency key, so replaying the queue can never record the same sale twice. Never hand re-enter a sale that looks missing: it is almost certainly still in the queue, and re-entering it would create a second, duplicate sale. After a long outage, open Point of Sale and confirm the queue banner is gone (all sales synced) before trusting the daily totals.
A sale was completed with an error	Ask a manager or owner to open it in Point of Sale > History and refund or void it (cashiers can't), then ring up the corrected sale. Old receipts keep their original tax rates (section 5).
A team member left on bad terms	Remove them from the team (Admin > Boutiques > Team) and, if needed, reset their password from Admin > Accounts so their access stops immediately.
I restored the wrong backup	Restore replaces, it does not merge, and there is no undo. Sign in and restore the correct backup file over it. If no good backup exists, contact the system administrator.
Something looks broken or corrupted	Download a current backup first (section 12) for safety, then describe the problem and send a help ticket — the admin team will pick it up.

When the app says no: built-in safeguards

Some refusals are deliberate protections:

- **Appointments:** a booking that overlaps another appointment at the same time is blocked — even if no staff member is assigned (« *This time overlaps with "...". Pick a different time.* »).
- **File uploads:** names containing / or \ are rejected with a clear error (« *Names cannot contain / or * ») — rename the file and try again.

When you hit one, fix the input rather than working around it: the safeguard is doing its job.

The first three rules of recovery

1. Don't panic — completed sales, punches and files are already in the cloud. **2.** Download a backup before touching anything you can't undo. **3.** When in doubt, send a help ticket: describe what you did, what you expected, and what the screen said.

FRANÇAIS

En cas de problème, restez calme : les données de la boutique sont dans le nuage et presque rien n'est véritablement perdable. Retrouvez votre situation ci-dessous et suivez la marche à suivre.

Problème	Que faire
Mot de passe oublié	Sur l'écran de connexion, choisissez « Mot de passe oublié ? » — les comptes avec une vraie adresse courriel reçoivent un lien de réinitialisation. Les comptes sans courriel ne peuvent pas en recevoir : ouvrez un ticket d'aide sur l'écran de connexion (une courte période d'attente évite le spam ; l'administrateur réinitialisera votre mot de passe).
NIP refusé alors qu'il est juste / message de carence	L'appareil a peut-être atteint la limite de 15 NIP erronés en 10 minutes — tout NIP est refusé pendant 10 minutes. Patientez ; le verrou se lève tout seul. Si le NIP lui-même est fautif, un gestionnaire le réinitialise dans Poinçon > Employés.
Impossible de quitter la borne	Quitter une borne exige un NIP de gestionnaire ou de propriétaire — un caissier ne le peut pas. Trouvez un gestionnaire.
La caisse se fige ou l'onglet se plante	Rechargez la page et reconnectez-vous. Les ventes terminées sont déjà dans le nuage ; seul un ticket inachevé peut devoir être ressaisi.
Internet est coupé	La caisse continue de fonctionner : les ventes sont mises en file sur l'appareil, avec un bandeau visible indiquant le nombre en attente. Au retour de la connexion, la file se synchronise automatiquement sans doublons — chaque vente en file porte une clé d'idempotence unique, de sorte que la reprise de la file ne peut jamais enregistrer la même vente deux fois. Ne ressaisissez jamais à la main une vente qui semble manquante : elle est presque certainement encore dans la file, et la ressaisir créerait une deuxième vente en double. Après une longue coupure, ouvrez le Point de vente et vérifiez que le bandeau a disparu (toutes les ventes sont synchronisées) avant de vous fier aux totaux du jour.
Une vente a été terminée avec une erreur	Demandez à un gestionnaire ou propriétaire de l'ouvrir dans Point de vente > Historique pour la rembourser ou l'annuler (les caissiers ne le peuvent pas), puis passez la vente corrigée à la caisse. Les anciens reçus conservent leurs taux de taxes d'origine (section 5).
Un membre de l'équipe est parti en bons ou mauvais termes	Retirez-le de l'équipe (Admin > Boutiques > Équipe) et, au besoin, réinitialisez son mot de passe depuis Admin > Comptes pour couper immédiatement son accès.
Mauvaise sauvegarde restaurée	Restaurer remplace, ne fusionne pas, et il n'y a pas d'annulation. Connectez-vous et restaurez le bon fichier par-dessus. S'il n'existe aucune bonne sauvegarde, contactez l'administrateur système.
Quelque chose semble cassé ou corrompu	Téléchargez d'abord une sauvegarde actuelle (section 12) par sécurité, puis décrivez le problème et envoyez un ticket d'aide — l'équipe admin le prendra en charge.

Lorsque l'appli refuse : protections intégrées

Certains refus sont des protections délibérées :

- **Rendez-vous** : un rendez-vous qui en chevauche un autre au même moment est refusé — même si aucun membre du personnel n'est assigné (« Cet horaire chevauche « ... ». Choisissez un autre moment. »).
- **Téléversements de fichiers** : les noms contenant / ou \ sont refusés avec un message d'erreur clair (« Les noms ne peuvent pas contenir / ou \. ») — renommez le fichier et réessayez.

Lorsque vous en rencontrez un, corrigez l'entrée plutôt que de chercher à le contourner : la protection fait son travail.

Les trois premières règles de récupération

1. Ne paniquez pas — ventes terminées, pointages et fichiers sont déjà dans le nuage. **2.**

Téléchargez une sauvegarde avant de toucher à quoi que ce soit d'irréversible. **3.** En cas de doute, envoyez un ticket d'aide : décrivez ce que vous avez fait, ce à quoi vous vous attendiez et ce que l'écran disait.

ENGLISH

Opening the shop (cashier)

- ☐ Open LFDD and clock in on the punch pad (PIN).
- ☐ Check the right shop name is showing in Point of Sale.
- ☐ Count the drawer float and record the opening amount.
- ☐ Check the schedule in Poinçon > Schedule for who's expected today.

Closing the shop (manager)

- ☐ Count the drawer and record the closing amount; investigate differences before leaving.
- ☐ Review the day's sales and refunds in Point of Sale > Reports and History.
- ☐ Make sure everyone clocked out; fix forgotten punches in Poinçon > Timesheets.
- ☐ Lock/register the devices back to their shop (devices stay signed into their shop kiosk).
- ☐ If anything was unusual today, leave a note for the next manager.

Weekly (manager/owner)

- ☐ Publish next week's schedule.
- ☐ Review and export the payroll period in Poinçon > Payroll.
- ☐ Reconcile outstanding gift cards against the day's takings.
- ☐ Print community-service attestations due this week.
- ☐ Download a fresh full backup (Settings > Backup) and store it off-device.

FRANÇAIS

Ouverture de la boutique (caissier)

- ☐ Ouvrez LFDD et pointez à l'arrivée sur la bornette (NIP).
- ☐ Vérifiez que le bon nom de boutique s'affiche dans le Point de vente.
- ☐ Comptez le fonds de caisse et consignez le montant d'ouverture.
- ☐ Consultez l'horaire dans Poinçon > Horaire pour voir qui est attendu aujourd'hui.

Fermeture de la boutique (gestionnaire)

- ☐ Comptez le tiroir et consignez le montant de fermeture ; éclaircissez les écarts avant de partir.
- ☐ Revoyez les ventes et remboursements du jour dans Point de vente > Rapports et Historique.
- ☐ Vérifiez que tout le monde a pointé au départ ; corrigez les oublis dans Poinçon > Feuilles.
- ☐ Reverrouillez les appareils sur leur boutique (les appareils restent connectés à leur borne).
- ☐ En cas d'anormalité aujourd'hui, laissez une note au prochain gestionnaire.

Chaque semaine (gestionnaire/propriétaire)

- ☐ Publiez l'horaire de la semaine suivante.
- ☐ Vérifiez et exportez la période de paie dans Poinçon > Paie.
- ☐ Rapprochez les cartes-cadeaux en circulation des recettes du jour.
- ☐ Imprimez les attestations de travaux communautaires dues cette semaine.
- ☐ Téléchargez une sauvegarde complète fraîche (Réglages > Sauvegarde) et stockez-la hors appareil.

LFDD — User Manual / Manuel d'utilisation, version 1.1 (1 October 2026).

Live site / Site en ligne: <https://staros-builds.github.io/lfdd/> · Data hosted in the cloud (Supabase) / Données hébergées dans le nuage.

This manual describes the system; the interface text on screen is the final authority. Questions: send a help ticket from the login screen or ask your administrator.

Ce manuel décrit le système ; le texte de l'interface affiché à l'écran fait foi. Questions : envoyez un ticket d'aide depuis l'écran de connexion ou demandez à votre administrateur.