RCU (Read Copy Update)

传统的锁 (低效率令人难以接受)

读写都用一把锁改进:读写锁

• 读者并行,写不能,读写不兼容

缺陷:由于缓存一致性,导致成本实际上是o(n^2)【N 个锁,平均N/2失败,每次N-1个CPU都要重置】获取锁的成本变得极其高【这个级别的成本可能会无效任何并行带来的收益】(即使是r lock,他也带了一次写)

启发: 要访问共享数据的时候, 要尽可能的避免写操作。

接下来我们看一下存在数据写入者时的三种需要解决的场景(假设在修改链表):

- 首先是数据的写入者只修改了链表元素的内容,将链表元素中的字符串改成了其他的字符串【RCU禁止, 转化为下两个问题】
 - 修改为新建一个节点,然后原子替换 (committing write) 原来的,这就消除了一半新一半旧的可能
 - 之前的节点会指向新节点,但是原来的节点不会修改他的next指针
 - 顺带一提,双向链表对于RCU极其不友好,单向的数据结构比较合适。
- 第二种场景是数据写入者插入了一个链表元素。
- 第三种场景是数据写入者删除了一个链表元素。【修改的时候也会有删除的操作】
 - 数据写入者到底要等待多久才能释放E2?

基本思想: 让数据写入者变得慢一些。而且除了锁以外它还需要遵循一些额外的规则,从而让数据读取不需要锁,不需要写内存。

- 1. 数据读取者不允许在context switch时,持有一个被RCU保护的数据(也就是链表元素)的指针(不能返回指向原来元素的指针,只能返回原来数据的拷贝。)所以数据读取者不能在RCU critical 区域内出让CPU.
- 2. 数据写入者,它会在每一个CPU核都执行过至少一次context switch之后再释放链表元素。

RCU写入的基本讨程

- 首先完成任何对于数据的修改
- 之后调用实现了上面第二条规则synchronize rcu函数 (要花费不少时间,可能要将近1个毫秒)
- 最后才是释放旧的链表元素

对于RCU保护的数据来说,写操作相对来说较少,写操作多花费点时间对于整体性能来说不会太有影响。【RCU是针对多读少写的。】

当然也存在另一种函数帮你提高写的速度,如果你真的很在意的话。(对于数据写入者不想等待的场景,可以调用另一个函数call_rcu,将你想释放的对象和一个执行释放的回调函数作为参数传入,RCU系统会将这两个参数存储到一个列表中,并立刻返回。之后在后台,RCU系统会检查每个CPU核的context switch计数,如果每个CPU核都发生过context switch,RCU系统会调用刚刚传入的回调函数,并将想要释放的对象作为参数传递给回调函数。这是一种避免等待的方法,因为call_rcu会立即返回。但是另一方面不推荐使用call_rcu,因为如果内核大量的调用call_rcu,那么保存call_rcu参数的列表就会很长,这意味着需要占用大量的内存,因为每个列表元素都包含了一个本该释放的指针。在一个极端情况下,如果你不够小心,大量的调用call_rcu可能会导致系统OOM,因为所有的内存都消耗在这里的列表上了。所以如果不是必须的话,人们一般不会使用call_rcu。)

- 由于现代硬件的执行顺序不确定性,所以RCU的指令应该自带BARRIER

一些启发

- 最有效的方法就是重新构造你的数据结构,让一些共享的变成不共享。
- 某些时候你又的确需要共享的数据,但是这些共享数据并没有必要被不同的CPU写入。(比如lab里面重构free list使得每个CPU核都有了一个专属的free list)将一个频繁写入的数据转换成了每个CPU核的半私有数据。这样大部分时候CPU核不会与其他CPU核的数据有冲突(还有个例子就是每个CPU的局部计数器)

RCU能工作的核心思想是为资源释放(Garbage Collection)增加了grace period,在grace period中会确保所有的数据读取者都使用完了数据。所以尽管RCU是一种同步技术,也可以将其看做是一种特殊的GC技术。

```
// list reader:
    rcu_read_lock()
    e = head
    while(p){
        e = rcu_dereference(e)
        look at e->x ...
        e = e->next
    }
    rcu_read_unlock()

// replace the first list element:
    acquire(lock)
    old = head
    e = alloc()
    e->x = ...
    e->next = head->next
    rcu_assign_pointer(&head, e)
    release(lock)

synchronize_rcu()
    free(old)
```

数据读取位于rcu_read_lock和rcu_read_unlock之间,这两个函数几乎不做任何事情。rcu_read_lock会设置一个标志位,表明如果发生了定时器中断,请不要执行context switch,因为接下来要进入RCU critical区域。所以rcu_read_lock会设置一个标志位来阻止定时器中断导致的context switch,中断或许还会发生,但是不会导致context switch。rcu_read_unlock会取消该标志位。所以这是一个集成在RCU critical区域的计数器。