# 第10章 I/O设备管理

#### 孙承杰

E-mail: sunchengjie@hit.edu.cn

哈工大计算学部人工智能教研室


2023年秋季学期

## 主要内容


- 10.1 设备管理概述
- 10.2 I/O设备 (分类与控制器)
- 10.3 I/O控制方式
- 10.4 缓冲技术
- 10.5 I/O软件层次
- 10.6 设备分配
- 10.7 Linux IO

# 认识计算机外设与计算机!





### 认识计算机外设与计算机!



### 关于IO设备管理的思考?

- □计算机包含不同厂商的各种外设
- □外设不断更新换代
- □操作系统管理这些外设,为用户提供服务
- □CPU速度很快,外设速度很慢

接口规范,内存缓冲,高层抽象

# 关于IO设备管理的思考?

#### 操作系统管理软硬件资源,为用户提供服务!

#### 提高设备的利用率 )

- ▶ 尽量提高CPU与I/O设备之间的并行工作程度
- ▶主要技术:中断技术、DMA技术、缓冲技术。

#### 为用户提供方便、统一的界面 )

- ▶ 方便,是指用户能独立于具体设备的复杂物理特性之外而方便 地使用设备
- ➤ 统一,是指对不同的设备尽量使用统一的操作方式,例如各种 字符设备用 一种**I/O**操作方式。

### 1、1/0系统的组成


□I/O系统是用于实现数据输入、输出及数据存储的系统。

#### 口I/O系统包括:

- □I/O和存储信息的设备
- □设备控制器
- □高速总线
- □I/O通道或I/O处理机

#### 总线系统

- 计算机系统中的各部件,如CPU、内存及各种I/O设备之间的联系,都是通过总线来实现的。
- 总线的性能用总线的时钟频率、带宽和相应的总线传输速率等指标来衡量。



### 总线系统


### ISA和EISA总线

- ISA(Industry Standard Architecture)总线
  - 这是为了1984年推出的80286型微机而设计的总线结构。其总线的带宽为8位,最高传输速率为2 Mb/s。之后不久又推出了16位的总线,其最高传输速率为8 Mb/s,后又升至16 Mb/s,能连接12台设备。
- EISA(Extended ISA)总线
  - 到80年代末期,ISA总线已难于满足带宽和传输速率的要求,于是人们又开发出扩展ISA(EISA)总线,其带宽为32位,总线的传输速率高达32 Mb/s,同样可以连接12台外部设备。

#### 总线系统

#### 局部总线(Local Bus)

- VESA(Video Electronic Standard Association)总线
  - 带宽为32位,最高传输速率为132Mb/s,所能连接的设备数仅为2—
     4台,在控制器中无缓冲。
- PCI(Peripheral Component Interface)总线
  - 支持64位系统, PCI最多能支持10种外设



### 2、I/O设备的特点

### 口CPU与I/O的速度差别大

- □尽量使两者交替运行
- □减少由于速度差异造成的整体性能开销
- 口I/O性能经常成为系统性能的瓶颈
- 口操作系统庞大复杂的原因之一:资源多、杂,并发,
  - □外设种类繁多,结构各异
  - □输入输出数据信号类型不同
  - ■速度差异很大
- 口与其他功能联系密切,特别是文件系统

### 3、I/O设备的管理目标与任务

# 口按照用户的请求,控制设备的各种操作,完成I/O设备与内存之间的数据交换,最终完成用户的I/O请求

- ① 设备分配与回收
- ■记录设备的状态
- ■根据用户的请求和设备的类型,采用一定的分配算法,选择一条数据通路
- ② 执行设备驱动程序,实现真正的I/O操作
- ③ 设备中断处理:处理外部设备的中断
- ④ 缓冲区管理:管理I/O缓冲区

### 3、I/O设备的管理目标与任务

#### 口建立方便、统一的独立于设备的接口

- □**方便性**: 向用户提供使用外部设备的方便接口,使用户编程时不考虑设备的复杂物理特性
- □统一性:对不同的设备采取统一的操作方式,在用户程序中使用的是逻辑设备
- □ 独立性:逻辑设备与物理设备、屏蔽硬件细节(设备的物理细节,错误处理,不同I/O的差异性)
  - ① 提高操作系统的可适应性和可扩展性
  - ② **从用户角度**:用户在编制程序时,使用逻辑设备名,由系统实现从逻辑设备到物理设备(实际设备)的转换,并实施I/O操作
  - ③ **从系统角度**:设计并实现I / O软件时,除了直接与设备打交道的低层软件之外,其他部分的软件不依赖于硬件

#### 3、I/O设备的管理目标与任务

- 口充分利用各种技术(通道,中断,缓冲,异步I/O等)提高CPU与设备、设备与设备之间的并行工作能力,充分利用资源,提高资源利用率。
  - □并行性
  - □均衡性 (使设备充分忙碌)

#### 口保护

□设备传送或管理的数据应该是安全的、不被破坏的、保密的

#### 4、I/O设备管理基本方法

- 设备管理的方法主要有3种:
  - (1) 操作系统直接操纵设备的运行,例如直接程序控制、中断方式控制
  - (2) 操作系统间接操纵设备的运行,例如DMA和通道方式
  - (3) 操作系统通过使用设备驱动程序,将设备管理工作通过设备专有驱动程序形式来体现。OS只需制定标准,将具体操纵设备的程序交给不同的制造商去开发

### 1、I/O设备的类型

#### 口按设备的使用特性分类

- □**存储设备**:也称外存或后备存储器、辅助存储器,是计算机系统用以存储信息的主要设备。该类设备存取速度较内存慢,但容量比内存大得多,相对价格也便宜。
- □输入/输出设备:
  - ■输入设备
  - ■输出设备
  - ■数据通信设备

### 1、I/O设备的类型

#### 口按传输速率分类


□低速设备: 传输率每秒几个~数百字节, 键盘、鼠标

□中速设备: 传输率每秒数千个~数万字节,打印机

□高速设备: 传输率每秒数十万~ 数兆字节, 磁盘机、光盘机

#### 口按信息交换的单位分类

- □ 块设备(Block Device):用于存储信息,基本单位是块。典型块设备是磁盘。其传输速率高,可寻址,I/O系统采用DMA方式。
- □字符设备(Character Device): 用于数据的输入和输出。基本单位是字符。传输速率低,不可寻址,I/O采用中断驱动方式。典型字符设备如交互式终端、打印机等。



**Typical I/O Device Data Rates** 

### 1、1/0设备的类型

#### 口按设备的共享属性分类

#### □独占设备:

■ 在一段时间内只能有一个进程使用的设备,一般为低速I/O设备(如打印机,磁带等)


#### □共享设备:

■ 在一段时间内可有多个进程共同使用的设备,多个进程以交叉的方式来使用设备,其资源利用率高(如硬盘)

#### □虚拟设备:

- ■在一类设备上模拟另一类设备,常用共享设备模拟独占设备,用高速设备模拟低速设备,被模拟的设备称为虚设备
- ■目的:将慢速的独占设备改造成多个用户可共享的设备,提高设备的利用率
  - 如SPOOLing技术,利用虚设备技术——用硬盘模拟输入输出设备

## 想一想外设怎么工作?



想让外设工作并不复杂!

- CPU向设备控制器中的 寄存器读写数据
- 设备控制器完成工作,并 向CPU发中断信号


PCI总线

发出一个读命令

将数据送往内存


读完后向CPU发出中断





#### 2、I/O设备控制器

### I/O系统如何向设备发命令?




系统接口 系统接口 设备命令 中断处理 设备控制器 设备中断

设备控制器的结构

#### 2、I/O设备控制器

■ CPU、设备控制器与设备之间关系



#### 2、I/O设备控制器

- 口设备控制器是CPU与I/O设备之间的接口。
  - □功能:完成设备与主机间的连接和通信
  - □在小型和微型机中,它常采用印刷电路卡插入计算机主板上的总线插槽
  - □通过若干接口寄存器或接口缓冲区与CPU通信
- 口设备控制器是一个可编址的设备
- □设备控制器可分为两大类:
  - □控制字符设备的控制器;
  - □控制块设备的控制器。

#### 3、设备控制器的基本功能

### 口接收和识别命令

- □控制寄存器:来存放接收的命令和参数,
- □命令译码器: 对接收的命令进行译码
- □操作系统将命令写入控制器的控制寄存器(或接口缓冲区)中,以实现输入/输出,并从控制寄存器读取状态信息或结果信息

#### 口数据交换

■CPU — 控制器(数据寄存器)— 设备

#### 口标识和报告设备的状态

□设备控制器中应用"状态寄存器"

#### 3、设备控制器的基本功能

#### 口地址识别

- □ CPU通过"地址"与设备通信,设备控制器应能识别它所控制的设备地址以及其各寄存器的地址。
- □配置地址译码器
- □ I/O指令形式与I/O地址是相互关联的
  - ■内存映像编址(内存映像I/O模式)
  - ■I/O独立编址 (I/O专用指令)

#### 口数据缓冲

□用于解决I/O设备速率低,而CPU和内存的速率很高的矛盾

#### 口差错控制

□进行差错检测,并向CPU报告


#### □PC上的I/O控制器与其对应的I/O地址


I/O address range (hexadecimal)	device
000-00F	DMA controller
020-021	interrupt controller
040-043	timer
200-20F	game controller
2F8-2FF	serial port (secondary)
320-32F	hard-disk controller
378-37F	parallel port
3D0-3DF	graphics controller
3F0-3F7	diskette-drive controller
3F8-3FF	serial port (primary)

#### 3、设备控制器的基本功能


- 读写设备控制器的寄存器!
- 怎么读写? mov [200], ax

关键是地址






■内存映像编址:是内存物理地址空间的一部分,使用mov命令,如mov [0x8000f000], AL\_\_\_\_\_\_\_




- 4、设备控制器的组成
  - □设备控制器与处理机的接口
  - □设备控制器与设备的接口
  - □ I/O逻辑:在其控制下完成与CPU、设备的通信。



设备控制器的组成

#### 5、设备与控制器之间的接口

- 。CPU——控制器——设备
- □三种信号线:
  - □数据信号线: 双向, 有缓存
  - □控制信号线: 控制器发给设备, 要求其完成相关操作
  - □状态信号线:设备发给控制器,后者"显示"



### 10.3 I/O控制方式


#### □控制I/O硬件的方式?

- 设备管理的主要任务之一是控制设备和内存与CPU之间的数据传送
- I/O控制方式一般有4种:
  - ◆ 程序直接控制(查询)方式
  - ◆ 中断控制方式
  - ◆ 直接内存存取(DMA)方式
  - ◆ 通道控制方式(智能设备)

# 控制I/O硬件的方式

■ 方案1: 原地踏步等待! 查询(轮询) 轮询! in AL, 0x?? 发送Read命令 while (AL!=ready) 原地踏步 有 Read I/O状态 就 in AL, 0x?? 绪 检查I/O状态 就绪 读数据 出 从I/O读取数据 错 处 浪费CPU资源 理 (CPU比外设快太 将数据写内存 多了)!

### 例子:程序方法控制I/O设备读入数据流程



例子:程序方法控制I/O设备读入数据流程


# 程序直接控制(查询)方式工作步骤小结:

- (1) 当某进程需要输入/输出数据时, 由CPU向设备控制器发出一条I/O指 令启动设备工作(对于输出操作, 则CPU还要向数据寄存器中存放输 出数据);
- (2) 在设备输入/输出数据期间, CPU 不断地循环进行查询设备状态寄存 器的值(检查I/O工作是否完成)。
- (3) 若完成,对输入操作来说CPU则 从数据寄存器中取出数据,然后进 行下一次的输入/输出数据或结束。


# 控制I/O硬件的方式?

中断是大部分**I/O** 的处理方式!

■ 方案2: 设备就绪了告诉CPU一声! 中断




# 例子:中断方法控制I/O设备读入数据流程




### 硬件缓冲区

- □CPU速度快
- □IO收发慢



# 中断在某些场合还不够!




■每个字节从缓存移动内存都由CPU负责完成

可以设计有一定处理能力的外围设备,将一些简单任务交给它!

### I/O系统发完命令后做什么?

■ 方案3: 简单任务自己做,完成了告诉CPU一声!



■幸运的是:该方式的细节由DMA设计者考虑,对于操作系统而言,考虑的仍然只是中断处理

### 例子: DMA方式数据输入过程

- (1) 当一个进程要求设备输入数据时, CPU对DMA进行初始化工作:
  - □ 存放数据的内存起始地址 DMA控制器的内存地址寄存器;
  - 要输入数据的字节数 DMA控制器的传送字节数寄存器;
  - □ 控制字(中断允许、DMA启动位=1) DMA控制器的控制状态寄存器;
  - □ 启动位被置1,则启动DMA控制器开始进行数据传输。
- (2) 该进程放弃CPU, 进入阻塞等待状态,等待第一批数据输入完成。 进程调度程序调度其他进程运行。
- (3) 由DMA控制器控制整个数据的传输。
  - 当输入设备将一个数据送入DMA控制器的数据缓冲寄存器后,DMA 控制器立即取代CPU,接管数据地址总线的控制权(CPU工作周期挪用),将数 据送至相应的内存单元;
  - □ DMA控制器中的传输字节数寄存器计数减1;
  - □ 恢复CPU对数据地址总线的控制权;
  - □ 第 (3) 步过程循环直到数据传输完毕。
- (4) 当一批数据输入完成,DMA控制器向CPU发出中断信号,请求中断运行 进程并转向执行中断处理程序。
- (5) 中断程序首先保存被中断进程的现场,唤醒等待输入数据的那个进程,使其变成就绪状态,恢复现场,返回被中断的进程继续执行。
- (6) 当进程调度程序调度到要求输入数据的那个进程时,该进程就到指定的内存地址中读取数据进行处理。


### 如果有更复杂的IO需求怎么办?

- 方案4: 可以交办复杂任务, 完成后汇报!
  - 引入通道 (channel) 方式
  - 通道具有简单的CPU功能,可编程,可管理多个设备同时工作。从而 真正实现了CPU与外部设备的并行工作。

#### 通道控制方式的工作过程:

- (1) 当一个进程要求输入输出数据时,CPU根据请求形成有关通道程序,然后执行输入输出指令启动通道工作;
- (2)申请输入输出数据的进程放弃CPU进入阻塞等待状态,等待数据输入输出工作的完成,于是进程调度程序调度其他进程运行;
- (3) 通道开始执行CPU放在主存中的通道程序,独立负责外设与主存的数据交换;
- (4) 当数据交换完成后,通道向CPU发出中断信号,中断正在运行的进程,转向中断处理程序;
- (5) 中断处理程序首先保护被中断进程的现场,唤醒申请输入输出的那个进程, 使其变为就绪状态,关闭通道,然后恢复现场,返回被中断的进程继续运行;
- (6) 当进程调度程序调度到申请输入输出数据的那个进程时,该进程就到指定的 内存地址中进行数据处理。

### 10.4 缓冲技术




### 10.4 缓冲技术

- 缓冲的目的: (1)解决CPU和外设速度不匹配的矛盾,
   (2)提高CPU与外设之间的并行性, (3)减少对CPU的中断频率; (4)提升进程的执行效率。
- 缓冲技术的实现方法: 硬件缓冲、软件缓冲
  - **✓软件缓冲**:借助操作系统的管理,在内存中专门开辟若干单元作为缓冲区。
  - **✓硬件缓冲:** 利用专门的硬件寄存器作为缓冲区,一般由外设自带的专用寄存器构成。


例如: Printer、CD-ROM等

- 单缓冲,双缓冲,环形缓冲,缓冲池
- 1.单缓冲: 在内存中开辟一个固定大小的区域作为缓冲区
- 外设和CPU交换数据时,先将被交换的数据写入缓冲区,然后再由需要数据的CPU或外设从缓冲区中取出。
- 该方式中,外设与CPU对缓冲区的操作是串行的。
- 2.双缓冲: 在内存中设置2个大小相同的缓冲区。
- 外设和CPU可以交替使用这2个缓冲区,从而在一定程度上实现并 行交换数据。

双机通信时缓冲区的设置




- 单缓冲,双缓冲,环形缓冲,缓冲池
- 3. 环形缓冲: 在内存中设置大小相等的多个缓冲区,并将 它们链接称为一个环形链表。




- Head一直指向缓冲区链表的第一个缓冲区;
- Full一直指向缓冲区链表中的第一个存满数据的缓冲区;
- Empty一直指向缓冲区链表中的第一个空白的缓冲区。
- 初始化时: Head=Full=Empty,整个缓冲区链表为空;
- 使用过程中: 当Full=Empty <==> 整个缓冲区链表为空。

- 单缓冲,双缓冲,环形缓冲,缓冲池
- 4.缓冲池: 缓冲池是有多个大小相同的缓冲区组成
- 池中的缓冲区是系统公共资源,所有进程均可以共享
- 池由系统管理程序统一管理,负责分配、回收工作
- 池中每个缓冲区既可以用于输入数据,也可以用以输出数据



• 单缓冲,双缓冲,环形缓冲,缓冲池

#### 缓冲区数据结构



缓冲池的工作流程

- 50 -

单缓冲,双缓冲,环形缓冲,缓冲池

#### 缓冲池的工作流程:

- (1) 当输入设备需要进行数据输入时,则从空缓冲队列的队首 取下一个空缓冲区,将它作为收容输入工作缓冲区,当它被输 入装满数据后,则被链接到输入缓冲队列的队尾;
- (2) 当某**进程**需要从缓冲池读入数据时,则**从输入缓冲队列的 队首**取一个缓冲区作为**提取输入工作缓冲区**,该进程从中提取 数据,取完后,则**将该缓冲区链接到空缓冲区队列的队尾**;
- (3) 当某进程需要输出数据到缓冲池时,则从空缓冲队列的队 首取下一个空缓冲区,将它作为收容输出工作缓冲区,该进程 向该缓冲区中存放数据,当它被装满数据后,则被链接到输出 缓冲队列的队尾;
- (4) 当输出设备需要进行数据输出时,则从输出缓冲队列的队 首取一个缓冲区作为提取输出工作缓冲区,并从中提取数据输 出,取完后,则将该缓冲区链接到空缓冲区队列的队尾。

- □Linux系统为了提高读写磁盘的效率,会先将数据放在一 些内存buffer中。
- □在写磁盘时并不是立即将数据写到磁盘中,而是先写入这些buffer中了。
- □此时如果重启系统,就可能造成数据丢失。
- □sync命令用来flush文件系统buffer,这样数据才会真正的写到磁盘中,并且buffer才能够释放出来。
- □所以常常会在写磁盘后输入sync命令来将数据真正的写入 磁盘。

- □如果不去手动的输入sync命令来真正的去写磁盘, linux 系统也会有两种写磁盘的时机:
  - □1) kflush内核线程周期性的去写磁盘;
  - □ 2) buffer已满不得不写。


### 10.4 缓冲技术 — SP00LING

- SPOOL Simultaneous Peripheral Operation On Line外 部设备联机并行操作,又称假脱机操作。
- SPOOL是操作系统中采用的一项将独占设备改造成共享设备的技术。

要打印文

- •一个虚拟设备
- •一个资源转换技术 ———<del>件)</del> (用空间入、输出等换取**CPU**和**IO**时间)
- 实现方法:截获向某独享设备输出的数据,暂时保存到内存 缓冲区或磁盘文件中,并进行排队,之后逐个输出到外设上
- 实现这一技术的软、硬件系统称为SPOOL系统,或假脱机系统,或SPOOLING系统。

### 10.4 缓冲技术 — SPOOLING



输入井和输出井:

- ◆ 在磁盘上开辟出来的2个存储区域
- ▶ 输入井用于收容I/O设备的输入数据
- ◆ 输出井用于收容I/O设备的输出数据

### 10.4 缓冲技术 - SPOOLING

### 共享打印机

- 当用户进程请求打印输出时,SPOOLing系统为用户进程 做:
  - ✓ 由输出进程在输出井中为之申请一个空闲磁盘块区, 并将要打印的数据送入其中;
  - ✓ 输出进程再为用户进程申请一张空白的用户请求打印表,并将用户的打印要求填入其中,再将该表挂到请求打印队列上。

### 10.4 缓冲技术 - SPOOLING

### SPOOLing系统的特点

- ① 提高了I/O的请求速度(只是请求接纳)
- ② 将独占设备改造为共享设备(本质依旧串行)
- ③ 实现了虚拟设备功能(能力提升)

**Ⅱ/**○系统给用户提供一个什么样的软件抽象视图


### 看一段linux操纵外设的程序


```
int fd = open("/dev/something");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    fprintf(fd,"Count %d\n",i);
}
close(fd);</pre>
```

- (1) 不论什么设备都是open, read, write, close 操作系统为用户提供统一的接口!
- (2) 不同的设备对应不同的文件(设备文件) 设备文件中存放了设备的属性!

#### 然操作系统将完成... 统称为I/O系 统软件 用户/开发语 言库函数 松花湖 open(), read(), write(), close() 设备属性 进行解释控制 数据 中断 磁盘 中断 键盘 处理 命令 命令 处理 键盘控制器 磁盘控制器 键盘 磁盘

#### IO系统软件组成






- 62 -

#### I/O软件功能需求

提供使用I/O设备的用户接口: 命令接口和编程接口。

设备的访问和控制:包括并发访问和差错处理。




设备分配和释放:使用设备前,需要分配设备和相应控制器。

I/O缓冲和调度:目标 是提高I/O访问效率

#### I/O软件组织成以下4个层次

- ① 用户空间的I/O软件
- ② 与设备无关的I/O软件(设备独立软件)
- ③ 设备驱动程序
- ④ 中断处理程序



- ▶ 大部分I/O软件都包含在OS内核之中,但有一小部分I/O软件是由与用户程序连接在一起的库函数构成,它们运行在OS内核之外
- ▶ I/O系统调用,通常由库函数实现。例如:
  - count=write(fd, buffer, nbytes);
     显然, write函数是I/O系统的组成部分。

#### 1、I/O软件介绍


I/O软件涉及的面非常宽, 往下与硬件有着密切的关系, 往上又与用户直接交互,它与 进程管理、存储器、文件管理 等都存在着一定的联系。

□ I/O软件的总体目标

□有效性:性能、吞吐量

■通用性:设备多、杂;以一

致的方式来管理设备



#### 2、I/O软件设计的原则

- 消除或屏蔽设备硬件内部的低级处理过程,
- 为用户提供一个简便、易用、抽象的逻辑设备接口,
- 保证用户安全、方便地使用各类设备。

#### □需要层次化、模块化的方法,按分层的思想构造软件


- 较低层的软件要使较高层的软件独立于硬件
- 较高层的软件要向用户提供一个友好、规范、清晰的界面。

#### 3、I/O软件设计的具体目标

- ① 设备独立性:屏蔽设备的具体细节,向高层软件提供抽象的逻辑设备,并完成逻辑设备与具体物理设备的映射。
- ② 统一命名:对各类设备采取预先设计的、统一的逻辑名称进行命名,所有软件都以逻辑名称访问设备。这种统一命名与具体设备无关:同一个逻辑设备的名称,在不同的情况下可能对应于不同的物理设备。
- ③ 异步传输:启动IO后CPU不被影响,直到中断。
- ④ 出错处理:错误多数是与设备紧密相关的,在低层软件能够解决的错误就不让高层软件感知,只有低层软件解决不了的错误才通知高层软件解决。
- ⑤ 设备共享与独占:独占设备影响了系统效率的发挥。在设备管理中,仍然可以借助于磁盘,把只能独享的设备变为共享。

#### I/O软件层次——设备驱动程序


- 操作系统以统一的方式,对待不同的I/O 设备
- 具体的差别被称为设备驱动程序的 内核模块所封装
  - 所有与设备相关的代码放在设备驱动程序中。
  - 它是I/O进程与设备控制器之间的通信程序,因为它常以进程的形式存在,故也可以称为设备驱动进程。
  - 由于驱动程序与设备硬件密切相关,故应为每一类设备配置一种驱动程序,或为一类密切相关的设备配置一个驱动程序



)

#### 设备驱动程序的功能

- ① 将接收到的来自它上一层的与设备无关的 命令和参数,并将命令中的抽象要求转换 为具体要求,例如,将磁盘块号转换为磁 盘的盘面、磁道号及扇区号。
- ② 检查用户I/O请求的合法性,了解I/O设备的状态,传递有关参数、设置设备的工作方式。
- ③ 发出I/O命令,如果设备空闲,便立即启动I/O设备去完成指定的I/O操作;如果设备处于忙碌状态,则将请求者的请求块挂在设备队列上等待。
- ④ 及时响应控制器或通道发来的中断请求,根据其中断类型调用中断处理程序处理。
- ⑤ 对于有通道的计算机系统,驱动程序还应能根据用户I/O 请求,自动地构成通道程序。



### 设备驱动程序的处理过程

#### 1) 将抽象要求转换为具体要求

由于用户及上层软件,对设备控制器的具体情况毫无了解,因而只能向它发出抽象的要求(命令),但这些命令无法传送给设备控制器。因此,就需要将这些抽象要求转换为具体要求。

例如,将抽象要求中的盘块号转换为磁盘的盘面、 磁道号及扇区。这一转换工作只能由驱动程序来完成,因为在OS中只有驱动程序,才同时了解抽象要求和设备控制器中的寄存器情况;也只有它才知道命令、 数据和参数应分别送往哪个寄存器。

#### 设备驱动程序的处理过程

#### 2) 检查I/O请求的合法性

对于任何输入设备,都是只能完成一组特定的功能,若该设备不支持这次的I/O请求,则认为这次I/O请求非法。

例如,用户试图请求从打印机输入数据,显然系统应予以拒绝。此外,还有些设备如磁盘和终端,它们虽然都是既可读又可写的,但若在打开这些设备时规定的是读,则用户的写请求必然被拒绝。

#### 设备驱动程序的处理过程

#### 3) 读出和检查设备的状态

在启动某个设备进行I/O操作时,其前提条件应是该设备正处于空闲状态。因此在启动设备之前,要从设备控制器的状态寄存器中,读出设备的状态。

例如,为了向某设备写入数据,此前应先检查该设备是 否处于接收就绪状态,仅当它处于接收就绪状态时,才能 启动其设备控制器,否则只能等待。

#### 设备驱动程序的处理过程

#### 4) 传送必要的参数

对于许多设备,特别是块设备,除必须向其控制器发出启动命令外,还需传送必要的参数。

例如在启动磁盘进行读/写之前,应先将本次要传送的字节数和数据应到达的主存始址,送入控制器的相应寄存器中。

#### 5) 工作方式的设置

有些设备可具有多种工作方式,典型情况是利用RS-232接口进行异步通信。

在启动该接口之前,应先按通信规程设定参数:波特率、 奇偶校验方式、停止位数目及数据字节长度等。

#### 设备驱动程序的处理过程

- 6) 启动I/O设备
- □ 在完成上述各项准备工作之后,驱动程序可以向控制器中的命令寄存器,传送相应的控制命令。
  - 对于字符设备,若发出的是写命令,驱动程序将把一个数据传送给控制器;若发出的是读命令,则驱动程序等待接收数据,并通过从控制器中的状态寄存器读入状态字的方法,来确定数据是否到达。
- □ 驱动程序发出I/O命令后,基本的I/O操作是在设备控制器的控制下进行的。
  - □ I/O操作所要完成的工作较多,需要一定的时间,如读/写一个盘块中的数据,此时驱动(程序)进程把自己阻塞起来,直到中断到来时才将它唤醒。

#### 设备驱动程序的框架

- (1) 设备驱动程序与外界的接口 对设备驱动程序与外界的接口需要进行严格的定义,主要 体现在以下三个方面:
  - >设备驱动程序与操作系统内核的接口;
  - >设备驱动程序与系统引导的接口;
  - ▶设备驱动程序与设备的接口。

#### 与设备无关的I/O软件(IO子系统)


#### 设备无关的概念(设备独立性) (Device Independence)

为了提高OS的适应性和可扩展性, 应用程序独立于具体使用的物理设备

0

# 为了实现设备无关性而引入了逻辑设备和物理设备:

- 在应用程序中,使用逻辑设备名 称来请求使用某类设备;
- 而系统在实际执行时,使用物理 设备名称。
- 类比逻辑地址和物理地址



### 系统的逻辑设备表

逻辑设备号	物理设备号	驱动程序地址
1	7	20420
2	7	20420
3	2	20E00
4	4	1FC10
6	1	20D02
7	7	20420
15	10	1FC10
16	11	1FC120

### □使用逻辑设备名称的好处

#### 1) 设备分配时的灵活性

- □ 当应用程序(进程)以物理设备名称来请求使用指定的某台设备时,如果该设备已经分配给其他进程或正在自检,而此时尽管还有几台其它的相同设备正在空闲,该进程却仍阻塞。
- □但若进程能以逻辑设备名称来请求某类设备时,系统可立即将该类设备中的任一台分配给进程,仅当所有此类设备已全部分配完毕时,进程才会阻塞。

#### 2) 易于实现I/O重定向


- □ 所谓I/O重定向,是指用于I/O操作的设备可以更换(即重定向),而不必改变应用程序。
  - ■例如,我们在调试一个应用程序时,可将程序的所有输出送往屏幕显示;而在程序调试完后,如需正式将程序的运行结果打印出来,此时便须将I/O重定向的数据结构——逻辑设备表中的显示终端改为打印机,而不必修改应用程序。I/O重定向功能具有很大的实用价值,现已被广泛地引入到各类OS中。

### 设备无关的I/O软件(内核IO子系统)

- 驱动程序是一个与硬件(或设备)
   紧密相关的软件。
- 为了实现设备独立性,必须再在驱动程序之上设置一层软件,称为设备无关软件,又称为I/O子系统。

设备无关软件的主要功能可分为以 下两个方面:

- 1) 执行所有设备的公有操作。
- 2) 向用户层软件提供统一接口。



## 设备无关软件的主要功能

- 1. 执行所有设备的公有操作
  - 设备命名、名字映射:将逻辑设备名映射为物理设备名,进一步可以找到相应物理设备的驱动程序
  - 保护:对设备进行保护,禁止用户直接访问设备
  - •逻辑块、缓冲管理:即对字符设备和块设备的缓冲区进行有效的管理,以提高I/O的效率;
  - 分配回收:对独立设备的分配与回收
  - 差错控制: 处理设备驱动程序无法处理的错误
- 2. 向用户层软件提供统一接口 无论何种设备,它们向用户所提供的接口应该是相同的 ,如统一的Read和Write操作

### I/O软件层次——用户空间的I/O软件

大部分的I/O软件都在操作系统内部,但仍有一小部分在用户层,包括与用户程序链接在一起的库函数,以及完全运行于内核之外的一些程序。

- 用户层软件必须通过一组系统调用,来取得操作系统服务。
- 在现代的高级语言以及C语言中,通常提供了与各系统调用一一对应的库函数。这些库函数与调用程序连接在一起,包含在运行时装入在内存的二进制程序中,如C语言中的库函数write等,显然这些库函数的集合也是I/O系统的组成部分。
- 但在许多现代操作系统中,系统调用本身已经采用C语言编写 ,并以函数形式提供,所以在使用C语言编写的用户程序中, 可以直接使用这些系统调用。


看一段操纵外设的程序

第一类用户空间I/O软件,用户程序与库函数

```
int fd = open("/dev/something");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
        fprintf(fd,"Count %d\n",i);
}
close(fd);</pre>
```

- (1) 不论什么设备都是open, read, write, close 操作系统为用户提供统一的接口!
- (2) 不同的设备对应不同的文件(设备文件) 设备文件中存放了设备的属性!

- □第二类用户空间I/O软件 Spooling (Simultaneous Peripheral Operating On Line)
  - Spooling系统是多道程序设计系统中,处理独占I/O设备的一种方法。
- ▶ 联机:程序的I/O工作,直接通过设备进行。
- 脱机:提交了I/O之后,不直接通过设备进行,进程不用等待实际的输入输出。利用专门的外围控制机,将低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上;或者相反。



#### 1、设备分配方法

#### 设备分配2种方式:

□ 静态分配方式 在用户进程创建时,OS便一次性地把进程 运行所要求的全部设备都分配给它,并由该进程占有,直 到进程撤消。

不会死锁,但设备利用率极其低下。

□ <mark>动态分配方式</mark> 在进程执行过程中,随时根据需要,向系统提出设备请求,由系统依据一定算法给进程分配设备, 用户进程用完设备,即予释放。

有利于提高设备利用率,但分配不当即有死锁可能。

#### 动态分配算法:

- □ 先来先服务
  - 对于多个请求某类设备的用户进程,系统按其发出 请求的先后顺序,使它们在设备请求队列里排队, 并把设备分配给队列的前列者。


#### □ 优先级高者优先

□ 进入设备请求队列的进程,按优先级排队,优先级相同,则按到达的先后排,系统总是把设备分配给队列的首进程使用。

#### 2、设备管理采用的数据结构

- 系统设备表SDT (System Device Table)
  - 整个系统一张,记录了系统中所有外设,每类设备占一个表项。
- □ 设备控制表DCT (Device Control Table)
  - 系统中每台设备一个,其中随时记录了该设备的基本信息(设备状态、等待使用该设备的阻塞进程等)。


I/O过程中,OS从SDT内查得某类设备的DCT 地址,然后再转到DCT取得具体设备信息。



### 1、设备文件

每个设备都有自己的设备名 ,用户通过设备名来访问具 体物理设备,设备名存放在 /dev目录下。

- ✓ 硬盘: /dev/hda, /dev/sda
- ✓ 软盘: /dev/fd0
- ✓ 光盘: /dev/cdrom
- ✓ 鼠标: /dev/psaux(ps/2) /dev/input/mice(USB)
- ✓ 打印机: /dev/lp
- ✓ 控制台: /dev/console
- ✓ 网卡: /dev/eth0



### 2、文件系统与设备驱动程序的接口

- □Linux系统中,用户程序通过文件操作方式如打开、关闭、 读写等来使用设备,由文件系统转入设备驱动程序。
- □在Linux中系统提供块设备开关表和字符设备开关表作为 核心与设备驱动程序之间的接口。
- □每一种设备类型在表中占用一个表目,包含若干数据项, 其中有一项为该类设备驱动程序入口地址,在系统调用时 引导核心转向适当的驱动程序接口。

#### 块设备开关表

操作主设备号	Open	Close	Strategy(read/write)
0	驱动程序入口 地址	驱动程序入口地 址	驱动程序入口地址
1	驱动程序入口 地址	驱动程序入口地 址	驱动程序入口地址

#### 字符设备开关表

操作主设备号	Open	Close	Read	Write
0	驱动程序入	驱动程序	驱动程序入	驱动程序入口
	口地址	入口地址	口地址	地址
1	驱动程序入	驱动程序	驱动程序入	驱动程序入口
	口地址	入口地址	口地址	地址

#### 3、块设备驱动的数据结构

#### □①块设备表

对每一类块设备,分别设置块设备表,记录该类设备的相 关信息。其内容包括:

- ✓ 忙标志: 标志设备的忙闲状态, 0表示空闲, 1表示正忙
- ✓ 错误次数:指设备I/O出错次数
- ✓ 设备缓冲区队列头指针:分配给设备的缓冲区队列的头指针
- ✓ 设备缓冲区队列尾指针:分配给设备的缓冲区队列的尾指针
- ✓I/O请求队列头指针:请求该类设备I/O操作的请求块组成的队列的 头指针
- ✓I/O请求队列尾指针:请求该类设备I/O操作的请求块组成的队列的 尾指针

#### 3、块设备驱动的数据结构

#### □ ②I/O请求队列

- ✓ 用户进程的I/O请求包括要求完成I/O操作的逻辑设备名、要求的操作、输送数据在内存中的起始地址、传送数据的长度,将这些信息组织成I/O请求块iorb。
- ✓ 逻辑设备名相同(同一类设备)的I/O请求块构成一个队列,称为 I/O请求队列。

### 4、字符设备驱动


□字符设备的传送用一组专用的寄存器来实现。每种字符设备的控制器一般都有3个寄存器:控制寄存器接收 CPU发送来的命令,控制设备的操作;状态寄存器保存设备的状态;数据寄存器暂存要传送的数据。

### 4、字符设备驱动

- (1) 数据结构:对每类字符设备分别建立字符设备表,记录使用该类字符设备所需的各种信息。
- (2) 终端驱动程序:字符设备种类繁多,其驱动程序各不相同,以终端驱动程序为例,其主要由键盘和显示器构成,终端驱动程序控制终端设备和进程之间的字符数据传输。包括以下5个操作:
  - ✓ ttopen: 打开终端机,建立终端机和终端进程之间的对应关系。
  - ✓ ttclose: 切断终端机和终端进程的联系。
  - ✓ ioctl: 用于对终端机的控制,例如状态设置、测试、终端机属性值的更改等。
  - ✓ ttread: 从终端键盘读入数据。
  - ✓ ttwrite: 向终端显示器写数据。

### 5、设备文件的系统调用过程

- □对设备特殊文件的系统调用,根据文件类型转入块设备 开关表或字符开关表进行打开、关闭块设备或字符设备 的操作。
- □字符设备特殊文件的系统调用Read、Write转向字符开 关表中指示的设备驱动程序,而对普通文件或目录文件 的Read、Write系统调用则通过高速缓冲模块转向设备 驱动模块中的策略(Strategy)过程。



# I/O设备管理总结

- 如何实现交互? ⇒ 首先需要了解I/O的工作原理
- 从用户如何I/O开始 ⇒ 用户发送一个命令(read)
- 系统调用read ⇒ 被展开成给一些寄存器发送命令的代码
- 发送完命令以后... ⇒ CPU轮询, CPU干其它事情并等中断
- 中断方案最常见 ⇒ 结合设备驱动,完成硬件相关的操作
- 实现独享设备的共享 ⇒ 假脱机系统(SPOOLING)
- ■IO子系统要实现硬件无关性,包装通用的操作
- 实现CPU与外设速度的矛盾,需要软硬件缓冲技术