



RC SAILS SCORING

MANUALE UTENTE • BASE DI CALCOLO

Calcolo dei punteggi di regata per la vela radiocomandata
conforme alle Regole di Regata 2025-2028, Appendice A e Appendice E

Versione 15.23

© 2026 Stefano Ragusa — Tutti i diritti riservati

Indice

1. Che cos'è

2. Installazione

3. La prima configurazione

3.1 Scheda Regata · 3.2 Scheda Punteggio · 3.3 Scheda Skippers

3.4 Utilità e documenti

4. La giornata di regata

4.1 La partenza · 4.2 Registrare gli arrivi

5. La classifica

5.1 I quattro comandi · 5.2 Il documento ufficiale

6. Penalità e proteste

7. I turni di giuria

8. Il campionato

9. La base di calcolo

9.1 Punteggio di una prova · 9.2 Squalifiche · 9.3 Scarti

9.4 Parità · 9.5 Turno di giuria · 9.6 Penalità in vela RC

10. Appendice — Codici di punteggio

11. Domande frequenti

1. Che cos'è

RC Sails Scoring è un'applicazione per **gestire una regata di vela radiocomandata dal telefono**. Dà le partenze con il conto alla rovescia sonoro, registra gli arrivi con un tocco, calcola la classifica in tempo reale secondo le Regole di Regata e produce il documento da affiggere all'albo dei risultati.

Si installa da un collegamento, non richiede registrazione e **funziona senza connessione**. Tutti i dati restano sul dispositivo di chi la usa: nessun server, nessun account, nessuna informazione trasmessa a terzi.

Le cinque schermate

Setup — configurazione, partecipanti, utilità

Giudici — chi fa il turno, prova per prova

Arrivi — partenze e registrazione degli arrivi

Classifica — risultati, penalità, documenti

Campionato — classifica di stagione su più tappe

A chi serve

Comitato di Regata: dà le partenze e registra gli arrivi.

Segretario: redige la classifica, gestisce le proteste, produce i documenti.

Responsabile del campionato: raccoglie le giornate nella classifica di stagione.

Una sola persona può svolgere tutti e tre i ruoli, e di norma è quello che accade in un circolo.

2. Installazione

L'applicazione si apre da un indirizzo web, ma **va installata** sulla schermata Home. Non è un vezzo: installandola il browser conserva i dati di regata invece di poterli eliminare quando lo spazio del dispositivo scarseggia.

Android

1. Apri l'indirizzo con Chrome.
2. In fondo allo schermo compare l'invito **Installa sulla schermata Home**: tocca **Installa**.
3. L'icona compare fra le altre applicazioni.

iPhone e iPad

Apple non consente a una pagina di installarsi da sola. I tre passaggi vanno fatti a mano, una volta sola, e **devono avvenire in Safari**: con altri browser l'installazione non è possibile.

4. Apri l'indirizzo con Safari.
5. Tocca **Condividi**, poi **Aggiungi a schermata Home**.
6. Conferma con **Aggiungi**.

Verifica che sia andata a buon fine

Apri **Setup** › **Regata** › **Utilità** › **Installazione**. Se il riquadro è verde, i dati di regata sono protetti dalla cancellazione automatica.

3. La prima configurazione

La configurazione si imposta una volta sola e sopravvive alle regate: azzerando una giornata per passare alla successiva non va rifatta. È divisa in tre schede.

3.1 Scheda Regata

Scheda Regata

Identità della manifestazione e formato della serie.

- **Nome regata, Classe, Club, Campo di regata, Date** — compaiono nelle intestazioni e nei documenti prodotti.
- **Comitato di Regata** — il nome che firma la classifica ufficiale.
- **Prove programmate** — quante prove prevede la giornata.
- **Prove minime** — sotto questa soglia la classifica esce marcata come provvisoria (RRS A1).
- **Modalità flotta** — unica, oppure due flotte A e B con classifiche separate.
- **Giudice a terra** — vedere il capitolo 7.

3.2 Scheda Punteggio

CIRCOLO VELICO
DF65 - Campionato Invernale 2026

REGATA PUNTEGGIO SKIPPERS

PUNTEGGIO

Questi parametri devono corrispondere al Bando di Regata e alle Istruzioni di Regata. Le RRS lasciano queste scelte all'organizzatore.

SISTEMA DI SCARTI **A2.3**

Progressivo a tabella

SCARTI ATTIVI DA

5

1+ prove → 0 scarti - 5+ prove → 1 scarto

PUNTEGGIO DNS / DNF / DSQ **A5**

Iscritti alla serie + 1 — predefinito RRS

Con la A5.3 il DNC resta valutato sugli iscritti alla serie, mentre DNS, DNF e DSQ si calcolano sulle barche venute in area di partenza, da indicare in ogni prova.

EMAIL PER INVIO RISULTATI

es. segreteria@club.it

INIZIA REGATA →

SETUP GIUDICI ARRIVI CLASSIFICA CAMPIONATO

Scheda Punteggio

Qui stanno i parametri che **devono corrispondere al Bando di Regata** e alle Istruzioni di Regata. Le Regole di Regata lasciano queste scelte all'organizzatore: non esiste una risposta giusta valida per tutti.

- **Sistema di scarti** — quattro modalità, e la soglia di prove da cui gli scarti si attivano. Sotto al campo, un'anteprima mostra in chiaro l'effetto della scelta.
- **Punteggio DNS / DNF / DSQ** — sugli iscritti alla serie (predefinito) oppure sui partenti, se il Bando invoca la regola A5.3.
- **Email per invio risultati** — il destinatario predefinito.

3.3 Scheda Skippers

CIRCOLO VELICO
DF65 - Campionato Invernale 2026

REGATA PUNTEGGIO SKIPPERS

Inserisci i partecipanti prima di iniziare le prove. Il numero velico deve essere univoco.

Velico Nome Skipper

+ AGGIUNGI BARCA

7 Marco Ferrari
CIRCOLO VELICO

14 Luca Rossi
CIRCOLO VELICO

21 Andrea Bianchi
CIRCOLO VELICO

28 Paolo Conti
CIRCOLO VELICO

35 Giulia Marino
CIRCOLO VELICO

42 Davide Greco
CIRCOLO VELICO

49 Elena Costa
CIRCOLO VELICO

SETUP GIUDICI ARRIVI CLASSIFICA CAMPIONATO

Scheda Skippers

Numero velico e nome, un tocco su Aggiungi Barca. Il numero velico deve essere univoco: è l'identità del concorrente in tutta l'applicazione, anche fra una tappa e l'altra del campionato.

Il conteggio degli iscritti compare sulla linguetta della scheda.

Quando l'elenco è completo, il pulsante **Inizia Regata** in fondo alla pagina apre la giornata.

3.4 Utilità e documenti



Utilità

In fondo alla scheda Regata, la sezione **Utilità** raccoglie quattro cose.

- **Importa regata da Excel** — ricarica arrivi e partecipanti da un file prodotto dall'applicazione.
- **Installazione** — il comando per aggiungere l'app alla schermata Home. Verde quando è già installata.
- **Estratto Istruzioni di Regata** — una pagina che descrive il sistema di punteggio impostato, con i riferimenti di regola. Da affiggere insieme alla classifica.
- **Manuale dell'Applicazione** — questo documento in PDF. Aprilo una volta con la rete: resta poi disponibile anche offline.
- **Nuova Regata** — azzera skipper, arrivi e proteste, mantenendo tutta la configurazione.

4. La giornata di regata

4.1 La partenza



Sequenza di partenza

Dalla pagina Arrivi, il pulsante **Partenza** apre la procedura sonora.

La sequenza predefinita è quella della **regola E3.4**: segnali di avviso, preparatorio e partenza a intervalli di un minuto, un segnale ogni dieci secondi nell'ultimo minuto, uno al secondo negli ultimi dieci, e la tromba al via.

Il conteggio può essere **a voce** — i numeri scanditi dal dispositivo — oppure a soli segnali acustici. È previsto anche il richiamo generale con i due suoni della regola E3.6.

Il pulsante **Prova la voce** permette di verificare volume e audio prima della partenza.

Prima di dare la prima partenza

Alza il volume del dispositivo e tieni lo schermo acceso.

Su iPhone disattiva la suoneria silenziosa con l'interruttore laterale.

Se la flotta è distribuita e c'è vento, considera un altoparlante Bluetooth: funziona senza modifiche.

4.2 Registrare gli arrivi



Registrazione degli arrivi

Sotto l'intestazione una fascia dorata riporta **chi è di turno** come giudice, con numero velico e nome: quella barca non compare fra quelle da registrare.

Si tocca il numero velico nell'ordine in cui le barche tagliano il traguardo. Ogni tocco assegna la posizione successiva.

- **Annulla ultimo** — toglie l'ultima registrazione.
- La **x** accanto a una riga la rimuove: le barche successive risalgono di una posizione.
- **Conferma Prova** — chiude la prova. Solo da quel momento le barche non registrate valgono DNF: prima restano semplicemente senza punteggio, così la classifica in diretta non mostra falsi ritiri.
- **Annulla Prova** — marca la prova come non valida: non conta per la serie, ma gli arrivi restano registrati.

5. La classifica

CLASSIFICA

Aggiornata in tempo reale

10

BARCHE

8

PROVE

1

SCARTI

11

DNF/DNS

Pos	Velico / Skipper	P1	P2	P3
1	42 Davide Greco	2	1	5
2	56 Simone Riva	1	9	3
3	21 Andrea Bianchi	8	5	4,6 ^{AVG}
4	7 Marco Ferrari	4,7 ^{AVG}	6	1
5	35 Giulia Marino	5	2	8
6	63 Chiara Villa	4	7	4
7	70 Matteo Sala	3	8	6
8	49 Elena Costa	6	3	7
9	28 Paolo Conti	9	4	2
10	14 Luca Rossi	7	6 ^{AVG}	9

1

AVG

punteggio medio di chi era di turno - grigio
barrato = punteggio scartato - le sigle in apice sono i codici RRS (App. A10) - tocca di accanto a una barca per applicare o revocare una penalità

ESPORTA RISULTATI IN EXCEL

GENERA CLASSIFICA IN PDF

SETUP

GIUDICI

ARRIVI

CLASSIFICA

CAMPIONATO

Classifica in tempo reale

Si aggiorna a ogni prova registrata. In alto, quattro riquadri riassumono barche, prove valide, scarti applicati e punteggio del DNF.

Nella tabella, ogni riga è un concorrente e ogni colonna una prova.

- **Grigio barrato** — punteggio scartato, non conta per il totale.
- **AVG** — punteggio medio di chi era di turno come giudice.
- Le sigle in apice sono i **codici RRS** (OCS, DNE, DPI...): vedere l'appendice.
- L'icona della bilancia accanto a una barca apre il pannello **Penalità**.

5.1 I quattro comandi

CLASSIFICA

Aggiornata in tempo reale

10

BARCHE

8

PROVE

1

SCARTI

11

DNF/DNS

6

63 Chiara Villa

4

7

4

7

70 Matteo Sala

3

8

6

8

49 Elena Costa

6

3

7

9

28 Paolo Conti

9

4

2

5,1

10

14 Luca Rossi

7

6^{AVG}

9

3,3

①

AVG punteggio medio di chi era di turno - grigio
barrato = punteggio scartato - le sigle in apice sono i codici RRS (App. A10) - tocca di accanto a una barca per applicare o revocare una penalità

ESPORTA RISULTATI
IN EXCEL

GENERA CLASSIFICA
IN PDF

INVIA RISULTATI
VIA EMAIL

INVIA RISULTATI
AL CAMPIONATO

⚡ PROTESTE

📄 COPIA

📄 SCHEDA
.RCSAILS

Campionato: reinviando dopo una correzione la tappa viene aggiornata, non duplicata.

Scheda .rcsails: serve solo per passare la regata a un altro dispositivo.

SETUP

GIUDICI

ARRIVI

CLASSIFICA

CAMPIONATO

Comandi della classifica

- **Esporta risultati in Excel** — file .xlsx con quattro fogli: riepilogo della regata e della formula applicata, arrivi, classifica, proteste.
- **Genera classifica in PDF** — il documento per l'albo, con codici, scarti, proteste e spazio per la firma del Comitato.
- **Invia risultati via email** — apre il client di posta con la classifica nel corpo del messaggio e scarica il file da allegare.
- **Invia risultati al campionato** — aggiunge la giornata come tappa (capitolo 8).

Sotto, tre comandi minori: **Proteste**, **Copia** negli appunti e **Scheda .rcsails**, che serve solo a passare la regata a un altro dispositivo.

5.2 Il documento ufficiale



CIRCOLO VELICO DF65
Campionato Invernale 2026
Specchio acqueo del circolo - 08/02/2026

CLASSIFICA

CLASSIFICA — 8 PROVE VALIDE · 1 SCARTO													
POS	VELICO	SKIPPER	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	LORDI	SC.	NETTI
1	42	Davide Greco	2	1	5	[6]	3	3,9 ^{AVG}	6	4	30.9	6	24.9
2	56	Simone Riva	1	[9]	3	2	6	4	5	4,3 ^{AVG}	34.3	9	25.3
3	21	Andrea Bianchi	[8]	5	4,6 ^{AVG}	5	1	8	3	2	36.6	8	28.6
4	7	Marco Ferrari	4,7 ^{AVG}	6	1	7	[9]	2	1	7	37.7	9	28.7
5	35	Giulia Marino	5	2	8	1	5,7 ^{AVG}	[9]	2	8	40	9	31
6	63	Chiara Villa	4	7	4	3	2	7	[8]	5	40	8	32
7	70	Matteo Sala	3	8	6	4	5	6	[9]	3	44	9	35
8	49	Elena Costa	6	3	7	[8]	8	1	5,6 ^{AVG}	6	44.6	8	36.6
9	28	Paolo Conti	[9]	4	2	5,7 ^{AVG}	7	5	4	9	45.7	9	36.7
10	14	Luca Rossi	7	6 ^{AVG}	9	[11 ^{OCS}]	4	3	7	1	48	11	37

Codici: AVG punteggio medio, turno di giuria - OCS Sul lato percorso alla partenza (RRS 30.1)
[] punteggio escluso dalla serie

Il Comitato di Regata
Comitato di Regata

Documento generato il 02 ottobre 2026 alle 16:22
RC Sails Scoring 15.23

La classifica ufficiale generata in PDF

Lo stato in testa si autodetermina: se le prove valide sono meno del minimo configurato, il documento esce marcato **CLASSIFICA PROVVISORIA**. I punteggi esclusi sono fra parentesi quadre, secondo la convenzione dei tabelloni ufficiali, e la legenda riporta i soli codici effettivamente usati.

6. Penalità e proteste

Il pannello Penalità si apre dall'icona della bilancia accanto a una barca in classifica. Si sceglie la prova, il codice e, dove previsto, i punti.

Ogni penalità è reversibile

L'ordine d'arrivo registrato non viene mai alterato: la penalità è un livello sovrapposto. Revocandola, la posizione originale torna esattamente com'era.

Vale anche per le squalifiche decise su protesta: cambiando l'esito da accolta a respinta, la barca riprende il suo posto.

Squalificando una barca, tutte quelle che la seguivano **risalgono di un posto**, come impone la regola A6.1. Una riparazione (RDG) e una penalità a punti (DPI) invece non toccano i punteggi altrui.

6.1 Le proteste

Il comando **Proteste** registra prova, protestante, protestato, regola invocata e note. L'esito può essere: in attesa, respinta, oppure accolta — in quest'ultimo caso la squalifica viene applicata da sola.

Le proteste compaiono nella classifica stampata e nel foglio Excel, con il loro esito.

7. I turni di giuria



Turni di giuria

Quando il giudice a terra è un socio a rotazione, questa pagina governa chi fa il turno. Se invece chi dirige non è iscritto, si imposta **Esterno / Nessuno** e tutte le barche corrono ogni prova.

Ogni prova è assegnata a chi, **fra i disponibili, ha fatto meno turni** fino a quel momento. Il piano si riequilibra da solo: lo scarto fra chi fa più turni e chi ne fa meno non supera mai un turno.

Chi lascia la regata o non intende fare il turno si **esclude** dall'elenco Disponibilità. Le prove non ancora registrate si ridistribuiscono sui restanti, mentre **le prove già disputate mantengono il giudice che hanno avuto**.

Per una singola prova si può indicare un **sostituto** dal menù accanto al piano: il suo turno conta comunque nel bilancio, e le prove successive compensano.

8. Il campionato



Classifica di campionato

Il campionato raccoglie più giornate in una classifica di stagione. Dalla pagina Classifica, Invia i Dati al Campionato aggiunge la regata come tappa.

Se la tappa è già presente — stesso club, denominazione e data — l'applicazione chiede conferma e la **aggiorna** invece di duplicarla. È il caso di una classifica corretta dopo una protesta.

Per passare una regata a **un altro dispositivo** si usa la Scheda Evento (file .rcsails), che si carica dalla pagina Campionato.

Regata e campionato hanno archivi separati: azzerare la regata per la giornata successiva non tocca la classifica di stagione.

8.1 La formula del campionato

Anche questi parametri devono corrispondere al Bando del campionato.

Parametro	Scelte	Quando usarla
Criterio	Piazzamenti di tappa	Corretto quando le tappe hanno un numero di prove diverso: il posto conseguito vale i punti.
	Somma dei punteggi netti	Solo se tutte le tappe hanno la stessa formula.
Assenti	Iscritti al campionato + 1	Il costo di un'assenza è uguale per tutte le tappe e noto in anticipo.
	Classificati della tappa + 1	Il costo dipende da quanti si presentano quel giorno.
Scarti di tappa	Numero libero	Perdona l'imprevisto: una rottura, un impegno.
Presenze minime	Numero libero	Pretende la partecipazione: sotto la soglia si resta classificati ma fuori graduatoria.
Tappe in programma	Numero libero	Finché non sono tutte disputate la classifica è marcata come provvisoria.

Una scelta da fare consapevolmente

Con uno scarto di tappa e nessuna presenza minima, chi salta una giornata non paga nulla: l'assenza viene interamente cancellata dallo scarto.

Le due leve sono indipendenti e servono a cose diverse. Un riquadro in fondo alla configurazione segnala le combinazioni di parametri poco difendibili.

9. La base di calcolo

Il sistema è il **Punteggio Minimo** dell'Appendice A delle Regole di Regata 2025-2028, come modificata dall'Appendice E per la vela radiocomandata. Questo capitolo spiega come si arriva al numero in fondo alla colonna Netti.

9.1 Il punteggio di una prova

Il primo classificato prende 1 punto, il secondo 2, e così via. Vince la serie chi totalizza il punteggio più basso.

Chi non parte, non termina, si ritira o viene squalificato prende **un punto in più del numero di barche iscritte alla serie** (regola A5.2). Con dodici iscritti, il DNF vale 13 punti — il valore compare nel quarto riquadro in cima alla classifica.

Se il Bando invoca la regola **A5.3**, DNS, DNF e DSQ si calcolano invece sulle barche venute in area di partenza, che vanno indicate in ogni prova. Il DNC resta valutato sugli iscritti.

9.2 Squalifiche e risalita

Quando una barca è squalificata, si ritira dopo l'arrivo o non ha percorso il percorso, **tutte quelle che la seguivano risalgono di un posto** (regola A6.1). Una riparazione o una penalità a punti, invece, non modificano i punteggi altrui.

9.3 Gli scarti

Per difetto la regola A2.1 prevede di escludere il solo peggior punteggio, ma consente qualunque altra disposizione: è per questo che il sistema di scarti è un parametro del Bando e non una costante.

A parità di punteggio peggiore si esclude la prova **disputata per prima**. I punteggi non scartabili — DNE e DGM — restano sempre nel totale.

Sistema di scarti	Effetto
Progressivo a tabella	Il numero di scarti cresce col numero di prove valide, secondo la tabella predefinita.
Uno scarto	Si esclude sempre e solo il peggior punteggio.
Uno ogni N prove	Uno scarto ogni N prove valide.
Nessuno	Nessun punteggio viene escluso.

9.4 Le parità

Quando due concorrenti hanno lo stesso punteggio netto, la regola A8 prevede due passaggi in ordine:

7. **A8.1** — si elencano i punteggi **non scartati** dal migliore al peggiore e si confrontano termine a termine. Al primo valore diverso, vince chi ha il migliore.
8. **A8.2** — se la parità permane, si confrontano i punteggi dell'ultima prova, poi della penultima, a ritroso. Qui **gli scarti contano**.

In classifica, i concorrenti la cui parità è stata risolta in questo modo riportano la sigla RRS A8 accanto alla posizione.

9.5 Il punteggio di chi fa il turno di giuria

Questo trattamento **non è previsto dalle Regole di Regata**: è una disposizione del Bando. L'applicazione offre tre possibilità, e quella scelta viene dichiarata nell'estratto delle Istruzioni di Regata.

- **Media di tutte le altre prove** — criterio della regola A9(a).
- **Media delle prove precedenti** — criterio della regola A9(b).
- **Nessun punteggio** — la prova non è conteggiata per chi era di turno.

La media si arrotonda al decimo di punto, con 0,05 arrotondato per eccesso. Un secondo parametro decide la **base della media**:

Base della media	Effetto
Tutte le prove disputate	La media comprende anche le prove che verranno scartate.
Escludendo gli scarti	La media si calcola sulle sole prove che contano per la serie, come avviene per il punteggio di tutti gli altri. I punteggi non scartabili restano inclusi.

9.6 Penalità: che cosa esiste in vela radiocomandata

Attenzione: due penalità note non si applicano

L'Appendice E cancella la regola 30.2 (E3.8(a)) e la regola 44.3 (E4.1). Ne consegue che in vela radiocomandata **non esistono né la Z Flag Penalty (ZFP) né la Penalità a Punti (SCP)**.

La penalità in acqua è la **Penalità di Un Giro** della regola E4.3, che non incide sul punteggio. Le penalità a punti sono comminate dal comitato per le proteste ai sensi della regola **E7** e registrate con il codice DPI.

10. Appendice — Codici di punteggio

Sono le abbreviazioni della regola A10 applicabili alla vela radiocomandata. Compaiono in apice sul punteggio in classifica, nei documenti stampati e nel foglio Excel.

Codice	Significato	Punteggio	Scartabile
DNC	Non venuta in area di partenza	Iscritti + 1	Sì
DNS	Non partita	Iscritti + 1	Sì
OCS	Sul lato percorso alla partenza (RRS 30.1)	Iscritti + 1	Sì
UFD	Squalifica bandiera U (RRS 30.3)	Iscritti + 1	Sì
BFD	Squalifica bandiera nera (RRS 30.4)	Iscritti + 1	Sì
NSC	Non ha percorso il percorso	Iscritti + 1	Sì
DNF	Non ha terminato	Iscritti + 1	Sì
RET	Ritirata dopo l'arrivo	Iscritti + 1	Sì
DSQ	Squalificata	Iscritti + 1	Sì
DNE	Squalifica non scartabile (RRS 90.3(b))	Iscritti + 1	No
DGM	Squalifica per grave cattiva condotta	Iscritti + 1	No
DPI	Penalità discrezionale a punti (RRS E7)	Piazzamento + punti	Sì
RDG	Riparazione concessa (RRS A6.2)	Punteggio assegnato	Sì
AVG	Punteggio medio, turno di giuria	Media	Sì

AVG non è un codice della regola A10: è la notazione usata dall'applicazione per il punteggio medio di chi ha svolto il turno di giuria.

11. Domande frequenti

Riaprendo l'app trovo i dati di prima. È normale?

Sì, ed è voluto: una giornata dura ore e il telefono si blocca. Ogni modifica viene salvata subito. Per ripartire da zero: **Setup** › **Regata** › **Utilità** › **Nuova Regata**. Cancella skipper, arrivi e proteste, ma mantiene tutta la configurazione.

Dove finiscono i dati?

Nella memoria locale del browser, sul dispositivo. Non passano da alcun server e nessun altro può vederli. Si perdono solo cancellando i dati del sito dalle impostazioni del browser o, su iPhone, disinstallando l'app.

Come faccio una copia di sicurezza?

A fine giornata: **Invia i Dati al Campionato** ed eventualmente **Esporta Scheda Evento**. Quest'ultimo file è il backup, e serve anche a passare la regata a un altro dispositivo.

La voce del conto alla rovescia non si sente

Alza il volume; su iPhone disattiva la suoneria silenziosa. Verifica prima della partenza con il pulsante Prova la voce. Se la voce non è disponibile, passa a « Segnali »: i soli suoni funzionano sempre.

Ho aggiornato il sito ma sul telefono vedo la versione vecchia

L'applicazione controlla gli aggiornamenti all'apertura e poi ogni ora. Quando ne trova uno compare l'avviso Aggiornamento disponibile. Per forzare: chiudi completamente l'app e riaprila.

RC Sails Scoring · versione 15.23 · © 2026 Stefano Ragusa. Tutti i diritti riservati. La verifica dei risultati resta responsabilità del Comitato di Regata.