# PROGRAMACIÓN I

# **Temas**

- ✓ Repaso
- ✓ Comunicación entre módulos
- ✓ Ejemplos

### ¿REPASAMOS?



# Modularización - Repaso

#### √¿Qué es la modularización?


Modularizar es una estrategia que implica dividir un problema en partes funcionalmente independientes, que encapsulen operaciones y datos  $\square$  alta cohesión y bajo acomplamiento

#### √¿A qué llamamos módulo?

Es un conjunto de instrucciones que cumplen una tarea específica bien definida, se comunican entre sí adecuadamente y cooperan para conseguir un objetivo común

#### ✓ Ventajas de la modularización

# Modularización - Repaso



#### Alcance de una variable

Establece el contexto donde la variable es conocida o puede ser referenciada en el marco de un programa.

La variable puede ser de alcance: GLOBAL O LOCAL

TIEMPO DE VIDA DE UNA VARIABLE: DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RESERVA SU MEMORIA HASTA QUE SE LIBERA

# EJERCICIOS DE REPASO SOBRE ALCANCE



#### Modularización - ALCANCE DE UNA VARIABLE

```
Program ejemplo;
var cantidad: integer;
Procedure Asignar;
  var precio: real;
  Begin
      cantidad:= 25:
      precio:= 62.50;
      writeln(cantidad, precio);
  End:
var precio: real;
Begin
  cantidad:= 28;
   precio:= 100.50;
   writeln(cantidad, precio);
  Asignar;
  writeln(cantidad, precio);
End.
```

żQué imprime?

#### Modularización - ALCANCE DE UNA VARIABLE

```
Program ejemplo;
var y: integer;
Function Duplicar: integer;
  var x: integer;
  Begin
      x := y * 2;
      Duplicar:= x;
  End:
var z: integer;
Begin
   y := 30;
   z:= Duplicar();
  writeln(z);
   y := 5;
   writein (Duplicar());
End.
```

żQué imprime?

# COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULOS



¿CÓMO SE COMUNICAN LOS DATOS ENTRE MÓDULOS Y PROGRAMA?



VARIABLES GLOBALES



NO ACONSEJABLE. PUEDE
TRAER EFECTOS COLATERALES.
PERJUDICA LA LEGIBILIDAD

**PARAMETROS** 



INDICAN DE MANERA EXPLÍCITA QUÉ DATOS UTILIZARÁ EL MÓDULO

Teóricamente, cada módulo lo podemos pensar como una caja negra con una tarea bien definida (QUÉ) que puede ser implementada internamente de muchos modos (CÓMO).


MÓDULO

¿Cómo resuelve el problema el módulo?

¿Qué hace el módulo?

Los parámetros ayudarán a conocer el qué hace

La comunicación externa de un módulo con el resto del sistema es aconsejable que se produzca a través de datos de entrada y datos de salida a través de parámetros.



La comunicación puede ser **en Pascal**  Parámetros por valor

Parámetros por referencia


# Parámetros por valor




### Comunicación – Parámetros por valor

- Un dato de entrada por valor es llamado parámetro IN y significa que el módulo recibe (sobre una variable local) un valor proveniente de otro módulo (o del programa principal).
- Con él, el módulo puede realizar operaciones y/o cálculos, pero no producirá ningún cambio ni tampoco tendrá incidencia fuera del módulo.

### Comunicación – Parámetros por valor



### Comunicación – Parámetros por valor



# Parámetros por referencia



### Comunicación — Parámetros por referencia


La comunicación por referencia significa que **el módulo recibe la dirección de memoria** de una variable conocida en el punto de invocación.

### Comunicación — Parámetros por referencia


Dentro del módulo se puede operar con el valor original contenido en esa dirección de memoria, y las modificaciones que se produzcan se reflejan en los demás módulos que conocen la variable.

En el encabezado del módulo se distinguen por tener la palabra clave VAR.

### Comunicación — Parámetros por referencia



El número y tipo de los parámetros o argumentos utilizados en la invocación a una Función o un Procedimiento deben coincidir con el número y tipo de parámetros del encabezamiento del módulo.



Un **parámetro por valor** debiera ser tratado como una variable de la cuál el Procedimiento o Función hace una copia y la utiliza localmente.

Algunos lenguajes permiten la modificación local de un parámetro por valor, pero toda modificación realizada queda en el módulo en el cual el parámetro es utilizado.

Los parámetros por referencia operan directamente sobre la dirección de la variable original, en el contexto del módulo que llama.

•Esto significa que no requiere memoria local.

# **Ejemplos**

```
Program uno;
    procedure ejemplo (var a:integer; j:char);
    begin
      . . .
    end;
var
 x:integer;
 c: char;
begin
  x = 25;
                              ¿Es válida esta
                                                    Sí
  ejemplo (x,'p');
                                invocación?
end.
```

```
Program uno;
    procedure ejemplo (var a:integer; j:char);
    begin
    end;
var
  x:integer;
  c: char;
begin {comienza el programa}
                             ¿Es válida esta
  c:='t';
                                                   No, ¿por qué?
                               invocación?
  ejemplo (15, c);
```

end.

```
Program tres;
  Procedure saber (b: integer; Var a:integer);
    begin
        b = b + 10;
       a: = a + 10;
       write (a, b);
    end;
var a, b: integer;
begin {comienza el programa}
  a := 5;
  b := 3;
  saber (a, b);
  write (a, b);
                                ¿Qué imprime?
end.
```

```
Program cuatro;
   Function incremento (x: integer): integer;
       begin
         x := x + 1;
         incremento := x;
      end;
var
  a, b: Integer;
begin {comienza el programa}
    a := 10;
    b := incremento (a);
    writeln ( a, '+1=', b );
end.
```

¿Qué imprime?

```
Program cinco;
  procedure sumar (var a: integer; b:integer);
       begin
           a := a + b;
        end;
var a, b: Integer;
begin {comienza el programa}
    a := 15; b := 5;
    sumar (a, b);
    writeln (a);
    writeln (b);
end.
```

¿Qué imprime?

```
Program seis;
  procedure sum_mul ( var x: integer; b:integer);
       begin
           b = b + 1;
           x := b * 2;
        end;
var a, can: Integer;
begin {comienza el programa}
    can:=5;
    sum_mul (a, can);
    writeln (a);
    writeln (b);
end.
```

¿Qué imprime?

# Para resolver en grupos



```
Program g1;
   procedure grupol (var a, b :integer; var c:integer);
       begin
         b = b + 1;
         a := b * 2;
         c = a + b + c;
         write (a, b, c);
      end;
var a,b,c: Integer;
begin {comienza el programa}
    a:= 5; b:=3; c:=4;
    grupo1 (b, a, c);
    write (a, b, c);
end.
```

```
Program g2;
  Procedure grupo2 (var a:integer; var b:integer; c:integer);
  begin
     b := 11;
     a:= b MOD 5;
     c:= (c + a) DIV 3;
     write (a, b, c)
  end;
var a, b, c : integer;
       {del programa principal}
begin
     a := 10; b := 3; c := 5;
     grupo2 (c, a, b);
     write (a, b, c);
end.
```

```
Program g3;
    procedure grupo3 (var a: integer; b :integer; c:integer);
    begin
         b = b + 1;
         a:= b * 2;
         c = a + b + c;
         write (a, b, c);
    end;
var a, b, c: Integer;
begin {comienza el programa}
    a:=7; b:=3; c:=4;
    grupo3 (b, c, a);
    write (a, b, c);
end.
```

```
Program g4;
  procedure grupo4 (var a: integer; var b, c: integer);
    begin
         b:= c + 1;
         a := b * 2;
         c = a + b + c;
         write (a, b, c);
    end;
var a,b,c : Integer ;
begin {comienza el programa}
    a:= 2; b:=3; c:=4;
    grupo4 (c, a, b);
    write (a, b, c);
end.
```

```
Program g5;
  procedure grupo5 (a :integer; var b, c: integer);
    begin
         b := c + 1;
         a := b * 2;
         c = a + b + c;
         write (a, b, c);
    end;
Var a,b,c: Integer;
begin {comienza el programa}
    a:=1; b:=3; c:=4;
    grupo5( c, a, b); writeln (a, b, c);
    grupo5 (a, b, c); writeln (a, b, c);
end.
```

```
Program gó;
  Procedure grupo6 (var a:integer; var b;integer; c:integer);
  begin
     b := 11;
     a:=bMOD5;
     c:= (c + a) DIV 3;
     write (a, b, c)
  end;
Var a, b, c: Integer;
begin {del programa principal}
     a := 10; b := 6; c := 5;
     grupo6 (c, a, b); write (a, b, c);
     arupoó (b, a, c); write (a, b, c);
end.
```

#### Modularización - Parámetros

- •Al modularizar es muy importante obtener independencia funcional de cada módulo. Esto disminuye el acoplamiento con el resto del sistema y por lo tanto reduce el impacto de las fallas y modificaciones.
- La **comunicación** entre módulos **debe** acotarse a intercambio de datos por parámetros. Siempre que se pueda deben utilizarse parámetros por valor.
- Las **funciones** pueden pensarse como operadores definidos por el usuario, que **reciben** variables (parámetros por valor) y **producen** un resultado único.
- Los **procedimientos** son subprogramas que interactúan en el espacio de datos del módulo. Puede devolver resultados a través de parámetros por referencia.
- ■En todos los casos **deben** evitarse las variables globales.

### Para pensar

Si los módulos no utilizaran parámetros para comunicación, vistos desde afuera, no sabríamos qué datos está manipulando, debiéramos ver el módulo, línea a línea para ver los datos globales que está usando.



Mayor legibilidad

### Para pensar

#### Problemas de usar variables globales

- •No se especifica la comunicación deseada entre los módulos.
- •Conflictos de nombres de identificadores utilizados por diferentes programadores.
- •Posibilidad de perder integridad de los datos, al modificar involuntariamente en un módulo datos de alguna variable que luego deberá utilizar otro módulo.