



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

LES FONDAMENTAUX DE L'EXPOSITION

La vitesse d'obturation

Figurer le mouvement ou créer du flou artistique

Qu'est-ce que la vitesse d'obturation ?

La vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle le capteur de votre appareil reste exposé à la lumière. Elle se mesure en secondes ou en fractions de seconde : 1/1000s, 1/60s, 1/4s, 1 seconde...

Plus cette durée est courte, moins la lumière entre ; plus elle est longue, plus la lumière s'accumule. C'est le deuxième réglage du triangle d'exposition, avec l'ouverture et les ISO.

À retenir

Une vitesse RAPIDE (1/500s, 1/1000s...) fige le mouvement, net et sans flou. Une vitesse LENTE (1/4s, 1 seconde...) laisse une trace floue derrière ce qui bouge.

L'effet sur le mouvement

Selon la vitesse choisie, un même sujet en mouvement donnera une photo très différente. C'est un des réglages les plus créatifs de la photographie.


Vitesse rapide (fige l'action)

Chaque détail du mouvement est figé, net, comme arrêté dans le temps. Indispensable pour le sport, les enfants qui jouent, les oiseaux en vol.

Vitesse lente (filé, flou artistique)

Le sujet en mouvement laisse une traînée floue, qui suggère la vitesse et le mouvement. Utilisé pour l'eau qui coule en filé soyeux, les filés de lumière la nuit, ou le panning (suivi d'un sujet en mouvement, fond flou).

Plus la vitesse est lente, plus le mouvement laisse une trace floue



Plus la vitesse est lente, plus le mouvement laisse une trace floue.

Repères pratiques selon le sujet

Ces valeurs sont des points de départ : n'hésitez pas à les ajuster selon la luminosité et l'effet recherché.

Sujet	Vitesse conseillée	Effet recherché
Sport, action rapide	1/1000s ou plus	Figurer chaque geste, aucun flou
Portrait, scène animée	1/125s à 1/250s	Netteté sans flou de bougé
Paysage (sur trépied)	1/60s ou plus lent	Peu d'importance, l'appareil est stable
Filé d'eau, cascade	1/4s à plusieurs secondes	Eau lisse et soyeuse
Panning (suivi d'un sujet)	1/15s à 1/60s	Sujet net, fond filé horizontalement
Ciel étoilé, nuit	Plusieurs secondes	Capter un maximum de lumière

Conseils pratiques

- En mode S ou Tv (priorité à la vitesse), c'est vous qui choisissez la vitesse : l'appareil règle l'ouverture automatiquement.
- Règle simple à main levée : ne descendez pas sous $1/(\text{votre focale})$ pour éviter le flou de bougé — par exemple $1/50\text{s}$ minimum avec un 50mm.
- En dessous de cette limite, utilisez un trépied ou une stabilisation (boîtier ou objectif).
- Pour un filé réussi, un trépied est presque indispensable dès que la vitesse descend sous $1/15\text{s}$.

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Obturbateur	Mécanisme qui s'ouvre puis se referme pour laisser passer la lumière pendant un temps donné.
Flou de bougé	Flou involontaire causé par un tremblement de l'appareil, pas par le sujet.
Filé (panning)	Technique où l'on suit un sujet en mouvement : il reste net, le fond devient flou.
Pose longue	Photo prise avec une vitesse très lente (plusieurs secondes ou minutes), sur trépied.

Si quelque chose ne va pas

Mon sujet en mouvement est flou alors que je ne le voulais pas net

- Augmentez la vitesse d'obturation (passez par exemple de $1/60\text{s}$ à $1/500\text{s}$).
- Passez en mode S/Tv pour garder la main sur la vitesse.

Mes photos de nuit ou en intérieur sont floues

- Posez l'appareil sur un trépied et utilisez le retardateur pour éviter de le secouer.
- Si vous êtes à main levée, augmentez les ISO plutôt que de trop ralentir la vitesse.

Je n'arrive pas à figer un geste sportif

- Montez à 1/1000s ou plus, quitte à augmenter les ISO si la lumière manque.

Mémo à retenir

Situation	Vitesse
Sport, action	1/1000s ou plus
Portrait, scène animée	1/125s à 1/250s
Filé d'eau	1/4s à plusieurs secondes
Nuit, sur trépied	Plusieurs secondes

Essayez la même scène en mouvement à plusieurs vitesses : le résultat change du tout au tout !