
VARIABLES DE CONDITION

2016 - 2017

Florent Gluck - Florent.Gluck@hesge.ch

Version 0.1





Introduction

- Un thread peut vouloir exécuter un certain code seulement si une ou plusieurs conditions sont remplies.
- Si une condition peut être exprimée dans un programme, alors une variable de condition peut être utilisée.
- Une variable de condition est un mécanisme de synchronisation reposant sur le test d'une condition :
 - un (ou plusieurs) thread est bloqué tant que la condition n'est pas satisfaite;
 - un (ou plusieurs) thread est réveillé lorsque la condition devient vraie.
- Le blocage d'un thread est bien sûre une attente passive.



Qu'est-ce qu'une variable de condition ?

- Une variable de condition (VC) représente une condition sur laquelle un thread peut :
 - attendre jusqu'à ce que la condition devienne vraie
 - notifier (signaler) un ou plusieurs threads que la condition est devenue vraie
 - ⇒ mécanisme de signalisation entre threads
- Trois opérations sont associées à une variable de condition :
 - wait: bloque jusqu'à ce qu'un autre thread appelle signal ou broadcast sur la VC
 - signal: réveille un thread en attente sur la VC
 - broadcast: réveille tous les threads en attente sur la VC.
- Toutes les opérations sur une VC doivent être effectuées en section critique ⇒ avec un mutex verrouillé!



Définition alternative

- Une variable de condition est une file d'attente de thread(s) en attente sur une condition à l'intérieur d'une section critique
- Idée principale : permet de bloquer (attente passive) à l'intérieur de la section critique en relâchant le verrou de manière atomique au moment de la mise en attente
- Opérations :
 - wait(&lock): relâche le verrou et bloque le thread, le tout atomiquement. Lorsque la condition est ensuite signalée, le thread reprend sont exécution, mais en re-verrouillant le verrou avant de continuer
 - signal : réveille un des threads en attente sur la condition
 - broadcast: réveille tous les threads en attente sur la condition.

Pour toute opération sur une variable de condition, le verrou doit être préalablement verrouillé!



Interface de programmation

- La librairie pthread met à disposition:
 - le type pthread_cond_t
 - des fonctions et macros d'initialisation et destruction:

- pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER
- pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond)
- des fonctions de manipulation:

 - pthread cond signal (pthread cond t *cond)
 - pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond)



Initialisation et destruction

- Passer un attribut de condition NULL à pthread_cond_init spécifie les attributs par défault.
- L'implémentation Linux ne supportant pas d'attribut, cond_attr est donc ignoré.
- Toutes les fonctions sur les variables de condition renvoient 0 en cas de succès et différente de 0 en cas d'erreur.



Attente

 L'exécution du thread appelant est suspendue (attente passive) jusqu'à ce que la condition cond soit signalée.



le mutex doit être verrouillé par le thread avant l'appel à pthread_cond_wait.

- pthread_cond_wait effectue ces opérations de manière atomique :
 - relâche mutex
 - attend que cond soit signalée.
- Au moment où cond est signalée, pthread_cond_wait re-verrouille automatiquement le mutex.



Signalisation

```
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
```

- pthread_cond_signal réveille un des threads en attente sur cond :
 - si aucun thread n'est en attente, la fonction n'a aucun effet
 - si plusieurs threads sont en attente, un seul est réveillé (choisi par l'ordonnanceur).
- pthread_cond_broadcast réveille tous les threads en attente sur cond :
 - si aucun thread n'est en attente, la fonction n'a aucun effet
 - les threads réveillés continuent leur exécution chacun à leur tour car le mutex ne peut être repris que par un thread à la fois (comme toujours, l'ordre est imprévisible et dépend de l'ordonnenceur).



```
void *child(void *arg) {
    // Comment indiquer que le
    // thread est terminé ?
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t t;
    pthread_create(&t,NULL,child,NULL);
    // Comment attendre la fin du
    // thread child ?
    return 0;
}
```

- Comment bloquer passivement main tant que child ne s'est pas terminé, sans utiliser de sémaphore, de barrière de synchronisation, ni d'appel à pthread_join?
- Autrement dit, comment implémenter l'équivalent de pthread_join à l'aide de variables de condition ?



```
int child done = 0;
pthread mutex t m =
          PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
void *child(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   child done = \overline{1};
   pthread cond signal(&c);
   pthread mutex unlock(&m);
   return NULL;
void thr join() {
   pthread mutex lock(&m);
   if (!child done)
      pthread cond wait(&c,&m);
   pthread mutex unlock(&m);
int main() {
   pthread t t;
   pthread create(&t,NULL,child,NULL);
   thr join();
   return 0;
```

Deux scénarios possibles:

```
int child done = 0;
pthread mutex t m =
          PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
void *child(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   child done = \overline{1};
   pthread cond signal(&c);
   pthread mutex unlock(&m);
   return NULL;
void thr join() {
   pthread mutex lock(&m);
   if (!child done)
      pthread cond wait(&c,&m);
   pthread mutex unlock(&m);
int main() {
   pthread t t;
   pthread create(&t,NULL,child,NULL);
   thr join();
   return 0;
```

- 1 child s'exécute avant thr_join
- Le thread child s'exécute avant que main n'arrive à thr join:
 - verouille m;
 - met child done à 1;
 - signale main, ce qui n'a aucun effet (car aucun thread bloqué sur c).
- Ensuite, le thread main:
 - exécute thr join;
 - verouille m;
 - teste child_done à vrai;
 - relâche m;
 - · se termine.

```
int child done = 0;
pthread mutex t m =
          PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
void *child(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   child done = \overline{1};
   pthread cond signal(&c);
   pthread mutex unlock(&m);
   return NULL;
void thr join() {
   pthread mutex lock(&m);
   if (!child done)
      pthread cond wait(&c,&m);
   pthread mutex unlock(&m);
int main() {
   pthread t t;
   pthread create(&t,NULL,child,NULL);
   thr join();
   return 0;
```

- 2 thr_join s'exécute avant child
- Thread main créé le thread child et appelle thr_join avant que child ne s'exécute:
 - verrouille m;
 - teste child_done à faux;
 - bloque sur cond_wait (donc relâche m).
- Ensuite, le thread child:
 - verouille m;
 - met child done à 1;
 - réveille (signal) main.
- Ensuite, le thread main:
 - reprend depuis l'appel à cond wait avec m verrouillé;
 - puis relâche m;





```
int child done = 0;
pthread mutex t m =
          PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
void *child(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   child done = \overline{1};
   pthread cond signal(&c);
   pthread mutex unlock(&m);
   return NULL;
void thr join() {
   pthread mutex lock(&m);
   if (!child done)
      pthread cond wait(&c,&m);
   pthread mutex unlock(&m);
int main() {
   pthread t t;
   pthread create(&t,NULL,child,NULL);
   thr join();
   return 0;
```

 La variable child_done est-elle vraiment nécessaire ?




```
child done = 0;
pthread mutex t m =
          PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
void *child(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   child done = 1;
   pthread cond signal(&c);
   pthread mutex unlock(&m);
   return NULL;
void thr join() {
   pthread mutex lock(&m);
   if (!child done)
      pthread cond wait(&c,&m);
   pthread mutex unlock(&m);
int main() {
   pthread t t;
   pthread create(&t,NULL,child,NULL);
   thr join();
   return 0;
```

 La variable child_done est-elle vraiment nécessaire ?

```
child done = 0;
pthread mutex t m =
          PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
void *child(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   child done = 1:
   pthread cond signal(&c);
   pthread mutex unlock(&m);
   return NULL;
void thr join() {
   pthread mutex lock(&m);
   if (!child done)
      pthread cond wait(&c,&m);
   pthread mutex unlock(&m);
int main() {
   pthread t t;
   pthread create(&t,NULL,child,NULL);
   thr join();
   return 0;
```

- La variable child_done est-elle vraiment nécessaire ?
- Si le thread child est exécuté avant que main n'appelle thr_join:
 - la VC c est signalée, mais cela n'a aucun effet, car aucun thread n'est bloqué;
 - main va ensuite bloquer sur cond_wait dans la fonction thr join...

⇒ deadlock!



```
int child done = 0;
pthread mutex t m =
          PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
void *child(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   child done = 1;
   pthread cond signal(&c);
   pthread mutex unlock (&m);
   return NULL;
void thr join() {
   pthread mutex lock (&m);
   if (!child done)
      pthread cond wait(&c,&m);
   pthread mutex unlock (&m);
int main() {
   pthread t t;
   pthread create(&t,NULL,child,NULL);
   thr join();
   return 0;
```

 L'utilisation du mutex m est-elle vraiment nécessaire ?

```
int child done = 0;
pthread mutex t m =
          PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
void *child(void *arg) {
   pthread mutex lock(&m);
   child done = 1;
   pthread cond signal(&c);
   pthread mutex unlock (&m);
   return NULL;
void thr join() {
   pthread mutex lock (&m);
   if (!child done)
      pthread cond wait(&c,&m);
   pthread mutex unlock (&m);
int main() {
   pthread t t;
   pthread create(&t,NULL,child,NULL);
   thr join();
   return 0;
```

- L'utilisation du mutex m est-elle vraiment nécessaire ?
- Si la fonction thr_join est exécutée avant le thread child:
 - child_done est testé à faux, mais le thread est préempté avant de faire le pthread_cond_wait;
 - child prend la main, met child_done à 1 et signale la VC;
 - thr_join reprend la main et bloque dans l'appel à pthread cond wait.

⇒ deadlock!



```
int child done = 0;
pthread cond t c =
          PTHREAD COND INITIALIZER;
          Toujours verrouiller le mutex pendant la
           toujours nécessaire)
void
int main() {
   pthread t t;
   pthread create (&t, NULL, child, NULL);
   thr join();
   return 0;
```

L'utilisation du mutex m est-elle vraiment nécessaire?

Sila fonction the join

- signalisation d'une VC! (même si ce n'est pas
- Verrouiller un mutex pendant l'attente sur une VC est imposé par la sémantique du wait.

main reprend la main et bloque dans l'appel à wait.

⇒ deadlock!

ld:

à

e le

met

anale

Producteur-consommateur simple

- Considérons le modèle producteur-consommateur simple, dans le cas d'un buffer à un slot.
- Plusieurs producteurs et consommateurs sont autorisés.
- Comment synchroniser l'accès à l'aide de variables de condition ?

```
item_t buffer;
int count = 0;

void put_item(item_t item) {
    buffer = item;
    count = 1;
}

item_t get_item() {
    item_t item = buffer;
    count = 0;
    return item;
}
```





```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

Cette solution est-elle correcte ?

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

• Oui...

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item:
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

 Oui... mais pas dans le cas de plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs!

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Oui... mais pas dans le cas de plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs!
- Pourquoi?

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

 Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
C1 mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
C1 if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond,&mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
  buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
   mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
C2 mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
C2 if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
C2 item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
C2 count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.



```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
 C2 cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.



```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
C2 mutex unlock (&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
C2 return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.


```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.
- C1 est réveillé et retire un item du buffer alors que celui-ci est vide!

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
C1 item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 s'exécute, puis bloque sur le wait (à ce moment il relâche le mutex).
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1), signale la condition et relâche le mutex.
- Avant que C1 ne soit réveillé, C2 est ordonnancé et consomme l'item du buffer (count ≡ 0) et signale cond.
- C1 est réveillé et retire un item du buffer alors que celui-ci est vide!







- Le problème précédent vient du fait que l'état du buffer a changé entre le moment où un thread est signalé et le moment où il s'exécute!
- Signaler un thread ne fait que le réveiller ; il n'y a aucune garantie que l'état soit toujours le même au moment où le thread est exécuté.
- Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de retester la condition avant de poursuivre.
- Cela revient simplement à remplacer le if par un while dans le test de la condition :

```
if (count == 1)
    cond_wait(&cond, &mutex);
while (count == 1)
    cond_wait(&cond, &mutex);
```

Toujours tester chaque condition à l'intérieur d'une boucle!



```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item:
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    if (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

 En remplaçant les if par des while, nous obtenons le code suivant...

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond,&mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

 En remplaçant les if par des while, nous obtenons le code suivant... ce qui permet de retester l'état de la condition au réveil et de se rendormir si celle-ci a changé.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- En remplaçant les if par des while, nous obtenons le code suivant... ce qui permet de retester l'état de la condition au réveil et de se rendormir si celle-ci a changé.
- Est-ce que ce code est exempt de bug ?

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

 Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
C1 C2 cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
C1 C2 cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
C1 C2
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
C1 while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
C1 cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
C1 mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.



```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
C1 while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
C1 C2
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
C1 C2
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.
- Quel thread devrait être ordonnancé ?
 On désire P, mais ce n'est pas garanti (dépend de l'ordonnanceur)...



```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&cond, &mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&cond, &mutex);
C1 C2
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.
- P est ordonnancé, produit un item (count ≡ 1) et signale la condition; P veut encore produire, mais bloque sur le wait.
- C1 est ordonnancé, re-teste la condition,voit le buffer plein et consomme l'item; C1 signale que le buffer est vide (count ≡ 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.
- Quel thread devrait être ordonnancé ?
 On désire P, mais ce n'est pas garanti (dépend de l'ordonnanceur)...
- Si c'est C2, que se passe-t-il?



```
item t buffer;
int count = 0;
cond t cond;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock (&mutex)
    while (count
    buffer = item
    count = 1;
    cond signal(&
    mutex unlock (
item t get item()
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
C1 C2
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&cond);
    mutex unlock (&mutex);
    return item;
```

- Soit un producteur (P) et deux consommateurs (C1, C2) et le buffer vide (count ≡ 0).
- C1 et C2 s'exécutent et bloquent tous les deux sur le wait.

Voyant que count == 0, C2 va donc bloquer sur le wait.

Deadlock!

cé, produit un item (count a condition; P veut , mais bloque sur le wait.

hcé, re-teste la buffer plein et m; C1 signale que le

buffer est vide (count \equiv 0), veut encore consommer et se bloque sur le wait.

- Quel thread devrait être ordonnancé ?
 On désire P, mais ce n'est pas garanti (dépend de l'ordonnanceur)...
- Si c'est C2, que se passe-t-il?

- Le problème de la solution précédente vient du fait que n'importe quel thread peut être réveillé lors d'un signal et si ce n'est pas le bon, un deadlock peut se produire.
- Un thread producteur devrait seulement signaler un thread consommateur.
- Inversément, un thread consommateur devrait seulement signaler un thread producteur.
- Solution ?



- Le problème de la solution précédente vient du fait que n'importe quel thread peut être réveillé lors d'un signal et si ce n'est pas le bon, un deadlock peut se produire.
- Un thread producteur devrait seulement signaler un thread consommateur.
- Inversément, un thread consommateur devrait seulement signaler un thread producteur.
- Solution ? Utiliser deux variables de condition au lieu d'une seule !



```
item t buffer;
int count = 0;
cond t empty, full;
mutex t mutex;
void put item(item t item) {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 1)
        cond wait(&empty,&mutex);
    buffer = item;
    count = 1;
    cond signal(&full);
   mutex unlock(&mutex);
item t get item() {
    mutex lock(&mutex);
    while (count == 0)
        cond wait(&full, &mutex);
    item t item = buffer;
    count = 0;
    cond signal(&empty);
    mutex unlock(&mutex);
    return item;
```