TingYunApp_iOS_SDK_嵌码说明-V3.0

1、获取 TingYun SDK

• CocoaPods集成

在项目工程的Podfile文件中添加以下代码:

pod 'tingyunApp'

若对数据传输有加密(国密算法加密)需求,可在项目工程的 Podfile 文件中添加以下代码:

pod 'NBSGMKit'

若要使用「日志回捞」功能,可在项目工程的Podfile文件中添加以下代码:

pod 'TingyunLog'

若要使用「OOM崩溃采集」功能,可在项目工程的Podfile文件中添加以下代码:

pod 'NBSOOM'

若要使用「视频回放」功能,可在项目工程的Podfile文件中添加以下代码:


pod 'NBSReplayKit'


保存后执行 pod install

• 手动集成


手动集成安装包请联系技术支持获取

1.1、解压后将tingyunApp.xcframework拖拽到xcode工程中并勾选「Copy items if needed」






1.2、选择工程 TARGETS → Build Settings → 搜索「Other Linker Flags」并添加编译标志【-ObjC】



1.3、添加依赖库



依赖库	作用	
libz.tbd	解压缩	
WebKit.framework	浏览器内核	
Security.framework	访问钥匙链	
CoreTelephony.framework	获取运营商	
SystemConfiguration.framework	获取网络状态	
JavaScriptCore.framework	支持js自定义错误功能	
CoreGraphics.framework	支持可视化命名功能	
QuartzCore.framework	支持可视化命名功能	
CFNetwork.framework	支持移动拨测功能	
libresolv.tbd	支持移动拨测功能	
libc++.tbd	c++符号化	

若要SDK传输数据使用国密加密,请导入「NBSGMKit.framework」并在工程 TARGETS → Genral → Framework,Libraries,and Embedded Content 中将 「NBSGMKit.framework」的 「Embed」 改为「Embed & Sign」

若要使用「日志回捞」功能,请导入「TingyunLog.xcframework」

若要使用「OOM崩溃采集」功能,请导入「NBSOOM.xcframework」

若要使用「视频回放」功能,请导入「NBSReplayKit.xcframework」

2、初始化SDK

2.1、获取基调听云host与AppKey

「App Key」及「host」地址请从基调听云平台中获取,详情参照下图

● 进入应用「设置」



● 在「基础设置」中复制「App Key」及「host」

应用设置

基础设置 安全设置 阈值设置 评分设置 请求设置

* App名称: 演示账号

使用字母数字和中文, 最长32个字符。

2.2、导入头文件

● Objective-C 请在工程的「pch」文件中导入头文件

```
#import <tingyunApp/NBSAppAgent.h>
```

● Swift 请在工程的「Bridging_Header.h」文件中导入头文件

```
#import <tingyunApp/NBSAppAgent.h>
```

注:若使用「日志回捞」功能,需导入日志库头文件:#import <TingyunLog/TingyunLog.h>

2.3、初始化

• Objective-C

在工程「main.m」文件中的「main」方法中初始化 SDK

若在AppDelegate.m中初始化SDK,则无法采集应用启动数据

```
int main(int argc, char * argv[]) {
    @autoreleasepool {
        //默认为https, 如果redirect_host为http协议的话则需要调用该接口。
        [NBSAppAgent setHttpEnabled:YES];
        //redirect_host为平台服务器地址
        [NBSAppAgent setRedirectURL:@"redirect_host"];
        //Your_appkey从平台中获取
        [NBSAppAgent startWithAppID:@"Your_appkey"];
        return UIApplicationMain(argc, argv, nil,
        NSStringFromClass([AppDelegate class]));
    }
}
```

Swift

在「AppDelegate.swift」的「application(_:didFinishLaunchingWithOptions:)」方法中初始化 SDK

若需要采集应用启动数据请参考《swift-main》

3、开启可视化命名(可选配置)


开启可视化命名功能,可以通过在App应用内点选的方式为「原生页面」和「操作」进行重命名并 在用户体验模块中展示

- 获取 Scheme
 - 在应用「设置」中的「基础设置」中选择【URL Scheme】

应用设置

基础设置	安全设置	阈值设置	评分设置	请求设置
* Ap	p名称: 演示账号			
使用字母数字和中文,最长32个字符。 App Key:elu405020:25u14:8:01:bl025300:24761				
	host: wud. :ju	Loon O		
URL Sc	cheme: tingyun. 🔼 🗘	3 🗇		

 \circ 将获取到的「URL Scheme」添加到TARGETS \rightarrow Info \rightarrow URL Scheme 中



4、首次启动开启模块功能开关

出于兼容性考虑, 首次启动 SDK 仅在调试模式下开启全部功能模块,非调试模式下仅开启崩溃模块,可通过以下接口开启 SDK 的模块开关

● 模块功能开关接口

```
/*
SDK首次初始化由于尚未与基调听云平台交互,默认模块开关仅开启「崩溃模块」,可以通过开启「网络模块」和「用户体验模块」来采集应用首次启动数据。
@warning:调用该接口设置启动选项,SDK首次启动不受基调听云平台开关控制
*/
+ (void)setStartOption:(NBSOPTION)option;
```

● 代码示例

```
//在SDK初始化之前调用, 首次启动开启网络、crash采集功能、用户体验分析。
[NBSAppAgent setStartOption:NBSOption_Net|NBSOption_UI|NBSOption_Crash];
[NBSAppAgent startWithAppID:@"Your_appkey"];
```

5、获取用户标识

通过添加「用户标识」可在基调听云报表平台通过该标识检索到具体用户的性能问题

● 相关接口

```
/*
设置用户标识符,不能超过64个字符,可以在任意位置多次调用(值覆盖)
@userId:唯一标识一个用户的信息
*/
+ (void)setUserIdentifier:(NSString *)userId;
```

● 代码示例

```
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    //用户标识可为邮箱、手机号等能够标识用户身份的信息,如xxx@tingyun.com
    [NBSAppAgent setUserIdentifier:@"userId"];
}
```

6、SDK传输数据使用国密加密(可选配置)

SDK传输数据支持国密加密,调用该接口开启国密加密,默认不开启「前提:需工程中导入 NBSGMKit.framework且后端需要设置开启国密(请联系技术支持设置开启后端国密加密)」

注:该接口需要在SDK初始化时调用

● 相关接口

```
/**
@need 传入yes,则SDK传输数据使用国密加密。
*/
+ (void)encryptionRequired:(BOOL)need;
```

● 代码示例

7、嵌码完整性校验

嵌码完成后,可以在控制台中查看基调听云 SDK 日志输出结果用以判断嵌码是否成功

● 日志输出

NBSAppAgent SDK_Version
NBSAppAgent start!
Success to connect to NBSSERVER