

sudo su

Скачать архив-

https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.8.0/node_exporter-1.8.0.linux-amd64.tar.gz

Распаковать-

```
tar xvfz node_exporter-1.8.0.linux-amd64.tar.gz
```

И

```
cd node_exporter-1.8.0.linux-amd64/
```

Переместить папку

```
mv node_exporter usr/bin
```

Создать пользователя без пароля-

```
useradd -rs /bin/false node_exporter
```

Задаем владельца для исполняемого файла:

```
chown node_exporter:node_exporter /usr/bin/node_exporter
```

Создать файл для сервиса-

```
sudo nano /etc/systemd/system/node_exporter.service
```

```
cat <<EOF> /etc/systemd/system/node_exporter.service
```

[Unit]

Description=Prometheus Node Exporter

After=network.target

[Service]

User=node_exporter

Group=node_exporter

Type=simple

Restart=on-failure

ExecStart=/usr/bin/node_exporter --web.listen-address=:9200

[Install]

WantedBy=multi-user.target

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl start node_exporter
```

```
systemctl enable node_exporter
```

```
systemctl status node_exporter
```

```
node_exporter --version
```

```
мая 10 20:27:42 drag systemd[1]: /etc/systemd/system/node_exporter.service:11: Unknown key name '--web.listen-address' in sec>
```

```
node_exporter.service: Failed with result 'exit-code'.
```

```
node_exporter.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.  
Stopped Prometheus Node Exporter.  
node_exporter.service: Start request repeated too quickly.  
: node_exporter.service: Failed with result 'exit-code'.  
Failed to start Prometheus Node Exporter.
```

Из сообщений об ошибках видно, что служба `node\_exporter` не запускается успешно. Причина, вероятно, в том, что параметры командной строки не могут быть переданы напрямую в файл службы systemd.

Вам нужно внести изменения в файл конфигурации `node\_exporter` для указания порта прослушивания. Вот как это можно сделать:

```
```bash  
sudo nano /etc/default/node_exporter
```
```

Добавьте строку с параметром `ARGS`, указав в ней порт прослушивания:

```
```plaintext  
ARGS="--web.listen-address=:9200"
```
```

Сохраните изменения и закройте файл. Затем перезапустите службу `node\_exporter`:

```
```bash  
sudo systemctl restart node_exporter
```
```

Теперь `node\_exporter` будет слушать метрики на порту 9200.