二、控制器的view的创建(掌握)

2014年9月19日星期五 下午4:46

- 1.控制器view的创建(空项目)
- 2.研究控制器view的加载,首先需要自定义控制器view,作为根控制器。
- 3.证明控制器的view是透明的: 直接通过alloc,init创建的控制器的view默认是透明的
- 4.通过storyboard加载的控制器view,和storyboard描述的一样。
- 5.重写控制器的loadView,不会去加载storyboard.
- 6.解释loadView方法
 - 1>loadView作用:一般用来创建自定义的view
- 2>loadView什么时候调用: 当控制器的view没有创建的时候,就会调用loadView去创建控制器的view.
- 3> loadView使用注意:如果重写loadView里面没有创建控制器的view,就不能使用self.view,会造成死循环。

```
「coid) loadView 原因: self.view没有获取到控制器的view,就会调用loadView创建控制器的view 互相调用就死循环

self.view.backgroundColor = [UIColor redColor]; ← 死循环
```

- 7.通过xib加载控制器的view
 - 1>取一个CZViewController123的xib描述控制器的view,通过这个xib加载控制器的view
 - 2>取一个CZViewController的xib描述控制器的view,通过这个xib加载控制器的view,不用告诉控制器去加载哪个xib,会自动去加载CZViewController这个xib。
 - 3>取一个CZView的xib描述控制器的view,通过这个xib加载控制器的view,不用告诉控制器去加载哪个xib,优先去加载CZView这个xib。
- 8.PPT演示LoadView的默认做法。
 - 8.1> 控制器View的决定权: 重写LoadView>storyboard>nibName>xib
- 9.控制器的view是延迟加载的。
 - 9.1> 验证控制器的view延迟加载,只有在窗口显示的时候,才会调用loadView 方法。
 - 9.2> 用到控制器view的时候才会加载控制器的view,设置控制器view的背景颜色
 - 9.3> 通过设置控制器view的颜色,引出两个疑问。
 - 1>重写loadView,不是不会加载xib了吗,控制器的view由loadView决定,loadView显示什么颜色,就是什么颜色。
 - 2>loadView只是创建控制器View,并不能决定控制器的view的颜色。
 - 3>理解loadView的调用时刻:第一次调用self.view,底层会调用LoadView方法,创建控制器的view,这时候的view是LoadView的颜色,但是

vc.view.backgroundColor,是拿到控制器的view又设置一次颜色,把LoadView设置的颜色给覆盖了。

4>在viewDidLoad也设置颜色,还是vc.view.backgroundColor决定,因为vc.view就是获取控制器的view,只有控制器的view加载完成之后,才能获取到,因此先调用viewDidLoad。

- 10.如何快速生成一个xib描述控制器的view,之前还要在xib拖视图,设置xib描述哪个控制器,很麻烦。
 - 1>定义新的控制器的时候,勾选xib,会自动搞一个xib描述控制器的view.
 - 2>会自动生成一个和控制器同名的xib,并且里面设置好了。

学习方法:学习原理,不要一开始就用最快的方式创建xib,开发的时候才使用最快的方式。

11.UIView的复习