# 《操作系统》期末速通教程

# 5. 设备管理

# 5.1 I/O 系统

#### [I/O 系统]

- (1) 管理对象: I/O 设备.
- (2) 必要性:
  - ① 设备种类多, 物理特性多样, 控制复杂.
  - ② 设备与 CPU 速度不匹配.
- (3) 基本任务:
  - ① 完成 I/O 请求.
  - ② 提高 I/O 效率.
  - ③ 提高 I/O 设备利用率.
- (4) 主要功能:
  - ① 缓冲区管理.
  - ② 设备分配.
  - ③ 设备处理.
  - ④ 虚拟设备.
  - ⑤ 实现设备独立性.

#### [I/O 设备的分类]

- (1) 按传输效率分类:
  - ① 低速设备: 如键盘、鼠标、语音输入输出等.
  - ② 中速设备: 如行式打印机、激光打印机.
  - ③ 高速设备: 磁带机、磁盘机、光盘机.
- (2) 按信息交换单位分类:
  - ① 块设备:
    - (i) 定义: 信息交换以数据块为单位.
    - (ii) 例: 磁盘、磁带.
    - (iii) 特点:
      - i) 传输效率高.
      - ii) 可寻址, 支持随机存取.
      - iii) I/O 常用 DMA 方式.
  - ② 字符设备:
    - (i) 定义: 信息交换以字符为单位.
    - (ii) 例: 交互式终端机、打印机.
    - (iii) 特点:
      - i) 数据无结构.
      - ii) 传输效率低.
      - iii) 不可寻址.
      - iv) I/O 常用中断驱动方式.
- (3) 按共享属性分类:
  - ① 独占设备:
    - (i) 定义: 一个时间段内只允许一个用户使用的设备.
    - (ii) 例: 大部分低速设备, 如打印机.
  - ② 共享设备:
    - (i) 定义: 一个时间段内允许多个用户并发使用.
    - (ii) 例: 磁盘.
  - ③ 虚拟设备: 通过 SPOOLing 技术将独占设备改造为共享设备, 即将一个物理设备变为多个逻辑设备.
- [注 1] 共享设备必须可寻址且支持随机访问, 否则无法保证数据的完整性和一致性.

#### [注 2] 设备管理需要考虑的因素:

- ① 设备的固有属性: 决定设备的使用方式.
- ② 设备独立性.
- ③ 安全性: 保证设备分配时不会被永久阻塞.
- [**注 3**] 磁带机不是共享设备, 因为磁带机旋转至所需读写的位置耗时长, 若一个时间间隔内被多个进程访问, 则只能一直旋转, 无法读/写.
  - [注 4] 独占设备一般采用静态分配方式, 共享设备一般采用动态分配方式.
  - [注 5] 具备设备独立性的系统中,设备可视为特殊的文件,可用文件名访问设备.
  - [注 6] 具备设备独立性的系统中, 更换物理设备后无需修改访问该设备的应用程序, 只需更换设备的驱动程序.

#### [I/O 接口, I/O 控制器]

功能:


- ① 作为 CPU 与设备间的接口.
- ② 控制多个 I/O 设备.
- ③ 实现 I/O 设备与主机的数据交换.
- ④ 编址设备, 通过 I/O 地址识别不同设备.

#### [I/O 通道]

- (1) 定义: I/O 通道是一种特殊的处理机, 可执行通道指令.
- (2) 功能: 实现 CPU、通道和 I/O 设备并行工作, 提高系统资源利用率.
- (3) I/O 通道与一般处理机的区别:
  - ① I/O 通道的指令类型单一, 只能执行 I/O 相关指令.
  - ② I/O 通道无自己的内存, 通道程序放在主机的主存, 即通道与 CPU 共享内存.
- (4) I/O 通道与 DMA 方式的区别:
  - ① DMA 方式需 CPU 控制传输的数据块大小、传输的内存位置; I/O 通道中这些信息由 I/O 通道控制.
  - ② 一个 DMA 控制器对应一台设备与内存传递数据; 一个 I/O 通道可控制多台设备与内存的数据交换.
- [注 1] 通道是硬件,而缓冲池、SPOOLing、内存覆盖都是在内存的基础上通过软件实现.
- [**注 2**] 对于同一组指令,设备控制器、通道和设备不会并行工作,因为 CPU 要么给通道发命令,要么给设备控制器发命令.

#### [I/O 控制方式]

#### (1) 分类:



- ① 程序直接控制方式.
- ② 中断驱动方式.
- ③ DMA 方式.

#### (2) 程序直接控制方式 (程序轮询方式):

- ① 策略: CPU 轮询 I/O 设备.
- ② 优点: 实现简单.
- ③ 缺点:
  - (i) CPU 绝大部分时间忙等.
  - (ii) CPU 与 I/O 设备只能串行工作, 资源利用率低.

#### (3) 中断驱动方式:

- ① 策略:
  - (i) I/O 设备可主动打断 CPU 的运行并请求服务.
  - (ii) CPU 向设备控制器发出一条 I/O 指令后即可继续其它工作.
- ② 优点:
  - (i) CPU 无需轮询 I/O 设备, 不忙等.
  - (ii) CPU 与 I/O 设备可并行工作, 资源利用率高.
- ③ 缺点:
  - (i) 设备与内存的数据交换都需经过 CPU 的寄存器.
  - (ii) CPU 以字 (或字节) 为单位, 将该方式应用于块设备的 I/O 极其低效.

### (4) **直接内存访问方式** (Direct Memory Access, DMA):

- ① 策略:
  - (i) 在 I/O 设备和内存间开辟直接的数据交换通路.
  - (ii) 数据通路仅是逻辑上的, 并未建立实际的物理通路, 数据交换通常通过总线进行.
  - (iii) CPU 只在传输的开始时 (预处理) 和结束时 (后处理) 干预.
- ② 阶段:
  - (i) 预处理: CPU 初始化 DMA 控制器中的寄存器、设置传送方向、测试并启动设备等.
  - (ii) 数据传送: 完全由 DMA 控制, DMA 控制器接管系统总线.
  - (iii) 后处理: DMA 控制器向 CPU 发送中断请求, CPU 执行中断服务程序, 结束 DMA 处理.
- ③ 优点:
  - (i) 数据传输以块为单位, 效率高.
  - (ii) CPU 介入频率低.
  - (iii) 设备与内存的数据交换无需经过 CPU 的寄存器.
  - (iv) CPU 与 I/O 设备的并行性高.
- [注 1] 块设备 (如磁盘) 的 I/O 控制主要采用 DMA 方式.
- [注 2] I/O 控制方式中, 中断方式和 DMA 方式会导致用户进程进入阻塞态.

## 5.2 缓冲管理


#### [缓冲管理]

- (1) 引入缓冲的目的:
  - ① 缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾.
  - ② 减少 CPU 中断频率, 放宽 CPU 中断响应的时间限制.
  - ③ 提高 CPU 与 I/O 设备的并行性.
  - ④ 解决基本数据单元大小不匹配的问题.
- (2) 分类:
  - ① 单缓冲.
  - ② 双缓冲.
  - ③ 循环缓冲.
  - ④ 缓冲池.
- [**注 1**] 单缓冲、双缓冲、循环缓冲都是专用缓冲.
- [注 2] 为使多个并发进程有效地输入输出,缓冲技术应采用缓冲池.
- [注 3] 若 I/O 耗时远低于 CPU 耗时,则缓冲区几乎无效.

[注 4] 缓冲区是临界资源,需实现进程访问缓冲区的同步.

#### [单缓冲]


(1) 示意图:



(2) 处理每块数据的平均时间为  $\max\{C,T\}+M$ .

#### [双缓冲]

(1) 示意图:



(2) 处理每块数据的平均时间为  $\max\{C+M,T\}$ .

[**例**] 某文件占用 10 个磁盘块. 现将该文件的磁盘块依次读入主存缓冲区, 并送到内存区分析. 一个缓冲区的大小等于一个盘块的大小, 将一个盘块读入缓冲区的时间  $T=100~\mu s$  , 将缓冲区中的数据传送到用户区的时间为  $M=50~\mu s$  , CPU 分析一块数据的时间为  $C=50~\mu s$  . 采用如下的缓冲结构时, 求读入并分析完该文件所需的时间:

- [1] 单缓冲.
- [2] 双缓冲.

#### [解]

[1] 处理一块的平均时间  $\max\{C,T\}+M=150~\mu\mathrm{s}$  .


总时间 = 处理 10 块的平均时间 + 处理最后一块的时间 =  $10 \times 150 \ \mu s + 50 \ \mu s = 1550 \ \mu s$ .

[2] 处理一块的平均时间  $\max\{C+M,T\}=100~\mu\mathrm{s}$  .

总时间 = 处理 10 块的平均时间 + 读入最后一块的时间 + 处理最后一块的时间 =  $10 \times 100~\mu s$  +  $50~\mu s$  +  $50~\mu s$  =  $1100~\mu s$  .

#### [循环缓冲]

#### (1) 示意图:




#### (2) 指针:

- ① in 指针指向首个可输入数据的空缓冲区.
- ② out 指针指向首个可提取数据的满缓冲区.

#### [缓冲池]

#### (1) 示意图:



- (2) 三种缓冲区: 空闲、输入数据、输出数据.
- (3) 三个队列: 空缓冲队列、输入队列、输出队列.
- (4) 四种工作方式: 收容输入、提取输入、收容输出、提取输出.
- [例] 分析单用户计算机上下列 I/O 操作是否需使用缓冲.
- [1] 图形用户界面下使用鼠标.
- [2] 多任务 OS 下的磁带驱动器 (假设无设备预分配).
- [3] 包含用户文件的磁盘驱动器.
- [4] 使用存储器映射 I/O, 直接和总线相连的图形卡.


#### [答]

- [1] 需要. 有更高优先级的操作时需记录鼠标活动情况.
- [2] 需要. 磁盘驱动器和目标或源 I/O 设备的吞吐量不同, 需采用缓冲区.
- [3] 需要. 处理数据在用户作业空间与磁盘间的传递.
- [4] 需要. 交换帧缓冲(双缓冲).

# 5.3 I/O 软件

#### [I/O 软件]

- (1)目标:
  - ① 保证 CPU 与 I/O 设备并发, 提高资源利用率.
  - ② 提供简单、抽象、清晰、统一的接口,统一标准,规范操作.
- (2) I/O 层次结构:



- (3) 设备独立性软件(又称设备无关性软件)负责实现设备无关性.
  - ① 设备无关性:
    - (i) 定义: 用户编程时使用的设备与实际设备无关, 即程序中只说明使用的设备的类型.
    - (ii) 优点:
      - i) 方便编程.
      - ii) 使程序运行不受具体机器环境的限制.
      - iii) 便于程序移植.
- ② 设备独立性软件向上层提供系统调用的接口, 根据设备类型选择响应的驱动程序, 将系统调用的参数翻译为设备操作命令.
  - (4) 设备驱动程序:
    - ① 工作:
      - (i) 初始化设备: 设置数据传输方式和控制设备的工作状态.
      - (ii) 写设备寄存器.
      - (iii) 执行 I/O 命令.
      - (iv) 检查 I/O 过程是否出错.
      - (v) 处理与设备相关的中断.
      - (vi) 管理 I/O 设备.
      - (vii) 计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号.
    - ② 不同 OS 有不同的驱动程序接口,设备驱动程序需根据 OS 的要求定制.
  - [注] 分析和缓冲 I/O 设备传回的消息由进程或 OS 完成.


- [**例**] 在接收和处理输入设备的中断的过程中,下列哪些操作一定不由硬件完成:① 判断产生中断的类型;② CPU 从用户态切换到内核态;③ 主机获取设备输入;④ 保存用户程序断点.
  - [答] ③,中断服务程序完成数据的输入输出.
  - ① 可用硬件识别法. ② 和 ④ 在中断响应阶段由硬件完成.


#### [设备分配]


- (1) 设备分配的数据结构:
  - ① 设备控制表 (Device Control Table, DCT):




② 控制器控制表 (Controller Control Table, COCT) 、通道表 (Channel Control Table, CHCT) 、系统设备控制表 (System Device Table, SDT) :








(b) 通道控制表CHCT



- (2) 分配设备过程:
  - ① 分配设备.
  - ② 分配设备控制器.
  - ③ 分配通道.

#### [假脱机技术, SPOOLing]

- (1) 主要目的: 提高独占设备利用率.
- (2) 策略:
  - ① 模拟脱机输入输出,将独占设备改造为共享设备,即将一个物理设备变为多个逻辑设备.
  - ② 系统控制设备与输入井/输出井间的数据传送.
- (3) 前提:
  - ① 多道程序系统.
  - ② 大容量的高速随机外存, 通常采用磁盘存储技术.
  - ③ SPOOLing 软件.
- (4) 示意图:



#### (5) 优点:

- ① 缓和 CPU 与 I/O 设备速度不一致的矛盾.
- ② 提高 I/O 速度: 将对 I/O 设备的操作转化为对磁盘缓冲区的操作.
- ③ 将独占设备改造为共享设备, 提高独占设备利用率.
- ④ 实现了虚拟设备.
- [注 1] SPOOLing 系统中,用户的打印结果现被送到磁盘的固定区域.
- [注 2] SPOOLing 系统中, 用户进程实际分配到的是外存区, 即虚拟设备.
- [注 3] SPOOLing 系统中, 进程不必等待 I/O, 只需将数据放入输入井或输出井后, 即可执行其它操作.

# 5.4 磁盘管理

### 5.4.1 磁盘的存取时间

#### [磁盘的存取时间]

- (1) **寻道时间**  $T_s$ :
  - ① 定义: 磁头移动到目标磁道所需的时间.
  - ② 计算: 设启动磁臂的时间 s , 移动 n 条磁道, 则  $T_s=m\times n+s$  , 其中 m 是与磁盘驱动器有关的常数.
- (2) 旋转延迟时间  $T_r$ :
  - ① 定义: 磁头定位到要读/写扇区的时间, 即扇区旋转到磁头下的时间.
  - ② 计算: 设磁盘旋转速度为 r , 则  $T_r=rac{1}{2r}$  , 即平均旋转半周.
  - ③影响因素: 文件的物理结构, 即物理地址是否连续.
- (3) 传输时间  $T_t$ :
  - ① 定义: 从磁盘读出数据或向磁盘写入数据的时间.
  - ② 计算: 设每次读/写的字节数为 b, 磁盘旋转速度为 r, 一个磁道上的字节数为 N,

则 
$$T_t = rac{b}{rN}$$
 , 即  $b$  B 平均占用  $rac{b}{N}$  个磁道.

- ③ 影响因素: 扇区处理时间.
- (4) 总平均存取时间  $T_a=T_s+T_r+T_t=T_s+rac{1}{2r}+rac{b}{rN}$  .
- (5) 磁盘的存取时间中:
  - ① 寻道时间占大头, 与磁盘调度算法相关.
  - ② 旋转延迟时间和传输时间由硬件决定.
- (6) 提高磁盘 I/O 效率的方法:
  - ① 提升磁盘的硬件性能.
  - ② 采用更好的磁盘调度算法.
  - ③ 设置磁盘高速缓冲.
  - ④ 提前读: 由局部性原理, 读取一个盘块时将邻近的盘块提前读入内存, 如预调页策略.
  - ⑤ 延迟写: 修改过的页不立即写回磁盘, 而是积累一定数量后一次性写回, 减少磁盘 I/O 次数.
  - ⑥ 优化物理块分布, 使得同一文件的物理块尽量集中.
  - ⑦ 虚拟盘: 利用内存或其它存储介质仿真磁盘, 如内存式硬盘和固态硬盘 (SSD).
- [注 1] 存储文件时, 若一个磁道存不下, 则最好存在同一柱面上的不同盘面, 这样无需移动磁道, 文件访问效率高.

#### [注 2] 改善磁盘设备 I/O 性能的方法:

- ① 重排 I/O 请求次序.
- ② 预读、延迟写.
- ③ 优化文件物理块分布.

注意在磁盘上设置多个分区不能提高磁盘 I/O 性能, 反而使得处理复杂, 降低 I/O 利用率.

#### [磁盘高速缓存, Disk Cache]

- (1) 策略: 利用内存中的存储空间, 暂存从磁盘中读出的一系列盘块信息.
- (2) 磁盘高速缓存逻辑上属于磁盘, 物理上驻留在内存中的盘块.
- (3) 磁盘高速缓存在内存中的两种形式:
  - ① 内存中单独开辟空间作为磁盘高速缓存, 其大小固定, 不受应用程序多少影响.
  - ② 将所有未利用的内存空间变为缓冲池, 供请求分页系统和磁盘高速缓存共享.
- [例] 某磁盘的转速为 7200 转/分, 每个磁道有 160 个扇区, 每个扇区大小为  $512~{
  m B}$ . 求理想状态下的数据传输效率.
- [解] 转速 = 7200 转/分 = 120 转/s, 转—圈经 160 个扇区, 每个扇区 512 B,

则 数据传输效率 =  $120 \times 160 \times 512 \text{ KB/s} = 9600 \text{ KB/s}$ .

## 5.4.2 磁盘调度算法


#### [磁盘调度算法]

- (1) 原因: 磁盘是共享设备, 允许多个进程访问, 故需进行磁盘调度.
- (2) 目标: 减少磁盘的平均寻道时间.
- (3) 分类:
  - ① 先来先服务算法 (FCFS).
  - ② 最短寻道时间优先算法 (SSTF).
  - ③ 扫描算法 (SCAN).
  - ④ 循环扫描算法 (C-SCAN).
- [注] 上述四个算法中, 只有 FCFS 算法无 "磁臂粘着" 现象.

### [先来先服务算法, First Come First Served, FCFS]

- (1) 策略: 按访问磁盘的先后调度.
- (2) 例: 磁头初始时在 100 号磁道.

磁道请求: 55、58、39、18、90、160、150、38、184.



磁头移动了 45+3+19+21+72+70+10+112+146=498 个磁道,

平均寻道长度 
$$=\frac{489}{9} \approx 55.3$$
.

#### (3) 优点:

- ① 实现简单.
- ② 有公平性.
- ③ 访问磁盘的进程少且访问集中时, 性能好.
- ④ 无 "磁臂粘着" 现象.


#### (4) 缺点:

- ① 大量进程访问磁盘时, FCFS 的性能接近随机调度.
- ② 平均寻道时间较大.
- ③ 只适用于磁盘 I/O 较少的场合.

#### [最短寻道时间优先算法, Shortest Seek Time First, SSTF]

- (1) 策略: 每次访问离当前磁头位置最近的磁道.
- (2) 例: 磁头初始时在 100 号磁道.

磁道请求: 55、58、39、18、90、160、150、38、184.



磁头移动了 10+32+3+16+1+20+132+10+24=248 个磁道,

平均寻道长度 
$$=\frac{248}{9}\approx 27.5$$
.

(3) 优点: 平均寻道时间较短.

#### (4) 缺点:


- ① 每次的寻道时间最短不能保证平均寻道时间最短.
- ② 可能饥饿, 即某些进程长时间得不到访问.
- ③有"磁臂粘着"现象,即磁头长时间停留在同一磁道.

#### [扫描算法, SCAN, 电梯调度算法]

#### (1) 策略:

- ① 规定磁头只有到最外侧磁道才能向内侧移动, 只有到最内侧磁道才能向外侧移动.
- ② LOOK 调度算法: 磁头移动到最远端的请求即可转向, 无需到达磁盘端点.
- (2) 例: 磁头初始时在 100 号磁道, 且向磁道号增大的方向运动.

磁道请求: 55、58、39、18、90、160、150、38、184.



### (3) 优点:

- ① 不饥饿.
- ② 平均寻道时间较短.


#### (4) 缺点:

- ① 有 "磁臂粘着" 现象.
- ② 偏向于处理最内侧和最外侧的请求.
- ③ 对最近扫过的磁道不公平, 即对与当前磁头距离近但在磁头移动的反方向的磁道不公平.
- ④ 访问局部性方面不如 FCFS 算法和 SSTF 算法.

#### [循环扫描算法, C-SCAN]

- (1) 策略:
  - ① 在 SCAN 调度算法的基础上, 规定磁头到达最外 (内) 侧的磁道后回到最内 (外) 侧的磁道, 途中不处理请求.
- ② **C-LOOK 调度算法**: 磁头处理完最接近内 (外) 侧的磁道的请求后回到最靠外 (内) 的请求的磁道, 途中不处理请求.
  - (2) 例: 磁头初始时在 100 号磁道, 且向磁道号增大的方向运动.

磁道请求: 55、58、39、18、90、160、150、38、184.



- (3) 优点:
  - ① 不饥饿.
  - ② 平均寻道时间较短.
  - ③ 最长等待时间比 SCAN 算法少一半.
  - ④ 对各磁道公平.
- (4) 缺点: 有 "磁臂粘着" 现象.