CMC
TCCC
NIVEL 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

CONTROL DE HEMORRAGIA EN LA AXILA

CONSIDERA Protegerte de fluidos corporales.
NOTA: Si hay un socorrista disponible, dale instrucciones para intervenir.

1 EXPONGA la herida y evalúa el origen del sangrado.
NOTA: Puede ser necesario cortar la ropa para exponer adecuadamente la lesión.



LEVANTA el brazo para exponer la herida y evaluar el origen del sangrado

NOTA: La mejor posición para tratar al herido es la posición sentada. Si la baja no puede ser tratada en posición sentada, deberá sentarla tanto como sea posible para aplicar el vendaje elástico.



APLICA presión directa al sangrado más activo.

4 Usando el JFAK de la baja, RETIRE el vendaje/gasa de su embalaje esteril.

NOTA: Si no hay un apósito hemostático, usa gasa o material de tela limpio y seco.

LEVANTA el brazo del herido a un ángulo de 90 grados colocándolo sobre tu hombro (para mantener la elevación del brazo), mientras procedes por los pasos 5-13

EMPACA APRETADAMENTE la herida con vendaje/gasa hasta que se llene la cavidad de la herida (dentro de 90 segundos)

NOTA: Puede ser necesario más de un apósito hemostático o gasa para detener el flujo de sangre.

PRECAUCIÓN: Si hay un objeto penetrante alojado en el cuerpo del herido, inmovilízalo en su lugar. No retires el objeto.



ASEGÚRATE de que el apósito hemostático o la gasa rellenen toda la cavidad de la herida y sobresalgan 3-5 cm por encima de la piel.

NOTA: Si el apósito hemostático o la gasa no se extiende 3-5 cm por encima de la piel, coloca apósitos hemostáticos o gasas adicionales

MANTEN presion por un minimo de 3 min.

9 REEVALUA para asegurar que el sangrado está controlado y si es así, deja la gasa en su lugar mientras sigues aplicando presión

NOTA: Asegúrese de que no haya sangre filtrándose a través o alrededor del apósito hemostático. Si el sangrado se detuvo, deja al apósito hemostático en donde está mientras aun sigues manteniendo presión.

SI EL SANGRADO NO HA SIDO CONTROLADO:

10.1 Si está lleno de gasa de tamponar, RETIRE y VUELVA A EMPEZAR a partir del PASO 3.

Ó

10.2 Si estas empaquetando con gasa, aplica gasa adicional y presión (durante 3 min) hasta que se detenga el sangrado.

Continua en la siguiente página...

CMC
TCCC
NIVEL 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

CONTROL DE HEMORRAGIA EN LA AXILA

Continuado...



Mientras mantiene la presión sobre la gasa de la herida, ENVUELVE una venda elástica alrededor del hombro lesionado dos veces, asegurándose de que la gasa debajo esté completamente cubierta.

NOTA: Si se utiliza una venda elástica sin barra de cierre, deje un extremo suelto en la parte posterior de la víctima.



ENVUELVE el vendaje elástico a través, detrás y debajo de la axila opuesta, anclando alrededor del hombro opuesto en un patrón de ocho.



Dependiendo del vendaje utilizado, ASEGURE el extremo del vendaje elástico con un nudo antideslizante.



ASEGURE el nudo del vendaje elástico con cinta adhesiva de 7.5 cm, envolviendo un mínimo de 1 1/2 veces alrededor del nudo.



Asegure la parte superior del brazo del lado herido con una pañuelo triangular para aumentar la presión sobre la herida.



CONTINÚE EVALUANDO la herida para un sangrado adicional.



DOCUMENTA todos los hallazgos y tratamientos en el Formulario DD 1380 Tarjeta TCCC de Heridos, y adjúntela a la baja.