이걸 하면 이렇게 된다

데스크탑에서 `tmux` + `claude` 로
작업 중인 세션을,

노트북 어디서든 SSH로 붙어서
그대로 이어서 사용.

파일 변경은 모두 데스크탑 로컬에서 일어난다. 노트북은 리모컨.

```
$ ssh wondo@100.109.192.113 -p 2222
Welcome to Ubuntu (WSL)
$ tmux attach -t claude
> Claude Code 세션 복구 중...
> ✓ 이전 컨텍스트 유지됨
```

1 데스크탑 — Tailscale 설치

Windows 앱을 설치하고 구글 계정으로 로그인한다.

1. tailscale.com/download/windows에서 다운로드
2. **promlabs.ai** 계정으로 로그인
3. **Connect** 눌러 기기 등록

WSL 안이 아니라 **Windows 본체**에 설치해야 한다.

확인 포인트

Tailscale 관리 페이지에서 이 기기의 **100.x.x.x IP**가 발급됐는지 확인.

예: `100.109.192.113`

2 데스크탑 — WSL에 SSH 서버

WSL Ubuntu에 접속해 openssh-server를 설치·시작한다.

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server
sudo service ssh start
```

비밀번호 확인

나중에 SSH 접속 시 **WSL Ubuntu 사용자 비밀번호**가 필요하다. 설정돼 있는지 미리 확인.

재부팅 주의

WSL을 재부팅하면 SSH 서버가 꺼진다. `sudo service ssh start`를 다시 실행해야 한다.

3 데스크탑 — Windows → WSL 포트포워딩

SSH는 WSL 안에서 돌아가므로, Windows로 들어온 요청을 WSL로 넘겨줘야 한다.
PowerShell을 **관리자 권한**으로 열고 실행:

```
# 1) WSL IP 확인
wsl hostname -I
# → 예: 172.29.210.35

# 2) 포트포워딩 (Windows 2222 → WSL 22)
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=2222 `
  listenaddress=0.0.0.0 connectport=22 connectaddress=172.29.210.35

# 3) 방화벽 열기
netsh advfirewall firewall add rule name="WSL SSH" `
  dir=in action=allow protocol=TCP localport=2222
```

⚠ WSL 재부팅 시 `connectaddress`가 바뀔 수 있다. 그땐 이 명령을 다시 실행.

4 노트북 — Tailscale만 설치

클라이언트 쪽은 할 일이 거의 없다.

1. Tailscale Windows 앱 설치
2. **동일한 계정**으로 로그인
3. Connect

SSH 클라이언트는 WSL Ubuntu에 기본 포함. 별도 설치 불필요.

왜 이렇게 간단한가

노트북은 **받는 쪽이 아니라 거는 쪽**이다.
서버 노릇을 하는 데스크탑과 달리, 노트북은 통신망(Tailscale)에 참여만 하면 된다.

tmux로 Claude 세션 공유

데스크탑에서 미리

```
tmux new -s claude
claude  # Claude Code 실행
```

이름 붙은 세션을 하나 만들어 Claude를 띄워둔다.

노트북에서 SSH 접속 후

```
tmux attach -t claude
```

→ 데스크탑에서 돌던 세션을 그대로 이어받는다.

핵심 — SSH 연결이 중간에 끊겨도 tmux 세션은 데스크탑에서 계속 살아있다. 다시 붙으면 중단됐던 지점 그대로.