Computing B written exam notes

计算机的信息表示

计算机的发展历史

历史人物

阿兰·图灵 A.M Turing 冯·诺依曼 John Von Neumann 史提芬·库克 Stephen A.Cook

计算概论,许卓群等,第2版,清华大学出版社,142页。

6.1.3 计算机科学理论的发展里程碑

142

- (1) 图灵(Alan M. Turing)提出了图灵机,分析了图灵机所能解决的计算问题类。并且证明,对于图灵机而言,存在着不可判定的问题类。他证明:对于"停机问题"和"一阶谓词的判定问题"就是不存在通用算法求解的两类问题。
- (2) 冯·诺伊曼(J. Von Neumann)和他的同事们,给出了现代电子数字计算机的设计蓝图,明确提出了现代内储程序控制的设计方案。对指令、指令周期、指令系统都给出了明确的方案,从而奠定了数字计算机体系结构的基础。
- (3) 库克(Stephen A. Cook)研究了计算复杂性。这一概念的重要性逐渐被人们所认识。虽然对于多项式复杂的计算问题,计算机能够有效地解决它们,求出精确答案。但是从理论上说,多项式复杂的计算问题仅仅是全部可以计算问题中的一小部分,比这类问题更复杂难解的问题非常多。理论上已经证明,存在着很多具体的计算问题类,它们在日常计算中也会遇到,虽然也能编制出求解这些问题的程序,但是一旦在计算机中具体计算它们,当问题的规模增大时,计算机就显出无能为力了。很多难解问题类的大型问题,连最快的计算机用几百年也不能计算出结果。对这些难解问题类,目前的计算机表现出能力局限,无法求出问题的精确答案,而只能求助于求近似解。

图灵机

图灵机由两部分构成,如图1-13所示。

- 一条**存储带**(tape): 双向无限延长,上有一个个方格(field),每个方格可以包含一个有限字母的字符。在一个真正的机器中,磁带必须足够大,以包含算法的所有数据。
- 一个控制器:包含一个可以双向移动的读写头 (head) ,可以在所处方格中读写一个字符;图灵机每时每刻都处于某种状态 (current state) ,是有限数量的状态中的一种;可以接受设定好的图灵程序 (program) ,该程序是一个转换列表,它决定了一个给定的 State 和 head 下字符的新状态,一个必须写入 head 下方格的字符和 head 的运动方向,即左、右或静止不动。

但是 2024 fall 笔试题目说是三个部分?需要灵活处理一下。

现代计算机

根据<mark>冯·诺伊曼</mark>结构,计算机由<mark>运算器,控制器,存储器,输入设备和输出设备</mark>五个部分相互连接组成。

5个部件的作用:

- 1. 运算器 (Arithmetic and Logic Unit, ALU)
 - 负责执行计算和逻辑运算,比如加法、减法、逻辑与、或等操作。
- 2. 控制器 (Control Unit, CU)
 - 负责解释和执行指令,协调计算机其他部件的工作。它从内存中读取指令并将其转换为 具体操作。
- 3. 存储器 (Memory)

- 用于存储程序、数据以及中间结果,通常分为主存储器(如RAM)和辅助存储器(如硬盘)。
- 4. 输入设备 (Input Devices)
 - 。 用于向计算机输入数据和指令, 例如键盘、鼠标、扫描仪等。
- 5. 输出设备 (Output Devices)
 - 用于将计算结果和信息输出给用户,例如显示器、打印机、扬声器等。

这五大部件通过**总线 (Bus)** 相互连接,构成一个完整的计算机系统。冯·诺伊曼结构的核心思想是存储程序,即将指令和数据以相同的形式存储在内存中,并依次执行。

代际变化

电子管计算机→**晶体管**计算机→**集成电路**计算机→**大规模集成电路**计算机→**第五代**计算机

摩尔定律

- 每 18 个月,集成电路芯片上集成的晶体管数将翻一番
- 每 18 个月,集成电路芯片的速度将提高一倍
- 每 18 个月,集成电路芯片的价格将降低一半

二进制运算

数值运算与逻辑运算

- 与、或、非跟常识相同
- 异或:两个值相同则异或结果为1,反之则为0

归纳如下表:

逻辑运算

类型: 非 (NOT)、与 (AND) 或 (OR) 和异或 (XOR)。

非 (NOT)

х	NOT x
0	1
1	0

与 (AND)

х	У	x AND y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

х	У	x OR y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

异或 (XOR)

х	у	x XOR y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

对于不是0和1的情形: (X)表示整数 NOT: not 0 ->True; not X -> False

AND: 0 and X ->0; X and Y->Y

OR: 0 or X ->X; X or Y->X

进制转化

可以从任意底转换到十进制。将数码乘以其在源系统中的位置量并求和便得到在十进制中的数。

能够将十进制数转换到与其等值的任意底。需要两个过程:一是用于整数部分,另一个是用于小数部分。整数部分需要连除,而小数部分需要连乘。

将数字从二进制转换到十六进制很容易,反之亦然。这是因为二进制中的4位恰好是十六进制中的1位。

将数字从二进制转换到八进制很容易,反之亦然。这是因为二进制中的3位恰好是八进制中的1位。

例 将十进制数0.625转换为二进制数。

解 因为0.625没有整数部分,该例子显示小数部分如何计算。这里是以2为底。在左边一角写上这个十进制数。连续乘2,并记录结果的整数和小数部分。小数部分移到右边,整数部分写在每次运算的下面。当小数部分为0,或达到足够的位数时结束。结果是0.625 = (0.101)₂。

信息编码

数值与文字

ASCII码

```
ord('0') = 48
ord('a') = 97
ord('A') = 65
```

信息存储单位

- 位,比特 (bit): 是最小的数据单位,表示一位二进制数字,可以是0或1。
- 字节 (Byte): 由8位2进制数位构成,数据存储中最常用的基本单位。一个字节有256个值,可存放一个半角英文字符(ASCII码)。

关于汉字编码: UTF-8: 一般使用3个字符, 生僻字会用4个; GBK一般使用2个。

1 Byte = 8 bit

- 干字节 (KB, Kibibyte, KiB) : 是比字节更大的数据单位。
 - 1 KB (Kilobyte) = 10^3 Bytes (十进制)
 - 1 KiB (Kibibyte) = 1024 Bytes (二进制)
- 兆字节 (MB, Mebibyte, MiB):
 - o 1 MB (Megabyte) = 10^6 Bytes = 1,000,000 Bytes (十进制)
 - 1 MiB (Mebibyte) = 1024^2 Bytes = 1,048,576 Bytes (二讲制)
- 吉字节 (GB, Gibibyte, GiB):
 - 1 GB (Gigabyte) = 10^9 Bytes = 1,000,000,000 Bytes (十进制)
 - 1 GiB (Gibibyte) = 1024^3 Bytes = 1,073,741,824 Bytes (二进制)
- 太字节 (TB, Tebibyte, TiB):
 - 1 TB (Terabyte) = 10^{12} Bytes = 1,000,000,000,000 Bytes (十进制)
 - 1 TiB (Tebibyte) = 1024^4 Bytes = 1,099,511,627,776 Bytes (二进制)
- 拍字节 (PB, Pebibyte, PiB) :
 - 1 PB (Petabyte) = 10^{15} Bytes = 1,000,000,000,000,000 Bytes (十进制)
 - 1 PiB (Pebibyte) = 1024^5 Bytes = 1,125,899,906,842,624 Bytes (二进制)

```
2^{30}pprox 1G=10^9 2^{32}pprox 40{Z
```

原码、反码与补码

注意区分有无符号整数,数据范围不同但大小相同,有符号整数包括符号位。

原码、反码和补码是计算机科学中用来表示整数(包括正数和负数)的三种编码方式,特别是在二进制 系统中。它们主要用于简化算术运算,尤其是减法操作。下面我将分别介绍这三种编码,并给出一个例 子来说明它们之间的关系。 原码 (Sign-Magnitude Representation)

原码是最简单的表示方法,它<mark>直接使用最高位表示符号(0为正,1为负)</mark>,其余位表示数值的绝对值。 例如:

- 8位二进制数 0000 0101 表示 +5
- 8位二进制数 1000 0101 表示 -5

反码 (One's Complement)

反码用于表示负数时,对原码<mark>除了符号位之外的所有位取反(即将0变为1,1变为0)</mark>。对于正数,反码与原码相同。继续上面的例子:

- +5 的反码仍然是 0000 0101
- -5 的反码则是 1111 1010 (原码 1000 0101 中除符号位外所有位取反)

补码 (Two's Complement)

补码是对**反码**加1得到的结果。补码表示法在计算机中广泛使用,因为它可以方便地进行加法和减法运算,而且只有一个零的表示形式。同样以+5和-5为例:

- +5的补码还是0000 0101 (与原码和反码相同)
- -5 的补码是 1111 1011 (反码 1111 1010 加1)

补码的一个重要特性是它可以简化硬件设计,因为两个数相加无论正负都可以按照同样的规则处理,而不需要额外的电路来区分加法和减法。此外,在补码系统中,-128到+127之间的所有整数都可以用8位二进制数表示,而不会有重复的零表示。

对于负数做如下操作:

该运算分为两步: 首先,对于绝对值从右边复制位,直到有1被复制;接着,反转其余的位(不包含1)。

声音

在时间和波形高度两个维度进行离散化采样,每秒钟对音频采用的次数以Hz为单位。

5. 有一种影像,人们对它的要求很高:影像的播放速度是每秒32帧图像,每帧图像的分辨率为2048×1536像素,其颜色系统是512色;而声音的采样频率则要达到65536Hz,采用双声道,每声道用4字节(Byte)存储采样值。请问,要保存10分钟这种原始影像,需要多大的存储空间? (5分)

每秒钟影像:

颜色编码:

$$2^5 * 2^{11} * 3 * 2^9 * 9/8B = 4 * 3 * 9 MB = 108 MB$$

• 每秒钟声音:

$$65536 * 2 * 4B = 0.5 MB$$

10分钟:

$$10 * 60 * (108 + 0.5) MB = 65100 MB \approx 63.6 GB$$

列出正确的计算式子,即可给满分,其余视具体情况酌情给分,不超过3分。

图像

- 位图:由像素点构成,放大失真。宽×高的像素数构成 (1920*1080)
- 一个像素需要一个字节 (8bit)
 - 矢量图: 放大不失真, 不由像素点构成

采用不同分辨率、不同颜色编码的图像,其图像质量差别非常大。对于同样一幅原始图像,分辨率越高,则图像越精细,质量越好,当然所需要的存储空间也是非常大的。一幅分辨率为4096*2048的真彩色(24位,3Bytes)图像,如果不做压缩,其所需的存储空间为?(结果单位采用MB)(2分)

$4096 \times 2048 \times 24 / (8 \times 1024 \times 1024) = 24MB$

假设视频的帧率为30FPS(即每秒包含30帧图像)。对于8K的电影而言,每帧图像包含7680 x 4320个像素,其中每个像素包含RGB三种颜色,每种颜色采用1个字节进行记录。(计算中7680 x 4320可近似为33,000,000,以下计算中1GB=1000MB,其余进制同理。请写出计算过程)(4分,每小题2分)

(1) 一块1000GB的移动硬盘能存储多少秒这样的8K视频? (保留整数即可)

33,000,000 x 3 x 1 Byte x 30 = 2,970,000,000 字节/秒 1000 x 1000 x 1000 / 2,970,000,000 ≈ 337 秒

(2) 在实际应用中,视频在存储与传输中会经过编码压缩。如果经过编码后,上述1000GB的移动硬盘能够存储56小时的8K视频,请问所采用的视频编码方法的压缩率为多少? (压缩率为x:1表示每x个字节的信息被压缩为1个字节,x保留到整十即可)

计算压缩后的数据量:

- 压缩后能存储56小时的视频
- 56小时 = 56 x 3600 = 201,600 秒
- 压缩后的每秒数据量: 1,000,000,000,000 / 201,600 ≈ 4,960,000 字节

计算压缩率:

• 原始每秒数据量: 2,970,000,000 字节

• 压缩后每秒数据量: 4,960,000 字节

压缩率: 2,970,000,000 / 4,960,000 ≈ 600

计算机组成与信息表示处理

计算机硬件

CPU: 运算器+控制器

微型计算机的 CPU 由寄存器,中断处理器,算术逻辑运算器和程序控制器四个部件组成。

四个部件的作用:

- **算术逻辑运算器 (ALU)**: 主要负责执行算术运算 (加法、减法等) 和逻辑运算 (与、或、非等)。
- **寄存器**:是一组小容量但非常快速的存储单元,用于临时存放数据、指令或地址,以加速 CPU的操作。
- 中断处理器: 处理紧急应急情况, 如鼠标移动。

• 程序控制器:通常指程序计数器 (PC),也叫做指令指针 (IP),它持有下一条要执行指令的地址。程序控制器帮助CPU跟踪和控制指令的执行顺序。

CPU的性能指标

工作主频(时钟频率)、核心数量(核)、字长(位)、运算速度

时钟频率是指 CPU 每秒钟能够执行的时钟周期数,通常以 **GHz (吉赫兹)** 为单位。例如,3.2 GHz 的 CPU 每秒可以执行 32 亿个时钟周期。

核心数量是指 CPU 中包含的独立处理单元的数量。现代 CPU 通常有多个核心,如双核、四核、六核、八核甚至更多。

CPU 字长(Word Size)是指 CPU 在单个操作周期中能够处理的数据量,通常以 位(bit)为单位。它决定了 CPU 一次可以处理的最大数据宽度,直接影响到 CPU 的寻址能力、数据处理能力和指令集设计。

为了计算CPU的运算速度 (以每秒百万条指令,即MIPS为单位), 我们可以使用以下公式:

 $MIPS = \frac{\text{bthm}^{\infty}}{\text{aphhe}^{-1}}$

主存储器 (主存, 内存)

主存是存储单元的集合。每一个单元有一个称为<mark>地址</mark>的标识符。数据被传输到内存或从内存取出是以称为字的二进制位组的方式。内存中唯一可标识的单元总数称为地址空间。有两种内存可用:随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

主存(内存)管理是以<mark>8个二进制位(一个Byte)作为一个管理单元的,并且每个单元都编有一个唯一的地址</mark>,内存的访问是通过其地址进行的。

随机存储器:每个地址的访问时间与地址无关(或访问每个地址的时间相同等意思)。

计算机存储体系(存储器硬件的金字塔结构)

寄存器--高速缓存--主存储器--外部存储设备--辅助存储设备

- 1. 寄存器 (Registers)
- 位置: 位于 CPU 内部
- 特点:
 - 。 最快的存储器,直接由 CPU 控制。
- 用于存储当前正在执行的指令和操作数。
- 容量非常小,通常只有几十个字节。
- 每个寄存器都有特定的功能,例如累加器、程序计数器、状态寄存器等。
- 作用:
 - 。 存储 CPU 正在处理的数据或指令,减少访问内存的次数。
- 提高指令执行的速度,因为寄存器的访问时间几乎为零。
- 2. 高速缓存 (Cache Memory)
- 位置: 位于 CPU 内部 (L1, L2 缓存) 或靠近 CPU (L3 缓存)
- 特点:
 - o 次快的存储器,比寄存器稍慢,但比主存储器快得多。
- 分为多个级别(L1, L2, L3), 越靠近 CPU 的缓存级别越快, 但容量越小。

- L1 缓存: 最小且最快, 通常为几 KB 到几十 KB。
- **L2 缓存**: 较大,通常为几百 KB 到几 MB。
- L3 缓存: 最大,通常为几 MB 到几十 MB,可能被多个核心共享。
- 使用局部性原理(时间局部性和空间局部性)来预测未来可能需要的数据,并提前将其加载到缓存中。
- 作用:
 - 。 减少 CPU 访问主存储器的次数,提高数据访问速度。
- 缓存命中时, CPU 可以直接从缓存中读取数据, 避免了访问较慢的主存储器。
- 3. 主存储器 (Main Memory / RAM)
- 位置: 位于 CPU 和外部存储设备之间
- 特点:
 - 。 **易失性存储器**,断电后数据会丢失。
- 程序储存在内存中。
- 容量较大,通常为几 GB 到几十 GB。
 - 。 访问速度比缓存慢, 但比外部存储设备快得多。
 - 。 主要分为两种类型:
 - **DRAM (动态随机存取存储器)** : 最常见的主存储器类型,依赖电容器存储数据,需要定期刷新。
 - SRAM (静态随机存取存储器):速度更快,但成本较高,通常用于缓存。
- 作用:
- 存储当前正在运行的程序和数据。
- 作为 CPU 和外部存储设备之间的桥梁, 提供快速的数据交换。
- 4. **外部存储设备 (Secondary Storage)**
- 位置: 位于计算机外部或内部 (如硬盘、固态硬盘、光盘等)
- 特点:
- 非易失性存储器, 断电后数据不会丢失。
- 容量非常大,通常为几百 GB 到几 TB。
 - 。 访问速度较慢,远低于主存储器和缓存。
 - 。 常见的外部存储设备包括:
 - HDD (硬盘驱动器):基于磁盘旋转的技术,访问速度较慢,但容量大、成本低。
 - **SSD (固态硬盘)** : 基于 NAND 闪存技术,访问速度比 HDD 快得多,但成本较高。
 - 光盘 (CD/DVD/Blu-ray): 用于存储数据或分发软件,读写速度较慢。
 - **USB 内存驱动器**:便携式存储设备,容量从小到大不等,速度介于 HDD 和 SSD 之间。
- 作用:
- 存储长期保存的数据和程序,如操作系统、应用程序、用户文件等。
- 作为备份存储, 防止数据丢失。
 - 用于扩展主存储器的容量,通过虚拟内存技术将部分磁盘空间用作扩展内存。

5. 辅助存储设备 (Tertiary Storage)

- 位置:通常位于外部,如磁带库、云存储等
- 特点:
- 非易失性存储器, 断电后数据不会丢失。
- 容量极大,通常为几十 TB 到 PB 级别。
 - 。 访问速度非常慢,主要用于归档和备份。
 - 。 常见的辅助存储设备包括:
 - 磁带库: 用于大规模数据归档, 访问速度较慢, 但成本低廉。
 - **云存储**:通过网络访问的远程存储服务,容量几乎无限,但访问速度取决于网络带宽。
- 作用:
- 存储不经常访问的历史数据、备份数据或归档数据。
- 作为灾难恢复的手段,确保数据的安全性和持久性。

存储层次结构的工作原理

计算机存储体系的层次结构遵循"局部性原理",即程序倾向于重复访问相同的数据或相邻的数据。 为了充分利用这一特性,存储层次结构中的每一层都试图在速度、容量和成本之间找到最佳平衡:

- 寄存器: 存储最频繁访问的数据, 访问速度最快, 但容量最小。
- **高速缓存**:存储最近访问过的数据和指令,利用时间局部性和空间局部性,减少对主存储器的访问。
- 主存储器: 存储当前正在运行的程序和数据, 提供较快的访问速度, 但容量有限。
- 外部存储设备: 存储长期保存的数据和程序, 容量大, 但访问速度较慢。
- 辅助存储设备: 用于归档和备份, 容量极大, 但访问速度非常慢。

计算机系统由硬件与软件构成,软件系统中最重要的软件是**操作系统**, 主要负责资源管理、任务调度等。

主板(硬件)是计算机主机箱中的主要部件,计算机的其他硬件设备通过各种接口与主板相连并发 挥作用。

输入 (输出) 子系统

输入/输出(I/O)子系统的设备集合允许计算机与外界交流,存储程序和数据,即使在计算机已关机时也可以。输入/输出设备分成两大类;非存储设备和存储设备。非存储设备允许CPU/内存与外界通信;存储设备可以存储以后被检索的大量信息。存储设备被分成磁的和光的。

有两种方法输入/输出设备的寻址: I/O独立寻址和I/O存储器映射寻址。在I/O独立寻址方法中用来从内存读/写的指令完全不同于用来从输入/输出设备的读1写指令。在I/O存储器映射寻址方法中, CPU把I/O控制器中的每个寄存器看成是内存中的字。

如今,通用计算机使用称为程序的一组指令来处理数据。计算机执行程序,从输入数据创建输出数据。程序和数据都存储在内存中。CPU使用重复的机器周期一条接一条,从头到尾执行程序中的指令。简化的周期由三阶段组成:**取指令、译码和执行**。

有三种使CPU和输入/输出设备同步的方法:程序控制输入/输出、中断控制输入/输出和直接存储器存取 (DMA)。

总线: 三个子系统之间的关系

计算机中三个子系统的连接起重要的作用,因为在这些子系统间需要进行信息的通信。CPU和内存通常被三个连接连在一起(每个称为总线): 数据总线、地址总线和控制总线。(内部总线)输入/输出设备通过输入/输出控制器或接口与总线相连,使用的控制器有多种,如今最常见的有:SCSI、火线和USB。(外部总线)

• 数据总线: 用于传递数据

• 地址总线: 用于传递主存储器地址

• 控制总线: 用于各种控制信息的传递, 如读、写等

* 为了保证性能,**数据总线**的宽度应该与 **CPU 字长**一致。

* CPU地址总线宽度决定了主存储器地址空间的大小。

数据总线的宽度通常与CPU的字长(Word Size)一致是为了保证性能和效率。这里有几个关键点:

- 1. **CPU 字长**:指的是CPU一次能够处理的数据量大小,它决定了CPU内部寄存器、算术逻辑单元(ALU)等组件的操作数宽度。比如32位CPU的一次操作可以处理32位的数据,而64位CPU则可以处理64位的数据。
- 2. **数据总线宽度**: 是指数据总线一次能传输的数据量,它直接影响到CPU与内存或其他外部设备之间数据交换的速度。如果数据总线的宽度与CPU字长相同,那么在进行数据读写时,就不需要分多次传输,从而提高了数据传输的效率。
- 3. **地址总线宽度**:决定了CPU可以直接寻址的地址空间大小。例如,32位地址总线可以访问2³²个不同的地址,即4GB的物理地址空间;而64位地址总线理论上可以访问2⁶⁴个地址,这远远超过了目前大多数系统的实际需求。(一个地址对应一个字节)
- 4. **控制总线**:它不直接与性能或数据量相关,而是用于传递控制信号,如读/写命令、中断信号等,以协调CPU与其他系统组件之间的操作。

为了最大化性能,理想情况下,数据总线的宽度应该匹配CPU的字长,这样每次内存访问都可以最有效地利用CPU的能力。不过,在实际设计中,也会考虑到成本、功耗等因素来决定总线宽度。有时,为了降低成本或出于其他考虑,可能会选择较窄的数据总线,但这通常会导致性能上的妥协。

操作系统与计算机网络

软件系统中最重要的软件是操作系统,主要负责资源管理、任务调度等。

互联网通信协议

TCP/IP通讯协议栈

- 1. 物理层通信协议
- 2. 数据链路协议
- 3. 网际互连层(网络层)通讯协议:负责路由选择和数据包的传输。·协议:IP、ICMP、ARP等:
- 4. 传输层通讯协议:负责端到端的通信和可靠性保障。协议:TCP、UDP等。
- 5. 应用层:提供用户应用服务,协议:

HTTP (超文本传输协议,网页浏览)、FTP (远程文件传输)、SMTP/POP3 (电子邮件收发)等。

计算机网络协议 (互联网通信协议)

- POP3/SMTP 收发邮件
- UDP 无连接的传输层协议,适用于对实时性要求较高的应用
- VoIP 语音, 电话通话
- TCP/IP 是互联网的基础协议套件,确保数据能够在全球范围内可靠传输
- HTTP(S) (安全, secure) 超文本传输协议

通讯协议栈(Protocol Stack) 是一组分层的通信协议,用于定义和管理数据在网络中的传输过程。每个层次负责特定的功能,确保数据能够从发送方正确、可靠地传输到接收方。最著名的通讯协议栈是 OSI 模型 和 TCP/IP 模型,它们为网络通信提供了一个标准化的框架。

通信协议栈保证了互联网上的电脑间能够正确的交流,它通常由定义在应用层、传输层、网络层、数据链路层以及物理层上的一系列协议构成。

IPv4的地址空间有限(只有32位),随着互联网设备的快速增长,IPv4地址逐渐耗尽。IPv6 作为代替IPv4的网络协议,由128位二进制数构成,为了便于阅读和书写,IPv6地址通常每 **16位** 写成一组16进制数,中间用冒号(:)分隔。

域名: 方便人类记忆与使用的。

域名的结构

域名通常由多个部分组成,每个部分之间用点号(...)分隔。从右到左,域名的各个部分依次表示不同的层次:

- **顶级域名(TLD, Top-Level Domain)**: 位于域名的最右边,表示域名的最高级别分类。 常见的顶级域名包括:
 - 通用顶级域名 (gTLD) : 如 .com (商业机构) 、 .org (非营利组织) 、 .net (网络服务提供商) 等。
 - **国家代码顶级域名(ccTLD)**:如 .cn(中国)、.jp(日本)、.uk(英国)等,用于标识特定国家或地区的域名。
 - **新通用顶级域名 (new gTLD)** : 如 .blog 、 .shop 、 .xyz 等,近年来新增的顶级域名。
- **二级域名 (Second-Level Domain)** : 位于顶级域名的左边,通常是用户注册的部分。 例如,在 www.example.com 中, example 就是二级域名。
- **子域名(Subdomain)**: 位于二级域名的左边,用于进一步细分域名空间。例如,在www.example.com 中,www 是一个常见的子域名,表示"World Wide Web"。其他子域名可以是mail、blog、api等,用于标识不同的服务或功能。

在访问网页时, DNS(域名服务器)将域名转化成IP地址。

DNS的工作原理

1. 域名解析请求:

。 当用户在浏览器中输入一个域名(如 www.example.com)时,浏览器会向本地的 DNS解析器(通常是用户的ISP提供的DNS服务器)发送一个查询请求,要求解析该 域名对应的IP地址。

2. 递归查询:

- 如果本地DNS解析器没有缓存该域名的IP地址,它会向上级DNS服务器发起递归查 询,逐步查找负责该域名的权威DNS服务器。
- 查询过程可能涉及多个级别的DNS服务器,包括根域名服务器、顶级域名服务器和二级域名服务器。

3. **权威DNS服务器**:

- 最终,查询会到达负责该域名的权威DNS服务器。权威DNS服务器存储了该域名的准确信息,包括其对应的IP地址。
- 。 权威DNS服务器会将域名的IP地址返回给本地DNS解析器。

4. 缓存与响应:

- o 本地DNS解析器收到IP地址后,会将其缓存一段时间(称为TTL, Time to Live),以便后续相同的查询可以直接使用缓存结果,而不需要再次发起完整的查询过程。
- 。 最后,浏览器收到IP地址后,就可以通过该IP地址与目标服务器建立连接并加载网页。

程序访问数据的局部性原理

局部性原理

局部性 (Locality) 是指程序倾向于重复访问相同的或在逻辑上相关的数据项和指令。局部性可以分为两大类:时间局部性和空间局部性。

1. 时间局部性 (Temporal Locality)

- 定义: 如果一个数据项或指令被访问了一次, 那么在不久的将来, 它很可能再次被访问。
- 原因:
 - 循环:程序中的循环会多次访问同一组数据或指令。
 - 函数调用:函数调用会导致返回地址和参数的重复访问。
 - **用户行为**:用户界面操作(如点击按钮、滚动页面)可能会导致相同的数据或代码路径被频繁 访问。
- **影响**:时间局部性使得缓存机制非常有效,因为最近访问过的数据可以保留在高速缓存中,减少访问主存的次数。

2. 空间局部性 (Spatial Locality)

- **定义**:如果一个数据项或指令被访问了一次,那么其<mark>附近</mark>的其他数据项或指令也很可能很快被访问。
- 原因:
 - o 数组和结构体:程序通常按顺序访问数组元素或结构体成员。
 - · **连续内存分配**: 动态分配的内存块通常是连续的, 程序会依次访问这些内存区域。
 - · **指令流**:程序通常按顺序执行指令,除非遇到分支或跳转。
- **影响**:空间局部性使得预取 (Prefetching) 技术非常有用,系统可以在访问某个数据项时,提前将附近的数据加载到缓存中,以提高访问速度。

如果一个数据项正在被访问,那么在近期它很可能还会被再次访问,这说的是程序执行时,CPU访问数据的(时间局部性(或局部性))。

根据(空间)局部性原理,在程序执行时,如果一个信息项正在被访问,那么近期它很可能也会被再次访问,存储在它附近的信息也很可能被访问到。

变量名的合法性

python变量名的合法性,只能由数字、大小写字母、下划线构成,不能以数字开始。

计算机程序结构

计算机程序中的3种基本控制结构是:顺序结构、分支结构和循环结构。

网络信息安全

防火墙是一种内外网的隔离技术

防火墙 是一种网络安全系统,用于监控和控制进出网络流量,通常位于内部网络和外部网络(如 互联网)之间。它的主要功能是根据预定义的安全规则过滤数据包,阻止未经授权的访问,同时允许合法的通信。防火墙可以是硬件设备、软件应用程序,或者是两者的结合。它确实起到了内外网隔离的作用,防止外部威胁进入内部网络。

启发式杀毒

启发式杀毒 是一种基于行为分析和模式识别的技术,旨在检测已知病毒的变种以及未知病毒。它通过分析文件的行为特征(如文件结构、代码片段、执行行为等)来判断是否存在恶意活动,而不仅仅是依赖于已知病毒的签名库。

加密和解密

- **对称加密**:在这种加密方式中,加密和解密使用相同的密钥。例如,AES(高级加密标准)就是一种对称加密算法。发送方和接收方必须共享同一个密钥,才能进行加密和解密。
- **非对称加密**:在这种加密方式中,加密和解密使用不同的密钥。非对称加密使用一对密钥:公钥和私钥。公钥用于加密,私钥用于解密(或反之亦然)。常见的非对称加密算法包括 RSA 和 ECC。非对称加密的优点是无需共享同一密钥,提高了安全性。