计算机结构与组成 实验课3(7周)

实验 1. 熟悉 MIPS 汇编程序开发环境,学习使用 MARs 工具。知道如何查看内存空间分配

一.用汇编程序实现以下伪代码:要求使用移位指令实现乘除法运算。

```
Int main ()
{
Int K,Y;
Int Z[50];
Y=56;
For(k=0;k<50;K++) Z[k]=Y-16*(k/4+210);
}
```

二、、程序设计及分析

1.C 语言分析:

有两个变量是 int 型,一个数组型;还有一个循环执行过程。


2.汇编程序实现分析:

首先需要定义用户数据段,获得一个内存空间作为数组空间。再选定几个寄存器作为 K,Y 以及输出,其中输出输出和 Y 可以合用一个寄存器。

3.设计思路:

分配完空间地址后,最重要的是完成循环控制。循环控制有两个思路:可以是先判断后循环,或者是先循环后判断

即如图





slti \$t2,\$t0,50 #判断 k 是否于 50

beq \$t2,\$t3 (\$t2=1 循环, 否则结束。)

slti \$t2,\$t0,50 #判断 k 是否小于50,

beq \$t2,\$0,#是则结束 #否,循环

- 三、程序实现及调试分析
- 1. 汇编程序代码实现: 方法一

```
1
          . data
 2 K:
          .word
                  0
 3 Y:
          .word
                  56
 4 Z:
           .space 200
                                 # 给数组2分配50*4=200个字节的空间
           .asciiz " "
   str:
           .text
 6
   main:
 7
           1w
                  $s1, K
                                 # $s1代表K
 8
                  $s2, Y
                                 # $s2代表Y
           1w
 9
                  $s3, Z
                                 # $s3代表数组Z
           1a
10
   loop:
11
                  $t0, $s1, 50
                               # 若K<50, $t0 = 1, 否则$t0 = 0
           slti
12
           beq
                  $t0, $0, exit
                                # 若$t0 = 0, 即K>=50, 则跳转到exit(跳出循环)
13
           sr1
                  $t1, $s1, 2
                                # 将$s1右移两位, 即$t1 = K / 4
14
                                # $t1 = $t1 + 210
           addi
                  $t1, $t1, 210
15
           s11
                  $t1, $t1, 4
                                # 将$t1左移4位, 即$t1 = $t1 * 16
16
                                # $t1 = $s2(Y) - $t1
17
           sub
                  $t1, $s2, $t1
                  $t1,0($s3)
                                # 将$t1的值存入$s3(数组Z)的相应位置中
           SW
18
                                # 输出数组2当前位置的值
           1w
                  $a0, 0 ($s3)
19
           1i
                  $v0, 1
20
           syscal1
21
                                # 输出空格""
           1a
                  $a0, str
22
           1i
                  $v0, 4
23
           syscal1
24
           addi
                  $s3, $s3, 4
                                # 让数组Z寻址到下一个位置(4个字节)
25
           addi
                  $s1, $s1, 1
                                \# K = K + 1
26
                                # 跳转到100p, 继续循环
27
                  100p
28
    exit:
                               # 程序终止结束
29
           1i
                  $v0, 10
           syscal1
30
```

方法二

```
. data
 1
 2 K:
           .word
 3 Y:
           .word
 4 Z:
           .space 200
                               # 给数组2分配50*4=200个字节的空间
           .asciiz " "
 5 str:
           . text
 6
   main:
 7
           1w
                  $s1,K
                               # $s1代表K
 8
                  $s2, Y
 9
                                # $s2代表Y
           1a
                  $s3, Z
                                # $s3代表数组Z
10
   loop:
11
                               # 将$s1右移两位, 即$t1 = K / 4
           sr1
                  $t1, $s1, 2
12
                  $t1, $t1, 210
                               # $t1 = $t1 + 210
           addi
13
           s11
                  $t1, $t1, 4
                               # 将$t1左移4位, 即$t1 = $t1 * 16
14
                              # $t1 = $s2(Y) - $t1
15
           sub
                  $t1, $s2, $t1
                               # 将$t1的值存入$s3(数组Z)的相应位置中
           SW
                  $t1,0($s3)
16
                  $a0, 0 ($s3)
                               # 输出数组2当前位置的值
17
           1w
           1i
                  $v0.1
18
           syscal1
19
                               # 输出空格""
           1a
                  $a0, str
20
21
           1i
                  $v0, 4
22
           syscall
           addi
                               # 让数组Z寻址到下一个位置(4个字节)
                  $s3, $s3, 4
23
24
           addi
                  $s1, $s1, 1
                               \# K = K + 1
                               # 若K<50, $t0 = 1, 否则$t0 = 0
           slti
                 $t0, $s1, 50
25
                               # 若$t0 = 0, 即K>=50, 则跳转到exit(跳出循环)
                 $t0, $0, exit
26
           beq
                               # 跳转到100p, 继续循环
27
           j
                  1oop
28
    exit:
                  $v0, 10
                               # 程序终止结束
           1i
29
           syscall
30
```

2.调试过程

编写程序:详细见代码

装载程序

如果没有错误,便运行。

运行之后点击不同的窗口便可得到我们想要的结果。具体详细结果如下图

内存占用情况映像

0x00000000 0xffffff308 0xffffff2e8	0x00000038 0xfffff308	0xffffff318	0xffffff318	0xfffff318	0xffffff318	0xffffff308	0xff
	0xffffff308						
0×ffffff2+8		0xfffff2f8	0xffffff2f8	0xfffff2f8	0xfffff2f8	0xffffff2e8	0xfi
	0xffffff2e8	0xffffff2d8	0xffffff2d8	0xffffff2d8	0xfffff2d8	0xffffff2c8	0xfi
0xffffff2e8	0xffffff2c8	0xffffff2b8	0xffffff2b8	0xffffff2b8	0xffffff2b8	0xffffff2a8	0xfi
0xffffff2a8	0xffffff2a8	0xffffff298	0xffffff298	0xfffff298	0xffffff298	0xfffff288	0xf
0xffffff288	0xfffff288	0xfffff278	0xfffff278	0xfffff278	0xfffff278	0xffffff268	0xf
0xffffff268	0xffffff268	0xffffff258	0xffffff258	0x00002020	0x00000000	0x00000000	0x0
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00
	0xfffff2a8 0xfffff288 0xfffff268 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000	0x40000000 0x50000000 0x40000000 0x50000000 0x400000000 0x50000000 0x400000000 0x50000000 0x400000000 0x50000000 0x400000000 0x500000000 0x00000000 0x500000000 0x00000000 0x500000000 0x000000000 0x500000000	0-ffff2as 0-ffff2as 0-ffff2as 0-ffff2as 0-ffff2as 0-ffff2as 0-ffff2as 0-ffff2as 0-ffff2as 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-0000000 0-00000000 0-00000000 0-00000000 0-00000000 0-00000000 0-00000000	0.ffff28 0.ffff28 0.ffff28 0.ffff28 0.ffff28 0.	OutfifeEas Outfife	OutFIFT28 0.fffff28 0.fffff288 0.fffff288 0.fffff288 0.fffff288 0.fffff288 0.fffff288 0.fffff278 0.fffff2788 0.fffff2788 0.ffff2788 0.ffff2788 0.ffff2788 0.ffff2788 0.ffff2788 0.ffff2788 0.ffff2788 0.fff000000 0.f0000000 0.f00000000 0.f00000000 0.f00000000 0.f	0.ffff28 0.ffff28

分析:数组地址

数据段内存映像 表格如下(数值都采用 16 进制)

内存地址	变量	值	内存地址	变量名	值
(16 进	文 名	I.E.	(16 进制)		II.
制)	11		(10 %[10])		
0x10010008	Z[0]	0xfffff318	0x1001006c	Z[25]	0xfffff2b8
		0xfffff318			
0x1001000c	Z[1]		0x10010070	Z[26]	0xfffff2b8
0x10010010	Z[2]	0xfffff318	0x10010074	Z[27]	0xfffff2b8
0x10010014	Z[3]	0xfffff318	0x10010078	Z[28]	0xfffff2a8
0x10010018	Z[4]	0xfffff308	0x1001007c	Z[29]	0xfffff2a8
0x1001001c	Z[5]	0xfffff308	0x10010080	Z[30]	0xfffff2a8
0x10010020	Z[6]	0xfffff308	0x10010084	Z[31]	0xfffff2a8
0x10010024	Z[7]	0xfffff308	0x10010088	Z[32]	0xfffff298
0x10010028	Z[8]	0xfffff2f8	0x1001008c	Z[33]	0xfffff298
0x1001002c	Z[9]	0xfffff2f8	0x10010090	Z[34]	0xfffff298
0x10010030	Z[10]	0xfffff2f8	0x10010094	Z[35]	0xfffff298
0x10010034	Z[11]	0xfffff2f8	0x10010098	Z[36]	0xfffff288
0x10010038	Z[12]	0xfffff2e8	0x1001009c	Z[37]	0xfffff288
0x1001003c	Z[13]	0xfffff2e8	0x100100a0	Z[38]	0xfffff288
0x10010040	Z[14]	0xfffff2e8	0x100100a4	Z[39]	0xfffff288
0x10010044	Z[15]	0xfffff2e8	0x100100a8	Z[40]	0xfffff278
0x10010048	Z[16]	0xfffff2d8	0x100100ac	Z[41]	0xfffff278
0x1001004c	Z[17]	0xfffff2d8	0x100100b0	Z[42]	0xfffff278
0x10010050	Z[18]	0xfffff2d8	0x100100b4	Z[43]	0xfffff278
0x10010054	Z[19]	0xfffff2d8	0x100100b8	Z[44]	0xfffff268
0x10010058	Z[20]	0xfffff2c8	0x100100bc	Z[45]	0xfffff268
0x1001005c	Z[21]	0xfffff2c8	0x100100c0	Z[46]	0xfffff268
0x10010060	Z[22]	0xfffff2c8	0x100100c4	Z[47]	0xfffff268
0x10010064	Z[23]	0xfffff2c8	0x100100c8	Z[48]	0xfffff258
0x10010068	Z[24]	0xfffff2b8	0x100100cc	Z[49]	0xfffff258

运行结果显示

-3304 -3304 -3304 -3304 -3320 -3320 -3320 -3320 -3336 -3336 -3336 -3352 -3352 -3352 -3352 -3368 -3368 -3
- program is finished running --

代码段内存映像

Bkpt	Address	Code	Basic				Source	
	0x00400000	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	8:	lw	\$s1, K	# \$s1代表K	1
	0x00400004	0x8c310000	lw \$17,0x00000000(\$1)					П
	0x00400008	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	9:	lw	\$s2, Y	# \$s2代表Y	
	0x0040000c	0x8c320004	lw \$18,0x00000004(\$1)					П
	0x00400010	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	10:	la	\$s3, Z	# \$s3代表数组Z	
	0x00400014	0x34330008	ori \$19,\$1,0x00000008					П
	0x00400018	0x2a280032	slti \$8,\$17,0x00000032	12:	slti	\$t0,\$s1,50	# 若K<50, \$t0 = 1, 否则\$t0 = 0	
	0x0040001 c	0x1100000f	beq \$8,\$0,0x0000000f	13:	beq	\$t0, \$0, exit	# 若\$t0 = 0,即K>=50,则跳转到exit(跳出循环)	
	0x00400020	0x00114882	srl \$9,\$17,0x00000002	14:	srl	\$t1,\$s1,2	# 将\$s1右移两位,即\$t1 = K / 4	
	0x00400024	0x212900d2	addi \$9,\$9,0x000000d2	15:	addi	\$t1, \$t1, 210	# \$t1 = \$t1 + 210	
	0x00400028	0x00094900	sll \$9, \$9, 0x00000004	16:	sll	\$t1,\$t1,4	# 将\$t1左移4位,即\$t1 = \$t1 * 16	
	0x0040002c	0x02494822	sub \$9, \$18, \$9	17:	sub	\$t1, \$s2, \$t1	# \$t1 = \$s2(Y) - \$t1	
	0x00400030	0xae690000	sw \$9,0x00000000(\$19)	18:	SW	\$t1,0(\$s3)	# 将\$t1的值存入\$s3(数组Z)的相应位置中	
	0x00400034	0x8e640000	lw \$4,0x00000000(\$19)	19:	lw	\$a0,0(\$s3)	# 输出数组Z当前位置的值	
	0x00400038	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	20:	li	\$v0, 1		
	0x0040003c	0x0000000c	syscall	21:	syscall			
	0x00400040	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	22:	la	\$a0, str	# 輸出空格 " "	
	0x00400044	0x342400d0	ori \$4,\$1,0x000000d0					
	0x00400048	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	23:	li	\$v0,4		
	0x0040004c	0x0000000c	syscall	24:	syscall			
	0x00400050	0x22730004	addi \$19,\$19,0x00000004	25:	addi	\$s3, \$s3, 4	# 让数组Z寻址到下一个位置(4个字节)	
	0x00400054	0x22310001	addi \$17,\$17,0x00000001	26:	addi	\$s1, \$s1, 1	# K = K + 1	
	0x00400058	0x08100006	j 0x00400018	27:	j	loop	# 跳转到loop,继续循环	
	0x0040005c	0x2402000a	addiu \$2,\$0,0x0000000a	29:	li	\$v0, 10	# 程序终止结束	
	0x00400060	0x0000000c	syscall	30:	syscall			

地址 机器码 汇编指令

[00400014] 0c100009 jal 0x00400024 [main]

[00400018] 00000000 nop

[0040001c] 3402000a ori \$2, \$0, 10


[00400020] 0000000c syscall

[00400024] 3c101001 lui \$16, 4097 [z]

...

实验 2. 熟悉无符号乘法操作,并写出汇编代码 multu

乘数放在 \$a0 和 \$a1



程序设计思路:

两个 32 位寄存器相乘时,如果得到的积 32 位寄存器不够放(溢出),就要用高 32 位 寄存器存储,即用两个32位寄存器拼成一个64位寄存器存储积。

当 积的低 32 位 = 积的低 32 位 + 被乘数的低 32 位 的结果反而变小时,说明发生溢 出,要向积的高 32 位进 1。再用积的高 32 位加上被乘数的高 32 位即可得到正确的积高 32位。其他步骤按上面的流程图,重复循环32次,即可得到正确的结果。


代码如下图:

```
1
 2 X:
          .word
               268435455
 3 Y:
          .word
               268435455
         .text
 4
 5 main:
               $a0, X
                                 # $a0代表被乘数的低32位
 6
               $a1, Y
                                 # $a1代表乘数
 7
         addi $a2,$0,0
                               # $a2代表被乘数的高32位
 8
 9
               $v0, $0, 0
                                 # $v0代表积的高32位
               $v1, $0, 0
                                 # $v1代表积的低32位
10
         addi
               $s0, $0, 32
                                 # $s0代表循环次数
11
12
   loop:
13
         andi
              $t0, $a1, 1
                                 # 如果乘数最低位是1, $t0 = 1
         beq
               $t0, $0, then
                                 # 乘数最低位是0, 跳转到then
14
15
                                 # 乘数最低位是1, 那么...
16
         addu
              $v1, $a0, $v1
                                 # 积的低32位 = 被乘数低32位 + 积的低32位
17
         s1tu
               $t0, $v1, $a0
                                # 如果积的低32位 < 被乘数低32位,说明发生进位,要向高位进1
18
         addu
               $v0, $v0, $t0
                                # 积的高32位 = 积的高32位 + 进位
                                # 积的高32位 = 积的高32位 + 被乘数的高32位
19
         addu
               $v0, $v0, $a2
20 then:
         sr1 $a1, $a1, 1
                                # 乘数右移一位
21
         s11 $a2, $a2, 1
                                #被乘数高32位左移一位
22
         andi $t0, $a0, 0x80000000
                               # 如果被乘数低32位的最高位是1, $t0 = 1
23
                                 #被乘数低32位左移一位
24
         s11 $a0, $a0, 1
25
         beq
             $t0, $0, L
                                 # 如果被乘数低32位的最高位是0, 即$t0 = 0, 跳转到L
               $a2, $a2, 1
                                 # 如果被乘数低32位的最高位是1,被乘数高32位的最低位置1
26
         ori
27
   L:
                                 # 循环次数减1
         addi
               $s0, $s0, -1
28
         beq
               $s0, $0, final
                                 # 如果循环32次, 跳转到fina1
29
                                  # 未循环32次, 跳转到1oop, 继续循环
30
         j
   final:
31
                                # 输出积的高32位
32
         addu
              $a0, $v0, $0
         1i
               $v0, 35
                                 # 输出二进制
33
34
         svsca11
                               # 输出积的低32位
         addu $a0, $v1, $0
35
                                 # 输出二进制
36
         1i
               $v0, 35
37
         svsca11
         1i $v0, 10
                                 # 程序结束
38
39
         syscall
```

程序输出结果如下图:

- program is finished running -

对比计算器结果发现程序结果正确!



思考:如何扩展为带符号的乘法运算,并写出代码。

程序设计思路:

对于有符号的乘法运算,可以先通过被乘数与乘数的最高位是否是 1 判断出它们的正负。如果被乘数与乘数符号相异,那么最后的结果也是负的。接着,对负的被乘数或乘数取它们的补码,得到正的被乘数或乘数。然后就可使用之前的无符号乘法运算得到积。但如果最后结果是负的话,只要把得到的积取补码便可得到正确的结果。

代码如下:

```
. data
 2 X:
       .word -1073741824
 3 Y:
        .word 1073741824
        .text
 5 main:
            $a0, X
                              # $a0代表被乘数的低32位
        1w
 6
 7
             $a1, Y
                              # $a1代表乘数
            $a2, $0, 0
        addi
 8
                              # $a2代表被乘数的高32位
             $v0, $0, 0
 9
        addi
                              # $v0代表积的高32位
        addi $v1, $0, 0
                              # $v1代表积的低32位
10
        addi $s0, $0, 32
                              # $s0代表循环次数
11
12
        andi $t0, $a0, 0x80000000 # 如果被乘数最高位是1,说明它是负数,$t0 = 1
13
        andi $t1, $a1, 0x80000000 # 如果乘数最高位是1, 说明它是负数, $t1 = 1
14
        xor $t2,$t0,$t1 # 如果被乘数和乘数符号相异,那么积是负数,$t2 = 1
15
16 j1: bne $t0, $0, neg1
                             # 如果被乘数是负数,跳转到neg1,取它的补码
17 j2: bne $t1, $0, neg2
                             # 如果乘数是负数,跳转到neg2,取它的补码
                              # 跳转到100p, 开始计算乘积
18
        j
19
```

```
negl:
                $a0, $a0, 0xFFFFFFFF
                                   # 将被乘数取反
          xori
20
                $a0, $a0, 1
                                   # 得到被乘数的补码
          addi
21
                                   # 跳转到j2, 继续判断乘数是否是负数
                j2
22
                                # 将乘数取反
                $a1, $a1, 0xFFFFFFFF
23
    neg2: xori
          addi
                $a1, $a1, 1
                                  # 得到乘数的补码
24
                                   # 跳转到100p, 开始计算乘积
25
          j
                1oop
26
27
    100p:
          andi
                $t0, $a1, 1
                                   # 如果乘数最低位是1, $t0 = 1
28
          beq
                $t0, $0, then
                                   # 乘数最低位是0, 跳转到then
29
                                   # 乘数最低位是1, 那么...
30
               $v1, $a0, $v1
                                   # 积的低32位 = 被乘数低32位 + 积的低32位
          addu
31
                                  # 如果积的低32位 < 被乘数低32位,说明发生进位,要向高位进1
          sltu
               $t0, $v1, $a0
32
          addu
               $v0, $v0, $t0
                                  # 积的高32位 = 积的高32位 + 进位
33
                                  # 积的高32位 = 积的高32位 + 被乘数的高32位
          addu $v0, $v0, $a2
34
    then:
35
                                   # 乘数右移一位
          sr1
                $a1, $a1, 1
36
          s11
                $a2, $a2, 1
                                   #被乘数高32位左移一位
37
               $t0, $a0, 0x80000000
                                   # 如果被乘数低32位的最高位是1, $t0 = 1
38
          andi
          s11
                $a0, $a0, 1
                                  #被乘数低32位左移一位
39
               $t0, $0, L
                                   # 如果被乘数低32位的最高位是0, 即$t0 = 0, 跳转到L
          beq
40
          ori
               $a2, $a2, 1
                                  # 如果被乘数低32位的最高位是1,被乘数高32位的最低位 置1
41
42 L:
                                 # 循环次数减1
          addi
               $s0, $s0, -1
43
               $s0, $0, final
                                 # 如果循环32次,跳转到final
          beq
44
45
          i
               1oop
                                 # 未循环32次,跳转到100p,继续循环
46
   final:
47
                                 # 如果最后结果是负的, 跳转到neg3求整个积的补码
48
          bne
               $t2, $0, neg3
49 print:
                                 # 输出积的高32位
          addu
               $a0, $v0, $0
         1i
               $v0, 35
                                 # 输出二进制
51
52
         syscall
                                 # 输出积的低32位
         addu $a0, $v1, $0
53
         1i
               $v0, 35
                                 # 输出二进制
54
55
         syscall
         1i
                                 # 程序结束
              $v0, 10
56
57
         syscall
58
              $v0, $v0, 0xFFFFFFF
                                 # 将积的高32位取反
59 neg3: xori
          xori $v1, $v1, 0xFFFFFFF
                               # 将积的低32位取反
60
               $v1, OxFFFFFFFF, P
                                # 如果积的低32位是0xFFFFFFFF,加1会溢出,所以跳转到P进行防溢出操作
61
                                 # 积的低32位加1(取补码)
          addi
              $v1, $v1, 1
62
63
               print
                                 # 跳转到print
                                 # 积的低32位清零
64
   P:
          addi
               $v1, $0, 0
                                # 积的高32位加1
         addi
               $v0, $v0, 1
65
                                 # 跳转到print
66
67
```

程序调试与输出:

-1073741824 * 1073741824

计算器

≡ 程序员

0 - 1073741824 × 1073741824 =

-1,152,921,504,606,846,976

HEX F000 0000 0000 0000

DEC -1,152,921,504,606,846,976

OCT 1 700 000 000 000 000 000 000

(-1073741824) * (-1073741824)

- program is finished running -

计算器

■ 程序员

 $(0-1073741824) \times (0-1073741824) =$

1,152,921,504,606,846,976


HEX 1000 0000 0000 0000

DEC 1,152,921,504,606,846,976

OCT 100 000 000 000 000 000 000

实验 3. 熟悉无符号乘法操作,并写出汇编代码 divu

- # 被除数放在\$a0 中,除数放在\$a1 中
- # 商和余数分别放在\$v0 核 \$v1



设计思路:

先将除数加载到高 32 位寄存器,不断右移循环,如果高 32 位寄存器最低位是 1,就 把 1 加载到低 32 位寄存器的最高位。当除数全部加载到低 32 位寄存器且没有溢出,高 32 位寄存器为 0 时,即可进行正常的无符号除法运算,如上流程图所示。这样,一共进行 33 次循环,一定能得到正确的商和余数。

代码如下图:

```
1
 2 X:
                20000000
          . word
 3 Y:
          .word
               8000000
          . text
 4
 5 main:
                $a0, X
                                # $a0为余数
 6
                $a1. Y
                                 # $a1为除数的高32位
          1w
          addi
               $a2, $0, 0
                                 # $a2为除数的低32位
 8
                                 # $s0用于最低位 置0
          addi
               $s0, $0, 0xFFFFFFFE
 9
                                 # $s1用于最低位 置1,并可判断最低位是否是1
          addi
               $s1, $0, 1
          addi
               $s2, $0, 0x80000000
                                  # $s2用于最高位 置1
11
              $s3, $0, 33
                                  # $s3用于判断循环次数
          addi
12
13
14 loop:
                                 # 判断高位是0, 低位大于0, 可进行正常无符号除法
                                 # 如果除数高32位大于0, $t2 = 1
15
               $t2,$a1,$0
               $t3, $a2, 1
                                 # 如果除数低32位小于1, $t3 = 1
16
          slti
                                 # 满足以上两个条件之一,就不能进行正常无符号除法运算
17
          or
               $t4. $t2. $t3
                $t4, $0, func
                                 # 如果除数高32位为0, 低32位大于0, 可进行正常无符号除法运算, 跳转到func
18
19
```

```
20
21
22
23
                             # 如果高32位寄存器除数的最低位是1, $t1 = 1
# 如果$t1等于0, 跳转到then1
                 $t1. $a1. $s1
          and
          beq
                 $t1, $0, then1
                                   # 如果高32位寄存器除数的最低位是1
                                  # 将除数低32位右移一位
# 将除数低32位的最高位 置1
          sr1
                 $a2, $a2, 1
24
25
                 $a2, $a2, $s2
          or
                                  # 将除数高32位右移一位
               $a1, $a1, 1
          sr1
26
                                   # 跳转到then2(此时已完成除数右移,判断次数即可)
          j
                 then2
27
28
                                   # 正常的无符号除法运算
   func:
29
30
                 $a0, $a0, $a2
                                  # 余数 = 余数 - 除数
          slti
                $t0, $a0, 0
                                   # 如果余数大于0, 跳转到 L
31
          beq
                 $t0, $0, L
32
                                   # 余数小于0, 那么...
# 余数 = 余数 + 除数
33
34
35
          add
               $a0, $a0, $a2
                                   # 将商左移一位
          s11 $v0, $v0, 1
                                   # 将商的最低位 置0
               $v0, $v0, $s0
          and
                                    # 跳转到then1
37
38
39 L:
                                   # 余数大于0, 那么...
                                   # 将商左移一位
                 $v0, $v0, 1
           s11
40
                 $v0, $v0, $s1
                                  # 将商的最低位 置1
41
          or
                 then1
                                   # 跳转到then1
42
           i
                            # 除数低32位石移一位
# 除数高32位石移一位
# 次数减1
# 如果循环33次,跳转到final
# 未低环33次,选块如每47
43
44 then1: srl $a2, $a2, 1
                 $a1, $a1, 1
          sr1
45
46
    then2: addi
                 $s3, $s3, -1
                 $s3, $0, final
          beq
47
                                   # 未循环33次, 继续循环
48
          j
                 1oop
49 final:
                              # 将余数保存到$v1寄存器
           add
                $v1, $a0, $0
50
           add
                 $a0, $v0, $0
                                    # 输出商
51
         1i
                 $v0, 1
52
         syscal1
53
         1i $v0, 11
1i $a0, '\n'
                                    # 输出回车
54
                 $a0, '\n'
55
         syscal1
56
         add $a0, $v1, $0
                                  # 输出余数
57
          1i
58
          syscall
59
60
          1i $v0, 10
                                    # 程序结束
           syscal1
61
程序输出结果如下图:
```

2000000 / 8000000 = 2 4000000

```
4000000
 — program is finished running —
```

要求:每一位同学完成实验报告,附上程序设计思路,实验结果截图