

汇编语言程序设计 Assembly Language Programming

主讲:徐娟

计算机与信息学院 计算机系 分布式控制研究所

E-mail: xujuan@hfut.edu.cn,

Mobile: 18055100485

第二章





- 数据传送指令
- 算术运算指令
- 逻辑运算和移位指令
- 串操作指令
- 控制转移指令
- CPU控制指令



数据传送指令

- ❖通用数据传送指令
- ◆ 堆栈操作指令
- ❖标志传送指令
- *地址传送指令

算术运算指令

- ❖加法指令
- ❖减法指令
- ❖乘法指令
- *除法指令
- ❖十进制/BCD码调整指令

2.3 位操作类指令

- ❖位操作类指令以二进制位为基本单位进行数据的操作
- ❖这是一类常用的指令,都应该掌握
- ❖注意这些指令对标志位的影响
 - 1、逻辑运算指令

AND OR XOR NOT TEST

2、移位指令 SHL SHR SAR

3、循环移位指令 ROL ROR RCL RCR

逻辑运算指令

逻辑与指令: AND DST, SRC

执行操作: (DST) ← (DST) ∧ (SRC)

用途:用于屏蔽一个数的某些位。

逻辑或指令: OR DST, SRC

执行操作: $(DST) \leftarrow (DST) ∨ (SRC)$

用途:用于置位一个数的某些位。

异或指令: XOR DST, SRC

执行操作: (DST) ← (DST) ∀ (SRC)

用途:将一个数的某些位取反。

测试指令: TEST OPR1, OPR2

执行操作: (OPR1) ∧ (OPR2)

用途:用于测试一个数的某些位。

CF OF SF ZF PF AF

0 0 * * * 无定义

根据运算结果设置

逻辑运算指令

逻辑非指令: NOT OPR

* OPR不能为立即数

执行操作: $(OPR) \leftarrow \neg (OPR)$

* 不影响标志位

功能: 按位取反

AND VS TEST



❖ AND具有破坏性, TEST没有

- AL = OFFH
- AND AL, 0
- TEST AL, 0

❖同SUB和CMP

TEST指令设置CF = OF = 0,根据结果设置SF、ZF和PF状态,而对AF未定义



例:屏蔽AL的0、1两位 AND AL, OFCH

例:置AL的第5位为1

OR AL, 20H

例: 使AL的0、1位变反 XOR AL, 3

例:测试某些位是0是1

TEST AL, 1

JZ EVEN ;最低位为0,转移到even,jump if zero





例题:逻辑运算

mov al, 45h

and al, 31h

mov a1, 45h

or al, 31h

mov a1, 45h

xor a1, 31h

mov a1, 45h

not al

;逻辑与 al=01h

; CF=OF=0, SF=0, ZF=0, PF=0

; 逻辑或 al=75h

; CF=0F=0, SF=0, ZF=0, PF=0

; 逻辑异或 al=74h

; CF=0F=0, SF=0, ZF=0, PF=1

;逻辑非 al=Obah

;标志不变

移位指令 (shift)

፟ 分类:

- 逻辑SHL/SHR
- 算术SAL/SAR (Shift Arithmetic)
- 循环ROL/ROR (Rotate)
- 带进位循环RCL/RCR (Rotate carry)


❖共同特点

- 都是按位进行
- 当移动的位数为一位时,用立即数1;
- 当移动二位或二位以上时,要预先将移动的位数存放在CL中。
- SHL AL, 2 \rightarrow MOV CL, 2 ; SHL AL, CL;

移位指令







移位指令的用途:运算,测试某些位,遍历字节位,字节数据变形

移位指令对标志的影响

- ❖按照移入的位设置进位标志CF
- ❖根据移位后的结果影响SF、ZF、PF
- ❖AF:没有定义
- ❖如果进行一位移动,则按照操作数的最高符号位是否 改变,相应设置溢出标志0F:


操作数最高位有变化,则OF = 1;否则OF = 0。

当移位次数大于1时,0F不确定

逻辑SHL/SHR

· 格式: SHL Dst, Src

功能:将Dst的内容左移1~n位,右边添0。



说明: Dst—reg, mem; Src—1或CL

注意:逻辑左移1位等价于将一个无符号数乘以2。

• 格式: SHR Dst,Src

功能:将Dst的内容右移1~n位,左边添0。



注意:逻辑右移一位等价于将一个无符号数除以2(整除)

算术SAL/SAR

- ❖算术左移 SAL (同逻辑左移SHL)
- ❖算术右移 格式: SAR Dst, Src
 - 功能:将Dst的内容右移1~n位,最高位不变



- 算术右移一位等价于将一个带符号数除以2 (整除)
- 注意: 当操作数为负数且最低位有1移出时, SAR与IDIV 结果不同, 如-1右移后为-1, 不为0

循环移位指令(rotate)



❖循环左移 ROL Dst, Src



❖循环右移 ROR Dst, Src



带进位循环RCL/RCR



❖ 带进位循环左移 RCL Dst, Src




❖带进位循环右移 RCR Dst, Src



例子 (一)



- 在DX和AX中存放着一个32位数据,试将其左移1位。
- SHL AX, 1
- RCL DX, 1
- 右移如何处理?



例子(二)



 $D_7/D_6/D_5/D_4/D_3/D_2/D_1/D_0$

❖把(BL)中的8位数高低4位互换

MOV DL, BL ; DL=BL

■ MOV CL, 4 ;

■ SHR BL, CL ; BL右移4位(0/0/0/0/ D7/D6/D5/D4)

■ SHL DL, CL ; DL左移4位(D3/D2/D1/D0/0/0/0)

OR BL, DL

- MOV CL, 4
- ROL/ROR BL, CL

IBM PC机的指令系统



❖80x86指令系统分成下列六大类:

- 数据传送指令
- 算术运算指令
- 逻辑运算和移位指令
- 控制转移指令
- 串操作指令
- CPU控制指令

控制转移指令



- * 无条件转移指令
- ❖条件转移指令
- ❖循环指令
- ❖子程序调用和返回指令
- ❖中断指令

无条件转移指令(jump)

- ❖ 格式: JMP 地址表达式
- ❖ 功能: 使程序的流程无条件跳到转移地址所 指的地方。
 - 转移目的地址=(CS)×16+(IP)
 - 段内转移:改变IP的内容,CS的内容不变。
 - 段间转移: IP、CS的内容都改变。

目标地址的范围:段内




❖段内转移——近转移 (near)


- 在当前代码段2¹⁶=64KB范围内转移(±32KB 范围)
- 不需要更改CS段地址,只要改变IP偏移地址

❖段内转移──短转移(short)

转移范围可以用一个字节表达,在段内2⁸=-128~+127范围的转移



目标地址的范围: 段间



- 从当前代码段跳转到另一个代码段,可以在1MB范围
- 更改CS段地址和IP偏移地址
- 目标地址必须用一个32位数表达,叫做 32位远指针,它就是逻辑地址
- ●实际编程时,MASM汇编程序会根据目标地址的距离, 自动处理成短转移、近转移或远转移
- ●程序员可用操作符short、near ptr 或far ptr 强制

代码段(代码段)

动画

段内直接转移一一相对寻址



用标号表达

JMP label ; IP←IP+位移量

- ❖ 位移量是紧接着JMP指令后的那条指令的偏移地址,到目标 指令的偏移地址的地址位移
- ❖ 向地址增大方向转移时, 位移量为正; 向地址减小方向转移时, 位移量为负

again: dec cx ; 标号again的指令

•••••

jmp again

; 转移到again处继续执行

•••••

jmp output

; 转向output

•••••

output: mov result, al

; 标号output的指令

段内间接转移一一间接寻址



❖ 段内间接转移(间接寻址):指定某个寄存器的内容或某个内 存字单元的内容作为转移地址的偏移地址。

- 例如: JMP BX
- JMP WORD PTR[1000H]
- JMP WORD PTR[SI+2]
- JMP TABLE[BX]

- $; (BX) \rightarrow IP$
- $: (DS:1000H) \rightarrow IP$
- $: (DS:SI+2) \rightarrow IP$
- ; $(DS:TABLE+(BX)) \rightarrow IP$

段间转移



- ❖ 段间直接转移(直接寻址): 通过标号直接给出转移地址
 - JMP far ptr NEXTP1 ; NEXTP1的段址→ CS, 偏址→ IP
- * 段间间接转移(间接寻址):

指定一个4字节的单元内容作为转移地址,

低二字节内容→IP, 高二字节内容→CS。

```
mov word ptr [bx], 0
mov word ptr [bx+2], 1500h
JMP far ptr [bx] ; 转移到1500h:0
```

条件转移指令



- ❖标志位条件转移指令
- ❖二个无符号数比较转移指令
- ❖二个带符号数比较转移指令

标志位条件转移指令

- ❖ JC 标号;当(CF)=1,则转移。
 - JNC 标号; 当(CF)=0, 则转移。
- ❖ JZ/JE 标号; 当(ZF)=1, 则转移。(Equal)
 - JNZ/JNE 标号; 当(ZF)=0, 则转移。
- ❖ JS 标号; 当(SF)=1, 则转移。
 - JNS 标号: 当(SF)=0,则转移。
- ❖ J0 标号; 当(OF)=1, 则转移。
 - JNO 标号;当(OF)=O,则转移。
- ❖ JP 标号; 当(PF)=1, 则转移。
 - JNP 标号; 当(PF)=0, 则转移。

二个无符号数比较转移指令

- **☆设A为被减数,B为减数。**CMP A, B
- ❖JA 标号; 当A>B时转移; (above)
- **❖JAE 标号**; 当A≥B时转移; (above or equal)
- ❖JB 标号; 当A〈B时转移; (below)
- **❖JBE 标号**; 当A≤B时转移。(below or equal)

利用CF: 高低 ZF: 相等

二个带符号数比较转移指令

- ❖JG 标号; 当被减数大转移; (greate)
- ❖ JGE 标号; 当被减数大于等于减数转移;
- ❖JL 标号: 当被减数小转移: (little)
- ❖JLE 标号; 当被减数小于等于减数转移

SF OF ZF

判断单个标志位状态

- ❖ 这组指令单独判断5个状态标志之一
- (1)JZ/JE和JNZ/JNE: 利用零标志**ZF**, 判断结果是否为零(或相等)
- (2)JS和JNS:利用符号标志SF,判断结果是正是负
- (3)J0和JNO: 利用溢出标志OF, 判断结果是否产生溢出
- (4)JP/JPE和JNP/JPO: 利用奇偶标志PF, 判断结果中"1"的 个数是偶是奇
- (5)JC/JB/JNAE和JNC/JNB/JAE: 利用进位标志CF, 判断结果 是否进位或借位



记录BX中"1"的个数

xor al,al

; AL=0, CF=0

again: cmp bx,0

jz next

shl bx,1

;也可使用 shr bx,1

adc al,0

jmp again

next: ...

;AL保存1的个数

例子1



*完成分段函数

$$AH = \begin{cases} -1 & AL < 0 \\ 0 & AL = 0 \\ 1 & AL > 0 \end{cases}$$

2.4.3 循环指令 (loop)

JCXZ label ; CX=0, 转移到标号label

LOOP label; $CX \leftarrow CX - 1$,

;CX≠0,循环到标号label

LOOPZ label; CX←CX−1,

;CX≠0且ZF=1,循环到标号label

LOOPNZ label; CX←CX−1,

;CX≠0且ZF=0,循环到标号label

- ❖循环指令默认利用CX计数器
- ❖ labe l 操作数采用相对短转移寻址方式

Notice!



- ❖ 除无条件转移指令,其他指令只能使用标号;
- ❖ 只能是段内直接短转移,即偏移量为-128~127;
- ❖ L00P指令三个要点:
 - 1. CX=循环次数
 - 2. L00P标号放在前面;
 - 3. 循环程序段写在标号和loop之间
- ❖ 使用L00P指令,注意初始值是否为0。

jz next

cmp cx,0 例2.45: 记录空格介

```
mov cx, count; 设置循环次数
      mov si, offset string
      xor bx, bx ; bx=0, 记录空格数
      jcxz done
      mov a1, 20h : ASC II 码 20h=空格
again: cmp al, es: [si]
      jnz next ; ZF=0, 非空格, 转移
               ; ZF=1是空格,个数加1
      inc bx
    inc si
                       dec cx
next:
      loop again
                       inz again
      :字符个数减1,不为0继续循环
       mov result, bx:
done:
```

习题



记录BX中1的个数

xor al, al

; AL=0, CF=0

again: test bx,0

;等价于 cmp bx,0

je next

 $\mathbf{Z}\mathbf{F}=\mathbf{1}$

shl bx,1

jnc again

;CF=0

inc al

jmp again

next:

;AL保存1的个数



记录BX中1的个数

xor al, al

; AL=0, CF=0

again: cmp bx,0

jz next

shl bx,1

; 也可使用 shr bx,1

adc al,0

jmp again

next: ...

;AL保存1的个数

过程调用和返回指令




❖调用指令 CALL

- ■格式: CALL 子程序/地址表达式
- 功能:
 - 保护断点——将当前断点压入堆栈;
 - 转入子程序——将子程序段的入口地址送入IP(/CS);

主程序与子程序



主程序



子程序调用指令

❖CALL指令分成4种类型(类似JMP)

CALL label ; 段内调用、相对寻址

CALL r16/m16 ; 段内调用、间接寻址

CALL far ptr label ; 段间调用、直接寻址

CALL far ptr mem ; 段间调用、间接寻址

❖CALL指令需要保存返回地址:

■ 段内调用——偏移地址IP入栈 SP←SP-2, SS:[SP]←IP

■ 段间调用——偏移地址IP和段地址CS入栈

 $SP \leftarrow SP - 2$, $SS: [SP] \leftarrow CS$

 $SP \leftarrow SP - 2$, $SS: [SP] \leftarrow IP$

子程序返回指令

❖根据段内和段间、有无参数,分成4种类型

RET (RETN) ; 无参数段内返回

RET i16 ;有参数段内返回

RET (RETF) ; 无参数段间返回

RET i16 ; 有参数段间返回

❖需要弹出CALL指令压入堆栈的返回地址

■ 段内返回——偏移地址IP出栈

 $IP \leftarrow SS: [SP], SP \leftarrow SP + 2$

■ 段间返回——偏移地址IP和段地址CS出栈

 $IP \leftarrow SS: [SP], SP \leftarrow SP + 2$

 $CS \leftarrow SS: [SP], SP \leftarrow SP + 2$

10_依据位移进行转移的call指令_标清.flv

i16参数的作用

返回指令RET的参数

RET i16 ; 有参数返回

- ❖ RET指令可以带有一个立即数i16,
 则堆栈指针SP将增加,即SP←SP+i16
- ❖ 这个特点使得程序可以方便地废除若干执行CALL指令以前 入栈的参数



;主程序

mov al,0fh ; 提供参数AL

call htoasc ; 调用子程序

• • •

; 子程序: 将AL低4位的一位16进制数转换成ASCII码

htoasc: and al,0fh ; 只取al的低4位, 0000 ****

or al,30h ; al高4位变成3,0011 ****

cmp al,39h ; 是30~39, 还是3Ah~3Fh

jbe htoend


add al,7 ; 是3Ah~3Fh, 加上7

htoend: ret ; 子程序返回

P7 表1.2

中断相关概念

中断(Interrupt)是又一种改变程序执行顺序的方法 计算机暂停现行程序的运行,转去执行另一程序以处理发生 的事件,处理完毕后又自动返回原来的程序继续运行



汇编语言程序设计

中断相关概念

- - ❖ 中断:数据传输方式;软中断和硬中断
 - ❖ 8086可以管理256个中断, 各种中断用一个向量编号来区别
 - ❖ 中断服务程序:处理中断的特殊的子程序,放在内存中;
 - ❖ 中断向量表:存放中断子程序的入口地址,4字节对应一个中断,低位→中断服务程序IP,高位→中断服务程序CS
 - ❖ 中断类型码: 给中断向量的一个编号
 - ❖ (中断向量表查看: debug)

8086的中断


- ❖ 外部中断——来自CPU之外的原因引起的中断,分成
 - 可屏蔽中断: 可由CPU的中断允许标志IF控制
 - 非屏蔽中断:不受CPU的中断允许标志IF控制

- ❖ 内部中断——CPU内部执行程序引起的中断,分成:
 - 除法错中断: 执行除法指令, 结果溢出产生的 0 号中断
 - 指令中断: 执行中断调用指令INT n
 - 断点中断: 用于断点调试(INT 3)的 3 号中断
 - 溢出中断: 执行溢出中断指令, OF=1产生的 4 号中断
 - 单步中断: TF=1在每条指令执行后产生的 1 号中断

- - ❖ 中断调用指令 INT
 - 格式: INT n
 - 功能: 调用n号中断子程序
 - 操作:
 - PUSHF; PUSH CS; PUSH IP
 - 取得中断向量, 转入
 - ❖ 中断返回指令 IRET
 - 格式: IRET
 - 操作: POP IP; POP CS; POPF

DOS 中断调用

- ❖ MS-DOS "API" & System "API"
- ❖ AH为功能号
- ❖ DOS INT部分使用AL/AX作为返回值─ 0-成功; 1-失败



DOS系统功能调用



- ❖ 21H号中断是DOS提供给用户的用于调用系统功能的中断,它有近百个功能供用户选择使用,主要包括设备管理、目录管理和文件管理三个方面的功能
- ❖ ROM-BIOS也以中断服务程序的形式,向程序员提供系统的基本输入输出程序
- ❖ 汇编语言程序设计需要采用系统的各种功能程序

功能调用的步骤




通常按照如下4个步骤进行:

- (1) 在AH寄存器中设置系统功能调用号
- (2) 在指定寄存器中设置入口参数
- (3) 执行指令INT 21H(或ROM-BIOS的中断向量号) 实现中断服务程序的功能调用
- (4) 根据出口参数分析功能调用执行情况

P67

DOS 21H号中断调用



MOV AH, 1/8H

[回显/不回显]

- INT 21H ;
- 键入字符的ASCII存入AL中

❖2. 显示一个字符到屏幕

- MOV AH, 2H
- MOV DL, ASCII
- INT 21H ;

DOS 21H号中断调用

- ❖3. 显示一个字符串到屏幕
 - MOV AH, 9H
 - LEA DX, STRING
 - INT 21H ;
 - ;字符串要求以"\$"结束,
 - ;输出回车(ODH)和换行(OAH)字符产生回车和换行

string db 'Hello, Everybody!', Odh, Oah, '\$ '

; 在数据段定义要显示的字符串

mov ah, 09h mov dx, offset string int 21h

: 设置功能号: ah←09h

;入口参数: dx←字符串的偏移地址

; DOS功能调用: 显示

DOS 21H号中断调用



❖4. 从键盘读入一个字符串到屏幕

MOV AH, 0AH

LEA DX, STRING

INT 21H

STRING第一个字节为最多欲接收的字符长度;第二个 为实际输入的长度;第三个是输入的字符串。

可执行全部标准键盘编辑命令;用户按回车键结束输入,如按Ctrl+Break或Ctrl+C则中止

❖5. 返回DOS

- MOV AH, 4CH
- INT 21H

IBM PC机的指令系统



❖80x86指令系统分成下列六大类:

- 数据传送指令
- 算术运算指令
- 逻辑运算和移位指令
- 控制转移指令
- 串操作指令
- CPU控制指令

NOP



- ❖空操作(机器码: 90H)
- ❖与XCHG AX, AX相同
- ❖用途:
 - Timer
 - 1个时钟周期; DSP, C51
 - Place Holder
 - 一个字节;

HLT



*暂停指令

❖功能:

- 使CPU进入暂停状态,直到系统复位或发生 外部中断
- 应用程序一般不使用

LOCK



◆封锁前缀

❖用途:

- 用于多处理器系统,使当前处理器锁住总线,以保证 当前指令为原子操作;
- 当目的操作数为内存操作数时,为了完成"读-修改-写内存"的操作不被打断;
- ❖示例: Lock add [bx], ax

第2章 总结

- - ❖ 介绍了8086的16位指令系统的每条指令
 - ❖ 希望大家进行一下整理(总结):
 - 寻址方式
 - 指令支持的操作数形式
 - 指令对标志的影响
 - 常见编程问题
 - ❖ 掌握常用指令
 - ❖ 习题: 2.1 2.6 2.8 2.10 **2.20 2.22 2.24(3)(6)(7)**