

# 第四章 数据链路层

#### 课前思考

为什么建立链路连接?

链路连接与物理连接的联系和区别?

数据链路层上常用的差错控制编码有哪些?

数据链路层上常用的流量控制策略有哪些?

常用的数据链路层协议有哪些?



# THE STATE OF THE PROPERTY OF T

# 本章内容

- •4.1 数据链路层的功能
- •4.2 差错控制
  - 4.2.1 差错的产生及特征
  - 4.2.2 编码效率、检错和纠错能力
  - 4.2.3 海明码
  - 4.2.4 循环冗余码
  - 4.2.5 其它差错控制编码
- •4.3 流量控制
  - 4.3.1 停—等协议
  - 4.3.2 滑动窗口协议
- •4.4 数据链路层协议举例
  - 4.4.1 HDLC协议
  - 4.4.2 PPP协议
- •4.5 数据链路层设备



### 4.1 数据链路层的功能

- 链路是数据传输中两个节点间一条点到点的物理线路段,链路间不存在其他交换节点(如交换机、路由器)。
- 计算机之间的网络连接,通常是由多个链路组成的, 把用来实现控制数据传输规程的一些硬件和软件加到 链路上就构成了数据链路。
- 为此,数据链路除必须具有一个物理线路外,还需要一些必要的规程来控制数据的传输。

# 4.1 数据链路层的功能

- ●物理层只负责比特流的接收和发送,而不考虑信息本身的意义,同时物理层也不能解决数据传输的控制,而这就是数据链路层所要解决的,即通过制定一些数据链路层协议来解决这些问题。
- 将物理层可能出错的原始比特流传输连接改造成为 逻辑上无差错的数据链路。
- 概括来讲,数据链路层的功能:实现系统实体之间 二进制数据单元的正确传输,通过必要的同步控 制、差错控制、流量控制,为其上层(网络层)提 供可靠、无差错的数据信息。

# 4.1 数据链路层的功能

将物理层可能出错的原始比特流传输连接改造成为 逻辑上无差错的数据链路

- 帧同步
  - ▶ 将比特组合成帧(frame) ,即数据链路层的传送单位
- 差错控制
  - >处理传输中出现的差错
- 流量控制
  - ▶调节发送方的发送速率,以免较慢的接收方 不能承受
- 链路管理
  - > 数据链路层连接的建立、维持和释放





# 帧同步

#### ●帧同步

- 在数据链路层中,数据的传输单位是帧。
- 每个帧除了要传送的数据外,还包括校验码,以 使接收方能发现传输中的差错。
- 帧同步即接收端应当能从收到的比特流中准确地 识别一个帧的开始和结束,并且让发送方将在传 输中出错的帧重新发送(重传),这样可避免重 新传输所有的数据。



### 差错控制

#### •差错控制

- 为了将比特流在传输中的差错率控制在一定的范围之内, 广泛地采用了各种编码技术。其中,编码技术可分为三 类:
  - ▶向前纠错,当接收方收到出错的数据帧后,能够自动将错误 修正过来。这种方法的系统开销大,不适合于计算机网络;
  - ▶自动请求重发,即接收方检错到错误的帧后,就通知发送方 重新发送该帧,直到收到正确的帧为止。这种方法的系统开 销较小,通常应用于计算机网络中。
  - ▶混合纠错(HEC),当码字中的差错个数在纠正能力以内时,直接进行纠正:否则,请求发送方重发来纠正错误。



# 前向纠错

- ●前向纠错FEC (Forward Error Correction)
  - 发送方将要发送的数据附加上一定的冗余纠错码 一并发送
  - 接收方则根据纠错码对数据进行差错检测
    - >如发现差错,由接收方进行纠正



- ●自动请求重发(Automatic Repeat request,ARQ)
  - 发送方将要发送的数据附加上一定的冗余检错码一并发送;
  - 接收方根据检错码对数据进行差错检测;
    - ▶如发现差错,则接收方返回请求重发的信息,发送方 在收到请求重发的信息后,重新传送数据;
    - >如没有发现差错,则发送下一个数据;
    - ▶为保证通信正常进行,还需引入计时器(防止整个数据帧或反馈信息丢失)和帧编号(以防止接收方多次收到同一帧并递交给网络层)。



#### 流量控制

#### ●流量控制

- 为防止接收端缓存能力不足而造成的阻塞和数据丢失,当接收方来不及接收时,接收方必须及时控制 发送方发送数据的速率,这就是流量控制功能。
- 流量控制就是使发送方和接收方的数据处理速率保持一致。
- 数据链路层常用的流量控制方法有停等协议和滑动 窗口机制。



# 链路管理

#### •链路管理

- 当网络中的两个节点间要进行通信时,数据的发送方必须知道接收方是否处于准备接收状态。在 传输数据之前通信双方必须事先交换一些必要的 信息,让通信双方做好数据发送和接收的准备。
- 在传输数据时要维持数据链路,而在通信完毕时 要释放数据。
- 数据链路的建立、维持和释放就叫做链路管理。



#### 4.2 差错控制

#### 4.2.1 传输差错的特征

差错产生的主要原因

热噪声:传输介质内的分子热运动

冲击噪声: 外界干扰

特征

热噪声:干扰幅度小,持续性,对模拟通信影响大。

冲击噪声: 干扰幅度大, 突发性, 对数字通信影响大

计算机网络通信中,差错控制主要针对冲击噪声。

如数据率为9600bps,一次闪电持续时间为10ms,则连续破坏96位。



### 差错控制

- 差错控制方法
  - 通过特殊的编码(差错控制码),使接收端能够发现甚至自动纠正错误
- 常用的差错控制编码有两类
  - 检错码
    - 能够发现差错,但无法自动纠正差错,通过 发送方重传来获得正确的数据
  - 纠错码
    - 不但能过发现差错,而且能够知道哪里出错, 从而自动纠正差错



# 4.2.2 编码效率、检错和纠错能力

#### 码字

- 码字有信息位和校验位(冗余位)组成。
- 设信息位为m位,校验位为r位,则码字长度为 n=m+r
- 两个码字的距离
  - 两个码字的不同位数称为这两个码字的距离
  - 例: 10001001和10110001的距离为3
- 海明距离
  - 给定某种编码算法,就能够造出包含全部合法码字的码字表(编码系统)。该码字表中必存在着两个码字之间的距离最小,这个最小距离称为该码字表(编码系统)的海明距离;
  - 海明距离决定了编码系统的检错和纠错能力。



14



•编码效率R=m/n=m/(m+r).

信息位为m位,校验位为r位

- ●若检测d位出错,则海明距离至少为d+1.
- ●若纠正d位出错,则海明距离至少为2d+1.

例:设有一编码系统的码字表有4个码字组成:

000000000 0000011111

1111100000 1111111111

- √海明距离为5,则可检测出4位出错,纠正两位出错。
- ✓如果收到一个码字: 000000111, 判断出错。
- ✓如果出错位不超过两位,则可以断定其正确码字为0000011111
- ✓如果出错位超过两位(如3位),则无法断定其正确码字是 0000011111,还是0000000000。



15

# 4.2.3 海明码(纠错码)

1950年海明发明海明码。设海明码的信息位有4位,记为a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>a<sub>3</sub>a<sub>4</sub>;校验位为3位,记为a<sub>5</sub>a<sub>6</sub>a<sub>7</sub>。编码系统中任何一个合法的码字必须满足线性独立的方程:

$$\begin{cases} a_5 = a_1 + a_2 + a_3 \\ a_6 = a_2 + a_3 + a_4 \\ a_7 = a_1 + a_3 + a_4 \end{cases}$$
 (4-1)

注: +异或,由式(4-1)构造的编码表如下:

0000000 0001011	0100110	1000101	1100001
	0101101	1001110	1101000
0010111	0110001	1010010	1110100
0011100	0111010	1011001	1111111

显然,编码表的海明距离为3,能够自动纠正一位出错的编码



设发送方发出一个码字  $a_1a_2a_3a_4$   $a_5a_6a_{7,7}$  接受方收到的码字为 $b_1b_2b_3b_4$   $b_5b_6b_7$ 。

再令 
$$\begin{cases} s_1 = b_1 + b_2 + b_3 + b_5 \\ s_2 = b_2 + b_3 + b_4 + b_6 \\ s_3 = b_1 + b_3 + b_4 + b_7 \end{cases}$$

其中s<sub>1</sub> s<sub>2</sub> s<sub>3</sub>称为校验因子。 接受方将根据校验因子来判断哪位出错。



# 根据式(4-3)判断,如果7个码位均不出错,则

#### 若第一位出错,则

以此类推。得到下表

#### 出错位与校验因子

出错位	s1	s2	s3
无	0	0	0
1	1	0	1
2	1	1	0
3	1	1	1
4	0	1	1
5	1	0	0
6	0	1	0
7	0	0	1

18



- 海明距离只能纠正一位出错,而实际通信过程中经常发生的是突发性错误(一连串位出错)。
- 要纠正这样的突发性出错,则必须加大海明距离; 但加大海明距离势必会增加校验位长度,从而降低 了编码效率。同时也会使编码系统过于复杂。
- 只要将发送方式稍做改变,就能利用纠正一位出错的海明码来纠正突发错。



发送 顺序 **0 1 1 0 0 1** 

信息位

设每次传输的数据块有k个码字组成,将这k个码字排列成一个矩阵,每行一个码字。

若要纠正突发错,则<mark>按列发送</mark>,数 据块到达接受端,再重新组成矩阵。

如果突发长度≦ k,则每个码字最多出现一位错误,而前述的海明码正好能够纠正这样的一位错。

应用: ATM网对信元的自动纠错。

冗余位



# 4.2.4 循环冗余码(检错码)

- 循环冗余码简称为CRC码(Cyclic Redunancy Code)是目前计算机网络中使用最广泛的一种检错码
- CRC码又称多项式码,每个码字对应于一个多项式。
   设码字为a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>a<sub>3</sub>....a<sub>n</sub>则对应的多项式为:

A(x)=
$$a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+a_3x^{n-3}+....+a_n$$
  
如 110001  $\rightarrow x^5+x^4+1$ 



#### 编码原理(发送端)

- ●设信息位串为a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>a<sub>3</sub>....a<sub>m</sub> ,则信息编码多项式为 M(x)=a<sub>1</sub>x<sup>m-1</sup>+ a<sub>2</sub>x<sup>m-2</sup>+ a<sub>3</sub>x<sup>m-3</sup>+....+a<sub>m</sub>
- ●选择一个r次多项式**G**(**x**)作为生成多项式,按下面步骤生成校验串:
  - 在信息位串后补r个0,对应的多项式为x'M(x).
  - 用模2不借位除法, 计算余数R(x)R(x)= MOD(x<sup>r</sup>M(x)/G(x))
  - 要发送的码字多项式T(x)=x<sup>r</sup>M(x)+ R(x)

例:信息位串为1010001,若G(x)= x<sup>4</sup>+x<sup>2</sup>+x+1,求 CRC码。

解: M(x) =  $x^6+x^4+1$  r=4  $x^rM(x)=x^{10}+x^8+x^4$   $\rightarrow 10100010000$ 计算 R(x)= MOD( $x^rM(x)/G(x)$ )

合肥工艺大等

22



### 模2运算的原理-加法

• 模2加法运算定义为:

$$0+0=0$$

$$0+1=1$$

$$1+0=1$$

$$1+1=0$$

例如0101+0011=0110,列竖式计算:

$$+$$
 0 0 1 1

0 1 1 0



### 模2运算的原理-减法

• 模2减法运算定义为:

$$0 - 0 = 0$$

$$0-1=1$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1-1=0$$

例如0110-0011=0101,列竖式计算:

0101



#### 模2运算的原理-乘法

• 模2乘法运算定义为:

$$0 \times 0 = 0$$
,  $0 \times 1 = 0$ ,  $1 \times 0 = 0$ ,  $1 \times 1 = 1$ 

多位二进制模2乘法类似于普通意义上的多位二进制乘法,模2乘法对中间结果的处理方式采用的是模2加法。

例如1011×101=100111,列竖式计算:

$$\begin{array}{r}
1011 \\
\times 101 \\
\hline
1011 \\
0000 \\
+ 1011 \\
\hline
100111
\end{array}$$



# 模2运算的原理-除法


• 模2除法运算定义为:

 $0 \div 1 = 0, 1 \div 1 = 1$ 

模 2 除 做 法 与 算 术 除 法 类 似 , 但 每 一 位 除 (减)的结果不影响其它位,即不向上一位借位。然 后再移位做下一位的模 2 减。步骤如下:

- (1) 用除数对被除数最高几位做模2减,没有借位;
- (2)除数右移一位,若余数最高位为1,商为1,并对余数做模2减。若余数最高位为0,商为0,除数继续右移一位;
- (3)一直做到余数的位数小于除数时,该余数就是最终余数。





$$R(x) = x^3 + x^2 + 1$$



# 译码原理(接收端)

- •接受方收到一个码字后,用同一生成多项式**G**(x)除 该码字多项式**T**′(x)
  - 若MOD(T'(x))/G(x))=0则正确
  - 若MOD(T'(x))/G(x)) ≠0则出错,要求重发



#### CRC码检错能力

CRC码不能100%的发现错误,当余数为"0"时可能发生错误。

CRC检错率取决于生成多项式G(x)。



#### •三个标准CRC生成多项式:

CRC-12= 
$$x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$$

$$CRC-16 = x^{16}+x^{15}+x^2+1$$

CRC-CCITT= 
$$x^{16}+x^{12}+x^{5}+1$$



# 4.2.5 其它差错控制编码

#### • 奇偶校验码

• 通过增加冗余位来使得码字中1的个数(即码重)保持奇数或偶数的编码方法。

#### • 定比码

- 指定每个码字中均含有相同数目的"1"
- 编码效率
  - ▶ R=log<sub>2</sub>C<sub>n</sub><sup>m</sup>/n (n为码字的长度,m为"1"的数目。)
  - > 编码效率较低。
- 检错能力
  - ▶除了码字中"1"变为"0"和"0"变为"1"成对出现外,其余 所有差错都能被检测出来,

#### • 正反码

冗余位的个数与信息位个数相同。冗余位与信息位完全相同或者完全相反。




### 4.3 流量控制

#### 4.3.1 停-等协议

- 发送方发送一帧后,等待对方的应答。
- 接收端收到一帧后,检查校验位串。若出错,返回"否认"信息;若无错,返回 "确认"信息。
- 发送端收到"确认"后,立即发送下一帧; 收到"否认"则重发该帧。
- 发送端发送一帧后,立即启动超时计时器。若超时中断,重发该帧。
- 接收端应保存最近收到的帧序号,若下一个到达帧的序号与该序号相同,则丢弃并返回"确认"信息。


发送方 接收方



# 停-等协议

- •缺点
  - 信道利用率低
- •优点
  - 简单
- ●信道最大利用率 U= <u>L/B</u> L/B+2R

发送方 接收方



B为信道速率,L为帧长,R为信号在信道中的单程传播延时,U为信道的最大利用率。

如考虑由于差错造成的重发,以及帧头、校验和冗余信息,信道实际利用率达不到最大利用率。



### 4.3.2 滑动窗口协议

#### ●基本思想

• 为提高信道利用率,允许发送方连续发送若干帧后再等待对方应答。

#### •基本概念

- 窗口:可容纳数据帧的缓冲区。
- 发送窗口:发送方用来保存已发送但尚未经确 认的数据帧。
- 接收窗口:接收方用来保存已正确接受但尚未 提交给主机(网络层)数据帧。
- 窗口尺寸:窗口中可以保存的帧数目称为窗口尺寸。



#### ●帧序号

- 为了保证接收方能按正确次序向主机递 交数据帧而设立的临时帧序号。
- 一般在帧控制字段中用若干位来表示帧序号。如果用3位来表示,则帧序号为0—7。当一次通信超过8帧时,则顺序重复使用这8个帧序号。
- 窗口号:对应帧序号。



# 滑动窗口协议的基本规则

- 只有帧序号落入当前窗口的帧才有资格发送,发送 方收到对方确认信息后,将发送窗口向前滑动(顺 序改变当前窗号)。
- 只有帧序号落入当前窗口的帧才接收,否则丢弃,接收方接收窗口中的帧递交给主机后,接收窗口向前滑动(顺序改变当前窗号)。

发送方

















接收方



初态



发送 帧0后



发送 帧1后



接收 帧0后



接收 确认0后



发送 帧2后



接收 帧I后



接收 确认1后

 $W_T=2$ ,接收窗口尺寸 $W_R=1$ .

36

# 顺序接收管道协议 (回退n)


接收窗口尺寸为1的滑动窗口协议,也称回退n协议。设发送窗口尺寸 $W_T$ =n,接收窗口尺寸 $W_R$ =1.

- 发送方可连续发送n帧而无需对方应答,但需要将 已发出但尚未收到确认的帧保存在发送窗口中,以 备由于出错或丢失而重发。
- 接收方将正确的且帧序号落入当前接收窗口的帧存 入接收窗口,同时按序将接收窗口的帧送交给主机 (网络层)。出错或帧序号未落入当前窗口的帧全 部予以丢弃。
- 当某帧丢失或出错时,则其后到达的帧均丢弃,并 返回否认信息,请求对方从出错帧开始重发。
- 发送方设置一个超时计时器,当连续发送n帧后, 立即启动超时计时器。当超时计时器满且未收到应 答,则重发这n帧。

37



# 回退n





# 选择重传协议

- ●顺序接收管道协议
  - 优点: 仅需一个接收缓冲区
  - 缺点: 当信道误码率较高时, 会产生大量重发帧
- •选择重传协议
  - 若某一帧出错,后面正确到达的帧虽然不能立即 送网络层,但接收方可将其保存在接收窗口,仅 要求发送方重传那个发错帧。



#### 滑动窗口协议小结

停-等协议、顺序接收管道协议、选择重传协议都可以看成是滑动窗口协议,其差别仅在窗口的尺寸不同。如下表所示

协议	发送窗口	接收窗口
停-等	1	1
回退n	>1	1
选择重传	>1	>1



## 窗口尺寸受到的限制

• 帧序号的位数为m,则

#### 分析:

- $\rightarrow$  若 $W_R > W_T$ 会有  $W_R W_T$ 个窗口永远用不上。
- $W_T$ +  $W_R \le 2^m$ 保证了上一轮帧序号和下一轮序号在 $W_T$ +  $W_R$ 范围内不会出现重复,否则接收端无法判断落入窗口的帧是上轮重发的还是新的帧。



# 4.4 数据链路层协议举例

#### 4.4.1 HDLC协议

HDLC(High Level Data Control)协议是一种面向比特的链路层协议。

- 所谓"面向比特"是指以二进制位作为数据帧的基本数据单位。
- HDLC 是 ISO 在 IBM 的 SDLC(Synchronous Data Link Control)的基础上制定的。
- 该协议已成为链路层协议的典型代表。

合配工堂大学



## HDLC帧格式

	标志	地址	控制	数据	帧检 验	标志
字节数	1	1	1	任意	2	1

#### • 标志

- 固定为01111110,标志着一个帧的开始和结束。
- 具有帧之间的同步作用。

合肥工艺大学



# 插 "0"技术

# 为了避免其它字段中出现"0111110",产生误解,HDLC采用插"0"技术

发送方:除标志位外,连续发现5个"1"后自动插"0"。

接收方:连续发现5个"1"后

其后为"0",则自动去掉该"0"。

其后为"1",则检查下一位

为"0"则为标志位

为"1"则出错



#### "0"的插入与删除

数据中某一段比特组合恰好 出现标志字段

发送端在 5 个连 1 之后 填入 0 比特再发送出去

在接收端将 5 个连 1 之后的 0 比特删除,恢复原样

010 01111110 001010 会被误认为是标志 字段

010011111010001010

填入 0 比特

010011111010001010

在此位置删除填入的 0 比特



●控制:该字段表示帧类型,帧编号及其他控制信息。

信息帧: 含有要传输的数据

帧类型

监督帧: 应答帧

无编号帧:

~不带编号和数据,相当于控制帧

SNRM (置正常响应模式)

UA (无编号帧确认)

FRMR (帧拒绝)

DISC (拆除连线)

RESET(复位)等



# 控制字段的格式

1	2	3	4	5	6	7	8	
0	N(S)			P/F	N()	R)		信息帧"0"打头
	T <u>.</u>			T				- 1
1	0	S		P/F	N(F	<b>R</b> )		监督帧 "10"打头

M

N(S):表示信息帧的帧序号0-7,以便标识信息帧的发送顺序。

N(R):接收端期望接收的下一帧的序号。

P/F

M

1

P/F: 轮询/结束位,用于多点轮询访问方式。当一帧由发出命令的主站发出时,该位起探寻的作用。该位为1时,即要求被选择的从站给出响应。从站的响应可以是多个帧,最后一个帧中该位应为1,表示"结束"。

无编号帧"11"打头



1	2 3	4	5	6 7	8
0	N(S)		P/F	N(R)	

信息帧"0"打头

1	0	S	P/F	N(R)
1	1	M	P/F	M

监督帧"10"打头

无编号帧"11"打头

00:确认以前各帧,准备接受后继帧。

S 10:确认以前各帧,但暂停接收后继帧,用来进行流量控制。 01:否认N(R) 起的各帧,请求重发从N(R)开始的各帧。 11:仅否认 N(R)帧,请求重发N(R)那一帧。

M: 共5位,表示25=32种控制功能,如要求各种计数器复位。



	标志	地址	控制	数据	帧检 验	标志
字节数	1	1	1	任意	2	1

数据:要传输的数据,可以是任意二进制位的组合,即高层的报文分组。

帧校验: 16位CRC码, G(X)=CRC-CCITT= x<sup>16</sup>+x<sup>12</sup>+x<sup>5</sup>+1

# HDLC工作原理

#### 分三个阶段:

- 建立数据链路连接
- 传输数据帧
  - 当数据链路建立完毕,发送/接收方按照某种流量 控制策略发送和接收数据帧,并允许捎带应答。
- 拆除链路连线
  - 全部数据发送完毕,发送方发出DISC(拆除连接)无编号帧,接收方返回UA作为响应,此时释放链路层实体占用的资源。

**50** 



#### 4.4.2 PPP协议


# PPP: Point to Point Protocol PPP协议是Internet上主流的链路层协议

#### PPP应用场合

#### 主要用于拨号接入Internet的场合。

PPP协议的对等段是客户和ISP,它们通过Modem和电话网络连接。

- ▶ 能够传输数据帧: 封装帧、建立数据链路
- ▶ 能够协商使用的网络层协议



合肥工意大等



#### **PPP**

- PPP是使用串行线路通信的面向字节协议
- PPP没有纠错功能,不进行流量控制,不需要帧序号,不支持多点链路,使用全双工方式传输数据。



# PPP协议组成

#### PPP协议规定了以下3部分内容,即:

- ●(1)帧格式及成帧方法(HDLC封装)
- (2) 用于建立、配置和测试PPP链路的LCP (Link Control Protocol, 链路控制协议)
- (3) 用于建立和配置网络层协议的NCP (Network Control Protocol, 网络控制协议)。对于IP网络而言,使用IPCP (IP Control Protocol, IP控制协议)
- ●此外,当客户拨入ISP时,ISP需要验证客户的身份,此时可使用2个认证协议,即PAP(Password Authentication Protocol,口令认证协议)和CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)。

合肥工堂大学

**53** 



# PPP协议组成

#### (1) 一种成帧方法(HDLC)

- 定义了将IP数据报封装到串行链路的方法,明确地定界一个帧的结束和下一个帧的开始,其帧格式允许进行错误检测。
- ●PPP既支持异步链路(无奇偶检验的8位数据),也支持面向位串的同步链路。
- ●IP数据报是PPP中信息部分,其长度受最大传送单元MTU 的限制。MTU的默认值是1500字节。



## PPP协议组成

#### (2) 一个链路控制协议(LCP)

●链路控制协议(Link Control Protocol, LCP)负责线路 建立、配置、测试和选项协商,并在它们不再被需要时, 稳妥地把它们释放。

#### (3) 一套网络控制协议(NCP)

●网络控制协议(Network Control Protocol, NCP)可支持不同的网络层协议,如IP、Appletalk等,对于所支持的每一个网络层协议都有一个不同的网络控制协议,用来建立和配置不同的网络层协议。提供了协商网络层选项的方式。



# PPP协议流程

- 在建立PPP链路前,发起方必须通过电话网络呼叫回应方,呼叫成功后双方建立了一条物理连接
- ●利用LCP创建PPP链路
- ●用PAP或CHAP验证客户身份
- ●用IPCP配置IP层参数(主要是配置IP地址)
- ●通信完成后,双方利用LCP断开PPP链路
- •之后,断开物理连接。



# PPP协议流程

#### 上述流程中各个报文的含义如下:

- (1) 发起方发送LCP配置请求报文,其中包括各项配置参数,比 如使用的认证协议、最大接收单元和压缩协议等
- (2) 回应方若同意各项配置参数,则返回确认报文
- (3) 发起方提供账号和口令,以便验证自己的身份
- (4) 回应方验证发起方的身份成功后,向其返回确认报文
- ●(5)发起方发出IPCP配置请求
- (6) 回应方返回确认,其中包含了分配给发起方的IP地址
- •(7)发起方发送LCP终止链路请求
- (8) 回应方返回确认,链路终止



## PPP的帧格式

字节数: 1 1 1 2 0-1500 2—4 1

标志	地址	控制	协议	数据	CRC	标志
01111110	11111111	00000011				01111110

标志:01111110,标志一帧的开始和结束。

地址:总是固定为11111111.

• 控制: 缺省0000011.

● 协议:PPP的高层协议,如 IP等。

• 数据: 静载荷数据,如 IP分组

CRC: CRC校验序码,同HDLC.

在缺省的情况下,PPP没有采用序号和确认来进行可靠的 传输。主要用于信道质量较好的场合,在信道质量较差 的情况下,也可使用序号和确认机制进行差错控制。



#### 4.5 数据链路层设备

- ●网桥(bridge)是一种数据链路层互联的设备。
- 网桥是一种对帧进行转发的技术,根据MAC分区 块,可隔离碰撞。网桥将网络的多个网段在数据链 路层连接起来。
- 网桥也叫桥接器,是连接两个局域网的一种存储/转 发设备,它能将一个大的LAN分割为多个网段,或 将两个以上的LAN互联为一个逻辑LAN,使LAN上 的所有用户都可访问服务器。



- 在网络互联中它起到数据接收、地址过滤与数据转发的作用,用来实现多个网络系统之间的数据交换。
- 网桥可根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和 滤除。
  - 使用网桥连接两段LAN时,网桥对来自网段1的MAC帧首先 要检查其终点地址。如果该帧是发往网段1上某一站的,网桥 则不将帧转发到网段2,而将其滤除;如果该帧是发往网段2 上某一站的,网桥则将它转发到网段2。



## 网桥的基本特征

#### 网桥具有以下基本特征:

- (1) 网桥在数据链路层上实现局域网互联。
- (2) 网桥以接收、存储、地址过滤与转发的方式实现互联网络之间的通信。
- (3) 网桥可以分隔两个网络之间的广播通信量,有利于改善互连网络的性能与安全性。



# 本章小结

#### ●内容

• 主要介绍数据链路层协议以及相关技术,如数据链路层的功能、差错控制、流量控制、滑动窗口协议,以及经典的数据链路层协议HDLC和PPP的工作原理、数据帧格式及各字段的含义等。

#### ●重点

• 差错控制和滑动窗口协议

#### ●难点

• 滑动窗口协议